## Linux0.01 启动部分简介

## Coolday

一个操作系统是自然就存在内存中的吗?当然不是,任何一个操作系统都需要加载, Linux 也不例外,高版本的 Linux 启动包括了 bootsect.s,setup.s, head.s 三个文件,而在 Linux0.01 过程中,只有两个: boot.s 和 head.s。

在介绍这两个文件之前,我们还是来看看一个操作系统的引导需要那些过程。

电脑在加电或复位后,BIOS 将启动,主要完成硬件的初始化,然后装载 BOOT Loader,由 BOOT Loader 将操作系统代码转入内存,然后操作系统初始化,所以简单的说 Linux 启动应经历加电(复位)——>BIOS 启动——>BOOT Loader——>操作系统初始化。

在加电之后,中央处理器将内存全部清 0,然后 CS=FFFF[0],IP 寄存器置入 0000[0], CS:IP 指向的就是 BIOS 的入口,系统由此进入 BIOS。

BIOS 需要做的有几项任务:

- 1)上电自检,对硬件设备进行检测并将所得数据保存;
- 2)提供一组中断以便对硬件设备的访问,如键盘中断响应等(此时操作系统没有加载, 当然不能处理中断啦;);
- 3) 从软盘或硬盘上读入 BOOT Loader 。
- 一个软盘由一个引导扇区,一个管理块和一个基本数据区组成,引导扇区中存放用于启动的代码,及与文件系统相关信息,在该扇区的最后,有个启动标志,如是 0xAA55,则代表该引导扇区可用于启动。

硬盘的结构要复杂一些。一个硬盘在 DOS 的文件系统下可分为基本分区,一个基本分区可定义为扩展分区,然后再细分为一个或多个逻辑分区。整个硬盘由一张分区表放在硬盘的第一个扇区,即主引导扇区 (MBR)中,每个扩展分区也对应一个分区表,存在该分区的第一个扇区中。主引导扇区(MBR)和扩展分区的引导扇区结构与软盘很相似,最后都有一个启动标志 0xAA55。

LILO 是 Linux 环境编写的 Boot Loader 程序,可用于引导 Linux 和其他操作系统(还用你说,这个是人都知道啦),关于 LILO 的介绍很多,Linux0。01 也没有采用,不再详述。

上面曾经提到 BIOS 将 Boot Loader 读入内存,实际上是读到内存物理地址的 0x07c00处,然后将控制权交给 Boot Loader,好了,现在可以看看 boot.s 做了些什么事了。注:以下针对 Linux0.01,高版本的会有一些差别,也更复杂一些。

开机后 CPU 只能使用低端的 640KB 内存,而很大一部分已经被 BIOS 占用,所以初始只装入了引导扇区的 512bytes。所以 boot.s 应该是越简单越好(简单不准确越精练越好)。0。01 采用软盘启动。

Linux0.01 的内核只有 512KB

- Boot.s 首先将自己从 0x7c00 移到 0x9000, 移动字节数为 512 字节。然后执行 jmpi go,INITSEG 语句,其中 INITSEG=0x9000,从而跳到 CS: IP = 0x9000:go 位置处,(换个地方后继续执行代码啦)
  - 建立实模式栈, sp=0x400。
  - 然后调用 BIOS 的 int 0x10 中断,显示"Loading system ..."信息
  - call read\_it 过程, read\_it 将内核代码 512KB 读到 0x10000 起始的内存区域,从软盘的第一扇区(非引导扇区)开始。
  - call kill motor 关闭软驱的驱动电机
  - 保存当前光标位置后,关闭中断,开始转向保护模式代码 do move:

- 1) 将系统从 0x1000 处移到 0x0000 处, 共移动了 640KB
- 2) 将初始 IDT,GDT 导入 IDT 寄存器,GDT 寄存器
- 开启 A20,检查协处理器是否正常工作,初始化 8259 中断控制器,主从级连模式
- 然后执行 mov ax,#0x0001 lmsw ax ,将机器状态字(Cr0)设为保护模式 ,并加载。
   最后执行 jmpi 0,8 (segment 8 , cs) -----此时 cs=0 , 故执行 CS:IP=0x0:0 的第一条指令 , 跳转到保护模式 , 执行保护模式下的 head.s 的 32 位代码。
   比较上面的跳转语句
  - 1) jmpi go,INITSEG (0x9000)
  - 2) jmpi 0,8 (segment 8, cs)

两者的段号 0x9000,8 有很大差异,这是因为两者的寻址方式不一样。

- 1) 语句是在实模式下执行语句,其寻址方式是: 段号<<4+偏移量
- 2) 语句是在执行了 lmsw ax (0x0001) 使能保护模式后,其寻址方式已经改为 386 保护模式,(此时还没有分页使能,只有段寻址)其寻址方式如下:
  - 1)根据选择符格式选择对应的段描述表寄存器,这里的段描述符寄存器对应于 GDT 表,GDT 表每个段都有对应的段描述符寄存器,其内容也就是 GDT 表对应内容,这些是在执行 LGDT 指令时加栽到寄存器中的。
  - 2) 比较请求权限和段描述符寄存器中要求权限,这里 RPL=0,特权级 0, 符合。并进行界限检查
  - 3) 权限均符合后,读取段基址+32位偏移量,得到32位物理地址 我们来看看现在的GDT表:

## gdt:

```
.word
        0,0,0,0
                     dummy
.word
        0x07FF
                     | 8Mb - limit=2047 (2048*4096=8Mb)
        0x0000
                     | base address=0
.word
.word
        0x9A00
                     | code read/exec
       0x00C0
                     | granularity=4096, 386
.word
        0x07FF
                     | 8Mb - limit=2047 (2048*4096=8Mb)
.word
.word
        0x0000
                     | base address=0
.word
        0x9200
                     | data read/write
.word
        0x00C0
                     | granularity=4096, 386
```

2) 语句中段号 0x08: 表示段索引为 0x1, TI=0,全局描述符 GDT 中,RPL=0,0 特权级。察看 GDT 第一表项处,发现其段基址=0。而偏移量=0,其对应的段寄存器内容是一样的,所以实际的段基址 0x00000,offset=0,则 EIP=0x00000。

## 然后我们来看看 head.s 的代码做了些什么:

首先看到 $_{pg\_dir}$  标号声明在最前 ,这是因为以后页目录表将存放在该处( 0x00000000 ) , 也就是说 , 现在存放 head.s 代码的地方将会被  $pg\_dir$  覆盖。

- 设置 ds,es,fs,gs=0x10,即内核段,然后使用 lss \_stack\_start,%esp (AT&T 语法)SS 为 stack\_start 段地址,esp 为其偏移量。
- 调用 setup\_idt, 重新初始化中断向量表(IDT)的 256 个表项,
- 调用 setup\_gdt 重新装载系统描述符(GDT),其中 GDT 表如下;.quad 0x000000000000000000000000000000000/\* NULL descriptor \*/

.quad 0x00c09a00000007ff /\* 8Mb ,核心 代码 0x00000000 , 0x8\*/
.quad 0x00c09200000007ff /\* 8Mb 核心 数据 0x00000000, 0x10\*/
.quad 0x00000000000000000 /\* TEMPORARY - don't use ,暂时还未设置\*/

- 重置 ds,es,fs,gs=0x10,ss,esp 为\_stack\_start 段地址和偏移量,并监测 Cr0 的处理器 扩展位,如果有效则将 Cr0 的监控协处理器置为有效。然后跳转到 after\_\_page\_tables 处,注:after\_page\_tables:在内存 0x4000 处,所以可以避免被页目录表覆盖了(0.01目录表实际上只用到了 0x3000 为止)
- 压入内核 main 函数的参数和地址,然后调用分页过程 setup\_paging

Linux 采用了两级页表。一级页表(即页目录表, $pg_dir(0x0000)$ )处设置了两个表项分别指向 pg0(0x1000),pg1(0x2000)两个二级页表。Pg0,pg1 中设置了 2K 个页目录表项,占用 0x1000—0x2fff 的 8K 内存空间。可以计算:2K\*4K=8M,到目前为止,Linux0.01 的寻址空间为 8MB,高版本的 Linux 会在 main 函数中进行其他内存的初始化,而 Linux0.01 并没有,不过实际上对于 0.01 而言,8MB 的内存已绰绰有余了⑤。

Cr3 寄存器存放页目录表(pg\_dir)的位置 (0x00000)

使能 Cr0 的分页允许位,以后的寻址就是段页两级寻址了。

最后就是从 setup\_paging 返回了,EIP = &main,也就是开始执行 main 函数了,开始操作系统的初始化了(见 linux0.01/init/main.c)如果 main 函数返回(出错啦 ),会跳转到 L6。

L6:

jmp L6 死循环就是这样产生的哦!