#### ExampleLab 02

## กำหนดค่าของ สาขา 1

- จำนวน Host ที่ต้องการ = 32 เครื่อง
- Subnet Mask ที่เหมาะสม = /26 (255.255.255.192) → 62 Host (มากกว่าที่ต้องการ)
- Network Address = 10.9.8.0/26
- ช่วง IP ที่ใช้ได้ = 10.9.8.1 10.9.8.62
- Broadcast Address = 10.9.8.63

### 🔵 กำหนดค่าของ สาขา 2

- จำนวน Host ที่ต้องการ = 6 เครื่อง
- Subnet Mask ที่เหมาะสม = /29 (255.255.255.248) → 6 Host
- Network Address = 10.9.8.64/29
- ช่วง IP ที่ใช้ได้ = 10.9.8.65 10.9.8.70
- Broadcast Address = 10.9.8.71

# 1. ตั้งค่า LAN Router ISR 4321

(ทำหน้าที่เป็น Gateway ของเครือข่ายและเชื่อมต่อ Core Switch)

🔷 ตั้งค่า Interface สำหรับเครือข่ายภายใน (LAN - G0/0/0)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

Router(config-if)# ip address 10.9.8.1 255.255.255.192

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

🔷 ตั้งค่า Static Route เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของสาขา 2 ผ่าน Core Switch

Router(config)# ip route 10.9.8.64 255.255.255.248 10.9.8.62

# 2. ตั้งค่า Core Switch Catalyst 9300 (3650 switch3)

(ทำหน้าที่เป็น Layer 3 Switch สำหรับการ Routing และเชื่อมต่อกับ Access Switch)

🔷 เปิดใช้งาน IP Routing

CoreSwitch(config)# ip routing

🄷 ตั้งค่า Interface เชื่อมต่อไปยัง LAN Router (G1/0/24)

CoreSwitch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24

CoreSwitch(config-if)# no switchport

CoreSwitch(config-if)# ip address 10.9.8.62 255.255.255.192

CoreSwitch(config-if)# no shutdown

CoreSwitch(config-if)# exit



## 🔷 ตั้งค่า Interface เชื่อมต่อไปยัง Access Switch (G1/0/1)

CoreSwitch(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

CoreSwitch(config-if)# no switchport

CoreSwitch(config-if)# ip address 10.9.8.65 255.255.258.248

CoreSwitch(config-if)# no shutdown

CoreSwitch(config-if)# exit



# 3. ตั้งค่า Access Switch Catalyst 9200 (3650 switch4)

(ทำหน้าที่เป็น Switch ปลายทาง และให้บริการ IP Routing ภายในสาขา 2)



🔷 เปิดใช้งาน IP Routing บน Switch

AccessSwitch(config)# ip routing



### 🔷 ตั้งค่า Interface เชื่อมต่อไปยัง Core Switch (G1/0/24).

AccessSwitch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24

AccessSwitch(config-if)# no switchport

AccessSwitch(config-if)# ip address 10.9.8.70 255.255.255.248

AccessSwitch(config-if)# no shutdown

AccessSwitch(config-if)# exit



# 🔷 ตั้งค่า Default Route เพื่อให้อุปกรณ์ในสาขา 2 ออกไปสู่เครือข่ายหลักผ่าน Core Switch

AccessSwitch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.9.8.65



#### Test LAN Router

Router# ping 10.9.8.62

Router# ping 10.9.8.70



#### Test Access Switch

AccessSwitch# ping 10.9.8.1

AccessSwitch# ping 10.9.8.65