

Flurstücksabschnittsverschneider (FAF)

Installation

Der Flurstücksabschnittsverschneider ist als Skript namens faf.pl implementiert. Das Skript erfordert perl und die zusätzlichen Pakete DBD::Pg, MIME::Lite und GNU parallel.

faf.pl kann in einem beliebigen Verzeichnis abgelegt werden. Die benötigten Module können per APT installiert werden:

apt-get install libdbd-pg-perl libmime-lite-perl parallel

Ausführung

Das Skript liest seine Konfiguration von der Standardeingabe oder aus den übergebenen Dateien. Die Konfiguration kann also z.B. auf mehrere Dateien verteilt werden.

Beispiel:

Datei faf.ini:

```
db=dbname=alkis_rp port=5434
email=jef@norbit.de
#cleanup=0
#fixareas=0
#tng.p1=
#tng.p2=
#tng.p3=
#osf.p1=
#osf.p2=
#osf.p3=
#bub.p1=
#bub.p1=
#bub.p3=
#prefix=job1
```

Datei faf.ctl (Modellvorgaben)

```
# Nutzungen
tng.AX_Wohnbauflaeche=Wohnbaufläche
...
# Rechtliche Festlegungen
osf.AX_KlassifizierungNachStrassenrecht.artDerFestlegung=ax_artderfestlegung_klassifizierungnac
hstrassenrecht
...
# Ausführende Stellen
osf.AX_KlassifizierungNachStrassenrecht.land|stelle=ax_dienststelle.land|stelle.bezeichnung
...
# Bodenschätzung & Bewertung
bub.AX_Bewertung.klassifizierung=ax_klassifizierung_bewertung
...
```

Datei faf.txt (Ihre Regeldatei)

```
AX_Wohnbauflaeche|Wohnbaufläche
...
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche.funktion=2510|Förderanlage
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche.funktion=2510&foerdergut=1000|Förderanlage - Erdöl
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche.funktion=2510&foerdergut=2000|Förderanlage - Erdgas
...
AX_Schutzzone.zone=1040.istTeilVon.AX_SchutzgebietNachWasserrecht.artDerFestlegung=1520|
Heilquellenschutzgebiet - Zone IV
...
```

Aufruf:

```
perl faf.pl faf.ini faf.ctl faf.txt
```

Beim Aufruf des Skriptes werden zu jeder zu verschneidenden Tabelle je ein SQL-Skript in einem temporären Verzeichnis erzeugt, die den angegebene Verschneidungsregeln für diese Tabellen folgen. Diese Skripte werden dann landkreisweise parallel ausgeführt. Dabei werden fünf Tabellen erzeugt und gefüllt, die mit einem konfigurierbaren Präfix versehen werden (Vorgabe faf).

- 1. faf_fs: Flurstücke mit gml_id, Kennzeichen, amtlicher und geometrischer Fläche sowie dem Schwerpunkt und der Gesamtertragszahl des Flurstücks (gmz)
- 2. faf_tng: Abschnitte nach "Tatsächlicher Nutzung (TNG)" mit
 - gml_id: des Flurstücks (Bezug zu faf_fs)
 - o flaeche: Flächengröße des Abschnitts (skaliert auf die amtliche Fläche)¹
 - o art: Abschnittsart/Text
 - wkb_geometry: Flächengeometrie des Abschnitts
 - o ggf. weitere Attribute aus den mit dem Flurstück verschnittene Tabelle
- 3. faf_osf: wie faf_tng jedoch für die Abschnitte nach "Öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festlegungen (OSF)".
- 4. faf_bub: wie faf_tng jedoch mit den Abschnitten nach "Bodenschätzung und Bewertung (BUB)" und der Ertragsmesszahl (emz).
- 5. faf_log: Liste der einzelnen Verschneidungsläufe mit verschnittener Tabelle, Startzeit, Endzeit, Anzahl der erzeugten Abschnitte, Kreis (land, regierungsbezirk, kreis).

Vor dem Start der generierten Skripte werden alle Geometrietabellen auf ungültige Geometrie untersucht und ggf. korrigiert (die defekten Geometrien werden in einer mit der ursprünglichen korrespondierenden Tabelle mit dem Zusatz _defekt gesichert; die Korrektur kann mit der Option fixareas auch abgeschaltet werden; s.u.).

Wenn E-Mail-Adressen in der Konfiguration angegeben werden wird ein Verschneidungsbericht inkl. der Protokoll der SQL-Skripte per E-Mail verschickt. Anderenfalls und auch wenn der Versand der E-Mail fehlschlägt wird der Bericht auf der Standardausgabe ausgeben.

1 Wenn die amtliche Fläche eines Flurstücks 0 ist, wird nicht skaliert (kommt in RP 6x vor)

In der zur Verfügung gestellten Regeldatei gibt es 38 Verschneidungstabellen, in der zur Verfügung gestellten Datenbank 38 Kreise: Daraus ergeben sich 1444 Verschneidungsdurchgänge. Die Laufzeit auf unserem Testserver mit der Rheinland-Pfalz-Datenbank betrug rund 5h (Xeon E3-1275, 3.5Ghz, 8 Kerne, 16GB RAM, keine Virtualisierung, 7 parallelen Verschneidungsprozesse).

Allgemeine Konfiguration

Mit "#" eingeleitete Zeilen werden als Kommentar betrachtet und ansonsten ignoriert. Platzhalter für Benutzereinstellungen sind *kursiv* gesetzt.

db=verbindungsdaten

Zugangsdaten zur PostGIS-Datenbank (z.B. dbname=alkis_rp). Immer notwendig. prefix=tabellenpräfix

Präfix für Tabellen (Vorgabe faf; optional)

gruppe.element=beschriftung

Parameter zur Splissflächenunterdrückung gemäß Ihrem Konzept nach Gruppen tng, osf oder bub und Parameter p1, p2 und p3 (optional; Vorgabe 0 für P1, 5 für P2 und 0.5 für P3).

jobs=*anzahl*

Anzahl der Jobs, die Parallel ausgeführt werden sollen (korrespondiert mit --jobs von GNU parallel(1); optional; Vorgabe: -1 = vorhandene Kerne – 1)

cleanup=1|0

Temporärverzeichnis nach der Verarbeitung abräumen (optional; Vorgabe: 1 = aktiv). Ggf. mit 0 deaktivieren, um SQL-Skripte und Protokolle zu erhalten.

fixareas=1|0

Ungültige Geometrien in den an der Verschneidung beteiligte Geometrietabellen korrigieren (mit PostGIS-Funktion st_makevalid; optional; Vorgabe 1 = aktiv). Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Geometrien bereits korrigiert sind, anderenfalls sind Verschneidungsfehler zu erwarten.

schema=schema

Name des ALKIS-Schemas (Vorgabe: public)

pgschema=schema

Name des PostGIS-Schemas (Vorgabe: postgis_21)

email=adresse

Eine Adresse an die das Protokoll versendet werden soll (optiona; keine Vorgabe; Mehrfachangaben sind möglich).

Verschneidungsregeln

Vordefinierte Regeln

gruppe.tabelle=Text

Ordnet die Tabelle *tabelle* der Verschneidungsgruppe *gruppe* zu und legt den Text fest der erscheinen soll, wenn keine näheren Angaben geregelt wurden.

gruppe.tabelle1.attribut=tabelle2

Ordnet die Tabelle *tabelle1* der Verschneidungsgruppe *gruppe* zu und legt fest, das Abschnitte nach dem Attribut attribut bezeichnet werden sollen und die Texte hierzu aus der Tabelle *tabelle2* zu entnehmen sind.

gruppe.tabelle1.attribut1=tabelle2.attribut2.attribut3

Ordnet die Tabelle tabelle1 der Verschneidungsgruppe gruppe zu und legt fest, das Abschnitte nach dem Attribut attribut1 bezeichnet werden sollen und die Texte hierzu aus der Tabelle tabelle2 zu entnehmen sind. In letzterer Tabelle sind die Werte aus attribut1 in attribut2 enthalten und der Text befindet sich in attribut3.

Attribut attribut1 und attribut2 können auch in der Form teilattribut1 teilattribut2 angegeben werden, wenn die Klassifizierungswert zusammengesetzt werden müssen (wird bei den ausführenden Stellen in der Form land|stelle verwendet).

Benutzerdefinierte Übersteuerung

tabelle.attribut1=wert1&attribut2=wert2|Text tabelle1.attribut1=wert1.relation.tabelle2.attribut2=wert2|Text

Regeln mit zwei Attributen legen den Text für Abschnitte der Flurstücke mit den gegebenen Tabelle fest bei denen die beiden Attribute mit den Werten der Verschneidungstabelle übereinstimmen. Bei der Regelvariante mit Relation und zwei Tabellen wird erwartet, dass die erste Tabelle das Geometriefeld wkb_geometry sowie das gegebene Relationsfeld enthält und sich dies auf die

zweite Tabelle mit dem zweiten Attribut bezieht.

tabelle.attribut=wert|Text

Regeln mit einem Attribut werden ausgewertet, wenn keine Regeln mit zwei Attributen zutreffen oder vorhanden sind. Hier können je Abschnitt mehrere Regeln zutreffen. In diesem Fall werden die Texte der zutreffenden Regeln in der Reihenfolge ihrer Angabe in der Konfiguration durch Semikolon getrennt kumuliert.

tabelle|Text

Regeln ohne Attribut treffen zu, wenn keine Regeln mit Attributen zutreffen oder vorhanden sind.

tabelle.attribut=<Attributwert>|<Attributwert>

Attribut das der ursprünglichen Tabelle, das in die jeweilige Abschnittstabelle übernommen werden soll (Mehrfachverwendung ist möglich).

Treffen keine Regeln zu entfällt der Abschnitt.

Für die Tabellen ax_schutzgebietnachwasserrecht und ax_schutzgebietnachnaturumweltoderbodenschutzrecht wird automatisch die Tabelle ax_schutzzone für die Geometrie einbezogen, wenn sie nicht bereits durch die Relationsvariante angegeben sind.