Manual de usuario de ChuTalk

Guía para usar la app, paso a paso

Lenguaje sencillo

projectchechu.github.io

Versión 2 · 20 de octubre de 2026

Índice

1 Cómo usar este manual

2 Qué es ChuTalk

BLOQUE A. PARA USAR LA APP

3 Abrir la app

4 El menú

5 Comunicar: formar palabras con letras

6 Letras: aprender y practicar

7 Comunicar con frases (perfil Medio)

8 Comunicar con todo (perfil Avanzado)

9 Mostrar y Presentarme

10 Escuchar: conversar con otra persona

11 Decir que me duele

12 Mis señas

13 Pedir ayuda y ficha médica

14 Manejar la tablet sin tocar

15 Si hay más personas delante de la cámara

BLOQUE B. PARA QUIEN ENSEÑA

16 Ajustes

17 Admin: el PIN y el tiempo abierto

18 Admin: perfiles, letras y funciones

19 Copia de seguridad y registro de uso

20 Un camino para empezar

21 Accesibilidad y privacidad

BLOQUE C. AYUDA Y PROBLEMAS

22 Problemas frecuentes

23 Acerca de ChuTalk

1 Cómo usar este manual

Este manual explica cómo usar ChuTalk.

Está escrito con frases cortas y palabras sencillas.

Tiene 3 bloques:

Bloque	Para quién es	Partes
A. Para usar la app	La persona que usa ChuTalk y su familia.	2 a 15
B. Para quien enseña	La persona que prepara la app: elige las funciones, las letras y los ajustes.	16 a 21
C. Ayuda y problemas	Todos.	22 y 23

Si es tu primera vez, empieza por la parte 3, «Abrir la app».

Al lado de los botones verás su icono. Es el mismo dibujo que sale en la app.

Los nombres de los botones van en **negrita**. Son las mismas palabras que ves en la pantalla.

En las imágenes hay círculos con números. Cada número tiene su explicación en una tabla debajo.

2 Qué es ChuTalk

ChuTalk es una app para comunicarse.

Tú haces letras y señas con las manos delante de la cámara.

La tablet dice en voz alta lo que quieres decir.

También puedes tocar frases en la pantalla o escribir.

Con ChuTalk puedes:

- Formar palabras y frases con las letras de las manos.
- Decir palabras y frases con señas.
- Decir frases rápidas tocando la pantalla.
- Preparar lo que quieres decir antes de hablar, por ejemplo en una reunión.
- Pedir la palabra.
- Decir dónde te duele y cuánto.
- Pedir ayuda si hay una emergencia.
- Enseñar tu ficha médica.
- Escuchar a otra persona y contestar rápido.
- Manejar la tablet sin tocarla, solo con señas.

No todo sale a la vez. Quien te enseña va encendiendo las funciones poco a poco. Se llaman **perfiles**: **Básico**, **Medio** y **Avanzado**. Se explican en la parte 18.

ChuTalk funciona sin internet.

El vídeo de la cámara no se guarda y no sale de la tablet.

Todo lo que se guarda se queda en la tablet. Son las señas, las frases, los ajustes y la ficha médica.

Solo sale si tú haces una copia de seguridad o exportas el registro.

ChuTalk lo ha hecho el Equipo de Prácticas Unitel - ChuTalk, de Unitel Formación (Toledo).

Bloque A. Para usar la app

3 Abrir la app

Dónde está ChuTalk

ChuTalk se abre en el navegador de la tablet o del móvil. Esta es la dirección: projectchechu.github.io

Para tenerla siempre a mano, añádela a la pantalla de inicio:


- En el iPad (Safari): toca **Compartir** y después **Añadir a pantalla de inicio**.
- En Android (Chrome): toca el menú de los 3 puntos y después **Añadir a pantalla de inicio** o **Instalar aplicación**.

Así se abre como una app más, con el nombre ChuTalk.

ChuTalk funciona en tablet (iPad o Android) y en móvil. Usa la cámara de delante.

El código de acceso

La primera vez, ChuTalk pide un **código de acceso**.



La pantalla Código de acceso


1. Escribe el código en el cuadro.
2. Toca **Entrar**.

Lo escribe quien prepara la tablet. Solo hace falta una vez en cada tablet.

¿No tienes el código? Pídelo al equipo de ChuTalk: cchutalk@gmail.com.

Si te equivocas, la app dice cuántos intentos te quedan.

Si fallas 5 veces seguidas, tienes que esperar. La primera espera es de 1 minuto. Cada fallo más, la espera se hace el doble. Como mucho, 1 hora.



El aviso de espera después de fallar 5 veces

Si se borran los datos del navegador, hay que escribir el código otra vez.

La primera vez: la configuración inicial

Después del código, sale la **configuración inicial**. Hazla junto a la persona que va a usar la app.

Son 9 pasos. En cada pantalla hay una pregunta.

Paso	Pregunta	Qué eliges
1	**¿Cómo te llamas?**	Tu nombre. Sale en tu presentación y en el aviso de ayuda. Puedes saltarlo.
2	**¿Dónde vives?**	Tu ciudad. Sirve para sugerirte la respuesta cuando te lo pregunten. Puedes saltarlo.
3	**¿Con qué mano signas?**	Izquierda o Derecha. La que usas más.

Paso	Pregunta	Qué eliges
4	**¿Qué lado alcanzas mejor?**	Frases y cámara a la izquierda o a la derecha. El menú va al otro lado.
5	**¿Con qué voz hablas?**	Toca una voz para oírla. Elige la velocidad. Toca **Oír la voz** para probarla.
6	**¿Con qué perfil quieres empezar?**	**Básico**, **Medio** o **Avanzado**. Para empezar, mejor **Básico**. Se puede cambiar después (parte 18).
7	**Tiempos y toques**	Cuánto sostener una seña e ignorar toques repetidos. Es para quien tiene temblor o se cansa. Si no lo sabes, déjalo como está. Puedes saltarlo.
8	**¿A quién avisamos si necesitas ayuda?**	Nombre y teléfono de un contacto. Puedes saltarlo.
9	**¡Listo!**	La app prepara la voz. Sale **Preparando la voz…**. Cuando acaba, sale **Voz lista**. Entonces toca **Empezar**. Si no quieres esperar, toca **Empezar sin esperar**. Si falla, toca **Probar otra vez**. Mientras, habla la voz de la tablet.



Configuración inicial, paso 6 de 9: el perfil



Configuración inicial, paso 7 de 9: tiempos y toques

Para pasar de pantalla, toca **Siguiente**. Para volver, toca **Atrás**. Si un paso se puede dejar vacío, sale **Saltar**.

La configuración inicial se maneja tocando, no con señas.

Todo se puede cambiar después en Ajustes.

Para hacerla otra vez, ve a **Ajustes**, después a **Tus datos**, y toca **Repetir la configuración inicial**.

Después de la configuración

1. **Permite la cámara.** La primera vez, la app pide permiso. Toca **Permitir**.
2. **Espera un momento.** Sale «Preparando el reconocimiento...». Solo tarda la primera vez.
3. **Graba la seña «Nada».** Ve a **Señas**. Toca **Grabar «Nada»**. Así la app no habla sin querer.
4. **Graba las letras.** Ve a **Letras**. Empieza por las vocales. Mira la parte 6.
5. **Graba las señas para manejar la tablet.** Por ejemplo, **Decir la frase** y **Borrar la última**. Mira la parte 12.
6. **Guarda una copia de seguridad.** En **Ajustes**, ve a **Copia de seguridad**. Toca **Guardar copia**.

Con el perfil **Medio** o **Avanzado**, hay más cosas que preparar:

- Graba las primeras palabras. Empieza con pocas: sí, no, ayuda, baño.
- Con el perfil **Avanzado**, rellena la ficha médica (parte 13).

Cuando hay una versión nueva

Sale el aviso «Hay una versión nueva de la app».

Toca **Actualizar** para usarla ya. Toca **Luego** para seguir como estás.

4 El menú

El menú está abajo, a la izquierda. Siempre lo ves.

Tiene hasta 5 botones:

Botón	Para qué sirve
Comunicar	Para hablar. Es la pantalla principal.
Señas	Para ver, enseñar y probar tus señas.
Letras	Para aprender y practicar las letras.
Ajustes	Para cambiar cómo funciona la app.
Ayuda	Para pedir ayuda en una emergencia. Está en rojo.

Señas y **Letras** solo salen si quien enseña las ha encendido.

El botón que tiene color es la pantalla donde estás.

En el móvil, el menú ocupa todo el ancho de abajo.


Si pones las frases a la izquierda, el menú se va a la derecha.

Algunas pantallas se ven enteras, sin menú. Son Mostrar, ¿Dónde estás?, Presentarme y Mi ficha médica. Para salir, toca **Volver**.

5 Comunicar: formar palabras con letras

Comunicar es la pantalla para hablar. Es la primera que ves al abrir la app.

Esta parte explica lo que ven todas las personas, con cualquier perfil.



Comunicar con el perfil Básico

Número	Qué es
1	**Pido la palabra**: pide tu turno para hablar.
2	El cuadro de letras. Aquí salen las letras y la palabra.
3	Los botones: **Decir**, **Espacio**, **Borrar letra**, **Borrar todo** y **Teclado**.
4	La cámara. Te ve las manos.
5	**Enseñar una seña**: para grabar una seña.
6	El menú.

Con el perfil **Básico**, la pantalla tiene:

- **Pido la palabra**, arriba.
- El **cuadro de letras**, donde se forman las palabras.
- La **cámara**, al lado. Te ve las manos.
- **Enseñar una seña**, debajo de la cámara.

Con los perfiles **Medio** y **Avanzado** salen más cosas. Se explican en las partes 7 a 10.

La cámara

Al principio, la cámara está a la derecha. Puedes cambiarla de lado en **Ajustes**, **Pantalla**.

Haz una letra o una seña y sosténla quieta un momento.

Una barra se llena: primero naranja, después amarilla, después verde.


Cuando la app entiende la letra, sale un ✓ verde con su nombre.

Si la app no está segura, verás «Parece «hola»...». Sigue sosteniendo o hazla otra vez.

Si tocas la pantalla, la cámara para un momento. Así no confunde tu mano con una seña.

Si la cámara está apagada, toca **Encender la cámara**.

A la derecha de la imagen hay 3 botones pequeños, uno debajo de otro: **Fijar a la persona**, **Reiniciar cámara** y **Apagar cámara**. Están en la banda oscura, para no tapar tus manos.



Comunicar con la cámara reconociendo una seña

La cara sale difuminada en esta imagen para proteger a la persona.

Formar una palabra

1. Ve a **Comunicar**. Arriba sale el cuadro de letras. Pone «Haz una letra con la mano».
2. Haz una letra con la mano. Sostenla quieta hasta que salga el ✓.
3. La letra sale en grande. Haz la siguiente. Las letras forman la palabra.
4. Si salen palabras para completar, toca la que quieras. Ya sale la palabra entera.
5. Toca **Decir**. La tablet dice la palabra. Si hay dibujo, sale al lado.

También puedes escribir con el teclado de la tablet:

1. Toca **Teclado**.
2. Escribe la palabra.
3. Toca **Enter** para decirla.

Puedes mezclar las dos formas.

Los botones del cuadro de letras

Botón	Qué hace
Decir	La tablet dice lo que has escrito.
Espacio	Pone un espacio entre palabras.
Borrar letra	Quita la última letra.
Borrar todo	Empieza de nuevo.
Teclado	Abre el teclado de la tablet.
Favorito	Guarda lo último que has dicho en tus favoritos. Solo sale si está encendida la función **Palabras y frases rápidas**.
Mostrar	Pone lo último en grande para que otra persona lo lea. Solo sale si está encendida la función **Mostrar y Presentarme**.

Todos los botones van en una sola línea. Si la pantalla es estrecha, solo se ve su dibujo. **Decir** siempre se ve entero.

También valen las señas para manejar la tablet. **Decir la frase** dice la palabra. **Borrar la última** quita una letra. Mira la parte 12.

Frases con espacios

Para decir «yo quiero agua», hay que separar las palabras.

Cómo	Qué pasa
Elegir una sugerencia	Completa la palabra y pone el espacio solo. Es lo más rápido.
Botón Espacio	Pone un espacio.
Seña Espacio	Lo mismo con la mano. Quien enseña la graba en **Señas**.
Seña Completar palabra	Acepta la palabra que propone la tablet en gris. Solo con la función **Completar palabras**. Quien enseña la graba en **Señas**.
Espacio automático	Pone el espacio solo cuando dejas de hacer letras unos segundos. Quien enseña lo enciende. Viene apagado.

Completar palabras. Esta función ayuda a escribir menos. La tablet propone cómo acaba la palabra, en gris. Por ejemplo, escribes **HO** y, a continuación, sale **RA** en gris: **HORA**. Tienes dos formas de aceptarla:

1. Haz la seña **Completar palabra**.
2. O toca las letras en gris.

La tablet escribe la palabra entera y pone el espacio. Si no te gusta la propuesta, sigue haciendo letras. Empieza a proponer con 2 letras. Solo sale si quien enseña enciende la función **Completar palabras** (parte 18). Viene apagada.

Letras que no encajan. A veces la letra sale mal sin querer. Por ejemplo, quieres escribir **PERRO** y sale **PERRS**. En castellano, después de **RR** solo puede ir una vocal. La tablet no escribe esa **S** y tú haces la **O**. Pasa también con letras repetidas, como «ff» o «jj». Estas son las reglas:

Después de…	Solo puede ir…
LL, RR, CH	Una vocal
Ñ	Una vocal
Q	La **U**
QU	Una vocal

Después de…	Solo puede ir…
J	Una vocal
Una letra repetida	No se repite, salvo **C**, **N**, **L**, **R**, **Z**, **S**, **M** y las vocales. Por ejemplo, «pizza», «Messi» o «Emma». Nunca tres iguales

Para escribir un nombre raro, como «Qatar», usa el teclado de la tablet. El teclado no tiene estas reglas.

Las palabras salen separadas en la pantalla: YO, QUIERO, AGUA.

Decir dice toda la frase junta.

No hay espacios al principio ni dos seguidos.

Letras repetidas

Para escribir «casa» o «llave», quita la mano un momento entre una letra y la otra.

O toca la letra en el teclado.

Tildes

Algunas palabras llevan tilde. Por ejemplo: teléfono, canción, café.

- **Las que siempre llevan tilde:** la app se la pone sola al separar la palabra o al tocar **Decir**. Por ejemplo, escribes TELEFONO y sale «teléfono».
- **Las que cambian según lo que significan:** la app no las toca. Por ejemplo: él y el, sí y si, tú y tu. Para ponerles tilde, haz la vocal y **sigue sosteniéndola unos 3 segundos**. Sale «Sigue sosteniendo: Tilde». Si lo repites, la quita.
- **Con una sugerencia:** si tocas la palabra «canción», sale con su tilde.

La tilde se pone con las 5 vocales: **A**, **E**, **I**, **O** y **U**.

Letras que se cambian al sostener

Algunas letras se hacen con otra letra y sosteniéndola.

Haz…	Y sigue sosteniendo unos 3 segundos	Sale
V		**W**
N		**Ñ**
L		**LL**
R		**RR**

Por ejemplo: haces la **N** y no la sueltas. Pasados unos segundos, se cambia por la **Ñ**.

La **U** y la **V** se hacen normales: cada una tiene su propia seña.

Lo que has dicho

Debajo del cuadro sale una lista con lo que has dicho. Lo último sale primero.

Toca un mensaje para oírlo otra vez.

Solo salen los de las últimas 24 horas.

Limpiar historial es un botón pequeño, arriba de la lista, a la izquierda.

1. Toca **Limpiar historial**.
2. La tablet pregunta «¿Borrar todo lo dicho?».
3. Toca **Sí, limpiar** para borrarlo. O toca **No** para dejarlo.

Palabras tuyas

Las palabras que formas se guardan en la tablet.

Cuando empiezas a escribir, las tuyas salen antes.

Entran en la copia de seguridad.

Si la app no oye una letra

La tablet solo reconoce las letras que quien enseña ha habilitado y que tú has grabado.

Con pocas letras, la tablet se confunde menos.

El teclado de la tablet vale para cualquier letra.

Si hay más personas cerca de la cámara

Mira la parte 15.

6 Letras: aprender y practicar

Letras sirve para aprender el alfabeto, letra a letra, a tu ritmo.

Sale en el menú si quien enseña ha encendido la función **Letras**. Con los 3 perfiles está encendida.

Qué letras ves

Quien enseña elige qué letras puedes usar. Empieza con pocas, por ejemplo las vocales. Después añade más.

Hay 30 letras: las 27 del alfabeto y **CH**, **LL** y **RR**.

Las letras **J**, **Z**, **Ñ**, **LL** y **RR** se graban como una postura quieta propia. Son distintas de las demás.

Cada letra tiene su estado

Estado	Qué significa
Sin grabar	Todavía no has enseñado esta letra a la tablet.
Falta grabarla otra vez	Tiene una grabación. Con 2 o más te entiende mejor.
Lista	Ya se puede reconocer.
¡Aprendida!	La has grabado en momentos distintos y con distinta luz.

Grabar una letra

1. Toca la letra en la rejilla.
2. Toca **Grabar la A** (o la letra que sea).
3. Haz la letra con tu mano, a tu manera. No tiene que ser igual que en el dibujo. La tablet aprende cómo la haces tú.
4. Sigue los pasos de la pantalla, igual que al enseñar una seña (parte 12).
5. Toca **Terminar** para volver a **Letras**.

Practicar una letra

1. Toca una letra grabada. Sale en grande: **Haz la letra A**.
2. Haz la letra y mantenla un momento.
3. Si es la letra, sale **¡Muy bien!**. Suena un aviso y la tablet dice la letra. Después pasa a la siguiente.
4. Si haces otra letra, sale **Ahora veo la...** con la letra que ha visto.

Si una letra falla mucho, toca **Grabar otra vez**.

Si no te gusta una grabación, toca la **papelera**, junto a **Grabar otra vez**. La tablet pregunta antes. Toca **Sí, borrar** o **No**. Después, graba de nuevo.

Mientras practicas, la tablet solo reconoce las letras que has grabado.

Ñ, LL, RR y W. Cuando toca una de estas letras, haz la **N**, la **L**, la **R** o la **V** y sostenla unos segundos. La tablet lo da por bueno y pasa a la siguiente. No cuenta como fallo.

Practicar palabras

En **Letras** hay dos pestañas: **Letras** y **Palabras**.

En **Palabras**, la tablet te guía para deletrear, letra a letra, las palabras que quien enseña ha elegido. Por ejemplo: tu nombre, «mamá», «agua».

1. Toca la pestaña **Palabras**.
2. Sale la palabra grande. Si los pictogramas están encendidos, sale su dibujo. Hay una casilla por cada letra.
3. Haz con la mano la letra que toca. Sale **Ahora, la M**. Cuando es correcta, su casilla se pone en verde.
4. Si haces otra letra, no pasa nada. La tablet te dice cuál ve y cuál buscar. Sigues.
5. Si una letra es difícil, toca **Ayúdame**. La tablet pone esa letra.
6. Cuando terminas, sale **¡Muy bien!**. Suena un aviso, la tablet dice la palabra y pasa a la siguiente.
7. Toca **Otra palabra** si quieres cambiar.

7 Comunicar con frases (perfil Medio)

Con el perfil **Medio**, Comunicar tiene más cosas, además de las letras.

Se añade:

- **Estoy en…**: el sitio donde estás. Cambia las frases rápidas.
- **Palabras básicas**: Sí, No, Ayuda, Espera y Repite.
- **Frases rápidas** del sitio donde estás.
- **Últimos mensajes**.
- **Favoritos**.
- **Pictogramas**: dibujos junto a las palabras.
- **Frase con imagen**.

Elegir dónde estoy

Cada sitio tiene sus frases rápidas.

1. En Comunicar, toca **Estoy en…**.
2. Sale la pregunta **¿Dónde estás?**
3. Toca el sitio.

Sitio	Frases que trae
Casa	Sí, No, Gracias, Ayuda, Baño, Me duele
En grupo	¡Hola!, ¿Qué tal?, Me gusta, No me gusta, Estoy de acuerdo, Repite, por favor
Reunión	Tengo una propuesta, Quiero aportar algo, Estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo, Necesitamos revisar este servicio, Esto vulnera un derecho, Felicito al equipo, Repite, por favor
Médico	Me duele, Estoy mareado, Tengo frío, No entiendo, Más despacio, Quiero decidir yo
Calle	Quiero esto, ¿Cuánto cuesta?, Voy a pagar, ¿Dónde está?, Necesito ayuda, Gracias

En **Médico** sale también el botón **Dolor y salud**. Solo con el perfil **Avanzado**.

Palabras básicas

Hay una fila fija con 5 palabras: **Sí**, **No**, **Ayuda**, **Espera** y **Repite**.

Están siempre en el mismo sitio. Toca una y se dice en el momento.

Frases rápidas

Debajo de la cámara hay frases. Cambian según dónde estás.

Toca una frase y la tablet la dice.

La estrella quiere decir: es tu favorita o la dices mucho.

Las frases con otro color son propuestas para lo que acabas de decir.

Toca **Más frases** para ver 6 frases más. El número pequeño, por ejemplo 1/4, dice en qué grupo estás.

Toca el lápiz (**Editar frases rápidas**) para cambiar las frases.

Con los pictogramas encendidos, las frases salen solo con el dibujo. Mantén el dedo encima un segundo y medio para leer la frase sin decirla.


Últimos mensajes

Debajo del cuadro de letras salen los **Últimos mensajes**.

Toca uno para decirlo otra vez.

Solo se ven los de las últimas 24 horas.

Cambiar mis frases



La pantalla Mis frases

Número	Qué es
1	**Comunicar**: vuelve a Comunicar.
2	**Favoritos**: salen en todos los sitios.
3	Los sitios. Elige uno para ver sus frases.
4	Una frase del sitio elegido.
5	**Seña**: enseña una seña para esa frase.
6	Flechas para subir o bajar la frase.
7	**Quitar**: quita la frase.

1. En Comunicar, toca el lápiz que está junto a las frases rápidas.
2. Se abre **Mis frases**.
3. Arriba, elige el sitio. Por ejemplo, **Casa**.
4. Para añadir una frase, escríbela en **Añadir una frase** y toca **Añadir**.
5. Para quitar una frase, toca **Quitar**.
6. Para moverla, usa las flechas de subir y bajar.
7. Para enseñar una seña para esa frase, toca **Seña**.

Si te equivocas, toca **Volver a las originales**. La app pregunta antes de cambiarlo.

Favoritos

Los favoritos salen en todos los sitios. Primero salen los que más usas.


Para guardar un favorito, toca la estrella después de decir una frase. O toca **Favorito** en el cuadro de letras.

Para quitar un favorito, ve a **Mis frases** y toca **Quitar** al lado.

Frase con imagen

Es una frase con una foto o un dibujo. No necesita seña.

Sale en Comunicar, en todos los sitios. Se dice al tocarla.



La pantalla Frase con imagen

Número	Qué es
1	**Mis señas**: vuelve atrás.
2	**¿Qué dice?**: escribe aquí la frase.
3	**Hacer foto** y **De la galería**: elige una foto.
4	**Buscar pictograma**: busca un dibujo.
5	**Así se verá en Comunicar**.
6	**Escucharla**: la tablet dice la frase.
7	**Guardar**.

1. Ve a **Señas**.
2. Toca **Frase con imagen**.
3. En **¿Qué dice?**, escribe la frase.
4. Elige la imagen: **Hacer foto**, **De la galería** o **Buscar pictograma**.
5. Mira cómo queda en **Así se verá en Comunicar**.
6. Toca **Escucharla** para oírla.
7. Toca **Guardar**.

Para quitar la imagen, toca **Sin imagen**.

8 Comunicar con todo (perfil Avanzado)

Con el perfil **Avanzado**, Comunicar tiene todas las funciones.


Se añade a lo del perfil **Medio**:

- **Decir ya** y **Preparar** (esta parte).
- **Presentarme** y **Mostrar** (parte 9).
- **Escuchar** (parte 10).
- **Dolor y salud** (parte 11).
- Manejar la tablet sin tocar (parte 14).

Los botones de arriba

Botón	Qué hace
Pido la palabra	Suena una campana. Después la tablet dice «Pido el turno de palabra».
Decir ya	La tablet dice cada cosa en el momento.
Preparar	Preparas lo que quieres decir en silencio. Lo dices después.
Estoy en...	Dice dónde estás. Tócalo para cambiarlo.
Presentarme	Enseña quién eres y cómo hablar contigo.

Escribir con el teclado



El cuadro para escribir, abierto mientras preparas


Número	Qué es
1	El cuadro donde escribes.
2	**Añadir a tu idea**: pone lo escrito en tu idea. En Decir ya, este botón se llama **Decir** y lo dice en el momento.
3	**Guardar**: guarda lo escrito en tus favoritos.
4	**Cerrar**: cierra el cuadro.
5	**Mi intervención**: tus ideas preparadas.
6	La idea que estás haciendo ahora.

1. Toca **Escribir**.
2. Escribe lo que quieres decir. Encima del teclado salen palabras para ayudarte.
3. Toca **Decir**. La tablet lo dice.

Si estás en **Preparar**, el botón se llama **Añadir a tu idea**. Lo que escribes va a tu idea y no suena todavía.

Preparar lo que quiero decir

Sirve para reuniones. Preparas tus ideas y las dices cuando te toca. Nadie las oye antes.



Comunicar en modo Preparar, con tres ideas

Número	Qué es
1	**Preparar** está elegido.
2	**Mi intervención**: nadie lo oye hasta que lo digas.
3	Estrella para guardar en favoritos y papelera para borrar todo.
4	Ideas terminadas, con su número.
5	La idea que estás haciendo. Cada palabra tiene una ✕ para quitarla.
6	**Decir idea a idea**: dice tus ideas una a una.
7	**Otra idea**: termina esta idea y empieza otra.
8	**Escribir**: añade palabras con el teclado.
9	**Quitar**: quita la última palabra.
10	Lo último que has dicho y a qué hora.
11	**Decir ya**: frases que suenan en el momento, sin cambiar tu idea.
12	**Añadir a tu idea**: palabras para seguir tu idea.
13	**Más palabras**: enseña otras palabras.
14	El menú.

1. Toca **Preparar**.
2. Haz señas o toca frases. Las palabras se ponen en tu idea, en el cuadro **Mi intervención**.
3. Para empezar otra idea, toca **Otra idea**.
4. Para quitar la última palabra, toca **Quitar**.
5. Cuando te toque hablar, toca **Pido la palabra**.
6. Toca **Decir idea a idea**. La tablet dice tu primera idea.
7. Toca **Siguiente** para decir la idea siguiente. Si no te han oído, toca **Repetir**.
8. Toca **Terminar** cuando acabes.

Si solo tienes una idea, el botón se llama **Decir**. Si tienes varias, se llama **Decir idea a idea**.

La app arregla un poco tus frases. Debajo de la idea pone «Se dirá:» y la frase arreglada. Si la quieres como la signaste, toca la idea y después **Tal cual**.

Toca una idea para moverla arriba o abajo, o para borrarla.

Mientras preparas, sale la fila **Decir ya**. Lo que tocas ahí se dice en el momento y no cambia tu idea.

Tu idea se guarda aunque cierres la app.

Cuando la app pregunta

Algunas palabras son importantes: dolor, me duele, baño, ayuda, médico y urgente.

Si las dices con una seña, la app pregunta antes: «¿Decir «baño»?».

Toca **Sí, decirlo** o **No**. También puedes mover la cabeza: sí hacia abajo y arriba, no a los lados.

Si dices «Me duele», después se abre la pantalla del dolor.

Si la app se equivoca

Después de una seña sale el botón **No era «hola»**.

1. Tócalo.
2. Elige la seña que querías decir.
3. O toca **No quería decir nada** si solo movías las manos.
4. O toca **Era otra seña** si la seña no está en la lista.

La app aprende de cada error.

Si estás cansado

Si tienes puesto el modo **Estoy cansado**, sale el botón **Modo cansado · Quitar**. Tócalo para quitarlo.

Este modo se pone en **Ajustes**, **Señas**.

9 Mostrar y Presentarme

Con el perfil **Avanzado**, otra persona puede leer lo que dices y saber quién eres.

Mostrar

Sirve para que otra persona lea lo que has dicho.

1. En Comunicar, toca **Mostrar**.
2. Lo último que has dicho sale muy grande.
3. Gira la tablet hacia la otra persona.

Si no te ha oído, toca **Decirlo otra vez**.

Si no te ha entendido, toca **Más despacio**. La tablet lo dice más lento y con pausas.

Para salir, toca **Volver**.

Presentarme

Sirve cuando hablas con alguien que no te conoce.



La pantalla Presentarme

Número	Qué es
1	Tu presentación, en grande.
2	**Cómo hablar conmigo**: consejos para la otra persona.
3	**Volver**: vuelve a Comunicar.
4	**Decirlo otra vez**: dice otra vez la presentación.

1. En Comunicar, toca **Presentarme**.
2. La tablet dice tu presentación en voz alta.
3. En la pantalla sale tu presentación y **Cómo hablar conmigo**.

Cómo hablar conmigo dice:

- Háblame a mí, no a quien me acompaña.
- Dame tiempo. Espera mi respuesta.
- No acabes mis frases.
- Si no me entiendes, dímelo. Lo repito.
- Hazme preguntas cortas: de sí o no, o con opciones.

Botón	Qué hace
Decirlo otra vez	Dice otra vez la presentación.
Mi ficha médica	Enseña tu ficha. Solo sale si la has rellenado.
Volver	Vuelve a Comunicar.

Si usas **Escuchar**, la pantalla explica también el sonido que quiere decir «puedes hablar». Toca **Oír el sonido** para que la otra persona lo conozca.

La presentación se hace sola con tu nombre: «Hola, soy [tu nombre]. Me comunico con señas y con esta tablet. Háblame a mí y dame tiempo para responder.» Si no pusiste nombre, empieza solo con «Hola.».

Para cambiar el texto, quien enseña lo hace en **Ajustes**, **Admin**, **Funciones**. Allí abre **Ajustes de Mostrar y Presentarme** y escribe el texto en **Tu presentación**. Si cambias tu nombre, la presentación cambia sola, salvo que la hayas escrito tú.

10 Escuchar: conversar con otra persona

Con **Escuchar**, la tablet oye a la otra persona y escribe lo que dice. Después te propone respuestas cortas.

La tablet nunca habla sola. Tú eliges qué decir.

Esta función viene apagada con los perfiles **Básico** y **Medio**. El perfil **Avanzado** la enciende. Quien enseña también puede encenderla en **Ajustes**, **Admin**, **Funciones**, con el interruptor **Escuchar**.

Funciona sin internet. El audio no se guarda y no sale de la tablet. Avisa siempre a la otra persona de que la tablet la escucha.

Funciona mejor en un sitio tranquilo y con una sola persona.

Cómo se usa

1. En Comunicar, toca **Escuchar**. La primera vez, la tablet pide permiso para usar el micrófono.
2. Si es la primera vez que hablas con esa persona, toca **Mostrar mi presentación**.
3. La otra persona habla. Lo que dice sale escrito en **Te dice**.
4. Sale **Te toca responder**. Abajo salen respuestas.
5. Toca una respuesta. La tablet la dice.
6. La tablet vuelve a escuchar.

Algunas respuestas empiezan una frase y acaban en «…». Por ejemplo, «Mi sabor favorito es…». Elige una palabra para terminarla y toca **Decir**.

Si te preguntan «¿Cómo te llamas?» o «¿Dónde vives?», sale tu respuesta ya hecha. Por ejemplo, «Me llamo Ana» o «En Toledo». Usa el nombre y la ciudad de la configuración inicial.

Para escribir tu respuesta, toca **Escribir**.

Para hacer tú una pregunta, toca **Preguntar**. Para volver a las respuestas, toca **Responder**.

Qué ve la otra persona

Arriba sale un cartel grande. Dice de quién es el turno.

Cartel	Qué quiere decir
Puedes hablar · Te escucho	La otra persona puede hablar.
Te he oído · Espera mi respuesta	La tablet lo ha oído. Ahora respondes tú.
Espera, estoy respondiendo	Estás preparando tu respuesta.
Estoy hablando	La tablet está diciendo tu respuesta.
No te he entendido bien · Repítelo, por favor	La tablet no lo ha oído bien.

Suena un «pip» corto cuando la otra persona puede hablar.

Botón	Qué hace
Te toca	Devuelve el turno a la otra persona sin decir nada.
Parar	Deja de escuchar.

Si nadie habla en 5 minutos, la tablet deja de escuchar sola.

Si sale «Sin permiso para el micrófono», hay que dar el permiso en los ajustes de la tablet.

11 Decir que me duele


Esta pantalla sirve para decir dónde te duele y cuánto. Es del perfil **Avanzado**.

Se abre de dos formas:

- Cuando dices «Me duele».
- Con el botón **Dolor y salud**, cuando estás en **Médico**.

Paso 1: dónde me duele

Arriba pone **¿Dónde me duele?**



La pantalla ¿Dónde me duele?

Número	Qué es
1	**Volver**: vuelve a la pantalla de antes.
2	La pregunta: ¿Dónde me duele?
3	**Mi ficha médica**: enseña tu ficha.
4	Cuadro para escribir algo más. Toca **Decir** para decirlo.
5	El cuerpo. Toca el sitio que te duele.
6	Otros sitios: Ojos, Oídos, Boca y dientes, Garganta, Espalda y Otro sitio.
7	**No sé dónde**: pasa a decir cuánto te duele.
8	Respuestas rápidas: Sí, No, No lo sé y Repite, por favor.

Sale un dibujo del cuerpo. Toca el sitio que te duele. La tablet lo dice. Por ejemplo: «Me duele la cabeza».

Izquierda y derecha son las tuyas, como en un espejo.

Si no sabes dónde te duele, toca **No sé dónde**.

Paso 2: cuánto me duele

Arriba pone, por ejemplo, **¿Cuánto me duele la cabeza?**



La pantalla ¿Cuánto me duele?

Número	Qué es
1	La pregunta, con el sitio que elegiste.
2	**Cambiar el sitio**: vuelve a elegir dónde te duele.
3	Los números del dolor, de 0 a 10. Cada uno tiene una cara y un color.
4	Respuestas rápidas.

Toca un número. La tablet dice cuánto te duele.

Número	Botón	Lo que dice la tablet
0	Nada	No me duele: 0 de 10
2	Poco	Me duele un poco: 2 de 10
4	Bastante	Me duele bastante: 4 de 10
6	Mucho	Me duele mucho: 6 de 10
8	Muchísimo	Me duele muchísimo: 8 de 10
10	No lo aguanto	Me duele muchísimo, no lo aguanto: 10 de 10


Para elegir otro sitio, toca **Cambiar el sitio**.

12 Mis señas

La app aprende tus señas. Tú le enseñas cada señas grabándola varias veces.

Para ver tus señas, toca **Señas** en el menú. Se abre **Mis señas**.

Las señas de palabras y frases son de los perfiles **Medio** y **Avanzado**. Las señas para manejar la tablet y la seña **Nada** son de todos los perfiles.



La pantalla Mis señas

Número	Qué es
1	**Probar señas**: comprueba si la app reconoce tus señas.
2	Aviso de copia de seguridad. Toca **Guardar copia**.
3	Aviso para grabar la seña «Nada».
4	**Mis palabras y frases**: señas que dicen algo.
5	**Enseñar palabra**: graba una seña nueva de palabra.
6	**Frase con imagen**: una frase con foto, sin seña.
7	**Manejar la tablet**: señas para usar la tablet sin tocarla.
8	**Enseñar seña de control**: graba una seña para manejar la tablet.
9	**Sin grabar**: las señas de control que faltan. Toca una para grabarla.
10	Una seña grabada, con su barra de aprender.
11	**Grabar más**: graba la seña otra vez.
12	Papelera: borra la seña.

Hay 2 grupos de señas:

Grupo	Para qué sirven
Mis palabras y frases	Dicen una palabra o una frase. Por ejemplo, «agua».
Manejar la tablet	Sirven para usar la tablet sin tocarla. Por ejemplo, «Borrar la última».

La seña «Nada»

Graba primero la seña **Nada**. Es muy importante.

Sirve para que la tablet no hable sin querer.

Graba las manos quietas. Graba también gestos que haces sin querer decir nada: un puño, rascarte, colocarte las gafas.

Debajo del botón **Grabar** hay un botón con una bombilla: **Ver consejos**. Tócalo para abrirlos. Dicen:

- Haz un gesto distinto en cada grabación. Cada una dura 2 segundos.
- Mantén las manos y la cara dentro de la imagen, como cuando hablas.
- Graba en varios momentos: con otra luz y a otra distancia de la cámara.
- No grabes aquí nada que quieras que la tablet diga.


Enseñar una seña nueva

Paso 1 de 2: qué dice la seña

1. En Mis señas, toca **Enseñar palabra** o **Enseñar seña de control**.
2. Elige **Una palabra o frase** o **Manejar la tablet**.
3. Si es una palabra, escribe lo que dice en **Qué dice la seña**. O toca una frase de la lista.
4. Si es para manejar la tablet, toca la acción que quieres.
5. Toca **Siguiente: grabar**.

En este paso la cámara está apagada. Se enciende en el paso 2, cuando vas a grabar.

Paso 2 de 2: grabar



Grabando una seña, paso 2 de 2

Número	Qué es
1	**Atrás**: vuelve al paso 1.
2	En qué paso estás.
3	**Cancelar**: sale sin seguir.
4	La seña que grabas y qué hace.
5	**Una mano** o **Dos manos**.
6	El botón de grabar. Ahora cuenta: Prepárate… 1.
7	Qué grabación es. Toca el botón para parar.
8	La cámara, con los puntos de la mano.
9	La barra de aprender.
10	Mensaje después de guardar.
11	**Borrar la última**: borra la última grabación.
12	**Terminar y probar**.

La cara sale difuminada en esta imagen para proteger a la persona.

1. Elige **Una mano** o **Dos manos**.
2. Ponte delante de la cámara.
3. Toca **Grabar 3 veces**.
4. Sale **Prepárate… 3, 2, 1**.
5. Cuando sale **Grabando… haz la seña**, haz la seña. Dura 2 segundos.
6. La app graba 3 veces seguidas, con una pausa corta entre cada una.
7. Mira la barra. Sube con cada grabación.
8. Cuando acabes, toca **Terminar y probar**.

Debajo del botón de grabar hay un botón con una bombilla: **Ver consejos**. Dicen:

- Haz la seña como la haces siempre y mantén la forma quieta. Se descarta el principio y el final de cada grabación.
- Pon la cara y las manos dentro de la imagen, con la luz de frente.
- Entre una grabación y otra, cambia un poco la mano: más arriba, más abajo o más girada.
- Graba en varios momentos: otro día, con otra luz y a otra distancia.
- Elige una seña que no se parezca a las otras.

Si una grabación salió mal, toca **Borrar la última**. Para grabar solo una vez, toca **Grabar solo una**.

La barra de aprender

La barra dice cuánto ha aprendido la app.

Para llenarla, graba la seña en días distintos. Grabar muchas veces el mismo día sube poco la barra.

Al final, la app te pide grabarla a otra distancia y con otra luz.

Cuando está llena, sale **¡Aprendida! Ya puedes usarla en Comunicar.**

Si una seña se parece mucho a otra, la app avisa. Puedes tocar **Seguir igual**, mirar la otra seña o tocar **Borrar estas grabaciones**.

Señas para manejar la tablet


No salen todas a la vez. Con el perfil **Básico** salen solo estas: **Nada**, **Pedir la palabra**, **Decir la frase**, **Borrar la última** y **Espacio**. Las demás salen solas al encender su función. Por ejemplo, **Completar palabra** sale al encender **Completar palabras**. Quien enseña puede añadir otras en **Admin**, en **Funciones**, en la tarjeta **Señas para manejar la tablet**. Una seña ya grabada no desaparece.

Seña	Qué hace	Si la sostienes más tiempo
Nada	Manos quietas: no hace nada	—
Pedir la palabra	Avisa de que quieres hablar	Pide ayuda: abre la pantalla Ayuda
Decir la frase	Dice lo que has escrito. También dice «sí»	Abre Mostrar

Seña	Qué hace	Si la sostienes más tiempo
Otra idea	Empieza a preparar u otra idea	Dice toda tu intervención. Pregunta antes
Escribir	Abre el teclado	Apaga la cámara 10 minutos. Vuelve sola
Más ideas	Enseña otras palabras	Cambia de sitio
Borrar la última	Borra lo último. También dice «no»	Borra todo. Pregunta antes
Repetir	Repite lo último	Lo repite más despacio
Frases	Pasa por las frases rápidas	Sigue pasando frases
Bajar	Baja la pantalla	Sigue bajando
Subir	Sube la pantalla	Sigue subiendo
Escuchar	Empieza o deja de escuchar	—
Espacio	Separa una palabra de la siguiente	—
Completar palabra	Acepta la palabra que propone la tablet	—

La columna «Si la sostienes más tiempo» solo funciona si está encendida la segunda función. Mira la parte 14.

Probar las señas



La pantalla Probar señas

Número	Qué es
1	**Mis señas** o **Letras**: vuelve a donde estabas.
2	La cámara.
3	La seña que ve y cómo se reconoce: bien, justo o no se reconoce.
4	El parecido, en tanto por ciento.
5	**Reiniciar cámara** y **Apagar cámara**.
6	**Intentos**: cada vez que sostienes una seña.
7	**Grabar otra vez**: si una seña no sale bien.

La cara sale difuminada en esta imagen para proteger a la persona.

Se puede abrir desde dos sitios: desde **Señas** y desde **Letras**. El botón de arriba a la izquierda te devuelve al sitio de donde vienes. Dice **Mis señas** o **Letras**.

1. En Mis señas o en Letras, toca **Probar señas**.
2. Haz una seña y sosténla.
3. La tablet no dice nada. Solo te enseña si la reconoce.

Puede salir **Se reconoce bien**, **Se reconoce justo** o **No se reconoce**. También sale un tanto por ciento y con qué otra seña se puede confundir.

Si una seña no sale bien, toca **Grabar otra vez**.

Señas que fallan

Si corriges mucho una seña con **No era...**, Mis señas avisa: «Esta seña falla mucho. ¿La grabamos otra vez?». Toca **Grabar otra vez**.

Ver y borrar una seña

Toca una seña para ver cómo la grabaste. La verás en espejo, como en la cámara. Usa **Anterior** y **Siguiente** para ver cada grabación.

Para borrar una seña, toca la papelera. La app pregunta: «¿Borrar esta seña y sus grabaciones?». Toca **Sí, borrar** o **No**.

13 Pedir ayuda y ficha médica

Pedir ayuda en una emergencia

Usa esto si te pasa algo grave y necesitas ayuda.

Hay 2 formas de pedir ayuda:

- Toca el botón rojo **Ayuda** del menú.
- O sostén mucho tiempo la seña **Pedir la palabra**.

Qué pasa después:

1. La pantalla se pone roja. Pone en grande **NECESITO AYUDA** y «No puedo hablar · Mira la tablet».
2. Suena un aviso suave. Pone «Avisando en 5…».
3. Tienes 5 segundos para cancelar si fue sin querer. Toca **Cancelar**.
4. Después suena una sirena fuerte. Entre sirena y sirena, la tablet dice: «Necesito ayuda. Por favor, mira la pantalla de la tablet.»
5. La tablet busca dónde estás.
6. Se prepara un mensaje para tu contacto, con tu ubicación.




El cartel rojo NECESITO AYUDA

Número	Qué es
1	El cartel grande para quien está cerca.
2	La cuenta atrás antes de avisar.
3	**Cancelar**: para el aviso si fue sin querer.
4	**Ver a quién llamar**: enseña los contactos y tu información.
5	**Silenciar**: para la sirena.

Si no quieres esperar los 5 segundos, toca **Avisar ya**.

Quien esté cerca puede tocar **Ver a quién llamar**. Sale esta pantalla:



La pantalla de ayuda con a quién llamar

Número	Qué es
1	Necesito ayuda: cómo te comunicas.
2	**Silenciar**: para la sirena.
3	**Grande**: vuelve al cartel rojo grande.
4	**Por favor, llama a:** tus contactos. Si no hay, dice dónde añadirlos.
5	**Llamar al 112**.
6	Si la ubicación está lista para el aviso.
7	**Mi información importante**: datos de tu ficha.
8	**Ya estoy bien**: termina la ayuda.
9	**Ficha médica**: enseña tu ficha.

Al lado de cada contacto está el botón **Llamar**.

Avisar con mi ubicación abre WhatsApp o Mensajes con el aviso ya escrito. Hay que tocar **Enviar**.

Importante:

- La app no puede enviar el mensaje sola. Alguien tiene que tocar **Enviar**.
- Llamar solo funciona si el aparato tiene teléfono: un móvil, una tablet con tarjeta SIM o un iPad unido a un iPhone.
- La sirena suena con el volumen que tiene la tablet. Si el volumen está bajo, suena bajo.
- La primera vez, la tablet pide permiso para saber la ubicación.

Preparar la ayuda

Ve a **Ajustes** y después a **Ayuda**.

1. El aviso usa tu nombre de la configuración inicial. Si quieres otro nombre en el aviso, escríbelo en **Tu nombre (en el aviso)**.
2. El **Contacto 1** es el contacto de la ficha médica.
3. Puedes añadir 2 contactos más, con nombre, relación y teléfono.
4. En **Avisar por**, elige **WhatsApp** o **SMS**.
5. Toca **Probar la pantalla de ayuda**. Sale la palabra PRUEBA. No se avisa a nadie.

112 Accesible de Castilla-La Mancha

Es un servicio para personas que no pueden llamar por voz. Se habla con el 112 por SMS, chat, videollamada o con la app «112 Accesible».

Hay que darse de alta antes. Hay que vivir en Castilla-La Mancha y tener reconocida la discapacidad. El trámite se hace en la sede de la Junta y tarda unos 15 días hábiles.

Si la persona está dada de alta, enciende **Estoy dado de alta en el 112 Accesible**. La pantalla de ayuda lo dirá.

Más información: **112.castillalamancha.es**.

Si la tablet está bloqueada

Con la tablet bloqueada no se ve la app. Pero sí se ve el fondo de pantalla.

Puedes crear un fondo con el nombre, los contactos y las alergias.

1. En **Ajustes**, ve a **Ayuda**.
2. Toca **Crear fondo para la pantalla de bloqueo**.
3. Toca **Guardar imagen**. Se guarda en Fotos.
4. En el iPad: Ajustes, Fondo de pantalla, Añadir fondo, Fotos. Elige la imagen.
5. En Android: Ajustes, Fondo de pantalla, Pantalla de bloqueo.

Si cambias un contacto, crea el fondo otra vez.

Mi ficha médica

Son datos de salud. La persona que usa la app decide qué se pone.

Se guardan solo en la tablet y en la copia de seguridad.

La ficha es de la función **Dolor y ficha médica**, del perfil **Avanzado**.

Para rellenarla, quien enseña va a **Ajustes**, **Admin**, **Funciones**. Allí abre **Ajustes de Dolor y ficha médica**. Tiene estos datos:

- Alergias
- Medicación
- Enfermedades importantes
- Contacto de urgencia
- Teléfono de urgencia
- Cómo me comunico
- Otras cosas importantes

Toca **Ver mi ficha** para ver cómo queda.

La ficha sale con el botón **Mi ficha médica** en Dolor, en Presentarme y en Ayuda. Toca **Leerla en voz alta** para que la tablet la lea.

14 Manejar la tablet sin tocar

Puedes usar toda la app solo con señas, sin tocar la pantalla.

Es del perfil **Avanzado**.

Cómo se enciende

Quien enseña va a **Ajustes**, **Admin**, **Funciones**. Allí abre **Ajustes de Manos libres**. Estas son las opciones:

Opción	Qué hace
Manejar la app con señas	Si está apagado, las señas solo funcionan en Comunicar.
Barra de ayuda	Enseña qué hace cada gesto.
Recorrer toda la app con señas	Permite moverse por todas las pantallas.
Segunda función al sostener la seña	Al sostener una seña hace otra cosa. Por ejemplo, **Borrar la última** sostenida borra todo.
Sostener para la segunda función	Cuánto tiempo hay que sostener. De 4 a 10 segundos. Al principio son 6.

El gesto con la cabeza se enciende en **Ajustes**, **Señas**.

Cómo pasan las frases se elige en **Ajustes**, **Admin**, **Funciones**, **Ajustes de Palabras y frases rápidas**.

Los 3 gestos

Todo se hace con 3 señas. En toda la app hacen lo mismo:

Símbolo	Seña	Qué quiere decir
✓	**Decir la frase**	Sí. Aceptar. Elegir.
✕	**Borrar la última**	No. Cancelar. Volver atrás.
▶	**Frases**	Pasar a lo siguiente.

Si tienes la **barra de ayuda** encendida, la pantalla te dice qué hace cada gesto en ese momento.

Si sostienes una seña, sale «Sigue sosteniendo:» y lo que hará.

Recorrer las frases rápidas

1. En Comunicar, haz la seña **Frases**. Se resalta la primera frase.
2. Haz **Frases** otra vez para pasar a la siguiente. Si la sostienes, va pasando sola.
3. Cuando esté resaltada la frase que quieres, haz **Decir la frase**.
4. Para salir, haz **Borrar la última**. O toca **Parar**.

Después de la última frase salen **Más frases** y **Otras opciones...**.

Si estás en **Preparar**, la frase elegida va a tu idea sin sonar. Suena cuando dices tu idea. Es útil en reuniones.

Las frases también pueden pasar solas. Entonces la tablet las dice bajito. Para elegir una, mueve la cabeza diciendo sí o repite la seña.

Moverte por toda la app

1. Al recorrer las frases, elige **Otras opciones…** con **Decir la frase**.
2. Se resalta una parte de la pantalla.
3. ▶ pasa a la siguiente parte.
4. ✓ entra en esa parte o pulsa el botón.
5. ✕ sale de esa parte. Arriba del todo, vuelve atrás.

En Señas, Mis frases, Ajustes y Dolor hay una cámara pequeña en la esquina. Con ella puedes manejar esas pantallas sin tocar.

Si la pantalla es larga, salen los botones **Bajar** y **Subir**.

Contestar con la cabeza

Cuando la tablet pregunta «¿Decir…?», puedes mover la cabeza:

- Arriba y abajo: sí.
- A un lado y al otro: no.

15 Si hay más personas delante de la cámara

La tablet solo debe hacer caso a la persona que la usa.

Si hay más gente cerca, hay 3 ayudas.

1. La zona de la cámara

Ve a **Ajustes**, **Señas**. Elige la **Zona de la cámara**:

- **Toda la cámara**
- **Ancha**
- **Normal** (viene así)
- **Estrecha**

Los lados de la cámara se ven **oscuros**. Lo que se hace ahí no cuenta. Son las caras y las manos de otras personas.

La persona tiene que estar en la parte clara.

2. Fijar a la persona

Junto a **Reiniciar cámara** hay un botón con el icono de una persona: **Fijar a la persona**.

1. Pon a la persona mirando a la cámara.
2. Toca **Fijar a la persona**.
3. La tablet se queda con su cara. Deja de hacer caso a otras caras, aunque alguien se acerque más.
4. La zona clara se centra en la persona.

Para soltar, vuelve a tocarlo. Mientras está fijada, el botón dice **Soltar a la persona**.

Se suelta solo cuando se recarga la app.

Si la persona cambia mucho de sitio, suéltala y vuelve a fijarla.

3. Las manos de otras personas

Una mano de otra persona se ve en gris. No cuenta.

No cuentan estas manos:

- Las que están lejos de la cara.
- Las muy pequeñas, que están al fondo.
- Las muy grandes, que están más cerca de la cámara que la persona.

Consejo: coloca la tablet de frente a la persona. Que quede lo más lejos posible de quien la acompaña.

Bloque B. Para quien enseña

Esta parte es para la persona que prepara la app. Puede ser un familiar, un profesor o un terapeuta.

Aquí se elige qué funciones ve la persona y qué letras puede usar.

16 Ajustes

En **Ajustes** se cambia cómo funciona la app.

A la izquierda están los apartados. Debajo de cada uno se ve cómo está ahora. Toca un apartado para abrirlo.

Hay hasta 9 apartados. Todos están abiertos para todos, menos **Admin**, que es para quien enseña y pide un PIN.

Apartado	Qué tiene
Pantalla	Tema, lado de las frases, toques repetidos, batería.
Voz	Qué voz y a qué velocidad.
Señas	Mano, tiempos, zona de la cámara y modo cansado. Solo sale si la función **Señas de la tablet y probador** está encendida.
Tus datos	Nombre y ciudad, y **Repetir la configuración inicial**.
Ayuda	Contactos de urgencia y la pantalla de ayuda.
Admin	Para quien enseña, con PIN: el perfil, las letras y las funciones.
Registro de uso	Cuántos mensajes dices y qué señas hay que corregir.
Copia de seguridad	Guardar y recuperar la copia, y empezar de nuevo.
Acerca de	Quién es el dueño, versión, manual, condiciones de uso y créditos.

Los botones **−** y **+** bajan o suben un valor.

Pantalla

Opción	Qué hace	Al principio
Tema	Claro, Oscuro o Automático.	Claro
Frases y cámara	Con la tablet tumbada, pone cámara y frases a la izquierda o a la derecha. Elige el lado que alcanzas mejor.	A la derecha
Ignorar toques repetidos	Evita que un toque sin querer pulse otro botón justo después. De No a 1,2 s.	0,5 s
Ver los puntos de las manos y la cara	Dibuja los puntos que ve la cámara.	Encendido
Ahorrar batería sin manos delante	La cámara mira menos veces si no ve manos.	Encendido
Dejar que la pantalla se apague	Se apaga a los 10 minutos sin usar. Para volver hay que tocar.	Apagado

Voz

- Toca una voz para elegirla y oírla.
- **Velocidad**: más lenta o más rápida. Pone Lenta, Normal o Rápida.
- **Probar voz** dice una frase de prueba.
- La app trae dos voces naturales: **Natural (sharvard)** y **Natural (davefx)**. La primera es la que se usa al empezar y se entiende mejor. Prueba las dos y quédate con la que prefieras.
- Al cambiar de voz natural, tarda unos segundos en prepararse. Mientras, habla la voz de la tablet.
- Si sale «No hay voz en español», hay que instalar una voz en los ajustes de la tablet.
- En el iPad, para tener más voces: Ajustes, Accesibilidad, Contenido leído, Voces, Español. Descarga una voz, por ejemplo «Jorge».

Señas

Opción	Qué hace	Al principio
Estoy cansado	Más tiempo para sostener, menos seguridad y frases más lentas. Al quitarlo, todo vuelve como estaba.	Apagado
Tiempo para sostener la seña	Cuánto hay que sostener. De 0,4 a 1,6 s.	0,8 s

Opción	Qué hace	Al principio
Seguridad para aceptar la seña	Baja, Media, Alta o Máxima.	Media
Mano con la que signas	Izquierda o Derecha.	Derecha
Zona de la cámara	Toda la cámara, Ancha, Normal o Estrecha. Mira la parte 15.	Normal
Reconocer solo una mano	Solo cuenta la mano que signa. Las otras manos se ven en gris.	Apagado
Responder «¿Decir...?» asintiendo o negando con la cabeza	Contestar con la cabeza.	Encendido

Consejo: si la tablet habla sin querer, sube la seguridad o el tiempo. Si no te entiende, bájalos.

Tus datos

- **¿Cómo te llamas?** Se usa en tu presentación, en el aviso de ayuda y en las respuestas sugeridas.
- **¿Dónde vives? (opcional)** Se usa en las respuestas sugeridas.
- **Repetir la configuración inicial** vuelve a abrir los pasos del principio. Sin el paso del perfil: eso se cambia en **Admin**.

Ayuda

Contactos de emergencia, 112 Accesible y fondo de bloqueo. Mira la parte 13.

Ajustes que están dentro de Admin

Estos ajustes ya no están sueltos. Están en **Admin**, **Funciones**, dentro de cada función:

Ajuste	Dónde está
Recorrer frases	**Palabras y frases rápidas**
Manejar sin tocar	**Manos libres**
Tu presentación	**Mostrar y Presentarme**
Escuchar	**Escuchar**
Ficha médica	**Dolor y ficha médica**

Ajuste	Dónde está
Ver pictogramas y quitar el texto	**Pictogramas**

Recorrer frases

Se abre en **Admin**, **Funciones**, **Ajustes de Palabras y frases rápidas**.

Opción	Qué hace
Quién pasa las frases	**Yo, con la seña** (al principio) o **Solas**.
Al pasar de frase	Decirla bajito, Un clic o Nada. En reuniones, mejor Nada.
Tiempo por frase	Si pasan solas: de 1,5 a 4 s. Al principio 2,5 s.
Al añadir una palabra a la frase	Decirla bajito, Un clic o Nada.

Pictogramas


Se abre en **Admin**, **Funciones**, **Ajustes de Pictogramas**.

Opción	Qué hace	Al principio
Ver pictogramas	Enseña dibujos de ARASAAC en las frases.	Apagado
Quitar el texto también en lo demás	Solo dibujo, sin texto. Es para quien no lee. Sale si los pictogramas están encendidos.	Apagado

17 Admin: el PIN y el tiempo abierto

Admin es el apartado para quien enseña.

Al entrar sale una ventana que pide el PIN. Es un teclado de números grande y 4 puntos que se van llenando.




La ventana del PIN de Admin

Número	Qué es
1	Los 4 puntos. Se llenan con cada cifra.
2	El teclado de números.
3	Borrar la última cifra.
4	**He olvidado el PIN**.


Crear el PIN

La primera vez hay que crear el PIN.



La ventana para crear el PIN de Admin

1. Toca 4 cifras para elegir tu PIN.
2. Escríbelo otra vez para comprobarlo.
3. Elige una **pregunta secreta**. O escribe la tuya. Escribe su respuesta.
4. Toca **Guardar y entrar**.



Elegir la pregunta secreta

Entrar

Escribe el PIN. Si te equivocas, avisa y puedes probar otra vez.

Si olvidas el PIN

1. Toca **He olvidado el PIN**.
2. Contesta tu pregunta secreta.
3. Elige un PIN nuevo.

No importa si pones mayúsculas o tildes.

Cuánto tiempo queda abierto


Admin se queda abierto **3 minutos** desde la última vez que lo usas.

Si sales de Ajustes y vuelves antes de 3 minutos, no pide el PIN.

Pasados los 3 minutos, se cierra solo y vuelve a pedir el PIN.

El aviso «Modo tutor abierto»

Mientras Admin está abierto y estás en otra pantalla, sale un recuadro abajo, a la izquierda.



El aviso Modo tutor abierto

Número	Qué es
1	El aviso: **Modo tutor abierto** y cuánto falta para que se cierre.
2	**Bloquear**: cierra Admin ya.

Dice **Modo tutor abierto** y cuánto falta para que se cierre. Por ejemplo: «Se cierra solo en 2:41».

Toca **Bloquear** para cerrarlo ya.

Así no se queda abierto para otra persona. Bloquéalo siempre cuando termines.

Cerrar Admin

Dentro de Admin, al final hay un botón **Cerrar esta zona**.

El PIN no se guarda en la copia de seguridad. Cada tablet tiene el suyo.

18 Admin: perfiles, letras y funciones


Dentro de Admin hay **cuatro botones grandes** arriba. Solo se ve una sección a la vez. Cada botón dice un resumen.

Botón	Para qué sirve
Resumen	Ver cómo va la persona.
Perfil	Elegir el nivel: Básico, Medio o Avanzado.
Letras	Elegir qué letras puede usar. Solo sale si la función **Letras** está encendida.
Funciones	Encender o apagar cada función.

Al final siempre está **Cerrar esta zona**.

Resumen

Sirve para ver de un vistazo cómo va la persona.



Admin, Resumen

Número	Qué es
1	**Letras listas**: cuántas letras puede reconocer la tablet.
2	**Palabras**: las que ha formado esta semana.
3	**Práctica**: palabras completadas y fallos.
4	**Falta grabar**: las letras que la tablet aún no reconoce.
5	**Qué hacer ahora**: un consejo.

El título dice «Progreso de» y el nombre de la persona. Muestra los últimos 7 días.

Hay 3 tarjetas con un número grande:


Tarjeta	Qué dice
Letras listas	Cuántas letras puede reconocer la tablet, por ejemplo 27 de 30. Una barra se llena. Debajo, cuántas están aprendidas del todo.
Palabras	Cuántas palabras distintas ha formado esta semana.
Práctica	Cuántas palabras de práctica ha completado y cuántos fallos tiene de media.

Debajo puede salir:

- **Falta grabar**: las letras que la tablet aún no reconoce.
- **Últimas palabras**: las últimas palabras que ha formado.
- **Qué hacer ahora**: consejos. Por ejemplo, «Ya reconoce todas las letras habilitadas. Puedes habilitar más en Letras». Son solo consejos. Los cambios se hacen en **Letras** y en **Funciones**.

Perfil

Un perfil enciende de golpe las funciones de un nivel.



Admin, Perfil, con el perfil Básico elegido

Número	Qué es
1	Los cuatro botones de Admin: **Resumen**, **Perfil**, **Letras** y **Funciones**.
2	El perfil elegido, de color y con una marca ✓.
3	**Ver qué incluye**: abre una ventana con lo que trae el perfil.
4	**Cerrar esta zona**: cierra Admin.


Hay 3 perfiles. El perfil elegido se ve de color y con una marca ✓.

Perfil	Qué enciende
Básico	Letras y señas para manejar la tablet. Las palabras se forman en Comunicar.
Medio	Lo básico más completar palabras, palabras y frases rápidas, señas de palabras, frases con imagen, pictogramas y dónde estoy.
Avanzado	Todas las funciones: además, oraciones y conceptos, escuchar, dolor, manos libres y mostrar.

Para empezar, mejor **Básico**. Pasa a **Medio** y **Avanzado** cuando la persona esté lista.

Si cambias funciones sueltas, el perfil pasa a **Personalizado**. Elige un perfil para volver a él.

Ver qué incluye. Debajo de cada perfil hay un enlace. Toca **Ver qué incluye** y se abre una ventana.



La ventana Ver qué incluye, del perfil Medio

Número	Qué es
1	El perfil y una frase que lo explica.
2	**Incluye**: las funciones del perfil, con su icono.
3	**Usar el perfil Medio**: elige este perfil.
4	**Cerrar**: cierra la ventana.


La ventana dice:

- **Incluye**: las funciones del perfil, cada una con su icono y una frase.
- **No incluye**: las funciones que se quedan apagadas.

Para usar ese perfil, toca **Usar el perfil** y su nombre. Para cerrar, toca **Cerrar**.


Letras

Aquí se elige qué letras puede usar la persona. La persona solo ve las letras habilitadas.



Admin, Letras, con las vocales habilitadas

Número	Qué es
1	El teclado de letras. Las habilitadas se ven de color.
2	**Habilitar todas**: enciende todas las letras.
3	**Quitar todas**: apaga todas las letras.



Admin, Letras, con todas las letras habilitadas

El teclado muestra todas las letras, en orden. Las habilitadas se ven de color.

- Toca una letra para habilitarla o quitarla.
- **Habilitar todas** las enciende todas.
- **Quitar todas** vacía la lista. No se borra nada de lo grabado.

Hay 30 letras: las 27 del alfabeto y **CH**, **LL** y **RR**.


Orden recomendado: las vocales, las letras del nombre de la persona y después las más usadas. Con pocas letras a la vez, la tablet las confunde menos.

Espacio automático. Pone el espacio entre palabras solo, cuando la persona deja de hacer letras. Puedes elegir Apagado, 3 s, 4 s o 6 s. Apagado, la persona usa el botón **Espacio**, la seña **Espacio** o una sugerencia.

Letras que no encajan. Elige **Quitar repetidas** o **Escribir todo**. Viene en **Quitar repetidas**. Con esta opción, la tablet no escribe una letra que en castellano no puede ir ahí (por ejemplo, una consonante después de **RR**) ni las letras repetidas que no se repiten («ff», «dd», «jj»…). Elige **Escribir todo** si la persona escribe nombres o palabras de otros idiomas.

Palabras para practicar

Está debajo, en otra tarjeta.



Admin, Espacio automático y Palabras para practicar


Número	Qué es
1	**Espacio automático**: Apagado, 3 s, 4 s o 6 s.
2	El cuadro para escribir una palabra.
3	**Añadir**: añade la palabra.
4	Palabras sugeridas. Toca una para añadirla.
5	Las palabras añadidas. Si no hay, pone «Todavía no hay palabras».

Sirve para que la tablet guíe a la persona a deletrear palabras (parte 6).

- Escribe una palabra y toca **Añadir**.
- O toca una de las sugeridas. Salen su nombre y palabras comunes.
- Si a una palabra le faltan letras habilitadas, sale **Faltan letras**.
- Para quitar una palabra, toca la papelera.

Funciones

Es una lista con un interruptor por función.



Admin, Funciones

Número	Qué es
1	Una función, con su icono y una frase que la explica.
2	Interruptor encendido: la función está encendida.
3	Interruptor apagado: la función no se ve en la app.

Lo que está apagado no se ve en la app. No se pierde nada de lo guardado.

Debajo de la lista está la tarjeta **Señas para manejar la tablet**. Cada seña tiene un interruptor. Las fundamentales y las de una función encendida salen solas y no se pueden quitar. **Escribir**, **Bajar** y **Subir** las añades tú con su interruptor.

Función	Qué incluye
Letras y formar palabras	Grabar el alfabeto y formar palabras en Comunicar.
Completar palabras	La tablet propone en gris cómo acaba la palabra y una seña la completa.
Señas de la tablet y probador	Enseñar señas para manejar la tablet y probarlas.
Palabras y frases rápidas	Palabras básicas, frases rápidas, historial y repetir.
Palabras con señas y frases con imagen	Enseñar señas de palabras y frases, y frases con imagen.
Pictogramas	Dibujos junto a las palabras y frases, y «Solo pictograma».
Dónde estoy y mis frases	Casa, En grupo, Médico, Calle... con sus frases, mis frases y favoritos.
Oraciones y conceptos	Juntar palabras para formar oraciones e ideas, y prepararlas.

Función	Qué incluye
Escuchar	Conversar con otra persona: la tablet la escucha y ofrece respuestas.
Dolor y ficha médica	Decir dónde y cuánto duele, y la ficha con los datos de salud.
Manos libres	Manejar la app con señas.
Mostrar y Presentarme	Pantalla completa para enseñar el mensaje y tarjeta de presentación.

Algunas funciones necesitan otras. Al encender una, la app enciende también las que necesita. Al apagar una, se apagan las que dependen de ella. La app avisa.

Al encender una función con ajustes, sale un botón **Ajustes de…**.

Al tocarlo, los ajustes se abren en otra pantalla. Arriba hay un botón **Volver a Funciones**.

19 Copia de seguridad y registro de uso

Copia de seguridad

Las señas son tu voz. Solo están en la tablet. Si la tablet se rompe o se borra la app, se pierden.

La copia guarda en un archivo tus señas, grabaciones, fotos, frases y ajustes.

Guardar una copia

1. Ve a **Ajustes** y después a **Copia de seguridad**.
2. Toca **Guardar copia**.
3. En la tablet se abre **Compartir**. Elige **Guardar en Archivos**. En un ordenador, el archivo se descarga.
4. El archivo se llama, por ejemplo, chutalk-copia-2026-10-01.json.

Guarda el archivo también en otro sitio: un ordenador, un pendrive o la nube.

Si pasan más de 7 días sin copia, Mis señas y Ajustes avisan. Toca **Guardar copia** en el aviso.

Recuperar una copia

1. Ve a **Ajustes** y después a **Copia de seguridad**.
2. Toca **Recuperar copia**.
3. Elige el archivo.
4. La app pregunta si quieres cambiar todo por la copia. Las señas que tienes ahora se borran.
5. Toca **Sí, cambiar** o **No**.
6. La app se abre otra vez con los datos de la copia.

Los últimos mensajes y el PIN no entran en la copia.

Empezar de nuevo

Borra todo lo que hay guardado en la tablet: señas, fotos, frases, ajustes, ficha médica, contactos, historial y registro de uso. La app queda como la primera vez.

No borra el código de acceso de la tablet.

No se puede deshacer. Antes, guarda una copia. Después, sigue estos pasos:

1. Ve a **Ajustes** y después a **Copia de seguridad**.
2. Toca **Borrar todo y empezar de nuevo**.
3. La app pregunta: «¿Seguro?». Toca **Sí, borrar todo** o **No**.
4. La app se abre otra vez con la configuración inicial.

Registro de uso

El registro cuenta cómo se usa la app. No guarda lo que se dice. Se queda en la tablet.

Está en **Ajustes**, **Registro de uso**. Se enciende y se apaga con **Guardar el registro**. Al principio está encendido.

Compara los últimos 7 días con los 7 anteriores:

- Días con uso.
- Mensajes y mensajes por día.
- Cómo se eligen los mensajes: con señas, tocando, recorriendo frases o escribiendo.
- Tiempo desde la primera seña hasta que suena la voz.
- Uso de Escuchar y lo que no se entendió.
- Señas que más se corrigen en los últimos 14 días.

Botón	Qué hace
Exportar (hoja de cálculo)	Saca el registro en un archivo para abrirlo en Excel u otra hoja de cálculo.
Borrar registro	Borra todo el registro. Pregunta antes.

20 Un camino para empezar

Recomendaciones para acompañar a la persona. No hay fechas fijas. Cada persona va a su ritmo.

Perfil Básico: letras y señas de la tablet

1. En **Admin**, elige el perfil **Básico**. Crea el PIN.
2. Habilita pocas letras: las vocales.
3. Graba la seña **Nada**.
4. Graba las vocales, en días distintos.
5. Practica las letras (parte 6).
6. Habilita más letras poco a poco. Después, las de su nombre.
7. Graba las señas **Decir la frase** y **Borrar la última**.
8. Añade palabras para practicar: su nombre, «mamá», «agua».

Pasa a Medio cuando: forma palabras con soltura y su barra de **Letras listas** está casi llena.

Perfil Medio: frases, pictogramas y dónde estoy

1. En **Admin**, elige el perfil **Medio**.
2. Graba las primeras palabras: sí, no, ayuda, baño.
3. Usa las frases rápidas tocando. Cambia las frases en **Mis frases**.
4. Prueba los pictogramas y las frases con imagen.
5. Enseña a elegir **Estoy en…**.

Pasa a Avanzado cuando: la persona lo pide o lo necesita. Por ejemplo, para reuniones.

Perfil Avanzado: todo

1. En **Admin**, elige el perfil **Avanzado**.
2. Rellena la ficha médica (parte 13).
3. Prepara a quién avisar si necesita ayuda (parte 13).
4. Practica **Preparar** en una reunión de prueba.
5. Graba las señas para manejar la tablet y prueba **Manos libres** (parte 14).
6. Prueba **Escuchar** con una persona de confianza.

Siempre: graba cada seña en días distintos, a distintas distancias y con distinta luz. Así la app la reconoce mejor.

21 Accesibilidad y privacidad

Funciones de accesibilidad

Necesidad	Qué ofrece ChuTalk
Poca precisión al tocar	Ignorar toques repetidos. Botones grandes.
Fatiga	Modo Estoy cansado. Tiempo para sostener ajustable.
Uso con una mano	Elegir la mano. Frases al lado que alcanza mejor. Reconocer solo una mano.
No tocar la tablet	Manejo con 3 señas (✓ ✕ ▶), recorrido de frases y de pantallas, gestos de cabeza.
Lectura	Pictogramas ARASAAC y modo solo dibujo. Textos sencillos.
Encontrar rápido	Palabras básicas siempre en el mismo sitio.
Interlocutores	Presentarme, Cómo hablar conmigo, Mostrar y Escuchar.
Sensibilidad a la luz	La pantalla de Ayuda late despacio, sin parpadeos rápidos.
Color	Los estados llevan icono y texto, no solo color.
Lector de pantalla	Los botones tienen nombre para el lector de pantalla.
Varias personas cerca	Zona de la cámara y **Fijar a la persona**.

Seguimiento

Usa **Resumen**, en Admin, y el **Registro de uso** para ver la evolución semana a semana.

Revisa las señas que más se corrigen. Vuelve a grabarlas con la persona.

Privacidad

- El vídeo y el audio no se guardan ni salen de la tablet.
- La ficha médica y el registro se quedan en la tablet.
- Pide siempre el consentimiento de la persona antes de rellenar su ficha médica.
- Avisa a las personas con las que hablas antes de usar **Escuchar**.

Bloque C. Ayuda y problemas

22 Problemas frecuentes

Busca tu problema. Están ordenados por temas.

El acceso y Admin

Qué pasa	Qué hacer
No tengo el código de acceso	Pídelo al equipo de ChuTalk: cchutalk@gmail.com.
Sale «Demasiados intentos fallidos»	Espera el tiempo que dice la pantalla. Después, escribe bien el código.
Me vuelve a pedir el código	Se han borrado los datos del navegador o es otra tablet. Escribe el código otra vez.
He olvidado el PIN de Admin	En la ventana del PIN, toca **He olvidado el PIN** y contesta tu pregunta secreta.
Admin me pide el PIN otra vez	Admin se cierra solo a los 3 minutos sin usarlo. Escribe el PIN.
Sale «Modo tutor abierto» y no quiero	Toca **Bloquear**.

La cámara

Qué pasa	Qué hacer
Sale «Necesito ver tus manos»	Toca **Permitir la cámara**. El vídeo no se guarda.
Sale «No encuentro la cámara»	Mira que la tablet tiene cámara delante. Toca **Probar otra vez**.
Sale «La cámara no responde»	Otra app puede estar usando la cámara. Ciérrala y toca **Probar otra vez**.
Sale «Cámara apagada hasta las...»	Se apagó al sostener la seña Escribir. Vuelve sola a los 10 minutos. O toca **Encender ahora**.
La tablet hace caso a otra persona	Mira la parte 15: zona de la cámara y **Fijar a la persona**.

Las letras y las señas

Qué pasa	Qué hacer
La tablet habla sin querer	Graba más veces la seña **Nada**. En Ajustes, Señas, sube la seguridad o el tiempo para sostener.
La tablet no entiende una letra o una seña	Pruébala en **Probar señas**. Grábala otra vez, otro día o con otra luz. En Ajustes, Señas, baja la seguridad.
Confunde dos letras o dos señas	Usa **No era...** para corregir. Graba otra vez una de las dos, un poco diferente.
No sale una letra	Quien enseña tiene que habilitarla en Admin, Letras. Y tú tienes que haberla grabado.
Sale una letra de más al sostener	Quita la mano un momento entre una letra y otra. Si sostienes una letra unos 3 segundos, se cambia por su pareja (V por W, N por Ñ, L por LL, R por RR).
Otras personas o mi otra mano molestan	En Ajustes, Señas, enciende **Reconocer solo una mano**. Mira también la parte 15.
Estoy cansado y las señas salen peor	En Ajustes, Señas, enciende **Estoy cansado**.

La voz

Qué pasa	Qué hacer
Sale «No hay voz en español»	Instala una voz en español en los ajustes de la tablet. Mientras, solo se ve el texto.
Sale «Preparando la voz...»	Espera unos segundos. Pasa al abrir la app.
No se oye la voz	Sube el volumen de la tablet.
La voz no suena	Cierra la app y vuelve a abrirla. Espera un minuto a que cargue. Después empieza de nuevo.

Escuchar y pedir ayuda

Qué pasa	Qué hacer
Escuchar no funciona	Da permiso al micrófono en los ajustes de la tablet.
El aviso de ayuda va sin ubicación	Da permiso de ubicación a la app en los ajustes de la tablet.
No puedo llamar desde la tablet	La tablet no tiene teléfono. Usa **Avisar con mi ubicación** o un móvil.

La app

Qué pasa	Qué hacer
Sale «Hay una versión nueva de la app»	Toca **Actualizar**.
He cambiado de tablet	Abre ChuTalk, escribe el código de acceso y usa **Recuperar copia** en Ajustes, Copia de seguridad.
Quiero borrar todo y empezar de cero	En Ajustes, Copia de seguridad, toca **Borrar todo y empezar de nuevo**. Antes guarda una copia.
No veo Señas o Letras en el menú	Quien enseña tiene que encender esa función en Admin, Funciones.

Si el problema sigue, pide ayuda a una persona de confianza o escribe al equipo: cchutalk@gmail.com.

23 Acerca de ChuTalk

En **Ajustes**, **Acerca de** se ve quién ha hecho ChuTalk y cómo se puede usar.

Manual de uso

Hay 2 botones:

- **Abrir el manual**: lo abre en una pestaña nueva.
- **Descargar (PDF)**: lo guarda en la tablet.

Versión y actualizaciones

Sale la versión de la app. Toca **Buscar actualizaciones** para ver si hay una nueva.

Quién es el dueño

ChuTalk es propiedad del **Equipo de Prácticas Unitel - ChuTalk**.

© 2026 Equipo de Prácticas Unitel - ChuTalk. Todos los derechos reservados.

Condiciones de uso

- ChuTalk está protegido por derechos de autor.
- Se puede usar solo con permiso del equipo y con el código de acceso que se entrega.
- **No se puede** copiar, modificar, publicar, compartir ni vender la app. Tampoco sacar sus modelos, grabaciones o dibujos, ni usar su nombre o su logo. Hace falta una autorización por escrito.
- ChuTalk ayuda a comunicarse. **No es un producto sanitario** ni un servicio de emergencias.
- El vídeo y el audio no se guardan ni salen de la tablet.

Para pedir permiso: cchutalk@gmail.com.

Créditos

ChuTalk se ha hecho en las prácticas de **Unitel Formación** (Toledo, Castilla-La Mancha).

Qué	De quién
Pictogramas	Sergio Palao. Origen: ARASAAC (arasaac.org). Licencia CC BY-NC-SA. Propiedad: Gobierno de Aragón (España).
Voz natural	Piper (rhasspy/piper). Voz «sharvard»: datos del corpus Sharvard, Universidad de Edimburgo, licencia CC BY 3.0. Voz «davefx»: datos con licencia CC0.
Reconocimiento de voz	Vosk (Alpha Cephei), con su licencia.
Reconocimiento de manos y cara	MediaPipe (Google), licencia Apache 2.0.
Motor de voz	onnxruntime-web (Microsoft), licencia MIT.
Letra	Atkinson Hyperlegible (Braille Institute) y Lexend, con licencia SIL OFL.