Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе

Курс: Системное программирование **Тема:** Утилита nm

Выполнил студент группы 13541/3	Д.В. Круминьц (подпись)
Преподаватель	Е.В. Душутина (подпись)

Содержание

1	Тостановка задачи	2
2	Введение	3
3	3.5 Аргументы утилиты 3.6 Примеры работы 3.6.1 Запуск без дополнительных ключей 3.6.2 Ключ -а 3.6.3 Ключ -С 3.6.4 Ключ -D 3.6.5 Ключ -f 3.6.6 Ключ -n 3.6.7 Ключ -S	9 10 11 11 12 14 15 16 16 20 21
4	4.1 Трассировка вызовов 4.2 Обзор исходного кода	22 24 24 24 24 25 27
5	5.1 Модификация hello world! 5.2 Перекомпиляция программы	29 29 29 30 32
6	-11	34 34

Постановка задачи

В данной работы необходимо:

- ознакомиться с работой утилиты nm;
- выполнение утилиты с различными ключами;
- провести анализ исходного кода утилиты, общий порядок функционирования;
- взаимосвязи, трассировка вызовов;
- провести модификацию программы.

Введение

nm — утилита, печатающая информацию о бинарных файлах (объектных файлах, библиотеках, исполняемых файлах и т. д.), прежде всего таблицу имён.

Является частью пакета Binutils проекта GNU.

В данной работе, рассматривается исходный код утилиты пакета Binutils версии 2.29(от 2017-07-24). Код утилиты nm, написан на языке Си и занимает 1811 строк.

Все опыты проводятся на виртуальной системе(64 битной), сведения о которой приведены далее.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# cat /etc/*release*
   DISTRIB_ID=Kali
   DISTRIB_RELEASE=kali-rolling
   DISTRIB_CODENAME=kali-rolling
   DISTRIB_DESCRIPTION="Kali GNU/Linux Rolling"
   PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
   NAME="Kali GNU/Linux"
7
8
   ID=kali
   VERSION="2017.2"
   VERSION_ID= "2017.2"
10
11
   ID_LIKE=debian
   ANSI_COLOR="1;31"
12
13 HOME_URL="http://www.kali.org/"
   SUPPORT_URL="http://forums.kali.org/"
14
   BUG_REPORT_URL="http://bugs.kali.org/"
```

Листинг 2.1: Информация о системе

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -V
GNU nm (GNU Binutils for Debian) 2.29
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software; you may redistribute it under the terms of the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version.
This program has absolutely no warranty.
```

Листинг 2.2: Версия утилиты

Обзор интерфейса утилиты

Была написана следующая программа.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
4 {
    return 0;
}
Листинг 3.1: example.cpp
```

Далее данная программа была скомпилирована в объектный файл(example.out), имя которого, было передано как аргумент утилиты nm.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# gcc example.cpp -o example.out
   root@kali:~/Desktop/testFolder# nm example.out
   0000000000200e28 d _DYNAMIC
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
5
   0000000000000690 R _IO_stdin_used
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
7
                     w _ITM_registerTMCloneTable
   0000000000007d4 r __FRAME_END__
   000000000000694 r __GNU_EH_FRAME_HDR
9
   0000000000201028 D __TMC_END__
10
11
   0000000000201028 B __bss_start
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
12
13
   0000000000201018 D __data_start
   0000000000005b0 t __do_global_dtors_aux
14
15
   0000000000200e20 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
   0000000000201020 D __dso_handle
16
   000000000200e18 t __frame_dummy_init_array_entry
17
18
                     w __gmon_start__
19
   0000000000200e20 t __init_array_end
20
   0000000000200e18 t __init_array_start
21
   0000000000000680 T __libc_csu_fini
   0000000000000610 T _{-}libc_csu_init
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
24
   0000000000201028 D _edata
25
   0000000000201030 B _end
26
   000000000000684 T
   00000000000004b8 T _init
27
   00000000000004f0\ T\ \_start
28
   0000000000201028 b completed.7001
29
30
   0000000000201018 W data_start
   000000000000520 t deregister_tm_clones
32
   0000000000005f0 t frame_dummy
33
   0000000000005fa T main
   000000000000560 t register_tm_clones
```

Листинг 3.2: Вывод утилиты nm

В выводе для каждого символа показано:

- Значение символа, в системе исчисления выбранной опциями (в зависимости от аргумента), или в шестнадцатеричной по умолчанию.
- Тип символа. Если символ написан маленькими буквами, то он локальный. Иначе он глобальный (внешний).
- Имя символа.[1]

Подробный разбор вывода утилиты, приведен в примерах работы.

3.1 Объектный файл

Прежде чем разбирать интерфейс программы, разберем что из себя представляет объектный файл.

С помощью утилиты **file** узнаем какой тип имеет полученный объектный файл.

Листинг 3.3: Вывод утилиты file

ELF(Executable and Linking Format)(Формат Исполняемых и Связываемых файлов). Это одна из разновидностей форматов для исполняемых и объектных файлов, используемых в UNIX-системах и не только.

Заголовок файла (ELF Header) имеет фиксированное расположение в начале файла и содержит общее описание структуры файла и его основные характеристики, такие как: тип, версия формата, архитектура процессора, виртуальный адрес точки входа, размеры и смещения остальных частей файла.

Файлы ELF имеют два типа разбиений. Программный заголовок (program header) соответствует сегментам, которые будут использованы при исполнении. Заголовок секций (section header) перечисляет секции исполняемого файла. [2]

3

Рассмотрим содержимое **ELF header**, с помощью команды **readelf -h**.




Рис. 3.1: Структура elf файла

root@kali:~/Desktop/testFolder# readelf —h example.out ELF Header: Magic: 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 Class: ELF64

```
5
      Data:
                                            2's complement, little endian
      Version:
6
                                            1 (current)
7
     OS/ABI:
                                            UNIX - System V
8
      ABI Version:
9
      Type:
                                            DYN (Shared object file)
     Machine:
                                            Advanced Micro Devices X86-64
10
11
      Version:
                                            0x1
12
      Entry point address:
                                            0x4f0
      Start of program headers:
13
                                            64 (bytes into file)
                                            6416 (bytes into file)
14
      Start of section headers:
15
      Flags:
                                            0x0
      Size of this header:
                                            64 (bytes)
16
17
      Size of program headers:
                                            56 (bytes)
18
     Number of program headers:
                                            9
19
      Size of section headers:
                                            64 (bytes)
20
     Number of section headers:
21
      Section header string table index:
                                           28
```

Листинг 3.4: Вывод содержимого ELF header

В данном листинге обратим внимание на значение **Entry point address**, которое соответствует значению **0x4f0**. Если вернуться к листингу 3.2, то в строчке 28 для данного адреса указан символ **_start**, точка входа в программу.

Рассмотрим что содержит в себе **SHT**(Section Header Table).

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# readelf -S example.out
2
   There are 29 section headers, starting at offset 0x1910:
3
   Section Headers:
4
5
      [Nr] Name
                                                Address
                                                                    Offset
                              Type
                                                Flags Link
6
           Size
                              EntSize
                                                             Info
                                                                     Alian
7
      [0]
                              NULL
                                                0000000000000000
                                                                   00000000
                              00000000000000000
8
           00000000000000000
                                                                 \cap
                                                           \cap
                                                                   00000238
9
                                                0000000000000238
      [ 1]
          .interp
                              PROGBITS
           00000000000001c
10
                              0000000000000000
                                                           0
                                                                 0
11
           . note . ABI-tag
                              NOTE
                                                0000000000000254
                                                                   00000254
12
           00000000000000020
                              0000000000000000
                                                                 0
                                                           0
                                                                        4
13
      [ 3] .note.gnu.build—i
                              NOTE
                                                000000000000274
                                                                    00000274
14
           0000000000000024
                              0000000000000000
                                                           0
                                                                 0
                                                0000000000000298
15
      [ 4] .gnu.hash
                              GNU_HASH
                                                                   00000298
                              0000000000000000
16
           00000000000001c
                                                           5
                                                                 0
                                                                        8
17
      [5].dvnsvm
                              DYNSYM
                                                00000000000002b8
                                                                    000002b8
18
           00000000000000090
                              000000000000018
                                                           6
                                                000000000000348
19
      [6].dynstr
                              STRTAB
                                                                   00000348
20
           000000000000007d
                              \cap
                                                                 0
                                                                        1
                                                00000000000003c6
21
                                                                   000003c6
      [7] .gnu.version
                              VERSYM
22
           000000000000000c
                              00000000000000002
                                                0000000000003d8
                                                                   000003d8
23
      [ 8] .gnu.version_r
                              VERNEED
24
           0000000000000020
                              0000000000000000
                                                           6
25
                                                0000000000003f8
                                                                   000003f8
          .rela.dyn
                              RELA
26
           00000000000000c0
                              0000000000000018
                                                           5
                                                                 0
                                                00000000000004b8
27
      [10] .init
                              PROGBITS
                                                                   000004b8
28
           000000000000017
                              0000000000000000
                                                 ΔX
                                                           0
                                                                 \cap
29
                                                00000000000004d0
                                                                   000004d0
      [11] .plt
                              PROGBITS
30
           000000000000010
                              0000000000000010
      [12] .plt.got
31
                              PROGBITS
                                                00000000000004e0
                                                                   000004e0
32
           8000000000000000
                              8000000000000008
                                                 ΑX
                                                           0
                                                                        8
33
                                                00000000000004f0
                                                                   000004f0
                              PROGBITS
34
           000000000000192
                              00000000000000000
                                                           0
                                                                 0
                                                                        16
      [14] . fini
35
                                                0000000000000684
                                                                   00000684
                              PROGBITS
                              0000000000000000
36
           0000000000000009
                                                ΑX
                                                           0
                                                                        4
                                                                 0
```

37	[15]	. rodata	PROGBITS	0000000000000690		
38		0000000000000004	00000000000000004		4	
39	[16]	.eh_frame_hdr	PROGBITS	0000000000000694		
40		00000000000003c	000000000000000000000000000000000000000	A 0 0	4	
41	[17]	.eh_frame	PROGBITS	0000000000006d0		
42		0000000000000108	000000000000000000000000000000000000000	A 0 0	8	
43	[18]	.init_array	INIT_ARRAY	0000000000200e18		
44		0000000000000008	8000000000000000		8	
45	[19]	.fini_array	FINI_ARRAY	0000000000200e20		
46		0000000000000008	80000000000000008			
47	[20]	. dynamic	DYNAMIC	0000000000200e28		
48		00000000000001b0	0000000000000010		8	
49	[21]	. got	PROGBITS	0000000000200fd8	00000fd8	
50		00000000000000028	8000000000000000	WA 0 0	8	
51	[22]	.got.plt	PROGBITS	0000000000201000		
52		0000000000000018	8000000000000000			
53	[23]	. data	PROGBITS	0000000000201018		
54		0000000000000010		WA 0 0	8	
55	[24]	. bss	NOBITS	0000000000201028		
56		80000000000000000	00000000000000000		1	
57	[25]	. comment	PROGBITS	000000000000000000000000000000000000000	00001028	
58		000000000000001c	0000000000000001	MS 0 0	1	
59	[26]	. symtab	SYMTAB	000000000000000000000000000000000000000	00001048	
60		00000000000005d0	000000000000018	27 43	8	
61	[27]	. strtab	STRTAB	00000000000000000	00001618	
62		00000000000001f5		0 0	1	
63	[28]	. shstrtab	STRTAB	000000000000000000000000000000000000000	0000180d	
64	00000000000fd 0000000000000 0 0 1					
65	Key to Flags:					
66						
67						
68						
69	l (large), p (processor specific)					

Листинг 3.5: Вывод содержимого Section Header Table

Полученные разделы содержат программу и различную информацию, например:

- .bss в этом разделе содержаться не инициализированные данные, но под которые уже выделено место, заполненное нулями;
- .dynsym в этом разделе содержится таблица символов динамического связывания, или «Symbol Table», содержит только глобальные символы;
- .symtab раздел аналогичен .dynsym, но содержит уже все символы, а не только глобальные;
- .init В этом разделе содержатся исполняемые инструкции, которые участвуют в инициализации программы. То есть, когда программа запускается, система организует выполнение кода в этом разделе перед вызовом основной точки входа в программу (называемой main для программ C).

• ...

Можно сказать что dynsym является уменьшенной версией symtab, которая содержит лишь глобальные символы. По информации написанной в блоге **Oracle**[3], возможно наличие и одной таблицы символов, но в таком случае потребуется больше памяти.

Рассмотрим что хранится в разделах .dynsym и .symtab.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# readelf -s example.out
1
2
3
   Symbol table '.dynsym' contains 6 entries:
                                Size Type
4
                                                      Vis
               Value
                                              Bind
                                                               Ndx Name
5
         0: 0000000000000000
                                   0 NOTYPE
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                               UND
6
                                   0 NOTYPE
                                              WEAK
         1: 00000000000000000
                                                     DEFAULT
                                                               UND

→ _ITM_deregisterTMCloneTab

7
         2: 0000000000000000
                                   0 FUNC
                                              GLOBAL DEFAULT
                                                               UND
       \hookrightarrow __libc_start_main@GLIBC_2.2.5 (2)
         3: 0000000000000000
                                   0 NOTYPE
8
                                              WEAK
                                                     DEFAULT
                                                               UND
                                                                    __gmon_start__
                                              WEAK
9
         4: 0000000000000000
                                   0 NOTYPE
                                                     DEFAULT
                                                               UND

→ _ITM_registerTMCloneTable

10
         5: 0000000000000000
                                   0 FUNC
                                              WEAK
                                                     DEFAULT
                                                               UND
       \rightarrow __cxa_finalize@GLIBC_2.2.5 (2)
11
12
   Symbol table '.symtab' contains 62 entries:
                                                               Ndx Name
13
      Num:
               Value
                                Size Type
                                              Bind
                                                      Vis
14
         0: 0000000000000000
                                   0 NOTYPE
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                               UND
15
            0000000000000238
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                 1
                                                                 2
16
            0000000000000254
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
17
                                                                 3
         3:
            0000000000000274
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                   0
                                                                 4
                                     SECTION LOCAL
18
         4:
            0000000000000298
                                   0
                                                     DEFAULT
19
            00000000000002b8
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                 5
20
            000000000000348
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                 6
         6.
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                                 7
21
         7:
            0000000000003c6
                                   0
                                                     DEFAULT
                                                                 8
22
            0000000000003d8
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                     SECTION LOCAL
                                                                 9
23
            00000000000003f8
                                                     DEFAULT
24
        10: 00000000000004b8
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                10
25
        11:
            00000000000004d0
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                11
26
        12:
            00000000000004e0
                                   ()
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                12
27
        13: 0000000000004f0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                13
                                                     DEFAULT
28
        14: 0000000000000684
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                                14
29
        15: 0000000000000690
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                15
                                   0
30
        16: 0000000000000694
                                   \cap
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                16
31
        17: 00000000000006d0
                                     SECTION LOCAL
                                                                17
                                                     DEFAULT
                                                     DEFAULT
32
        18: 000000000200e18
                                     SECTION LOCAL
                                                                18
33
        19: 000000000200e20
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                19
                                   0
34
        20: 000000000200e28
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                20
35
            0000000000200fd8
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                21
36
        22: 0000000000201000
                                   \Omega
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                22
37
        23: 0000000000201018
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                                23
                                                     DEFAULT
38
        24: 0000000000201028
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                24
39
        25: 00000000000000000
                                   0
                                     SECTION LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                25
                                              LOCAL
40
        26: 0000000000000000
                                   0
                                     FILE
                                                     DEFAULT
                                                               ABS
                                                                    crtstuff.c
41
                                     FUNC
        27:
            0000000000000520
                                   0
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                13
                                                                    deregister_tm_clones
42
        28: 0000000000000560
                                   0
                                     FUNC
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                13
                                                                    register_tm_clones
43
        29: 0000000000005b0
                                     FUNC
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                13
       24 completed.7001
44
        30: 000000000201028
                                   1 OBJECT
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
45
        31: 000000000200e20
                                   0 OBJECT
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                19
       32: 0000000000005f0
                                              LOCAL
46
                                   0 FUNC
                                                     DEFAULT
                                                                13
                                                                   frame_dummy
47
        33: 0000000000200e18
                                   0 OBJECT
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                18

    → __frame_dummy_init_array.

48
        34: 0000000000000000
                                   0 FILE
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                               ABS example.cpp
                                   0 FILE
                                              LOCAL
                                                               ABS
49
        35: 0000000000000000
                                                     DEFAULT
                                                                   crtstuff.c
50
        36: 00000000000007d4
                                   0
                                     OBJECT
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                17
                                                                    __FRAME_END__
51
        37: 0000000000000000
                                              LOCAL
                                                               ABS
                                   \cap
                                     FILE
                                                     DEFAULT
52
                                   0 NOTYPE
                                              LOCAL
        38: 000000000200e20
                                                     DEFAULT
                                                                18
                                                                    __init_array_end
53
        39: 000000000200e28
                                     OBJECT
                                              LOCAL
                                                     DEFAULT
                                                                20 _DYNAMIC
                                   0
```

```
40: 0000000000200e18
                                  0 NOTYPE
                                            LOCAL
54
                                                   DEFAULT
                                                              18 __init_array_start
55
                                  0 NOTYPE
                                            LOCAL
                                                              16 __GNU_EH_FRAME_HDR
        41: 000000000000694
                                                   DEFAULT
56
        42: 000000000201000
                                  0 OBJECT
                                            LOCAL
                                                   DEFAULT
                                                              22

→ _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
                                                                 __libc_csu_fini
57
        43: 000000000000680
                                  2 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              13
        44: 0000000000000000
                                 0 NOTYPE
                                            WEAK
                                                   DEFAULT
                                                            UND
58

→ _ITM_deregisterTMCloneTab

59
        45: 000000000201018
                                  0 NOTYPE
                                            WEAK
                                                   DEFAULT
                                                              23 data_start
                                  0 NOTYPE
60
        46: 0000000000201028
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              23 edata
        47: 0000000000000684
                                  0 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                                 _fini
61
                                                              14
        48: 0000000000000000
                                  0 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                            UND
62

→ __libc_start_main@@GLIBC_
63
        49: 000000000201018
                                  0 NOTYPE
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              23
                                                                __data_start
64
        50: 0000000000000000
                                  0 NOTYPE
                                            WEAK
                                                   DEFAULT
                                                            UND __gmon_start__
65
        51: 000000000201020
                                  0 OBJECT
                                            GLOBAL HIDDEN
                                                              23 __dso_handle
66
        52: 0000000000000690
                                  4 OBJECT
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              15 _IO_stdin_used
67
        53: 0000000000000610
                               101 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              13 __libc_csu_init
        54: 000000000201030
                                            GLOBAL DEFAULT
68
                                 0 NOTYPE
                                                              24 _end
        55: 0000000000004f0
                                            GLOBAL DEFAULT
69
                                 43 FUNC
                                                              13
                                                                 _start
                                 0 NOTYPE
70
        56: 0000000000201028
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              24 __bss_start
        57: 0000000000005fa
                                 11 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
71
                                                              13 main
        58: 000000000201028
72
                                  0 OBJECT
                                            GLOBAL HIDDEN
                                                              23
                                                                __TMC_END__
73
        59: 0000000000000000
                                  0 NOTYPE
                                            WEAK
                                                   DEFAULT
                                                            UND

→ _ITM_registerTMCloneTable

74
        60: 0000000000000000
                                  0 FUNC
                                            WEAK
                                                   DEFAULT
                                                            UND
       61: 0000000000004b8
75
                                 0 FUNC
                                            GLOBAL DEFAULT
                                                              10 _init
```

<u>Листинг 3.6:</u> Вывод содержимого раздела .dynsym

Как видно из листинга выше, были выведены все символы из объектного файла. Стоит заметить что присутствуют все символы из вывода листинга 3.2. Это дает понять, откуда утилита **nm** берет таблицу символов, еще до разбора её исходного кода.

3.2 Адрес символа

Виртуальный адрес символа, выводится в первом столбце вывода утилиты nm. В некоторых случаях, этот адрес может быть не определен.

Если проанализировать адресное пространство символов из листинга 3.2, то можно заметить, что весь список адресов символов находится между адресами символов _start и _end.

3.3 Типы символов

Если символ написан маленькими буквами, то он локальный. Иначе он глобальный (внешний).

Символ	Описание
А	Значение символа является абсолютным и не будет изменено дальнейшей линковкой.
Вb	Символ находится в разделе не инициализированных данных (BSS раздел).

С	Символ является общим. Общие символы - не инициализированные данные. При компоновке могут отображаться несколько общих символов с тем же именем.
Dd	Символ находится в секции инициализированных данных.
G g	Символ находится в инициализированной секции данных для небольших объектов. Некоторые форматы объектных файлов обеспечивают более эффективный доступ к небольшим объектам данных, таким как глобальная переменная int, а не к большому глобальному массиву.
i	Для файлов формата РЕ это означает, что символ находится в разделе, посвященном реализации DLL. Для файлов формата ELF это означает, что символ является косвенной функцией. Это расширение GNU для стандартного набора типов символов ELF.
N	Символ является отладочным символом.
р	Символы находятся в секции размотки стека.
Rr	Символ находится в разделе данных только для чтения.
Ss	Символ находится в не инициализированной секции данных для небольших объектов.
Τt	Символ находится в разделе text .
U	Символ не определен.
u	Символ является уникальным глобальным символом. Это расширение GNU для стандартного набора привязок символов ELF. Для такого символа динамический компоновщик гарантирует, что во всем процессе есть только один символ с этим именем и типом в использовании.
Vv	Символ - слабый объект. Когда слабый определенный символ связан с нормальным определенным символом, нормальный определенный символ используется без ошибок. Когда слабый неопределенный символ связан и символ не определен, значение слабого символа становится равным нулю без ошибок. В некоторых системах верхний регистр указывает, что указано значение по умолчанию.
Ww	Символ является слабым символом, который не был специально помечен как символ слабого объекта. Когда слабый определенный символ связан с нормальным определенным символом, нормальный определенный символ используется без ошибок. Когда слабый неопределенный символ связан и символ не определен, значение символа определяется системным образом без ошибок. В некоторых системах верхний регистр указывает, что указано значение по умолчанию.
-	Отладочная информация.
?	Тип символа неизвестен.

3.4 Имя символов

Имеются несколько типов имени:

- пользовательского уровня;
- пользовательского уровня с дополнениями компилятора;

• добавленные компилятором для корректной работы программы.

3.5 Аргументы утилиты

Ключ	Описание
-A -o	Выделяет каждый символ имени входного файла в котором он был найден, до идентификации входного файла только, перед всеми его символами.
-a	Отображает все отладочные символы, по умолчанию они скрыты.
-B	Выходной формат bsd.
-C	Преобразует имена низкоуровневых символов в имена пользовательского уровня.
-D	Отображает все динамические символы вместо обычных символов.
-f format	Использует выходной формат который может быть bsd, sysv или posix. Только первый символ format -а имеет значение.
-g	Отображает только внешние символы.
-n -v	Сортирует символы по их адресам, до алфавитного упорядочивания.
-p	Отменяет какой либо порядок сортировки. Печатает символы в порядке поступления.
-S	Вывод размера определенных символов.
-r	Меняет порядок сортировки на обратный (как числовой так и алфавитный).
-t radix	Использовать RADIX как основание системы счисления для печати значения символов. Десятичной системе соответствует 'd', восьмеричной - 'o', шестнадцатеричной - 'x'.
-u	Отображает все отладочные символы, обычные символы не отображаются.
-V	Показать номер версии nm и завершить работу.
-help	Показать список опций nm и завершить работу.

3.6 Примеры работы

Для большего вывода утилиты **nm** была написана следующая программа.

```
#include <stdio.h>

const int myConstInt=5;
int a;
int b = 10;
int *c;
int *d = NULL;

extern short e;
extern short *f;

char g[5];
char h[6] = "Denis";
```

```
extern char i[2];
14
15
16
    static int p;
17
    static int q = 40;
    static int r[4];
18
19
    static int s[4] = \{1, 2, 3\};
20
21
    int main()
22
23
             int j;
             int k = 30;
24
25
             int *|;
26
             int *m = NULL;
             int n[3];
27
             int o[3] = \{4, 0\};
28
29
   Листинг 3.7: example2.cpp
```

Далее данная программа была скомпилирована в объектный файл(example2.out).

3.6.1 Запуск без дополнительных ключей

Утилита nm была запущена для вывода таблицы символов файла example2.o.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# g++ example2.cpp -o example2.o
1
   root@kali:~/Desktop/testFolder# nm example2.o
   000000000200df8 d _DYNAMIC
3
4
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
5
   00000000000006d0 R _{\rm IO\_stdin\_used}
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
6
7
                     w _ITM_registerTMCloneTable
8
   00000000000006d4 r _ZL10myConstInt
9
   0000000000201080 b _ZL1p
10
   000000000020103c d ZL1a
   0000000000201090 b _ZL1r
11
   0000000000201040 d _ZL1s
12
   00000000000081c r __FRAME_END__
13
14
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
15
   000000000201050 D __TMC_END__
   0000000000201050 B __bss_start
16
17
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
   0000000000201020 D __data_start
18
19
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
   000000000000df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
20
   0000000000201028 D __dso_handle
21
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
22
23
                     w __gmon_start__
   0000000000200df0 t __init_array_end
24
25
   0000000000200de8 t __init_array_start
26
   00000000000006c0 T __libc_csu_fini
   000000000000650 T __libc_csu_init
27
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
28
   0000000000201050 D _edata
29
   00000000002010a0 B _end
30
   00000000000006c4 T _fini
31
   00000000000004d8 T _init
32
33
   0000000000000510 T _start
34
   0000000000201060 B a
   0000000000201030 D b
35
```

```
0000000000201068 B c
37
   0000000000201050 b completed.7001
38
   0000000000201070 B d
39
   0000000000201020 W data_start
   000000000000540 t deregister_tm_clones
40
41
   000000000000010 t frame_dummy
   0000000000201078 B g
42
   0000000000201034 D h
43
   000000000000061a T main
44
   000000000000580 t register_tm_clones
45
```

Листинг 3.8: Вывод утилиты nm

Сперва разберем какие типы символов получили переменные в программе.

Переменная	Тип символа(nm)	Комментарий
int b=10;		Инициализированные переменные
char h[6] = "Denis";	D	попали в секцию
static int q = 40;		инициализированных данных.
static int s[4] = 1, 2, 3;		
int a;		
int *c;		Не инициализированные переменные
int *d;	В	попали в секцию
char g[5];		не инициализированных данных.
static int p;		
static int r[4];		
const int myConstInt=5;	r	Символ находится в разделе данных доступных только для чтения.

Переменные типа extern не были добавлены в таблицу символов, так как ключевое слово **extern** подразумевает что переменные объявляются где-то в другом месте(другом файле с кодом), но такой файл с кодом не был предоставлен и соответственно в таблице символов нет информации об этих переменных.

Для некоторых переменных были изменены названия, это связано с особенностями работы компилятора, в частности для решения проблем уникальности имен.

Так-же в таблице символов, множество сторонних символов, рассмотрим что из себя представляют некоторые из них:

- _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ используется для нахождения реальных адресов глобальных переменных;
- __GNU_EH_FRAME_HDR используется c++ для доступа к eh_frame, который в свою очередь содержит информацию об исключениях;
- __bss_start раздел содержащий не инициализированные данные, но под которые уже выделено место, заполненное нулями;
- __do_global_dtors_aux функция вызывающая деструкторы объектов.

Таким образом, в таблице символов, помимо пользовательских присутствуют еще и дополнительные, добавленные компилятором для корректной работы программы.

3.6.2 Ключ -а

Отображает все отладочные символы, по умолчанию они скрыты.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -a example2.o
2
   0000000000000000000 a
   0000000000201050 b .bss
4
   000000000000000 n .comment
   0000000000201020 d .data
 5
   0000000000200df8 d .dynamic
   0000000000000348 r .dynstr
8
   00000000000002b8 r .dynsym
9
   0000000000000718 r .eh_frame
   00000000000006d8 r .eh frame hdr
10
   00000000000006c4 t .fini
11
12
   000000000200df0 t .fini_array
   000000000000298 r .gnu.hash
13
   00000000000003ec r .gnu.version
14
   00000000000003f8 \ r \ .gnu.version\_r
15
   0000000000200fd8 d .got
16
17
   0000000000201000 d .got.plt
18
   00000000000004d8 t .init
19
   000000000200de8 t .init_array
   0000000000000238 r .interp
20
   0000000000000254 r .note.ABI-tag
21
   0000000000000274 \text{ r.note.gnu.build-id}
22
   0000000000004f0 t .plt
23
   0000000000000500 t .plt.got
24
25
   0000000000000418 r .rela.dyn
   00000000000006d0 r .rodata
26
27
   0000000000000510 t .text
   0000000000200df8 d _DYNAMIC
28
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
29
   000000000000006d0 R _{1}O_{stdin\_used}
30
31
                    w _ITM_deregisterTMCloneTable
32
                     w _ITM_registerTMCloneTable
33
   00000000000006d4 r _ZL10myConstInt
   0000000000201080 b _ZL1p
34
   000000000020103c d _ZL1q
35
36
   0000000000201090 b _ZL1r
37
   0000000000201040 d _ZL1s
38
   000000000000081c r __FRAME_END_
39
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
   000000000201050 D __TMC_END__
40
   0000000000201050 B __bss_start
41
                    w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
42
   0000000000201020 D __data_start
43
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
44
   000000000200\,df0\ t\ \_\_do\_global\_dtors\_aux\_fini\_array\_entry
45
   0000000000201028 D __dso_handle
46
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
47
48
                    w __gmon_start__
   000000000200df0 t __init_array_end
49
   50
51
52
53
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
54
   0000000000201050 D _edata
55
   00000000002010a0 B _end
56
   0000000000006c4 T _fini
   00000000000004d8 T _init
```

```
0000000000000510 T _start
   0000000000201060 B a
59
60
   0000000000201030 D b
   0000000000201068 B c
61
62
   0000000000201050 b completed.7001
   0000000000000000 a crtstuff.c
63
   0000000000000000 a crtstuff.c
64
   0000000000201070 B d
   0000000000201020 W data start
66
67
   000000000000540 t deregister_tm_clones
   0000000000000000000 a example2.cpp
68
69
   0000000000000010 t frame_dummy
70
   0000000000201078 B q
71
   0000000000201034 D h
   000000000000061a T main
72
   000000000000580 t register_tm_clones
```

Листинг 3.9: Вывод утилиты nm с ключом -a

В список символов были добавлены разделы с отладочной информацией, которые также присутствуют в Section Header Table ELF файла.

3.6.3 Ключ-С

Преобразует имена низкоуровневых символов в имена пользовательского уровня.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -C example2.o
2
   000000000200df8 d _DYNAMIC
3
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
4
   00000000000006d0 R _IO_stdin_used
 5
                      w _ITM_deregisterTMCloneTable
6
                      w _ITM_registerTMCloneTable
7
   00000000000006d4 r myConstInt
   0000000000201080 b p
8
   000000000020103c d q
9
10
   0000000000201090 b r
   0000000000201040 d s
11
12
   00000000000081c r __FRAME_END__
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
13
   000000000201050 D __TMC_END__
15
   0000000000201050 B __bss_start
16
                      w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
   0000000000201020 D __data_start
17
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
18
19
   000000000200df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
   000000000201028 D __dso_handle
20
21
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
22
                      w __gmon_start__
23
   0000000000200df0 t __init_array_end
   000000000200de8 t __init_array_start
00000000000006c0 T __libc_csu_fini
0000000000000650 T __libc_csu_init
24
25
26
27
                      U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
   0000000000201050 D _edata
28
   00000000002010a0 B _end
   00000000000006c4 T _fini
30
   00000000000004d8 T _init
31
   0000000000000510 T _start
32
33
   0000000000201060 B a
   0000000000201030 D b
```

```
0000000000201068 B c
   0000000000201050 b completed.7001
36
37
   0000000000201070 B d
38
   0000000000201020 W data_start
39
   000000000000540 t deregister_tm_clones
40
   0000000000000610 t frame_dummy
   0000000000201078 B g
41
42
   0000000000201034 D h
43
   000000000000061a T main
   000000000000580 t register_tm_clones
```

Листинг 3.10: Вывод утилиты nm с ключом -С

Действительно, имена некоторых символов изменились, например имя **_ZL1p** преобразовалось в **p**. Данный ключ успешно отделил название символа определенное пользователем от того что дописал компилятор.

3.6.4 Ключ-D

Отображение только динамических символов.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -D example2.o

w _ITM_deregisterTMCloneTable

w _ITM_registerTMCloneTable

w _cxa_finalize

w _gmon_start__

U _libc_start_main
```

Листинг 3.11: Вывод утилиты nm с ключом -D

Как и ожидалось в выводе остались лишь динамические символы, хоть и неопределенные.

3.6.5 Ключ -f

По умолчанию вывод происходит в формате **bsd**, но также возможен в форматах **sysv** и **posix**.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -f posix example2.o
2
   _DYNAMIC d 000000000200df8
   _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ d 0000000000201000
   _IO_stdin_used R 0000000000006d0 000000000000004
5
   _ITM_deregisterTMCloneTable w
   _ITM_registerTMCloneTable w
   _ZL10myConstInt r 0000000000006d4 000000000000004
7
   _ZL1p b 0000000000201080 0000000000000004
   _ZL1q d 000000000020103c 000000000000004
   _ZL1r b 0000000000201090 0000000000000010
10
   _ZL1s d 0000000000201040 0000000000000010
11
   FRAME END r 000000000000081c
12
13
   __GNU_EH_FRAME_HDR r 00000000000006d8
   __TMC_END__ D 0000000000201050
14
   __bss_start B 000000000201050
15
   __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5 w
16
17
   __data_start D 0000000000201020
   __do_global_dtors_aux t 00000000000005d0
18
   __do_global_dtors_aux_fini_array_entry t 0000000000200df0
19
20
   __dso_handle D 0000000000201028
21 | __frame_dummy_init_array_entry t 0000000000200de8
```

```
__gmon_start__ w
22
23
   __init_array_end t 0000000000200df0
24
   __init_array_start t 0000000000200de8
   __libc_csu_fini T 000000000006c0 000000000000002
25
   __libc_csu_init T 000000000000650 000000000000065
26
27
   __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5 U
   _edata D 000000000201050
28
29
   _end B 0000000002010a0
   _fini T 00000000000006c4
30
   _init T 0000000000004d8
31
   _start T 000000000000510 00000000000002b
32
   a B 0000000000201060 00000000000000004
33
   b D 000000000201030 0000000000000004
34
   c B 000000000201068 0000000000000008
35
   completed.7001 b 000000000201050 000000000000001
36
37
   d B 000000000201070 0000000000000008
38
   data_start W 0000000000201020
39
   deregister_tm_clones t 000000000000540
   frame_dummy t 0000000000000610
40
   g B 000000000201078 000000000000005
41
42
   h D 0000000000201034 0000000000000006
   43
   register_tm_clones t 0000000000000580
```

Листинг 3.12: Вывод утилиты nm с ключом -f posix

Вывод изменился, теперь сперва идет имя символа, далее его тип, затем адрес и новое поле - размер.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -f sysv example2.o
2
3
   Symbols from example2.o:
4
5
6
                              Value
   Name
                                                Class
                                                               Type
                                                                               Size
             Line
                    Section
       \hookrightarrow
7
    _DYNAMIC
                           10000000000200df81
8
                                                    d
                                                      OBJECTI
                   |. dynamic
9
    _GLOBAL_OFFSET_TABLE_|0000000000201000|
                                                     d
                                                                        OBJECT |
       \hookrightarrow
            |.got.plt
                          |0000000000006d0|
10
    _IO_stdin_used
                                                                       OBJECT
       \hookrightarrow |0000000000000004|
                                      |.rodata
    _ITM_deregisterTMCloneTable |
                                                                               NOTYPE |
11
                                                            W
12
    _ITM_registerTMCloneTable |
                                                                            NOTYPEI
                                                         W
                         I*UND*
    _ZL10myConstInt
                           100000000000006d41
                                                                      OBJECT
13
       \hookrightarrow 100000000000000041
                                      1. rodata
                           [0000000000201080]
                                                                      OBJECT
14
    _ZL1p
                                                    b
       \hookrightarrow |0000000000000004|
15
    _{\mathsf{ZL1q}}
                           [000000000020103c]
                                                                      OBJECT
       \hookrightarrow |0000000000000004|
                                      |. data
16
    _ZL1r
                           [0000000000201090]
                                                    b
                                                                      OBJECT
       \hookrightarrow |000000000000010|
                                      1. bss
17
                           100000000002010401
                                                                      OBJECT
       \hookrightarrow |000000000000010|
                                      I. data
18
    __FRAME_END__
                           1000000000000081cl
                                                                      OBJECT I
                   |.eh_frame
       \hookrightarrow |
     19
                                                                      NOTYPEI

→ | I. eh_frame_hdr
```

```
20
     _TMC_END__
                            100000000002010501
                                                      D
                                                                          OBJECTI
        \hookrightarrow
                    |. data
21
    __bss_start
                            [0000000000201050]
                                                      В
                                                                         NOTYPE |
                    1. bss
        \hookrightarrow
            22
    __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5|
                                                                                    FUNC I
                                                              W
                            |*UND*
23
    __data_start
                            [0000000000201020]
                                                      D
                                                                         NOTYPE |
        \hookrightarrow
                    |. data
24
    __do_global_dtors_aux|00000000000005d0|
                                                     t I
                                                                             FUNCI
       \hookrightarrow
                     |.text
25
    __do_global_dtors_aux_fini_array_entry|00000000000200df0|
        → OBJECT I
                                       |.fini_array
    __dso_handle
                            |000000000201028|
                                                                         OBJECTI
26
                                                    DΙ
        \hookrightarrow
                    |. data
    __frame_dummy_init_array_entry|0000000000200de8|
27
                                                                                      OBJECT |
                                |.init_array
                         28
                                                                         NOTYPE
    __gmon_start__
                                                      W
        \hookrightarrow | |*UND*
29
    __init_array_end
                            10000000000200df01
                                                                          NOTYPE!
        \hookrightarrow |
                    |.init_array
    __init_array_start |0000000000200de8|
30
                                                                         NOTYPEI
                    |.init_array
    __libc_csu_fini
                            100000000000006c01
                                                      Τ
                                                                            FUNC
31
        l. text
                            [000000000000650]
                                                      Τ
32
    __libc_csu_init
                                                                            FUNC
        \hookrightarrow |000000000000065|
                                     |.text
33
    __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5|
                                                                  U
                                                                                        FUNC |
        \hookrightarrow
                                |*UND*
                            |000000000201050|
                                                      D
                                                                         NOTYPE |
34
    _edata
                    1. data
35
                            100000000002010a01
                                                                         NOTYPEI
    _end
                                                      В
                    1. bss
36
                            |0000000000006c4|
                                                      Τ
                                                                            FUNC |
    _fini
                    |. fini
37
    _init
                            100000000000004d81
                                                      Τ
                                                                            FUNC |
                    |.init
        \hookrightarrow
                            [000000000000510]
                                                                            FUNC|000000000000002
38
    _start
                                                      Τ
        \rightarrow b1
                    |.text
                            [0000000000201060]
39
                                                      В
                                                                          OBJECT
    а
        \hookrightarrow |0000000000000004|
                                        1. bss
                            |000000000201030|
                                                                          OBJECT
40
    b
                                                      D
        \hookrightarrow |00000000000000004|
                                        I. data
41
                            100000000002010681
                                                      В
                                                                          OBJECT
    С
        \hookrightarrow |0000000000000008|
                                        |.bss
    completed.7001
                            [0000000000201050]
42
                                                      b
                                                                          OBJECT
        \hookrightarrow |0000000000000001|
                                        | bss
43
    d
                            |0000000000201070|
                                                      В
                                                                          OBJECT
        \hookrightarrow |0000000000000008|
                                        |.bss
                            |000000000201020|
                                                                         NOTYPE |
44
    data_start
                                                      W
           |. data
45
    deregister_tm_clones|0000000000000540|
                                                                            FUNCI
                                                      t
                    |.text
        \hookrightarrow
                            [0000000000000610]
46
    frame_dummy
                                                                            FUNC |
        \hookrightarrow
            |.text
47
                            10000000000201078
                                                                          OBJECT
                                                      R
    g
        \hookrightarrow |000000000000005|
                                        l. bss
48
    h
                            |0000000000201034|
                                                      D
                                                                          OBJECT
        \hookrightarrow |0000000000000006|
                                        I. data
49
                            |00000000000061a|
                                                      Τ
                                                                            FUNC
    main
        \hookrightarrow |0000000000000030|
                                        |.text
```

```
50 | register_tm_clones |00000000000580| t | FUNC| \hookrightarrow | |.text
```

Листинг 3.13: Вывод утилиты nm с ключом -f sysv

Вывод стал заметно больше, добавились столбцы: тип, размер, линия, секция. Инициализированные символы(переменные из программы) оказались в секции .data, а не инициализированные в секции .bss.

Примечание: необязательно писать полностью имя формата, достаточно лишь первой буквы.

3.6.6 Ключ-п

Сортировка символов по их адресу.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -n example2.o
2
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
3
                     w _ITM_registerTMCloneTable
4
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
5
                     w __gmon_start__
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
6
7
   0000000000004d8 T _init
8
   0000000000000510 T _start
   000000000000540 t deregister_tm_clones
   000000000000580 t register_tm_clones
10
11
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
   0000000000000610 t frame_dummy
12
   000000000000061a T main
13
14
   0000000000000650 T __libc_csu_init
   00000000000006c0 T __libc_csu_fini
15
16
   0000000000006c4 T _fini
   00000000000006d0 R _IO_stdin_used
17
   00000000000006d4 r _ZL10myConstInt
18
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
19
20
   000000000000081c r __FRAME_END__
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
21
   0000000000200de8 t __init_array_start
   000000000200df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
23
   0000000000200df0 t __init_array_end
24
25
   000000000200df8 d _DYNAMIC
26
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
27
   0000000000201020 D __data_start
28
   0000000000201020 W data_start
29
   0000000000201028 D __dso_handle
   0000000000201030 D b
31
   0000000000201034 D h
32
   000000000020103c d _ZL1q
33
   0000000000201040 d _ZL1s
34
   000000000201050 D __TMC_END__
35
   0000000000201050 B __bss_start
   0000000000201050 D _edata
36
37
   0000000000201050 b completed.7001
38
   0000000000201060 B a
   0000000000201068 B c
39
   0000000000201070 B d
40
   0000000000201078 B g
41
   0000000000201080 b _ZL1p
42
43
   0000000000201090 b _ZL1r
   00000000002010a0\ B\ \_end
```

Листинг 3.14: Вывод утилиты nm с ключом -n

Первыми оказались не инициализированные символы, далее символы в порядке возрастания адреса. Инициализированных символов до символа **_init** и после символа **_end** не оказалось.

3.6.7 Ключ-S

Вывод размера определенных символов.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -S example2.o
   0000000000200df8 d _DYNAMIC
   0000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
3
4
   0000000000006d0 00000000000004 R _IO_stdin_used
5
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
6
                     w _ITM_registerTMCloneTable
7
   0000000000006d4 000000000000004 r _ZL10myConstInt
   000000000201080 000000000000000 b _ZL1p
8
   00000000020103c 000000000000004 d _ZL1q
   000000000201090 000000000000010 b _ZL1r
10
11
   0000000000201040 0000000000000010 d _ZL1s
12
   000000000000081c r __FRAME_END__
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
13
   0000000000201050 D __TMC_END__
14
15
   0000000000201050 B __bss_start
16
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
17
   0000000000201020 D __data_start
   00000000000005d0 t \__do_global_dtors_aux
18
   000000000200df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
19
20
   0000000000201028 D __dso_handle
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
21
22
                     w __gmon_start__
   000000000200df0 t __init_array_end
23
   0000000000200de8 t __init_array_start
24
   0000000000006c0 00000000000000 T __libc_csu_fini 000000000000650 00000000000065 T __libc_csu_init
25
26
27
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
28
   0000000000201050 D _edata
29
   00000000002010a0 B _end
   00000000000006c4 T _fini
   00000000000004d8 T _init
31
   000000000000510 00000000000000b T _start
32
   0000000000201060 00000000000000004 B a
33
   0000000000201030 00000000000000004 D b
34
   000000000201068 000000000000000 B c
35
   000000000201050 000000000000001 b completed.7001
36
37
   000000000201070 000000000000000 B d
   0000000000201020 W data_start
38
   000000000000540 t deregister_tm_clones
39
   0000000000000610 t frame_dummy
40
   0000000000201078 0000000000000005 B q
41
42
   000000000201034 0000000000000000 D h
   00000000000061a 000000000000030 T main
43
   000000000000580 t register_tm_clones
```

<u>Листинг 3.15: Вывод утилиты nm с ключом -S</u>

Переменным типа **int** было выделено 4 байта, переменной **char g[5];** было выделено 5 байт соответственно.

3.6.8 Ключ-t

Вывод адреса символов в восьмеричной, десятичной или шестнадцатеричной системе счисления.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# nm -t d example2.o
   000000002100728 d _DYNAMIC
   000000002101248 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
   000000000001744 R _IO_stdin_used
5
                    w _ITM_deregisterTMCloneTable
                     w _ITM_registerTMCloneTable
6
7
   000000000001748 \ r \ \_ZL10myConstInt
8
   0000000002101376 b _ZL1p
9
   0000000002101308 d _ZL1q
10
   0000000002101392 b _ZL1r
   0000000002101312 d ZL1s
11
   0000000000002076 r __FRAME_END__
12
13
   000000000001752 r __GNU_EH_FRAME_HDR
   000000002101328 D __TMC_END__
14
15
   0000000002101328 B __bss_start
16
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
   000000002101280 D __data_start
17
18
   000000000001488 t __do_global_dtors_aux
19
   000000002100720 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
20
   000000002101288 D __dso_handle
   000000002100712 t __frame_dummy_init_array_entry
21
22
                     w __gmon_start__
23
   000000002100720 t __init_array_end
   0000000002100712 t __init_array_start
24
25
   000000000001728 T __libc_csu_fini
   000000000001616 T __libc_csu_init
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
27
28
   0000000002101328 D _edata
29
   0000000002101408 B end
   0000000000001732 T _fini
30
   0000000000001240 T _{init}
31
32
   0000000000001296 T _start
   0000000002101344 B a
33
34
   0000000002101296 D b
35
   0000000002101352 B c
   000000002101328 b completed.7001
36
37
   0000000002101360 B d
   0000000002101280 W data_start
38
39
   000000000001344 t deregister_tm_clones
40
   000000000001552 t frame_dummy
41
   0000000002101368 B q
42
   0000000002101300 D h
43
   000000000001562 T main
   000000000001408 t register_tm_clones
```

Листинг 3.16: Вывод утилиты nm с ключом -t

Был произведен вывод в десятичной системе счисления, значения адресов соответственно были переведены в эту систему счисления.

Обзор принципов работы утилиты

4.1 Трассировка вызовов

Для начала рассмотрим что задействует в своей работе данная утилита. Для этого воспользуемся утилитой **strace**, которая выполняет трассировку вызовов программы выполняя их два раза: один раз для трассировки, второй для самой программы.

Из-за обилия вывода трассировки, её лог приведён в файле **strace.log**, а далее показано какие вызовы программой были совершены.

```
root@kali:~/Desktop/testFolder# strace -c nm example2.o
2
   0000000000200df8 d _DYNAMIC
3
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 4
   00000000000006d0 R _lO_stdin\_used
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
                     w _ITM_registerTMCloneTable
7
   00000000000006d4 \ r \ \_ZL10myConstInt
   0000000000201080 b ZL1p
   000000000020103c d _ZL1q
   0000000000201090 b _ZL1r
10
   0000000000201040 d _ZL1s
11
   000000000000081c r __FRAME_END_
13
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
   000000000201050 D __TMC_END__
15
   0000000000201050 B __bss_start
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
17
   0000000000201020 D __data_start
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
18
   000000000200df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
19
20
   0000000000201028 D __dso_handle
21
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
22
                     w __gmon_start__
   000000000200df0 t __init_array_end
23
   0000000000200de8 t __init_array_start
   00000000000006c0 T __libc_csu_fini
   000000000000650 T __libc_csu_init
26
27
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
   0000000000201050 D _edata
28
   00000000002010a0 B _end
30
   00000000000006c4 T _fini
   0000000000004d8 T init
   0000000000000510 T _start
   0000000000201060 B a
33
34
   0000000000201030 D b
35
   0000000000201068 B c
36
   0000000000201050 b completed.7001
37
   0000000000201070 B d
   0000000000201020 W data_start
38
   000000000000540 t deregister_tm_clones
```

40 41 42 43 44 45 46	0000000 0000000 0000000	000201078 B 000201034 D 00000061a T	h	lones calls	errors	syscall
47	27.17	0.000966	22	43		write
48	9.85	0.000350	23	15	1	open
49	9.85	0.000350	18	19	·	mmap
50	9.37	0.000333	14	23		read
51	7.76	0.000276	17	16		fstat
52	6.64	0.000236	20	12		mprotect
53	5.23	0.000186	31	6		stat
54	4.87	0.000173	11	16		lseek
55	4.84	0.000172	12	14		close
56	4.64	0.000165	83	2		getdents
57	2.93	0.000104	10	10	9	access
58	2.87	0.000102	26	4		Istat
59	0.93	0.000033	17	2		fcntl
60	0.84	0.000030	30	1		getrlimit
61	0.79	0.000028	28	1		munmap
62	0.68	0.000024	8	3		brk
63	0.45	0.000016	16	1		readlink
64	0.31	0.000011	11	1		arch_prctl
65 66	0.00	0.000000	0	1		execve
67	100.00	0.003555		190	10	total

Листинг 4.1: Вывод утилиты nm с ключом -t


Как видно из результатов, 27.17% всего времени заняла печать результатов в консоль. Далее идут вызовы **open, mmap, read** - открытие, отображение в память и чтение файла соответственно.

Системный вызов	Описание
fstat	Получение информации о файле, по его дескриптору.
mprotect	Защита области памяти.
stat	Получение информации о файле, по его названию.
Iseek	Получения данных по определенному смещению.
close	Закрытие потока работы с файлом.
getdents	Получение содержимого директории.
access	Проверка прав пользователя на доступ к файлу.
Istat	Идентично stat, но если вместо файла введена символическая ссылка(symbolic link), то будет получена инфомрация об этой ссылке.
fcntl	Манипуляции с файловым дескриптором.
getrlimit	Получение или задача лимитов ресурсов.
munmap	Удаление интервалов адресов из адресного пространства.
brk	Изменение размера сегмента данных.
readlink	Чтения значения символической ссылки.
arch_prctl	Установка архитектурно-специфичного состояния.
execve	Запуск программы.

4.2 Обзор исходного кода

Исходный код утилиты nm приложен к архиву, в папке source. Далее рассмотрено дерево зависимостей, заголовочные файлы, методы и алгоритм работы утилиты.

4.2.1 Дерево зависимостей



4.2.2 Подключаемые файлы заголовков

Рассмотрим какие заголовки подключены в коде утилиты.

Заголовок	Описание
libiberty.h	Объявление ряда функций, которые отсутствуют в некоторых
iibiberty.ii	операционных системах.
stdio.h	Стандартный заголовочный файл ввода-вывода.
stdarg.h	Средства для перебора аргументов функции, количество и типы
Studiy.11	которых заранее не известны.
ansideci.h	Набор макросов для работы с компилятором.
stddef.h	Определяет макросы NULL и offsetof, а также типы ptrdiff_t, wchar_t
Studer.ii	и size_t.
fopen-same.h	Макросы типов доступа к файлам, часть fopen, freopen or fdopen
errno.h	Макросы для идентификации ошибок через их код.
demangle.h	Отделение названия символа от символов, добавленных
demangle.n	компилятором.
sysdep.h	Обработчик зависимостей пакета binutils.

alloca-conf.h	Автоматическая конфигурация кода используя скрипты.
config.h	Системный заголовок с конфигурацией системы.
bfdver.h	Информации о версии текущего пакета binutils.
binary-io.h	Бинарный ввод-вывод.
sys/types.h	Примитивные типы данных в системе.
plugin-api.h	Для работы компоновщика.
bfd.h	Часть пакета binutils. BFD расшифровывается как Binary File Descriptor library. Предоставляет удобный интерфейс для работы с частями объектного файла.
progress.h	Определения по умолчанию, для макроса прогресса.
getopt.h	Получение ключей запуска программы.
aout/stab_gnu.h	Содержит таблицу STAB кодов. Используется при отладке программ.
aout/ranlib.h	Определение смещения содержимого файла архива.
elf-bfd.h	Методы и структуры для работы с объектными(ELF) файлами.
elf/common.h	Идентификация переменных при работе с объектными файлами.
coff/external.h	Внешние COFF(Common Object File Format) структуры.
coff/internal.h	Внутренние COFF(Common Object File Format) структуры.
libcoff.h	Методы для работы с объектными(COFF) файлами.
bucomm.h	Методы для открытия файла.
plugin.h	Плагин-поддержка библиотеки BFD.
bfdlink.h.h	Работа с символами, определение типа, извлечение информации.
elf/internal.h	Отображение представление ELF файла(из оперативной памяти) в отображение библиотеки BFD.
elf/external.h	Отображение представление ELF файла(из файла) в отображение библиотеки BFD.

4.2.3 Методы утилиты

Рассмотрим какие методы содержит исходный код утилиты.

Имя метода	Строка	Описание
usage	237	help по утилите, выводит в консоль возможные ключи и их описание.
set_print_radix	291	Установка формата(системы счисления) для значения символа при выводе.
set_output_format 321		Установка общего формата вывода(BSD, SYSV, POSIX), по умолчанию используется формат BSD.
get_elf_symbol_type	346	Для ELF(Executable and Linking Format) типов файлов. Определение типа символа при выводе.

get_coff_symbol_type	375	Для COFF(Common Object File Format) типов файлов. Определение типа символа при выводе.
print_symname	408	Печать имени символа.
print_symdef_entry	426	Вывод индекса архива, а также обнаруженных символов.
filter_symbols	458	Фильтрация символов(внешних, локальных, определенных и т.д.) для вывода.
non_numeric_forward	548	Сравнение символов по их имени, для сравнения используется strcmp.
non_numeric_reverse	581	Инверсия прошлого метода.
numeric_forward	587	Сравнение двух значений символов. Используется для сортировки символов по их значению в порядке возрастания. Если значения символов одинаковы, то вызывается метод non_numeric_forward для сравнения их имен.
numeric_reverse	614	Инверсия прошлого метода.
size_forward1	637	Еще одно сравнение двух значений символов, в отличии от прошлых реализаций, иначе обрабатываются неопределенные символы
size_forward2	708	Определяет какой именно метод использовать для сортировки.
sort_symbols_by_size	727	Функция сортировки символов по их размеру.
get_relocs	825	Получение смещения для переданной секции.
print_symbol	859	Печать одного символа.
print_size_symbols	1021	Печать символов, при сортировки по размеру.
print_symbols	1060	Печать всех символов.
display_rel_file	1093	Печать символов объектного файла, с учетом введенных флагов.
set_print_width	1211	Задача длины строки(32 или 64 символа).
display_archive	1231	Печать символов файла архива.
display_file	1292	Определение типа файла и вызов метода display_rel_file или display_archive.
print_object_filename_bsd	1351	Печать имени файла. Для объектного файла, при выводе в формате bsd.
print_object_filename_sysv	1358	Печать имени файла, а также оглавления вывода. Для объектного файла, при выводе в формате bsd.
print_object_filename_posix	1373	Печать имени файла. Для объектного файла, при выводе в формате posix.

print_archive_filename_bsd	1382	Печать имени файла. Для файла архива, при выводе в формате bsd.
print_archive_filename_sysv	1389	Метод пуст.
print_archive_filename_posix	1394	Метод пуст.
print_archive_member_bsd	1401	Печать имени файла. Для файла-части архива, при выводе в формате bsd.
print_archive_member_sysv	1409	Печать имени файла. Для файла-части архива, при выводе в формате sysv.
print_archive_member_posix	1424	Печать имени файла. Для файла-части архива, при выводе в формате posix.
print_symbol_filename_bsd	1434	Печать имени файла(и архива если имеется), содержащего символ. Формат bsd.
print_symbol_filename_sysv	1445	Печать имени файла(и архива если имеется), содержащего символ. Формат sysv.
print_symbol_filename_posix	1456	Печать имени файла(и архива если имеется), содержащего символ. Формат posix.
print_value	1471	Печать значения символа.
print_symbol_info_bsd	1514	Печать одной строчки с информацией о символе, в формате bsd.
print_symbol_info_sysv	1554	Печать одной строчки с информацией о символе, в формате sysv.
print_symbol_info_posix	1609	Печать одной строчки с информацией о символе, в формате posix.
main	1626	Функция входа в программу. Анализирует введенные параметры, после чего вызывает функцию display_file или сообщает об ошибке.

4.2.4 Алгоритм работы

Рассмотрим как работает программа: от введения названия утилиты в консоли до выведенного результата.

1. Вход в функцию **main**;

- (а) Чтение введенных параметров, установка соответствующих флагов;
- (b) Проверка на несовместимые флаги;
- (c) Вызов функции display_file.

2. Функция display_file;

- (а) Проверка на существование файла, открытие его;
- (b) Определение типа файла(архив, объектный файл);
- (c) В зависимости от типа файла вызов функций **display_archive** или **display_rel_file**. Функция **display_archive** также использует функцию **display_rel_file** для каждого файла архива.

3. Функция display_rel_file;

- (a) Проверка на наличие символов с помощью функции **bfd_read_minisymbols**. Также возвращается указатель на символы;
- (b) Получение объема памяти, необходимого для хранения таблицы символов, используя функцию **bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound** из **bfd.h**;
- (c) Получение количества символов, используя функцию **bfd_canonicalize** _dynamic_symtab из bfd.h;
- (d) Получения нового количества символов, после вызова функции фильтрации **filter_symbols**;
- (e) Вызов функции **print_symbols** для печати символов.

Модификация программы

Модифицированный код утилиты nm приложен к архиву, в папке modification.

5.1 Модификация hello world!

Для начала произведем простейшую модификацию программы, с печатью в консоль фразы **hello world!**, при использовании нового ключа **-k**.

Для этого в строчке 1668, добавим в массив символов - символ k. Это позволит использовать данный ключ дальше.

Листинг 5.1: modification/nm.c

Теперь добавим соответствующую ветку(строка 1712) для switch. Для данного ключа, в консоль печатается сообщение **hello world!**, а дальше вызывается функция **exit(0)**, для завершения работы программы.

Листинг 5.2 modification/nm c

Перекомпилируем и запустим утилиту.

```
1 root@kali:~/opt/cross/x86_64-elf/bin# ./nm -k
2 hello world!
```

Листинг 5.3: Запуск модифицированной утилиты с ключом k

Чего и требовалось ожидать, в консоль вывелось сообщение **hello world!** и ничего более.

Рассмотрим подробнее как производилась перекомпиляция утилиты.

5.2 Перекомпиляция программы

Утилита nm является частью пакета binutils, соответственно в пакете находятся прочие утилиты и библиотеки для корректной работы. Все подключенные заголовочные файлы утилиты nm являются частью пакета binutils, поэтому перекомпилировать данную утилиты достаточно проблематично из-за большого количества зависимостей.

Поэтому для этих целей, в пакете присутствует файл **configure** в 15829 строк. Благодаря этому файлу имеется возможность сконфигурировать утилиты пакета для последующей сборки.

Конфигурация была запущена с различными ключами, рассмотрим их:

- target указываем конечную архитектуру;
- prefix директория, в которой будет конечный результат;
- **disable-nls** отключение нативного языка системы, необходимо чтобы вывод ошибок производился на английском языке;
- disable-werror перевод всех предупреждений в ошибки;
- оставшиеся ключи отключают ненужные возможности, для ускорения процесса перекомпиляции.

После конфигурации, можно запускать следующие команды:

- make;
- · make install.

По окончанию перекомпиляции, исполняемые файлы программ будут находится в указанной в prefix папке, далее в папке соответствующей названию архитектуры, далее в папке bin.

То есть в данном случае, конечный путь будет следующим:

\$HOME/opt/cross/x86_64-elf/bin/

5.3 Модификация ключа -С

Используя данный ключ, утилита преобразует модифицированные (demangled) имена символов в имена пользовательского уровня. Суть модификации состоит в том, чтобы помимо пользовательского имени вывести:

- модифицированное компилятором имя символа;
- имя символа пользовательского уровня;
- добавленные компилятором символы.

```
404
    static char*
405
    getDemangle(char *source, char *demangled){
       char *ret = strstr(source, demangled);
406
407
       int length = ret - source;
408
      char *result = malloc(length);
409
       int i = 0;
410
      for (; i < length; i + +) {
         *(result+i)=*(source+i);
411
```

```
412
413
       \star(result+i)='\0';
414
       return result;
415
416
    /* Print symbol name NAME, read from ABFD, with printf format FORM,
417
418
        demangling it if requested.
419
420
    static void
421
    print_symname (const char *form, const char *name, bfd *abfd)
422
423
       if (do_demangle && *name)
424
         {
           char *res = bfd_demangle (abfd, name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
425
426
427
           if (res != NULL)
428
         {
           printf (" Demangled value: %s, source value: %s, demangle: %s", name, res,
429
        \hookrightarrow getDemangle(name, res));
430
           free (res);
431
           return:
432
433
434
435
       printf (form, name);
436
```

Листинг 5.5: modification/nm.c

Метод отвечающий за печать символа находится в 421 строке, в его начале проверяется флаг **do_demangle**(преобразование к пользовательскому уровню), а также существование указателя на имя символа. Далее с помощью функции **do_demangle** указатель res получаеть уже символ пользовательского уровня.

Для того чтобы получить, какие символы добавил компилятор, был написан метод **getDemangle**, который находится в 405 строчке. Его алгоритм следующий:

- 1. с помощью функции **strstr** определяем указатель начало название символа пользовательского уровня;
- 2. получаем длины(количество) модифицированных символов;
- 3. выделяем память необходимой длины для этих символов;
- 4. в цикле заполняем выделенное место, необходимыми символами;
- 5. дописываем контрольный символ, для окончания записи;
- 6. возвращаем результат.

Далее с помощью **printf** происходит вывод:

- указателя **name** модифицированное имя символа;
- указателя **res** имя символа пользовательского уровня;
- результат функции **qetDemangle** добавленных компилятором символов.

Для примера была взята программа **example2.cpp** из листинга 3.7. Оригинальный вывод программы приведен в листинге 3.10.

```
root@kali:~/opt/cross/x86_64-elf/bin# ./nm example2.o -C
2
   000000000200df8 d _DYNAMIC
3
   000000000201000 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
4
   00000000000006d0 R _IO_stdin_used
5
                     w _ITM_deregisterTMCloneTable
                     w _ITM_registerTMCloneTable
6
7
   0000000000006d4 r Demangled value: _ZL10myConstInt, source value: myConstInt,
       \hookrightarrow demangle: _ZL10
8
   000000000201080 b Demangled value: _ZL1p, source value: p, demangle: _ZL1
   00000000020103c d Demangled value: _ZL1q, source value: q, demangle: _ZL1
9
   000000000201090 b Demangled value: _ZL1r, source value: r, demangle: _ZL1
10
11
   000000000201040 d Demangled value: _ZL1s, source value: s, demangle: _ZL1
   000000000000081c r __FRAME_END__
12
   0000000000006d8 r __GNU_EH_FRAME_HDR
13
   000000000201050 D __TMC_END__
14
15
   0000000000201050 B __bss_start
                     w __cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
16
17
   0000000000201020 D __data_start
18
   0000000000005d0 t __do_global_dtors_aux
19
   000000000200df0 t __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
20
   000000000201028 D __dso_handle
21
   000000000200de8 t __frame_dummy_init_array_entry
22
                     w __gmon_start__
23
   000000000200df0 t __init_array_end
   000000000200de8 t __init_array_start
24
25
   00000000000006c0 T __libc_csu_fini
26
   0000000000000650 T __libc_csu_init
27
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
28
   0000000000201050 D _edata
29
   00000000002010a0 B _end
   00000000000006c4 T _fini
30
   00000000000004d8\ T\ \_init
31
32
   0000000000000510 T _start
33
   0000000000201060 B a
34
   0000000000201030 D b
35
   0000000000201068 B c
   0000000000201050 b completed.7001
36
37
   0000000000201070 B d
38
   0000000000201020 W data_start
39
   000000000000540 t deregister_tm_clones
40
   0000000000000610 t frame_dummy
41
   0000000000201078 B g
42
   0000000000201034 D h
43
   000000000000061a T main
44
   000000000000580 t register_tm_clones
```

Листинг 5.6: Вывод утилиты с модифицированным ключом -С

Чего и требовалось ожидать, у модифицированных имен символов появилась дополнительная информация.

5.4 Интеграция в систему

Ранее приведенные опыты вызывали скомпилированные утилиту, а не ту что стандартно используется в системе. Рассмотрим как заменить оригинальную утилиту на модифицированную на уровне системы.

```
1 root@kali:~# echo $PATH
```

2 | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Листинг 5.7: Вывод значения переменной РАТН

Переменная окружения **PATH** позволяет вывести пути каталогов, в которых располагаются исполняемые файлы. Оригинальный исполняемый файл утилиты nm в моем случаем был расположен в каталоге **/usr/bin**.

С заменой в данной каталог был перемещен модифицированный, исполняемый файл утилиты. Затем была выполнена перезагрузка системы. После перезагрузки была выполнена проверка, на распознание ключа k.

- 1 root@kali:~# nm -k
- 2 hello world!

Листинг 5.8: Модифицированная утилита

Как и ожидалось оригинальная утилита была успешно заменена на модифицированную.

Вывод

В данной работе была изучена утилита nm. Были рассмотрены интерфейс утилиты, исходный код включая разбор написанных методов, алгоритм работы. Также была выполнена модификация утилиты, и замена оригинальной утилиты на собственную в используемой операционной системе.

Изучив трассировку вызов, было выяснено что большая часть времени тратиться на работу с файлами.

Из-за того что исходный код утилиты, сильно зависим от пакета binutils, отделение утилиты от пакета или серьёзная модификация исходного кода весьма затруднительны.

Столь простая модификация программ несколько пугает, например в стандартные утилиты пользователя можно встроить какие-нибудь перехватчики, просто заменив оригинальные программы на модифицированные. Да и сама тенденция открытого исходного кода, с его помощью можно посмотреть уязвимые места в программах.

Литература

- [1] Утилиты обработки двочиных файлов [Электронный ресурс]. URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/binutils/binutils-2.html (дата обращения: 2017-10-20).
- [2] Executable and Linkable Format [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format (дата обращения: 2017-10-21).
- [3] Inside ELF Symbol Tables [Электронный ресурс]. URL: https://blogs.oracle.com/ali/inside-elf-symbol-tables (дата обращения: 2017-10-21).
- [4] GNU Binary Utilities: nm [Электронный ресурс]. URL: https://sourceware.org/binutils/nm.html (дата обращения: 2017-10-21).
- [5] Executable and Linkable Format (ELF) [Электронный ресурс]. URL: http://www.skyfree.org/linux/references/ELF_Format.pdf (дата обращения: 2017-10-21).