# 由安全函数整改想到的

秦新良

2015年1月11日

目 录

## 目 录

1	问题提出	2
2	问题验证	3
3	问题分析	8
4	可题改进 问题改进	16

#### 1 问题提出

前段时间做安全函数整改,有部分文件未整改彻底,最近由赵阳同学接手将剩余遗留的非安全函数清理干净。在评审整改后的代码时,我对代码1的修改<sup>1</sup>方案提出了如下检视意见:

- pgwlib.h 是 BE 发布给 FE 的头文件,不应该在该头文件中包含 uscdbcommon.h;
- USCDB\_MEMSET宏对FE不可见,不能在这里使用该宏定义,否则FE切换版本后会导致lib库编译失败。

针对以上两点检视意见, 我给出的解决方法是: 将类 DataNode 的构造函数挪到 pgwlib.cpp 文件中, 这样即解决了安全问题, 也不会对 FE 的 lib 库有任何影响。

```
#ifndef PGWLIB_H
  #define PGWLIB_H
  #include <string>
  #include "uscdbcommon.h
   class DataNode
9
10
   public:
11
       DataNode()
12
13
14
            USCDB_MEMSET(data, 256, 256, 0);
15
16
17
       virtual ~DataNode();
19
  private:
20
               data[256];
       char
21
       string strData;
22
23
  #endif /* PGWLIB_H */
```

代码 1: pgwlib.h

<sup>1</sup>代码1中的注释处即修改点。

这一切看似很完美,但过了一会儿,赵阳发 eSpace 说,这样改不行,如果 lib 库中有该类的实例,实例化时会失败,因为找不到类 DataNode 构造函数的定义。

看了这样的回复觉得很"无语<sup>2</sup>"。这不就是找一个函数地址吗, lib 库被 PGW 加载后, 和 PGW 是在同一进程地址空间内的, 为什么会找不到 PGW 定义的函数?

支撑我这一想法的,除了lib库最终加载后和PGW在同一进程地址空间外,还有就是在该类整改前,DataNode的构造函数会调用 memset 函数和 string 的构造函数,这两个函数分别来自 libc 和 libstdc++ 库。在编译 lib 库时,lib 库看到的也只是标准库的头文件,并不会真正的把这两个标准库链接到动态库中,最终 lib 库中在有使用到 memset 或 string 的相关函数时,使用的也还是 PGW 进程加载起来的且和 PGW 在同一地址空间的标准库中的函数。那么 lib 库能找得到 PGW 加载起来的标准库中定义的函数,就能找的到 PGW 自己定义的函数。

但在冷静的分析之后,发现赵阳的说法也有一定道理。因为目前 pgwlib.h 头文件中定义的类,这些类的所有函数均是申明时就直接实现了,并没有放到任何一个 cpp 文件里。看了这样的实现后,决定写段代码来验证一下我的想法。

### 2 问题验证

验证的代码很简单, 共三个源文件, 见代码2、代码3和代码4。

common.h 模拟 pgwlib.h。在 common.h 中定义类 DataNode。该类有数据成员 strData和除构造、析构函数外的成员函数 printData。

```
#ifndef COMMON_H
#include <string>

using namespace std;

class DataNode
{
public:
    DataNode();
    virtual ~DataNode();
```

<sup>2</sup>无语归无语, 但不得不说赵阳同学的基本功还是很扎实, 能一眼看出问题之所在。

```
public:
    void printData();

private:
    string strData;

#endif /* COMMON_H */
```

代码 2: common.h

main.cpp模拟PGW。在该文件中除了实现 main 函数外,还完成了类 DataNode 相关 函数的实现。

```
#include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <dlfcn.h>
  #include "common.h"
  typedef DataNode* (*PFGETNODE)();
  DataNode::DataNode()
9
10
       strData = "Hello world!";
11
12
13
  DataNode::~DataNode()
15
16
17
  void DataNode::printData()
18
19
       printf("%s\n", strData.c_str());
20
       return;
21
22
23
   int main(int argc, char *argv[])
24
25
       void *handle = dlopen("./libdatanode.so", RTLD_LAZY);
       if (NULL == handle)
27
       {
28
           fprintf(stderr, "%s\m", dlerror());
29
           return -1;
       }
32
       char *error = NULL;
33
34
       PFGETNODE pfFunc = (PFGETNODE)dlsym(handle, "_Z7getNodev");
35
       if ((error = dlerror()) != NULL)
36
```

```
fprintf(stderr, "%s\n", error);
38
            return -1;
39
       }
40
41
       DataNode *pNode = pfFunc();
42
       if (NULL == pNode)
       {
            printf("allocate data node failed.\n");
45
            return -1;
46
       }
47
       pNode ->printData();
       delete pNode;
51
       if (dlclose(handle) < 0)</pre>
52
53
            fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
            return -1;
       }
57
       return 0;
58
59
```

代码 3: main.cpp

datanode.cpp模拟FE的lib库,该文件包含了common.h 头文件,并且定义了函数getNode,返回类DataNode的对象。

```
#include <stdio.h>
  #include "common.h'
3
  DataNode* getNode()
       DataNode *pNode = new DataNode;
       if (NULL == pNode)
8
       {
9
           printf("new failed.\n");
10
           return NULL;
11
       }
13
       return pNode;
14
15
```

代码 4: datanode.cpp

模拟验证所需的源文件都已具备,执行如下两条命令即可生成可执行文件 main 和 libdatanode.so 动态库:

```
g++ -m32 -g -Wall main.cpp -o main -ldl
g++ -m32 -g -Wall -shared -fPIC datanode.cpp -o libdatanode.so
```

生成可执行文件和库文件后,按照之前的设想,运行main程序会打印出字符串"Hello world!",但实际执行的结果如下:

```
q00148943@Inspiron-3421:~$ ./main
./main: symbol lookup error: ./libdatanode.so: undefined symbol: _ZN8DataNodeC1Ev
```

符号\_ZN8DataNodeC1Ev用 c++filt demangle 后就是 DataNode::DataNode(), 即类 DataNode 的构造函数。也就是说,将 pgwlib.h 中类的构造及成员函数放到 pgwlib.cpp 文件中实现是行不通的。

虽然验证的结果是不可行的,但仍觉得这个结果太不靠谱了,同一地址空间中的函数地址肯定是有办法相互可见的。想到这里,将libdatanode.so 中的 getNode 函数反汇编后研究了下,看 getNode 函数中是如何调用 libc 及 libstdc++ 库中的 printf 和 new 的,它和调用 DataNode 的构造函数有何不同。反汇编 getNode 的代码如5所示。

```
<_Z7getNodev>:
  55
                                   %ebp
                            push
  89 e5
                                   %esp,%ebp
                            MOV
  57
                            push
                                   %edi
  56
                                   %esi
                            push
  53
                                   %ebx
                            push
  83 ec 2c
                                   $0x2c,%esp
                            sub
  e8 c7 fe ff ff
                            call
                                   5a0 <__x86.get_pc_thunk.bx>
                                   $0x1927,%ebx
  81 c3 27 19 00 00
                            add
  c7 04 24 08 00 00 00
                            movl
                                   $0x8,(%esp)
  e8 75 fe ff ff
                                   560 < Znwj@plt>
                            call
                                   %eax ,%esi
  89 c6
                            mov
12
  89 34 24
                                   %esi,(%esp)
                            MOV
                                   550 < ZN8DataNodeC1Ev@plt >
  e8 5b fe ff ff
                            call
  89 75 e4
                                   %esi,-0x1c(%ebp)
                            mov
```

```
83 7d e4 00
                                      $0x0,-0x1c(%ebp)
                              cmpl
  75 15
                              jne
                                      713 <_Z7getNodev+0x48>
17
  8d 83 48 e7 ff ff
                              lea
                                      -0x18b8(%ebx),%eax
18
                                     %eax ,(%esp)
  89 04 24
                              MOV
19
  e8 64 fe ff ff
                              call
                                      570 <puts@plt>
  b8 00 00 00 00
                                      $0x0,%eax
                              mov
                                      72c < Z7getNodev+0x61>
  eb 19
                              jmp
22
  8b 45 e4
                                     -0x1c(%ebp), %eax
                              mov
  eb 14
                                      72c <_Z7getNodev+0x61>
                              jmp
                                     %eax ,%edi
  89 c7
                              mov
25
  89 34 24
                                     %esi,(%esp)
                              mov
26
  e8 1e fe ff ff
                                     540 < ZdlPv@plt >
                              call
  89 f8
                                     %edi,%eax
                              mov
  89 04 24
                              mov
                                     %eax,(%esp)
29
  e8 54 fe ff ff
                                      580 <_Unwind_Resume@plt>
                              call
  83 c4 2c
                              add
                                      $0x2c,%esp
  5 b
                                     %ebx
                              рор
32
  5 e
                                     %esi
                              pop
33
  5f
                                     %edi
                              pop
34
  5d
                                     %ebp
                              pop
35
  c3
                              ret
36
```

代码 5: getNode 函数的汇编代码

代码5中的第11行是调用 new 函数;14行是调用 DataNode 的构造函数;第20行是调用 puts 函数<sup>3</sup>。先不管这三行 call 指令后面的 @plt 是什么意思,单从这三处函数调用的"模样"来看,它们是一样的。即调用 DataNode 的构造函数和调用 new 及 printf 没有任何差异。而且调用 new 函数在前,DataNode 的构造函数在后。但 main 运行时在打开 libdatanode.so 时,并没有对 new 报 undefined symbol。

前段时间同样是在做安全整改时, 切换VPP组件出了很多问题。出问题后又将CSAPP中的 Linking 章节看了一遍。该章节在对动态库的使用举例的过程中, 编译可执行程序

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>源代码中是调用 printf 函数,编译后是直接调用的 puts 函数。

时用到了gcc的-rdynamic这个编译选项,对该选项的功能还有一点印象,于是在编译main.cpp时,将该选项加上,编译顺利通过,再运行,久违的"Hello world"出现了,如下所示:

q00148943@Inspiron-3421:~\$ ./main

Hello world!

#### 3 问题分析

通过上一节知道,在编译 main.cpp 时加上-rdynamic 参数后,程序就可以正常运行了。-rdynamic 表示什么,先看 gcc 的 man 手册对 rdynamic 的说明,如下:

#### -rdynamic

Pass the flag **-export-dynamic** to the ELF linker, on targets that support it. This instructs the linker to add all symbols, not only used ones, to the dynamic symbol table. This option is needed for some uses of **dlopen** or to allow obtaining backtraces from within a program.

从man 手册的解释可以看出, rdynamic 选项的作用就是告诉链接器将所有符号<sup>4</sup>都添加到动态符号表中; 而且这里提到了两个使用场景: dlopen和 backtraces。

dlopen 的使用场景就是上一节的测试场景,这里再通过 CSAPP 中对 dlopen 函数的说明来加深对 rdynamic 的理解,如下:

#include <dlfcn.h>

void \*dlopen(const char \*filename, int flag);

The dlopen function loads and links the shared library **filename**. The external symbols in **filename** are resolved using libraries previously opened with the **RTLD\_GLOBAL** flag. If the current executable was compiled with the **-rdynamic** flag, then its global symbols are also available for symbol resolution. The flag argument must include either RTLD\_NOW, which tells the linker

to resolve references to external symbols immediately, or the RTLD\_LAZY flag, which instructs the linker to defer symbol resolution until code from the library is executed.

上面蓝色字体部分解释了为什么在打开libdatanode.so 动态库时, new 和 printf 能正确解析而不报 undefined symbol 的错误;绿色字体部分解释了为什么开启 rdynamic 选项之后可以正确解析 DataNode 的构造函数。

rdynamic 选项的另一个使用场景就是在程序运行出错打印错误日志的同时记录当前 函数的调用栈,代码6为使用样例代码。

```
1
2
3
  #include <execinfo.h>
   #include <stdio.h>
6
  #include <stdlib.h>
8
9
   void print_trace(void)
10
11
       void *array[10];
12
       size_t size;
13
       char **strings;
14
       size_t i;
15
16
       size = backtrace(array, 10);
       strings = backtrace_symbols(array, size);
18
19
       for (i = 0; i < size; i++)</pre>
20
            printf("%s\n", strings[i]);
21
22
       free(strings);
23
24
25
26
   void dummy_function(void)
27
28
       print_trace();
29
30
31
   int main(int argc, char *argv[])
32
33
       dummy_function();
34
       return 0;
35
36
```

代码 6: back\_trace.c

代码6开启与不开启 rdynamic 编译选项编译的二进制的执行结果对比如图1所示。即 开启 rdynamic 选项后,不仅可以打出函数调用栈上每个函数的地址,还可以打印各个函数的函数名,有了函数名更利于分析定位问题。

```
q00148943@Inspiron-3421:~$ ./back_trace
./back_trace(print_trace+0x19) [0x8048716]
./back_trace(dummy_function+0xb) [0x8048774]
./back_trace(main+0xb) [0x8048781]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_libc_start_main+0xf3) [0xf7612a83]
./back_trace() [0x8048621]

q00148943@Inspiron-3421:~$ ./back_trace
./back_trace() [0x8048466]
./back_trace() [0x8048544]
./back_trace() [0x8048551]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_libc_start_main+0xf3) [0xf75e1a83]
./back_trace() [0x80483f1]
```

图 1: 函数调用栈

上面对rdynamic 选项的基本功能及使用场景作了简要的说明。下面阐述为什么编译 时加上rdynamic 选项能达到这样的效果。

```
q00148943@Inspiron-3421:~$ readelf --dyn-sym main
Symbol table '.dynsym' contains 23 entries:
            Value
                    Size Type
                                   Bind
     0: 00000000
                                   LOCAL DEFAULT
                       0 NOTYPE
                                                     UND
                                                          _ZNSsaSEPKc@GLIBCXX_3.4 (2)
                       0 FUNC
     1: 00000000
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND
                                                          _ZNSsC1Ev@GLIBCXX_3.4 (2)
     2: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND
     3: 00000000
                        0 NOTYPE
                                           DEFAULT
                                                     UND
                                                          __gmon_start
                                                            Jv_RegisterClasses
     4: 00000000
                          NOTYPE
                                   WEAK
                                           DEFAULT
                                                          __ZNKSs5c_strEv@GLIBCXX_3.4 (2)
     5: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND
                                                     UND _ZdlPv@GLIBCXX_3.4 (2)
UND dlclose@GLIBC_2.0 (3)
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
     6: 00000000
     7: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
     8: 00000000
                        0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND _
                                                             libc_start_main@GLIBC_2.0 (4)
                                                     UND _ITM_deregisterTMCloneTab
UND _ZNSsD1Ev@GLIBCXX_3.4 (2)
     9: 00000000
                       0 NOTYPE
                                           DEFAULT
    10: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND _ITM_registerTMCloneTable
UND dlsym@GLIBC_2.0 (3)
                       0 NOTYPE
    11: 00000000
                                   WEAK
                                           DEFAULT
    12: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
    13: 00000000
                        0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND dlopen@GLIBC_2.1 (6)
                                                     UND fprintf@GLIBC_2.0 (4)
UND dlerror@GLIBC_2.0 (3)
    14: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
    15: 00000000
                                                     UND __pthread_key_create
UND puts@GLIBC_2.0 (4)
                       0 NOTYPE WEAK
    16: 00000000
                                           DEFAULT
    17: 00000000
                       0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
    18: 00000000
                        0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND _Unwind_Resume@GCC_3.0 (7)
                                                          _ZTVN10__cxxabiv117__clas@CXXABI_1.3 (5)
_IO_stdin_used
    19: 0804a060
                       44 OBJECT
                                           DEFAULT
                                   GLOBAL DEFAULT
    20: 08048b0c
                       4 OBJECT
                                                      26 stderr@GLIBC_2.0 (4)
JND __gxx_personality_v0@CXXABI_1.3 (5)
                        4 OBJECT
                                   GLOBAL DEFAULT
    21: 0804a08c
    22: 08048760
                        0 FUNC
                                   GLOBAL DEFAULT
                                                     UND
```

图 2: 不开启 rdynamic

从gcc的man手册可以知道,rdynamic选项的作用就是将目标链接程序的所有符号添加到程序的动态符号表5中,这一点可以使用代码3和readelf这一命令行工具来做验证。

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>动态符号表就是动态链接器在解析符号时所要查找的表,如果表中存在某个待解析的符号,程序运行正常,否则上报 undefined symbol。

readelf工具的-dyn-sym 选项的功能就是显示 ELF 文件的动态符号表。代码3不开启 rdynamic 选项编译后,使用 readelf 查看编译后二进制的动态符号表结果如图2所示。

图3是开启 rdynamic 选项后的结果。把图2和图3的结果作对比可以看出,开启 rdynmic 选项后,动态符号表中的记录多了21个entries,其中就包括类 DataNode 的成员 函数及其它的一些函数,这就是开启 rdynamic 选项后能解析到类 DataNode 的构造函数 的最根本原因。

```
q00148943@Inspiron-3421:~$ readelf --dyn-sym main
Symbol table '.dynsym' contains 44 entries:
           Value
   Num:
                   Size Type
                                 Bind
                                                  Ndx Name
     0: 00000000
                      0 NOTYPE
                                        DEFAULT
                                                  UND
     1: 00000000
                      0 FUNC
                                 GLOBAL
                                        DEFAULT
                                                  UND
                                                        ZNSsaSEPKc@GLIBCXX_3.4 (2)
     2: 00000000
                      0 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                  UND _ZNSsC1Ev@GLIBCXX_3.4 (2)
     3: 00000000
                      0 NOTYPE
                                 WEAK
                                         DEFAULT
                                                  UND
                                                        _gmon_start
                                                  UND __gmon_scare__
UND _Jv_RegisterClasses
     4: 00000000
                      0 NOTYPE
                                 WEAK
                                         DEFAULT
    [...] skipping output
    19: 08048df4
                      0 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
    20: 08048c45
                    312 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                   13 main
                                                   13 _ZN8DataNode9printDataEv
11 _init
                     31 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
    21: 08048c26
                                 GLOBAL DEFAULT
    22: 08048958
                      0 FUNC
    23: 0804b050
                      0 NOTYPE
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                   26 __bss_start
                                                   15 _IO_stdin_used
15 _ZTV8DataNode
    24: 08048e0c
                      4 OBJECT
                                 GLOBAL DEFAULT
    25: 08048e60
                     16 OBJECT
                                        DEFAULT
    26: 0804b094
                      0 NOTYPE
                                 GLOBAL DEFAULT
    27: 0804b048
                      0 NOTYPE
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                        _data_start
    28: 0804b060
                     44 OBJECT
                                 WEAK
                                         DEFAULT
                                                   26 _ZTVN10__cxxabiv117__clas@CXXABI_1.3 (5)
                                                    15 _ZTS8DataNode
    29: 08048e78
                     10 OBJECT
                                 WEAK
                                         DEFAULT
                                 GLOBAL DEFAULT
    30: 08048a60
                      0 FUNC
                                                       __gxx_personality_v0@CXXABI_1.3 (5)
                                                   26 stderr@GLIBC_2.0 (4)
    31: 0804b08c
                      4 OBJECT
                                 GLOBAL DEFAULT
    32: 08048e70
                                                   15 _ZTI8DataNode
                      8 OBJECT
                                 WEAK
                                         DEFAULT
                                 GLOBAL DEFAULT
    33: 0804b050
                      0 NOTYPE
                                                   25 _edata
                                                        _libc_csu_fini
    34: 08048df0
                        FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
                                 GLOBAL DEFAULT
    35: 08048a80
                      0 FUNC
                     97 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                        _libc_csu_init
    36: 08048d80
                                                   25 data_start
    37: 0804b048
                      0 NOTYPE
                                 WEAK
                                        DEFAULT
                                 GLOBAL DEFAULT
    38: 08048e08
                      4 OBJECT
                                                       _fp_hw
                                                   13 _ZN8DataNodeD0Ev
13 _ZN8DataNodeD1Ev
        08048c08
                     30 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
    40: 08048bd4
                                 GLOBAL DEFAULT
                     51 FUNC
                                                       _ZN8DataNodeC1Ev
                     86 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
    41: 08048b7e
                                                       _ZN8DataNodeD2Ev
    42: 08048bd4
                     51 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
    43: 08048b7e
                     86 FUNC
                                 GLOBAL DEFAULT
                                                   13 _ZN8DataNodeC2Ev
```

图 3: 开启 rdynamic

如果使用 readelf-s查看一个二进制,结果会有两个符号表,如图4所示。图中的.dynsym 即是动态符号表,另一个则是符号表.symtab。这两个符号表的不同点如下:

- 动态符号表是符号表的子集;
- loader 加载二进制时会将动态符号表加载到内存, 而符号表则不会加载到内存;
- 动态符号表是给dynamic linker使用的,而符号表是给linker及debugger使用的。
- 符号表可通过 objcopy 或 strip 命令从二进制中剥离, 动态符号表则不可以, 如果强制剥离, 会导致二进制无法执行。

图5演示了首先使用 strip 命令将二进制 main 的符号表剥离, 然后执行, main 运行正常; 最后再通过 strip 命令将动态符号表剥离, 再执行, 则报错。

```
q00148943@Inspiron-3421:~$ readelf -s main
Symbol table '.dynsym' contains 44 entries:
   Num:
           Value Size Type
                                Bind
                                                Ndx Name
    0: 00000000
                     0 NOTYPE
                                LOCAL DEFAULT
                                                UND
                                                    _ZNSsaSEPKc@GLIBCXX_3.4 (2)
     1: 00000000
                     0 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
                                                UND
                     0 FUNC
     2: 00000000
                                GLOBAL DEFAULT
                                                UND
                                                    _ZNSsC1Ev@GLIBCXX_3.4 (2)
    [...] skipping output
    27: 0804b048
                     0 NOTYPE
                                GLOBAL DEFAULT
                                                      data start
                                                 26 _ZTVN10__cxxabiv117__clas@CXXABI_1.3 (5)
    28: 0804b060
                    44 OBJECT
                                WEAK
                                       DEFAULT
    29: 08048e78
                    10 OBJECT
                                WEAK
                                       DEFAULT
                                                 15 ZTS8DataNode
    [...] skipping output
    43: 08048b7e
                    86 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
                                                 13 _ZN8DataNodeC2Ev
Symbol table '.symtab' contains 98 entries:
          Value Size Type
                                Bind
                                       Vis
                                                Ndx Name
  Num:
     0: 00000000
                     0 NOTYPE
                               LOCAL
                                       DEFAULT
                                                UND
     1: 08048154
                     O SECTION LOCAL
                                       DEFAULT
     2: 08048168
                     0 SECTION LOCAL
                                       DEFAULT
    [...] skipping output
                     0 FUNC
    89: 00000000
                                GLOBAL DEFAULT
                                                UND dlerror@@GLIBC_2.0
                                                UND __pthread_key_create
    90: 00000000
                     0 NOTYPE
                                       DEFAULT
                                WEAK
    91: 0804b094
                     0 NOTYPE
                                GLOBAL DEFAULT
                                                 26 _end
    92: 00000000
                     0 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
                                                UND puts@@GLIBC_2.0
    93: 0804b050
                     0 NOTYPE
                                GLOBAL DEFAULT
                                                 25 _edata
                                                UND __gxx_personality_v0@@CXX
UND _Unwind_Resume@@GCC_3.0
    94: 08048a60
                     0 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
                     0 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
    95: 00000000
    96: 08048c45
                   312 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
                                                 13 main
    97: 08048958
                     0 FUNC
                                GLOBAL DEFAULT
```

图 4: 符号表

```
q00148943@Inspiron-3421:-$ strip --strip-all main q00148943@Inspiron-3421:-$ readelf -s main

Symbol table '.dynsym' contains 44 entries:

Num: Value Size Type Bind Vis Ndx Name
0: 00000000 0 NOTYPE LOCAL DEFAULT UND
1: 00000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND _ZNSsaSEPKc@GLIBCXX_3.4 (2)
[...] skipping output
28: 0804b060 44 OBJECT WEAK DEFAULT 26 _ZTVN10__cxxabiv117__clas@CXXABI_1.3 (5)
29: 08048e78 10 OBJECT WEAK DEFAULT 15 _ZTS8DataNode
[...] skipping output
43: 08048b7e 86 FUNC GLOBAL DEFAULT 13 _ZNSDataNodeC2Ev
q00148943@Inspiron-3421:-$ ./main
Hello world!
q00148943@Inspiron-3421:-$ strip -R .dynsym main
q00148943@Inspiron-3421:-$ readelf -s main
q00148943@Inspiron-3421:-$ readelf -s main
q00148943@Inspiron-3421:-$ ./main: symbol , version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference
```

图 5: strip

在本章节的最后,对代码5中 call 指令后面的@plt 作一点介绍性的说明。PLT, Procedure Linkage Table 的缩写,是为解决动态库代码段不能共享而提出的一个概念。

代码5的第20行即是代码4第10行的汇编代码,该行汇编代码在执行时会直接跳转到 Procedure Linkage Table 的一个entry,即代码7的第23行<sup>6</sup>,假设是 PLT 的第 n 个 entry,记为 PLT[n]。第23行同样是一条 jump 指令,这次这条 jump 指令跳转到了 GOT(Global Offset Table 的缩写)的一个entry,假设是 GOT[n]。第一次调用 puts 函数时,GOT[n] 是指

<sup>6</sup>call 后面的地址是570, 即代码7的第23行。

向PLT[n]的第二条指令的,即代码7的第24行。第24行压栈了一个立即数,紧接着25行又是一条跳转指令,跳转的地址是520,即第7行,PLT[0]的第一条指令。PLT[0]比较特殊,它的功能就是解析出函数 puts 的真正地址并将该地址写到 GOT[n]<sup>7</sup>,经过这样的一番折腾后,call puts@plt 就转化成了对 puts 函数的调用。后续如果再调用 puts 函数,则不需要再经过 dynamic loader 来解析地址了,因为第一次解析完成后,puts 函数的地址已经写到 GOT[n],直接取出该地址调用即可,如图6所示。

```
file format elf32-i386
  libdatanode.so:
2
  Disassembly of section .plt:
  00000520 <__gmon_start__@plt-0x10>:
   520:
           ff b3 04 00 00 00
                                      pushl
                                              0x4(%ebx)
    526:
           ff a3 08 00 00 00
                                              *0x8(%ebx)
                                      jmp
    52c:
           00 00
                                      add
                                              %al,(%eax)
9
10
            . . .
11
  00000550 <_ZN8DataNodeC1Ev@plt>:
12
           ff a3 14 00 00 00
    550:
                                              *0x14(%ebx)
                                      jmp
    556:
           68 10 00 00 00
                                      push
                                              $0x10
14
                                              520 <_init+0x2c>
    55b:
           e9 c0 ff ff ff
                                      jmp
15
16
  00000560 < Znwj@plt>:
17
           ff a3 18 00 00 00
    560:
                                              *0x18(%ebx)
18
                                      jmp
    566:
           68 18 00 00 00
                                      push
                                              $0x18
19
    56b:
           e9 b0 ff ff ff
                                              520 <_init+0x2c>
                                      jmp
20
21
  00000570 <puts@plt>:
22
           ff a3 1c 00 00 00
    570:
                                      jmp
                                              *0x1c(%ebx)
23
    576:
           68 20 00 00 00
                                      push
                                              $0x20
                                              520 <_init+0x2c>
    57b:
           e9 a0 ff ff ff
                                      jmp
```

代码 7: PLT

前面说了,PLT是为了解决动态库的代码段不能在进程间共享引入的,那说明在未引入这个概念前,动态库也是可以工作的,只是工作方式略有不同。在编译libdatanode.so时,不指定-fPIC参数编译出来的lib库即是以进程间不能共享代码段这种方式工作的。

PIC, Position Independent Code 的缩写, 位置无关代码, 即带了这个参数编译出来的动态库. 被加载到进程的任何地址段都是可以正常工作的。




图 6: Loading

编代码,其中第16行即是调用puts函数8。可以看出,这里的调用是直接 call 一个地址 6ba,而不再是 call puts@plt 了。很明显,main 加载 libdatanode.so 后,6ba 不可能是 puts 函数的地址,main 在加载 libdatanode.so 之后,需要对 call 6ba 做重定位,使 call 后面的地址是真正 puts 函数的地址,如图7所示。这就是为什么不加-fPlC 选项编译出的动态库不能进程间共享的原因:一个进程加载了动态库,需要对动态库中的某些符号做重定位,会修改该动态库的代码段;而每个进程对动态库中的符号重定位的地址是不相同的,导致各个进程间不能共享同一个动态库的代码段。但加上-fPlC 参数后,就有了PLT和 GOT,有了这两个表后,解析函数的过程中修改的是各个进程的数据段9,而不是动态库的代码段。所以多个进程是可以共享一份代码的。

```
0000068b <_Z7getNodev>:
    68b:
            55
                                       push
                                               %ebp
            89 e5
    68c:
                                               %esp,%ebp
                                       MOV
    68e:
            56
                                               %esi
                                       push
            53
    68f:
                                       push
                                               %ebx
    690:
            83 ec 20
                                       sub
                                               $0x20,%esp
            c7 04 24 08 00 00 00
                                               $0x8,(%esp)
    693:
                                       movl
            e8 fc ff ff ff
    69a:
                                       call
                                               69b <_Z7getNodev+0x10>
    69f:
            89 c3
                                               %eax ,%ebx
                                       mov
    6a1:
            89 1c 24
                                       mov
                                               %ebx ,(%esp)
10
            e8 fc ff ff ff
                                               6a5 <_Z7getNodev+0x1a>
    6a4:
                                       call
11
    6a9:
            89 5d f4
                                               %ebx , -0xc (%ebp)
                                       MOV
    6ac:
            83 7d f4 00
                                       cmpl
                                               $0x0,-0xc(%ebp)
```

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>从这段代码很难直接的看出来这里就是调用 puts 函数,运行二进制 main 加载 libdatanode.so 再通过 gdb 反汇编 getNode 函数就可以很清晰的看出来。

<sup>9</sup>数据段本来各个进程就是独立的。

```
6b0:
            75 13
                                                 6c5 < Z7getNodev+0x3a>
                                         jne
14
    6b2:
            c7 04 24 fc 06 00 00
                                        movl
                                                 $0x6fc,(%esp)
15
    6b9:
                   ff ff
                                                 6ba <_Z7getNodev+0x2f>
            e8
               fc
                                        call
16
    6be:
            b8 00
                   00
                      00
                          00
                                                 $0x0,%eax
                                        MOV
17
    6c3:
            eb 19
                                        jmp
                                                 6de <_Z7getNodev+0x53>
18
    6c5:
            8b 45 f4
                                                 -0xc(%ebp),%eax
                                        mov
19
    6c8:
            eb 14
                                        jmp
                                                 6de <_Z7getNodev+0x53>
20
    6ca:
            89 c6
                                                %eax,%esi
                                        mov
21
                                                %ebx ,(%esp)
    6cc:
            89 1c 24
                                        mov
22
            e8 fc ff ff ff
    6cf:
                                        call
                                                 6d0 < Z7getNodev+0x45>
23
    6d4:
            89 f0
                                                 %esi,%eax
                                        mov
    6d6:
            89 04 24
                                                %eax ,(%esp)
                                        MOV
    6d9:
            e8 fc ff
                      ff ff
                                                 6da <_Z7getNodev+0x4f>
                                        call
26
    6de:
            83 c4 20
                                        add
                                                 $0x20,%esp
27
    6e1:
            5 b
                                        DOD
                                                 %ebx
28
    6e2:
            5e
                                                 %esi
                                        pop
29
    6e3:
            5 d
                                                %ebp
                                        pop
            c3
    6e4:
                                        ret
```

代码 8: load time relocation

```
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x8048c4e: file main.cpp, line 26.
(gdb) r
Starting program: /home/q00148943/Documents/LaTex/securiy/list/main
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0xffffcff4) at main.cpp:26
26 void *handle = dlopen("./libdatanode.so", RTLD_LAZY);
(gdb) disassemble getNode
No symbol "getNode" in current context.
(gdb) n
            if (NULL == handle)
(gdb) disassemble getNode
Dump of assembler code for function getNode():
   0xf7fd668b <+0>:
                          push
                                 %ebp
   0xf7fd668c <+1>:
                                  %esp,%ebp
   0xf7fd668e <+3>:
0xf7fd668f <+4>:
                          push
                                  %esi
                          push
                                  %ebx
   0xf7fd6690 <+5>:
                                  $0x20,%esp
   0xf7fd6693 <+8>:
                          movl
                                  $0x8,(%esp)
   0xf7fd669a <+15>:
                                  0xf7f14a20 <_Znwj>
   0xf7fd669f <+20>:
                                  %eax,%ebx
                                  %ebx,(%esp)
   0xf7fd66a4 <+25>:
                                  0x8048b7e <DataNode::DataNode()>
                                  %ebx,-0xc(%ebp)
   0xf7fd66a9 <+30>:
                          mov
   0xf7fd66ac <+33>:
                                  $0x0,-0xc(%ebp)
0xf7fd66c5 <getNode()+58>
                         cmpl
   0xf7fd66b0 <+37>:
                          jne
                         movl $0xf7fd66fc,(%esp)
   0xf7fd66b2 <+39>:
  0xf7fd66b9 <+46>: call 0xf7d61ee0 <puts>
   [...] skipping output
End of assembler dump.
(gdb) disassemble 0xf7d61ee0
Dump of assembler code for function puts:
   0xf7d61ee0 <+0>:
0xf7d61ee1 <+1>:
                         push
                                  %ebp
                                  %edi
                          push
   [...] skipping output
End of assembler dump.
(gdb)
```

图 7: gdb

图8是使用带-fPIC参数编译出的动态库同时被两个进程加载的内存布局示意图。 图9是不带-fPIC参数编译出的动态库同时被两个进程加载的内存布局示意图。从两图的 对比中可以看出,不带-fPIC参数的动态库,不同的进程加载后,需要映射到不同的物理内存,即进程间不能共享同一物理内存中的该动态库。




图 8: position independent code




图 9: load time relocation

### 4 问题改进

前面章节说了,如果代码3在编译时不加rdynamic 选项,二进制 main 在打开动态库时会报 undefined reference,导致整个程序运行失败。那问题来了,PGW 也给 lib 库提供

了很多接口,在编译PGW时并没有带rdynamic参数,那么在PGW加载lib库时,这些提供给lib库的接口函数是如何解析成功的。

PGW当前的处理方式是:每新增一个lib库接口,就需要FE的lib库提供一个注册函数来注册这个接口,以这种方式告诉FE的lib库,PGW提供函数A,原型是prototypeA,地址是OxABCDEF。FE的lib库拿到这个地址后,直接强转成protoypeA类型的函数来使用。这种方式的一个最大好处就是效率高,因为FE的lib库拿到这个地址后,直接强转就可以使用,不需要经过多条指令来查找A函数的地址。但也有一个坏处就是,PGW每开放一个lib库接口,就需要FE的lib库对应的开发一个注册接口,同时PGW在初始化FE的lib库时,需要找到FE的该注册接口,并调用该接口将新开放的lib库接口注册给FE的lib库,绕晕没:)。

PGW初始化FE的lib库的代码有1K,其中有0.5K就是在找FElib库中的注册函数来注册提供给FE的lib库接口的。在160版本引入了虚基类,以虚函数的方式来封装提供给FE的lib库接口,有效的遏制了初始化lib库的代码继续膨胀,同时也减轻了FE使用lib库接口的负担;但这种方式相比第一种,性能略有下降,因为每次函数调用都得先到虚函数表中查找接口函数的地址,然后才能真正调用这些接口,同时对各个版本的兼容性有了更高的要求,因为一旦虚函数表不匹配,很容易导致PGW进程重启。

还有一种方式就是编译 PGW 时加上 rdynamic 选项,这样 PGW 提供给 FE 的 lib 库接口,只要把相应的头文件发布给 FE 就可以了,不需要 FE 开发注册接口,FE 使用这些接口,就和我们使用 VPP 组件的接口一样,看了函数原型就可以直接拿来用,这样对 FE 的开发人员来说也更"人性化"一些。这种方式的性能和使用虚函数是相当的,但对兼容性的要求没有使用虚函数高。唯一的不足就是加了 rdynamic 编译选项后,编译出的 PGW 二进制会稍大,运行时占用内存稍多,因为要加载动态符号表。在目前 PGW 二进制编译出来 32M 的情况下,加了该选项后,编译出的二进制在 38M 左右。