Linux 操作系统——命令环境

作者: TX

http://tang.chat

2021年5月10日



1 / 70

目录

- 快速使用
- 文件管理
- 用户管理
- 进程管理
- 内存管理
- 磁盘管理
- 网络管理
- 软件管理
- 服务管理

快速使用——登录注销

- 登录: login
- 退出: logout、exit
- 修改当前用户登录密码: passwd
- 查看当前用户登录信息: whoami
- 切换当前用户: su、sudo
 - sudo whoami
 - sudo passwd
- 查看所有用户登录信息: users、who、w
- 查看最近用户登录信息: last





快速使用——终端管理

终端管理默认键位:

- 切换终端: 快捷键为 "Ctrl+Alt+Fx"
- 回车换行: 快捷键为 "Ctrl+M"和 "Ctrl+J"
- 删除字符: 快捷键为 "Ctrl+H"
- 删除单词: 快捷键为 "Ctrl+W"
- 删除整行: 快捷键为 "Ctrl+U"(或 "Ctrl+X")
- 中断程序: 快捷键为 "Ctrl+C"(或 "Ctrl+\")
- 结束文件: 快捷键为 "Ctrl+D"
- 关闭显示: 快捷键为 "Ctrl+S"
- 开启显示: 快捷键为 "Ctrl+Q"

终端管理常用命令:

- 查看终端名称: ttv
- 设置终端参数: stty
- 重置终端参数特殊字符: stty sane
- 重置终端设置: reset



快速使用——关闭重启

关闭重启常用命令:

- 关闭机器:
 - poweroff
 - halt
 - shutdown now
 - systemctl poweroff
 - init 0

• 重启机器:

- reboot
- shutdown -r now
- shutdown +m 2 "reboot after two minutes"
- shutdown -r 02:00 "reboot after two hours"
- shutdown -c
- systemctl reboot
- init 6





快速使用——运行级别

运行级别分类:

- 0: 关闭系统
- 1: 单用户命令环境
- 2: 非标准
- 3: 多用户命令环境
- 4: 非标准
- 5: 多用户图形环境
- 6: 重启系统

运行级别常用命令:

● 查看上次和本次运行级别: /sbin/runlevel

快速使用——手册帮助

RTFM = Read The Fine Manual

- 联机手册: man
 - 网络版本: https://man7.org/linux/man-pages/index.html
- 内部帮助: help
- 信息文档: info



快速使用——联机手册

• 组成结构

- 联机手册大节信息
 - ♠ 外売命令: 如 whatis
 - ② 系统调用: 如 open
 - ⑤ 运行时库:如 fopen
 - ♠ 特殊文件: 如/dev/null
 - 立件格式:如 passwd
 - 游戏程序: 如 sl
 - ◎ 其他约定:如 man
 - 系统管理:如 apt
 - 内核例程(已弃用)
- 联机手册小节信息
 - 名称(Name)
 - 概要 (Synopsis)
 - 描述 (Description)
 - 作者(Author)
 - 缺陷 (Bugs)
 - 版权(Copyright)
 - 参见 (See Also)
- 语法约定: 命令名称 [可选参数]... 必选参数...

May 10, 2021

• 查看手册:

- man man
- man uname
- man 2 uname

• 搜索手册名称小节:

- man -f uname
- whatis uname

• 搜索手册名称和描述小节:

- man -k uname
- apropos uname
- apropos machine

• 搜索手册全部小节:

- man -K -w poweroff
- 更新手册: mandb

William State of the State of t

文件管理——文件系统

- 基本思想: 一切皆为文件 (File); 文件存放在目录 (Directory) 之中
- 常见格式:
 - ext4、ext3、ext2
 https://ext4.wiki.kernel.org/
 - ReFS、NTFS、exFAT、FAT32、FAT16

```
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/refs-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/exfat-specification
```

- UFS
- 层次标准: FHS (FileSystem Hierarchy Standard)

```
https://www.pathname.com/fhs/
```

- /
- /bin、/sbin、/lib
- /boot、/dev、/proc、/sys、/etc、/var、/tmp
- /media、/mnt
- /root、/home
- /usr、/opt、/srv



文件管理——文件类型

- 普通文件
- 目录文件
- 链接文件
- 设备文件
- 管道文件
- 套接字 (socket) 文件

- 绝对路径,例: /etc/passwd, /var/log
- 相对路径,例: ./../etc/passwd
 - 当前目录,使用""表示
 - ▶ 上级目录(父目录),使用".."表示
 - 用户目录(家目录、主目录),使用""表示

文件管理——目录文件常用命令

- 查看当前目录路径: pwd
- 改变当前目录路径: cd
 - 改变当前目录为家目录: cd 或 cd
 - 改变当前目录为上级目录: cd ...
 - 改变当前目录为上次目录: cd -
- 列出目录内容: ls
 - 列出当前目录: Is
 - 长型列表格式: Is -I /
 - 列出目录本身: Is -ld /
 - 显示索引节点: Is -Ii /
 - 显示占用空间: ls -ls /
 - 显示类型后缀: Is -IF /bin/I*
 - 人类可读格式: Is -IFh /bin/p* /bin/l?
 - 占用空间排序: Is -IFhS /bin/p* /bin/l?
 - 修改时间排序: Is -IFht /bin/p* /bin/l?
 - 相反顺序排序: Is -IFhtr /bin/p* /bin/l?

- 创建目录文件: mkdir
 - 创建目录: mkdir prj
 - 创建子级目录: mkdir prj/src
 - 创建多级目录: mkdir -p prj/www/img
- 移除非空目录: rmdir
- 统计占用空间: du、df
 - 统计目录和所有子目录占用空间:
 - du -h /home
 - 统计目录和所有子目录和文件占用空间: du -a /home
 - 统计文件系统占用空间:df -h



文件管理——普通文件常用命令

- 创建修改: nano、vi、touch
- 查看分页: cat、more、less
- 复制移动: cp、mv
- 删除截断: rm、truncate、shred
- 压缩打包: gzip、gunzip、tar
- 查找定位: whereis、which、find、locate
- 查看类型: type、file
- 查看状态: stat
- 改变权限: chmod、umask、chown、chgrp
- 更新时间: touch



```
常见文本编辑工具:
```

```
vi, vim (https://www.vim.org)
 编辑器之神
```

emacs (https://www.gnu.org/software/emacs) 神之编辑器

- nano
- Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com) 微软
- Atom (https://atom.io) GitHub
- Sublime Text (https://www.sublimetext.com) (C)Sublime HQ Pty Ltd Personal License: \$80
- Gedit



文件管理——vi 模式切换

- 命令模式(默认模式)(Command Mode)
 - 讲入插入模式, 在光标位置开始输入字符: i
 - 进入插入模式,在光标位置行首开始输入字符: I
 - 进入插入模式, 在光标位置之后开始输入字符: a
 - 讲入插入模式。在光标位置行尾开始输入字符: A
 - 进入插入模式,在光标位置行尾插入新行开始输入字符:○
 - 讲入插入模式,在光标位置行首插入新行开始输入字符:○
 - 进入底行模式: 英文冒号(:)
- ② 插入模式 (Insert Mode)
 - 退出至命令模式: 逃脱键(Escape)
- ◎ 底行模式 (Last Line Mode)
 - 退出至命令模式: 逃脱键 (Escape)

文件管理——vi 命令模式常用命令

• 移动光标:

- 左下右上: H、J、K、L
- 単词前后: w、b
- 行首行尾: 0、[^]、\$
- 段落前后:(、)
- 文件首尾: gg、G

• 编辑文本:

- 修改: r
 - 删除: x
 - 整行复制剪切: yy 或 Y、dd
 - 粘贴: p、P
 - 撤销重做: u、Ctrl + r
 - 重复: .
 - 缩进: »、«


• 查找文本:

- 查找: /
- 向前查找: n
- 向后查找: N



文件管理——vi 底行模式常用命令

- 退出: :q
- 保存::w
- 设置:
 - 显示行号: :set number
 - 字符编码: :set encoding=utf-8
 - 文件编码: :set fileencoding=utf-8
 - ◆ 行尾格式: :set fileformat=unix
 - 制表间隔: :set tabstop=8
- 分割窗口: :sp、:vsp
- 切换窗口: Ctrl + w
- 替换文本:
 - 全局替换::%s/a/b/g
 - 行首替换::%s/^/#/g
 - 正则替换::%s/\n/,/g



文件管理——vi 常用组合命令

命令模式

• 语法约定: [数字...] 命令...

• 多次添加: 3iHello

• 剪切单词: dw • 多行剪切: 3dd

• 底行模式

• 多行替换: :11,20s/a/b/g

• 保存退出: :wq

• 强制退出: :q!

• 执行命令: :!ls、:r!ls

文件管理——查看分页

- 连接显示: cat /etc/hostname
- 分屏显示: more /etc/passwd
- 高级分屏显示: less /etc/passwd (或 pager, 基于 more 和 vi)

文件管理——复制移动

- 单个复制: cp /etc/hostname.
- 多个复制: cp /etc/passwd /etc/group .
- 复制改名: cp /etc/passwd passwd.bak
- 复制目录 (递归复制): cp -r /etc/vim.
- 移动改名: mv passwd.bak passwd-



文件管理——截断删除

- 截断填充: truncate -s 10 passwd-
- 乱码粉碎: shred passwd-
- 置零粉碎: shred -z passwd-
- 定长粉碎: shred -s 10 passwd-
- 删除文件: rm passwd-
- 删除目录: rm -r vim

文件管理——压缩打包

- 压缩: gzip etc/passwd
- 解压缩:
 - gunzip etc/passwd.gz
 - gzip -d etc/passwd.gz
- 打包: tar -c -v -f etc.tar etc
- 解包: tar -xvf etc.tar
- 打包压缩: tar -zcvf etc.tar.gz etc
- 压缩解包: tar -zxvf etc.tar.gz



文件管理——查找定位

- 查找命令: which Is
- 查找命令以及手册: whereis Is
- 按照索引查找文件:
 - 查找文件: locate stdio.h
 - 更新索引数据库: updatedb

• 按照路径查找文件

- 匹配名称: find /usr/include -name "stdio.h"
- 匹配类型: find /usr/include -type d
- 匹配所属:
 - 属主: find /var -user daemon
 - 属组: find /var -group adm
- 匹配模式: find /etc -perm 600 -type f
- 。 匹配大小:
 - 小干: find /usr/include -size -100c -type f
 - 大于: find /usr/include -size +100k -type f
- 匹配时间:
 - 匹配内容访问天数: find /usr/include -atime -2
 - 匹配内容访问分钟: find /usr/include -amin -2
 - 匹配状态修改天数: find /usr/include -ctime_-2
 - 匹配状态修改分钟: find /usr/include -cmin -2
 - 匹配内容修改天数: find /usr/include -mtime -2
 - 匹配内容修改分钟: find /usr/include -mmin -2



文件管理——查看类型

• 查看命令类型:

- type type
- type mkdir
- type Is

• 查看文件类型:

- file /bin/ls
- file /etc/motd
- file /usr/share/doc/bc/bc.html

文件管理——查看状态

- 查看文件状态:
 - stat /etc/adjtime
 - stat /
- 查看文件系统状态:
 - stat -f /

文件管理——改变权限

• 所有用户执行:

chmod 644 file

• 改变模式:

- 模式表示 (八进制): r=4, w=2, x=1, rw=?, rwx=?
- 常用命令:
 - 所属用户读写执行,所属群组读写,其他用户只读: chmod u=rwx.g=rw,o=r file
- 模式掩码:
 - 模式取值: 666-umask 值(新文件), 777-umask 值(新目录)
 - 常用命令:
 - 查看帮助: help umask查看掩码: umask设置掩码: umask 077

- 改变属主:chown nobody file
- 改变属组:chown :nogroup file
- 同时改变属主属组: chown root root file
- 改变属组: chgrp nobody file



文件管理——更新时间

- 更新访问修改时间 (文件不存在则创建新的文件): touch -a file
- 更新访问时间 (Access Time): touch -a file
- 更新修改时间 (Modification Time): touch -m file

文件管理——链接文件

- 创建硬链接文件:
 - link file file.lnk
 - In file dir/file.Ink
- 创建软链接(符号链接)文件:
 - In -s /etc/passwd passwd.lnk
- 移除链接文件:
 - unlink file.lnk
 - unlink passwd.lnk

文件管理——设备文件

- 软盘: /dev/fd0
- 硬盘: /dev/hda、/dev/hda0、/dev/sda0
- 终端: /dev/tty
- 伪设备: /dev/zero、/dev/null
- 标准输入设备: /dev/stdin
- 标准输出设备: /dev/stdout
- 标准错误设备: /dev/stderr



文件管理——输入输出重定向

- 重定向标准输入:
 - cat </etc/hostname
- 重定向标准输出:
 - cat >file
 - cat > >file
- 重定向标准错误:
 - cat /var/log/syslog 2>>file
 - cat 1>> file
 - cat 0<file
- 同时重定向标准输出和标准错误:
 - cat /file /var/sys/log >file.log 2>&1

Philipson,

文件管理——管道文件

- 创建管道文件: mkfifo pipe
- 读写管道:

cat >pipe

cat <pipe

• 匿名管道:

cat /etc/passwd| less

文件管理——内容过滤

截取: head、tail、cut、colrm、uniq、strings、look、grep

• 统计: wc

• 排序: sort、tsort

• 合并: cat、tac、paste、join

• 分割: split

• 替换: tr

• 转换: hexdump、od

• 编辑: sed

• 比较: cmp、comm、diff、sdiff

行号: nl

排版: expand、expand、fold、fmt

• 打印: pr

文件管理——截取

- 头尾行数字节:
 - head -n 1 /etc/passwd
 - tail -n 1 /etc/passwd
 - head -c 4 /etc/passwd
- 剪切指定列号:
 - cut -d : -f 1,3 /etc/passwd
- 移除指定列号:
 - colrm 4 </etc/passwd
- 保留唯一数据:
 - echo -e "a\na\nb\nb" | uniq
- 搜索二进制文件的中所有文本:
 - strings /bin/bash

- 搜索指定开头文本行:
 - look user /etc/passwd
- 搜索指定正则文本行:
 - 单个文件: grep root /etc/passwd
 - 多个文件: grep root /etc/passwd /etc/group
 - 显示行号: grep -n bin /etc/passwd
 - 显示统计: grep -c sync /etc/passwd
 - 显示文件: grep -I sync /etc/passwd /etc/group
 - 单词匹配: grep -w sync /etc/passwd
 - 搜索目录: grep -r FD_SETSIZE /usr/include
 - 整行匹配: grep -xnr tang /usr/share
 - 开头匹配: grep -n ^bin /etc/passwd
 - 范围匹配: grep -n ^[u-z] /etc/passwd
 - 单词匹配: grep -n "\<sync\>" /etc/passwd



文件管理——统计

- 字节: wc -c /etc/passwd
- 字符: wc -m /etc/passwd
- 単词: wc -w /etc/passwd
- 行数: wc -I /etc/passwd
- 最大行长: wc -L /etc/passwd

文件管理——排序

- 默认排序 (升序):
 - sort

hello

world

hello

unix

^D

- 反向排序(降序):
 - sort -r

1

2

3

tx

^D

• 数字排序:

sort -n

4

30

2

tx

^D

- 唯一排序:
 - sort -u

tx

1

TX

^D

文件管理——转换

- 十六进制显示: hd /etc/passwd (或 hexdump)
- 八进制显示:
 - od /etc/passwd
 - od -x /etc/passwd

用户管理——添加用户以及群组

- adduser tx0
- useradd -m tx1

用户管理——添加群组

- addgroup fa
- groupadd ka

39 / 70

用户管理——修改群组

- 主要 (Primary) 群组:
 - usermod -g fa tx0
- 额外 (Supplementary)群组:
 - usermod -G ka tx1
 - usermod -G fa -a tx1

用户管理——群组添加修改用户

- gpasswd -a tx1 tx0
- gpasswd -d tx1 tx0

用户管理——删除群组

- delgroup fa
- groupdel ka

用户管理——删除用户以及群组

- 删除用户以及用户家目录: deluser -remove-home tx0
- 删除用户以及用户家目录、邮件池等所有文件: deluser -remove-all-files tx1
- 删除用户以及用户家目录、邮件池文件: userdel -r tx1



进程管理

- 查看进程: ps、pstree、pgrep
- 监控进程: top
- 阻塞进程: sleep、
- 作业进程: jobs、bg、fg、&、^D、suspend
- 调度进程: nice、renice
- 关闭进程: kill、pkill、skill、killall、^C

讲程管理——查看讲程

• 显示格式:

- 普通格式,显示进程标识()、终端名称 (TTY)、累积 CPU 时长(TIME, cumulated CPU time)。命令 (COMMAND):
 - ps
- 全部格式,增加用户标识(UID)、父级进程标 识(PPID)、CPU 利用率(C):
 - ps -f
- 额外全部格式,增加物理内存大小(SZ)、驻 留内存大小(RSS)、开始时间(STIME):
 - ps -F
- 长型格式,增加进程标识(F)、状态代码 (S)、调度优先级别(PRI)、手动优先级别 (NI)、等待通道(WCHAN):
 - o ps -l
 - ps I (BSD 风格)
- 自定义列:
 - ps -o pid, cmd

显示过滤:

- 显示所有用户以及终端相关讲程:
 - ps -a
 - o ps a
- 显示指定用户讲程:
 - ps -u daemon
 - ps U daemon
- 显示所有讲程:
 - ps -e
 - o ps e
- 常用组合:
 - ps -ef
 - ps aux



进程管理——监视进程

- top
- 指定延迟 (Delay) 时间:
 - top -d 1
- 指定迭代次数 (Number):
 - top -n 6 -d 60
- 按照某列排序:
 - 默认: top -o PID
 - 先高后低 (降序): top -o +PID
 - 先低后高 (升序): top -o -PID -o -NI

进程管理——阻塞进程

- 休眠:
 - sleep 5

进程管理——作业控制

- 任务编号 (Job Specification):
 - n 号任务: %n
 - 当前任务: %+, %%
 - 上次任务: %-
 - 省略任务编号默认为当前任务
 - % 可以省略(无歧义情况下)
- 常见命令:
 - 移至后台运行: sleep 50 &
 - 移至前台运行: fg
 - 移至后台挂起: ^Z
 - 继续后台运行: bg
 - 显示作业列表: jobs
 - 包含进程标识: jobs -I
 - 仅含进程标识: jobs -p
 - 显示状态改变列表: jobs -n
 - 显示运行作业列表: jobs -r
 - 显示停止作业列表: jobs -s
 - 针对作业执行命令: jobs -x ps -p %3

进程管理——调度进程

• 指定优先级别运行: 语法格式: nice -n [-20..19] 命令

• 调整运行优先级别: 语法格式: renice -n [-20..19] [其他选项]

进程管理——调度进程——综合实例

指定优先级别运行:

```
#默认优先级别运行
sleep 60 &
jobs -x ps -o pid, ni, pri, cmd -p %+
#指定优先级别运行
nice -n 19 sleep 120 &
jobs -x ps -o pid, ni, pri, cmd -p %+
```

调整运行优先级别: #默认优先级别运行

11

```
2 sleep 60 & jobs -x ps -o pid, ni, pri, cmd -p %+ #指定进程标识调整优先级别
5 jobs -x renice -n 0 -p %+ jobs -x ps -o pid, ni, pri, cmd -p %+ #查看指定用户名称默认优先级别
8 ps -o pid, ni, pri, cmd -u user #指定用户名称调整优先级别
10 renice -n -20 -u user
```

ps -o pid, ni, pri, cmd -u user

进程管理——关闭进程

- 列出信号:
 - kill -l
- 发送信号:
 - kill -s SIGKILL \$\$
 - kill -9 \$\$

进程管理——关闭进程——综合实例

- 1 #运行程序
- 2 | sleep 120 &
- 3 | jobs -x ps -o pid, cmd -p %+
- 4 #关闭程序

6

- 5 | jobs -x kill -SIGINT %+
 - jobs -x ps -o pid, cmd -p %+

内存管理

• 查看内存用量:

- 可读格式: free -h
- 显示总计: free -th
- 延迟监视: free -ths 3

• 使用虚拟内存:

- 查看虚拟内存状态: vmstat
- 制作交换区域 (交换分区): mkswap /dev/sdb
- 制作交换区域 (交换文件): mkswap file.swp
- 启用交换区域: swapon /dev/sdb
- 停用交换区域: swapoff /dev/sdb

内存管理——综合实例——交换分区

使用现有"/dev/sdb"硬盘制作交换分区,为系统增加虚拟内存。

```
#查看SATA硬盘设备
1
2
   Is -I /dev/sd*
3
   #制作交换分区
   mkswap /dev/sdb
4
5
   #启用交换分区
6
   swapon /dev/sdb
7
   #查看交换分区使用情况
8
   cat /proc/swaps
9
   free -h
10
   #停用交换分区
11
   swapoff /dev/sdb
```

内存管理——综合实例——交换文件

制作交换文件,为系统增加虚拟内存。

```
1 #创建文件
2 dd if=/dev/zero of=/mnt/disk/file.swp bs=4K count=1000
3 #制作交换文件
4 mkswap file.swp
5 #启用交换文件
6 swapon file.swp
7 #查看交换文件使用情况
8 cat /proc/swaps
9 df -h
```

注: 挂载现有"/dev/sdb"硬盘

```
#格式化硬盘
mkfs.ext4 /dev/sdb
#创建目录并且挂载硬盘至该目录
mkdir /mnt/disk
mount /dev/sda /mnt/disk
```

• 命名格式:

- 磁盘命名:接口类型 + 磁盘序号
- 分区命名:接口类型 + 磁盘序号 + 分区序号
- 接□类型:
 - ATA (AT Attachment)、PATA (Parell ATA, IDE)等接口:
 - hd (hard drive)
 - 1 个 IDE 控制器最多四块硬盘: Primary Master、Primary Slave、Secondary Master、Secondary Slave
 - SCSI、SATA (Serial ATA)接口:
 - sd (scsi drive)
- 磁盘序号:
 - 小写字母(第1个硬盘为a)
- 分区序号:
 - 阿拉伯数字(第1个分区为1)
- 命名实例:
 - hda、hdb、hda1、hda2
 - sda、sdb、sda1、sda2



磁盘管理——分区工具——fdisk

- 基本语法: fdisk [硬盘或分区名称]
- 内部命令:
 - 显示帮助 (manual): m
 - 显示分区 (print): p
 - 新建分区 (new): n
 - 删除分区 (delete): d
- 标签格式:
 - MBR 格式 (DOS 分区格式, BIOS 引导)
 - GPT 格式 (UEFI 引导)
- 分区类型:
 - 主要分区 (主分区, Primary Partition): 存储数据
 - 逻辑分区 (Logical Partition): 存储数据
 - 扩展分区 (Extended Partition): 逻辑分区的容器

Mark Hillips

磁盘管理——使用分区

- 创建分区格式 (格式化):
 - 基本语法:
 - mkfs [选项] 设备名称
 - mkfs.[分区格式] [选项] 设备名称
 - 常见实例:
 - mkfs -t ext4 /dev/sda1
 - mkfs.ext4 /dev/sda2
- 挂载文件系统:
 - 基本语法:
 - mount [选项] 设备名称目录路径
 - 查看内核支持文件系统格式:
 - cat /proc/filesystems
 - 常见实例:
 - mount /dev/sda1 /mnt/disk1
- 卸载文件系统:
 - 。 基本语法:
 - umount [选项] [设备名称 | 目录路径]
 - 常见实例:
 - umount /mnt/disk1



网络管理——网络接口

- 命令格式: ifconfig [选项] [接口名称] [参数设置]
- 常见命令:
 - 查看配置: ifconfig
 - 设置地址: ifconfig eth1 192.168.56.201 netmask 255.255.255.0
 - 启用接口: ifconfig eth1 up
 - 停用接口: ifconfig eth1 down
- 配置文件: /etc/network/interfaces
- 常见配置:
- 1 auto eth1

3

- allow-hotplug eth1
 - iface eth1 inet static
- 4 adress 192.168.56.201
- 5 netmask 255.255.255.0
- 6 gateway 192.168.56.1

网络管理——网络路由

- 命令格式: route [选项] [add|del] [目标名称] [参数设置]
- 常见命令:
 - 查看配置: route
 - 数字格式: route -n
 - 添加默认网关: route add default gw 192.168.56.1

(1) Baltan · (1)

网络管理——网络状态

- 命令格式: netstat [选项]
- 常见命令:
 - 查看状态: netstat
 - 查看侦听套接字状态: netstat -l
 - 查看进程标识和名称: netstat -p
 - 查看 TCP 状态: netstat -t
 - 数字格式: netstat -n
 - 常见组合:
 - netstat -ltp



网络管理——主机名称

- 命令格式: hostname [选项] [主机名称]
- 名称格式: 建议最多 7 位不包含空格和圆点的 ASCII 小写字符
- 常见命令:
 - 显示主机名称: hostname
 - 设置主机名称: hostname deb8
- 配置文件: /etc/hostname



网络管理——域名解析

- 配置文件: /etc/resolv.conf
- 常见配置:

2

- 1 | nameserver 114.114.114.114
 - nameserver 114.114.115.115

软件管理——常用工具

• 网络管理: apt

• 本地管理: dpkg

常见命令:

- 更新: apt-get update
- 搜索: apt-cache search sl
- 安装: apt-get install sl
- 卸载: apt-get remove sl
- 清除: apt-get purge sl
- 配置文件: /etc/apt/sources.list
- 常见配置:

2

- 1 #软件包类型(二进制包) 镜像地址 套件类型(包含版本代号、更新、安全
 - deb http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ jessie main contrib non-free

- 命令格式: dpkg [选项] [软件包名称]
- 常见命令:
 - 查看列表: dpkg -I
 - 查看信息: dpkg -L grep
 - 安装: dpkg -i firmware-iwlwifi.deb
 - http://packages.debian.org/firmware-iwlwifi
 - 卸载: dpkg -r firmware-iwlwifi.deb
 - 清除: dpkg -P firmware-iwlwifi.deb



服务管理——常用命令

- service
- init 系统服务管理器
- system 系统服务管理器

服务管理——常用命令——service

- 命令格式: service [脚本名称] [命令] [选项]
- 常见命令:
 - 查看所有服务状态: service -status-all
 - 查看指定服务状态: service networking status
 - 启动服务: service networking start
 - 重启服务: service networking restart
 - 停止服务: service networking stop



服务管理——常用命令-init 系统服务管理器

- 常见命令:
 - /etc/init.d/networking restart

服务管理——常用命令-systemd 系统服务管理器

- 常见命令:
 - systemctl restart networking.service