


Packet Tracer – 使用 TFTP 服务器升级思科 IOS 映像。

拓扑



地址分配表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
R1	F0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	不适用
R2	G0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	不适用
S1	VLAN 1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
TFTP 服务器	NIC	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.1

目标

第 1 部分: 升级思科设备上的 IOS 映像

第2部分:在TFTP服务器上备份IOS映像

场景

TFTP 服务器可帮助管理 IOS 映像的存储以及对 IOS 映像的修订。对于任何网络,最好保存思科 IOS 软件映像的备份副本,以防路由器中的系统映像损坏或被意外清除。TFTP 服务器还可用于存储 IOS 的新升级,然后根据需要在整个网络中进行部署。在本练习中,您将使用 TFTP 服务器升级思科设备上的 IOS 映像。您还将使用 TFTP 服务器备份 IOS 映像。

第 1 部分: 升级思科设备上的 IOS 映像

步骤 1: 在路由器上升级 IOS 映像。

- a. 访问 TFTP 服务器并启用 TFTP 服务。
- b. 请注意 TFTP 服务器中可用的 IOS 映像。 服务器中存储的哪些 IOS 映像可兼容 1841?
- c. 从 R1 中,发出 show flash: 命令并记录可用的闪存。

d. 将 1841 路由器中具有强加密 IOS 映像 (ipbasek9) 的 IPBase 从 TFTP 服务器复制到 R1。

R1# copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 192.168.2.254 Source filename []? c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin Destination filename [c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin]?

16599160 bytes copied in 3.44 secs (1079726 bytes/sec)

- e. 请验证 IOS 映像是否已复制到闪存。位于 flash: 中的 IOS 映像数量有多少? _____
- f. 下一次重新加载时,使用 boot system 命令加载 IPBase 映像。
 R1 (config) # boot system flash c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
- q. 保存配置并重新加载 R1。
- h. 验证 R1 重启后是否已加载升级的 IOS 映像。

步骤 2: 在交换机上升级 IOS 映像。

- a. 访问 TFTP 服务器并将 c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin 映像复制到 **S1**。
- b. 请验证在 show flash: 输出中是否首先列出该新映像。

注: 系统默认加载 show flash: 输出中列出的第一个映像。

c. 重新加载 S1 并验证新映像是否已加载到内存中。

第2部分:将IOS映像备份到TFTP服务器中

a. 在 R2 上,显示闪存的内容并记录 IOS 映像。

- b. 使用 copy 命令将 R2 闪存中的 IOS 映像备份到 TFTP 服务器中。
- c. 访问 TFTP 服务器,并验证 IOS 映像是否已复制到 TFTP 服务器中。