Windows Subsystem for Linux

他是什麼,能吃嗎

- Windows Subsystem for Linux (簡稱WSL) 是一個為在Windows 10上能夠原生運行Linux二進制可執行文件(ELF格式)的兼容層。
- 它是由微軟與Canonical公司合作開發,目標是使純正的Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus"映像能下載和解壓 到用戶的本地計算機,並且映像內的工具和實用工具能在此子系統上原生運行。
- WSL提供了一個微軟開發的Linux兼容內核接口(不包含Linux代碼),使得Linux用戶模式的二進制文件 能在其上執行。
- 運行原理很像是Linux上Wine的Windows版。

官方Github Reop

- https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/
- 如果遇到bug或是想要有新的feature,請上去發Issues。

Release Note


- https://msdn.microsoft.com/en-us/commandline/wsl/release_notes?f=255&MSPPError=-2147217396
- 可以在這裡看到最新的Windows Inside中,WSL被改進了什麼東西,和出現了什麼bug。

安裝方法


- 以下僅考慮正式Release的Windows版本(Insider請去看Release Note)
- 如果你的電腦不是Intel的64位元架構的話(例如x86、arm架構)
 - 請買新電腦
- 如果你的Windows OS組建低於14393
 - o 請升級您的Windows
 - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是14393
 - o 我還是建議升級您的Windows,因為這個版本的功能不是很完整,使用時會遇到很多坑
 - 如果真的要安裝可以,請參考15063的WSL安裝方法
 - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是15063
 - 請打開Windows【設定】(快捷鍵 Win+I)




• 打開【更新與安全性】,進去【開發人員專用】分頁,勾選【開發人員模式】




- 這時系統可能會叫你重開機,如果有的話,請重開
- 進到【設定】裡的【APP】,然後點選畫面右方(有時會在畫面最下方)的【程式與功能】



o 然後點選【開啟或關閉 Windows 功能】,在裡面找到【適用於 Linux 的 Windows 子系統(搶鮮版 (Beta))】勾選後按【確定】



- o 跑了一陣子之後 Windows 會叫你重新開機,然後請重新開機。
- o 重開機完後,叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定



- o 接下來他會問一推問題,請依照需求回答,例如使用者帳號密碼之類的。
- o 以後要打開他可以直接叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定後打開。
 - 其執行檔位置在【C:\Windows\System32\bash.exe】
- WSL的管理方法

 將會建立該使用者。

選擇性引數:

username - 提供使用者名稱

/y - 若提供使用者名稱,不提示建立密碼

/update - 更新子系統的套件索引

- 如果你的Windows OS組建是16215以上
 - 。 可以到Windows Store上下載WSL
 - Ubuntu https://www.microsoft.com/en-us/store/p/ubuntu/9nblggh4msv6
 - openSUSE Leap 42 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/opensuse-leap-42/9njvjts82tjx
 - SUSE Linux Enterprise Server 12 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/suse-linux-enterprise-server-12/9p32mwbh6cns

額外的東西

- ssh server
 - 跟Windows 10內建的 ssh server 衝突
- apache2
- 圖形介面
 - o 我個人推薦使用的 X Server 是 VcXsrv Windows X Server
 - https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/
 - o 安裝完之後請在啟動裡面加入有內容的.bat 檔,讓 X Server 可以每次開機都直接啟動
 - 開啟啟動資料夾可以直接【執行】【shell:startup】

@echo 0
start "" "C:\Program Files\VcXsrv\vcxsrv.exe" :0 -ac -terminate lesspointer -multiwindow -clipboard -wgl
exit

o 然後進到 bash 裡面,在使用者的環境變數裡面增加

DISPLAY=127.0.0.1:0

- o 如果使用DISPLAY=:0的話,本機上沒有問題,但是ssh-X的時候就會出現問題。
- o 加入環境變數的方法有很多種,我個人的做法是在【~/.bashrc】裡面加入。

export DISPLAY=127.0.0.1

- Ubuntu Desktop
- Hime
- 聲音
 - o 我個人的做法是安裝pulse audio,然後這裡有別人編好的版本

- https://github.com/kitor/wsl/raw/master/pulse6.zip
- o 然後解壓縮後執行裡面的bin/pulseaudio.exe
- o 接下來回到 bash 裡面,執行

sudo add-apt-repository ppa:therealkenc/wsl-pulseaudio
sudo apt install --no-install-recommends libpulse0 pavucontrol

- 。 如果還有問題請參考這裡 https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/486
- VLC