5.Docker容器的后台运行

在启动容器的时候,有时候我们加了参数-d,这时容器自动进入后台运行。这个时候我们要进入容器,怎么办?通常使用docker attach命令和nsenter工具

一, docker attach是Docker自带的命令。

```
docker run -itd my/centos:v1.0 /bin/bash
docker ps
docker attach wizardly_bardeen
```

该命令有时候并不方便,因为他是同步的,若有多个用户attach到一个容器,一个窗口命令阻塞,其他窗口都无法执行。

二,使用nsenter命令工具:

在util-linux包2.23版本后都有包含。nsenter可以访问另一个进程的名字空间。

安装:

```
1.wget https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.24/util-linux-2.24.tar.gz
2.tar -zxvf util-linux-2.24.tar.gz
3.cd util-linux-2.24
4../configure --without-ncurses && make nsenter
5.cp nsenter /usr/local/bin
```

为了链接到容器,需要知道容器的PID,可以使用docker inspect命令来拿到该PID。

```
sudo docker inspect e62e9181276f
sudo docker inspect -f {{.State.Pid}} e62e9181276f
```

获取了PID之后,就可以通过下面的命令进入容器了

```
nsenter --target 30027 --mount --uts --ipc --net --pid
```