socat 使用手册

目 录

目	录			.2
1		引言		.3
	1.1		- 	
	1.2	对象		.3
2		修订	J历史 	.3
3		参考	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.3
4		术语	号与缩写	.3
	4.1	术语		.3
	4.2	缩写		.4
5	soca	at 简介		4
6	soca	at 的安装	E	4
	6.1	下载	软件包	.4
	6.2	编译	安装	.5
7	soca	at 的使	用	.5
	7.1	工作	机理	.5
		7.1.1	初始化	.5
		7.1.2	打开连接	.5
		7.1.3	数据转发	
		7.1.4	关闭	
	7.2		类型	
		7.2.1	TCP	
		7.2.2	UDP	
		7.2.3 7.2.4	OPENSSLTUN	
	7.3		使用	
		7.3.1	连接目标	
		7.3.2	反向连接	
		7.3.3	向远处端口发数据	.7
		7.3.4	本地开启端口	.7
		7.3.5	执行 bash 的完美用法	.7
		7.3.6	文件传递	.8
		7.3.7	转发	.8
		7.3.8	重定向	.9
		7.3.9	读写分流	.9
		7.3.10	通过 openssl 来加密传输过程	10

1 引言

1.1 目的

本手册的编写目的是对在 Linux 系统使用 socat 的相关步骤进行总结。

1.2 对象

本文档主要供下列人员使用:

■ 实施人员——部署 socat

2 修订历史

日期	版本	说明	作者
2012-10-25	1.0.0	初步整理	Marsleo

3 参考资料

[1].

4 术语与缩写

4.1 术语

序号	术语名称	术语定义

4.2 缩写

序号	缩写	缩写意义

5 socat 简介

socat 是一个多功能的网络工具,名字来由是" Socket CAT",可以看作是 netcat 的 N 倍 加 强 版 , socat 的 官 方 网 站 : http://www.dest-unreach.org/socat/。

Socat 是一个两个独立数据通道之间的双向数据传输的继电器。这些数据通道包含文件、管道、设备(终端或调制解调器等)、插座(Unix, IP4, IP6-raw, UDP, TCP)、SSL、SOCKS4客户端或代理CONNECT。

Socat 支持广播和多播、抽象 Unix sockets、Linux tun/tap、GNU readline 和 PTY。它提供了分叉、记录和进程间通信的不同模式。多个选项可用于调整 socat 和其渠道,Socat 可以作为 TCP 中继(一次性或守护进程),作为一个守护进程基于 socksifier,作为一个 shell Unix 套接字接口,作为 IP6 的继电器,或面向 TCP 的程序重定向到一个串行线。

socat 的主要特点就是在两个数据流之间建立通道;且支持众多协议和链接方式: ip, tcp, udp, ipv6, pipe, exec, system, open, proxy, openssl, socket等。

6 socat 的安装

6.1 下载软件包

下载 socat 源代码包: http://www.dest-unreach.org/socat/download/。

6.2 编译安装

把下载的软件包解压后按照传统的方式编译安装:

./configure

make

make install

具体的细节可以参考安装文档 README 。

在编译的过程中可能遇到如下错误:

FIPSLD_CC=gcc fipsld -O -D_GNU_SOURCE -Wall -Wno-parentheses -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -c -o socat.o socat.c /bin/sh: fipsld: command not found

解决方法有两种:

第一种是禁用 fips, 使用如下命令配置:

./configure --disable-fips

第二种是安装 fips, 首先到网站 http://www.openssl.org/source/ 下载 openssl-fips 安装包, 然后解压安装:

./config

make

make install

7 socat 的使用

socat 的 具 体 文 档 参 见 网 站: http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html。

7.1 工作机理

socat 的运行有 4 个阶段:

7.1.1 初始化

解析命令行以及初始化日志系统。

7.1.2 打开连接

先打开第一个连接,再打开第二个连接。这个单步执行的。 如果第一个连

接失败,则会直接退出。

7.1.3 数据转发

谁有数据就转发到另外一个连接上, read/write 互换。

7.1.4 关闭

其中一个连接掉开, 执行处理另外一个连接。

7.2 地址类型

参数由2部分组成,第一个连接和第二个连接,最简单的用法就是 socat - 其效果就是输入什么,回显什么其用法主要在于地址如何描述,下面介绍几个常用的。

7.2.1 TCP

TCP:<host>:<port> 目标机器 host 对应端口 portTCP-LISTEN:<port> 本机监听端口。

7.2.2 UDP

UDP:<host>:<port> 目标机器 host 对应端口 portUDP-LISTEN:<port> 本机监听端口。

7.2.3 OPENSSL

7.2.4 TUN

TUN[: <if-addr>/<bits>] 建立 vpn, 双方都需要 root 权限。

7.3 典型使用

7.3.1 连接目标

socat - tcp:192.168.1.18:80

这个命令等同于 nc 192.168.1.18 80。 socat 里面,必须有两个流,所以第一个参数-代表标准的输入输出,第二个流连接到192.168.1.18的80端口。

socat -d -d READLINE, history=\$HOME/.http_history TCP4:www.qq.com:80

这个例子支持历史记录查询,类似于 bash 的历史记录。

7.3.2 反向连接

再看一个反向 telnet 的例子:

on server:

socat tcp-listen:23 exec:cmd,pty,stderr

这个命名把 cmd 绑定到端口 23, 同时把 cmd 的 Stderr 复位向到 stdout。on client:

socat readline tcp:server:23

连接到服务器的 23 端口,即可获得一个 cmd shell。readline 是 gnu 的命令行编辑器,具有历史功能。

7.3.3 向远处端口发数据

echo "test" | socat - tcp-connect:127.0.0.1:12345

7.3.4 本地开启端口

socat tcp-1:7777,reuseaddr,fork system:bash

同 nc -1 -p 7777 -e bash。

7.3.5 执行 bash 的完美用法

在目标上

socat tcp-1:8888 system:bash,pty,stderr

本地

socat readline tcp:\$target:8888

用 readline 替代-,就能支持历史功能了。在这个模式下的客户端有本地

一样的效果

7.3.6 文件传递

再看文件传递的例子。nc 也经常用来传递文件,但是 nc 有一个缺点,就是不知道文件什么时候传完了,一般要用 Ctrl+c 来终止,或者估计一个时间,用-w 参数来让他自动终止。用 socat 就不用这么麻烦了:

on host 1:

socat -u open:myfile.exe,binary tcp-listen:999

on host 2:

socat -u tcp:host1:999 open:myfile.exe,create,binary

这个命令把文件 myfile. exe 用二进制的方式,从 host 1 传到 host 2。-u 表示数据单向流动,从第一个参数到第二个参数,-U 表示从第二个到第一个。文件传完了,自动退出。

7.3.7 转发

7.3.7.1 本地端口转向远程主机

socat TCP4-LISTEN:8888 TCP4:www.qq.com:80

如果需要使用并发连接,则加一个 fork,如下:

socat TCP4-LISTEN:8888,fork TCP4:www.qq.com:80

本地监听 8888 端口,来自 8888 的连接重定向到目标 www. qq. com:80

7.3.7.2 端口映射

再来一个大家喜欢用的例子。在一个 NAT 环境,如何从外部连接到内部的一个端口呢?只要能够在内部运行 socat 就可以了。

外部:

socat tcp-listen:1234 tcp-listen:3389

内部:

socat tcp:outerhost:1234 tcp:192.168.12.34:3389

这样, 你外部机器上的 3389 就映射在内部网 192. 168. 12. 34 的 3389 端口上。

7.3.7.3 VPN

服务端

socat -d -d TCP-LISTEN:11443,reuseaddr TUN:192.168.255.1/24,up

客户端

socat TCP:1.2.3.4:11443 TUN:192.168.255.2/24,up

7.3.8 重定向

socat TCP4-LISTEN:80,reuseaddr,fork TCP4:192.168.123.12:8080

TCP4-LISTEN: 在本地建立的是一个 TCP ipv4 协议的监听端口;

reuseaddr: 绑定本地一个端口;

fork: 设定多链接模式,即当一个链接被建立后,自动复制一个同样的端口再进行监听

socat 启动监听模式会在前端占用一个 shell, 因此需使其在后台执行。

socat -d -d tcp4-listen:8900,reuseaddr,fork tcp4:10.5.5.10:3389 # 端口转发

或者

socat -d -d -lf /var/log/socat.log TCP4-LISTEN:15000,reuseaddr,fork,su=nobody TCP4:static.5iops.com:15000

"-d -d -lf /var/log/socat. log"是参数,前面两个连续的-d -d 代表调试信息的输出级别,-lf 则指定输出信息的保存文件。

"TCP4-LISTEN: 15000, reuseaddr, fork, su=nobody"是一号地址,代表在 15000端口上进行 TCP4协议的监听,复用绑定的 IP,每次有连接到来就 fork 复制一个进程进行处理,同时将执行用户设置为 nobody 用户。

"TCP4: static. 5iops. com: 15000"是二号地址,代表将 socat 监听到的任何请求,转发到 static. 5iops. com: 15000 上去。

7.3.9 读写分流

socat 还具有一个独特的读写分流功能,比如:

socat open:read.txt!!open:write.txt,create,append tcp-listen:80,reuseaddr,fork

这个命令实现一个假的 web server,客户端连过来之后,就把 read.txt 里面的内容发过去,同时把客户的数据保存到 write.txt 里面。"!!"符号用户合并读写流,前面的用于读,后面的用于写。

7.3.10 通过 openssl 来加密传输过程

7.3.10.1 证书生成

FILENAME=server openssl genrsa -out \$FILENAME.key 1024openssl req -new -key \$FILENAME.key -x509 -days 3653 -out \$FILENAME.crtcat \$FILENAME.key \$FILENAME.crt >\$FILENAME.pem

在当前目录下生成 server.pem server.crt

7.3.10.2 使用

在服务端

socat openssl-listen:4433,reuseaddr,cert=srv.pem,cafile=srv.crt system:bash,pty,stderr

在本地

socat readline openssl:localhost:4433,cert=srv.pem,cafile=srv.crt