Les bases

 $\begin{tabular}{ll} sqlite filename.db & Va créer une nouvelle base \\ & de données \\ \end{tabular}$

Créer des tables

```
CREATE TABLE name (
colname type constraints,
colname type constraints
)
```

Va créer une nouvelle table. Pour les types et les contraintes regarder à droite.

Insérer des données

```
INSERT INTO tablename (column2, column4)
VALUES
(data1, data2),
(data3, data4);
Pas indispensable de remplir toutes les colonnes de
table. C'est souvent pratique de laisser vide les colonnes
avec une clé primaire ou des valeurs insérées par défaut.
```

Mettre à jour une donnée

```
UPDATE tablename
SET column5 = value5
WHERE expression
Cela va mettre à jour les colonnes citées avec les valeurs
citées pour les lignes où l'expression est vraie
(généralement une clé primaire particulière).
```

SQLite : résumé des commandes - qkzk

Modifier une table

la fonction ALTER TABLE est limitée dans SQLITE.

Vous pouvez soit renomer la table avec :

ALTER TABLE tablename RENAME TO newtablename
Ou ajouter une nouvelle colonne avec :

ALTER TABLE tablename ADD COLUMN
columndefintion
Il n'est pas possible de changer la définition d'une
colonne d'une table déjà crée.

Supprimer une table

DROP TABLE tablename - attention c'est irrémédiable

Accéder aux données

SELECT table1.column1, table.2column2,
FROM table1, table2
WHERE expression
ORDER BY table1.column1 order
ORDER BY est optionnel. Les ordres possibles sont ASC
(croissant) and DESC (décroissant).

Types de données		
NULL	valeur vide	
INTEGER	Entier	
REAL	nombre à virgule flottante sur 8 octets.	
TEXT	Texte encodé en UTF	
BLOB	Donnée de type Blob (enregistrées sans modifications (images, fichiers))	
BOOLEAN	Sauvegardés comme des entiers (0 pour faux, 1 pour vrai)	

Contraintes	
PRIMARY KEY	Règle cette colonne comme une clé primaire. Les contraintes NOT NULL et UNIQUE vont être ajoutées automatiquement.
NOT NULL	Empêche la colonne d'avoir des valeurs vides (nul1).
UNIQUE	Chaque valeur de la colonne doit être unique.
INTEGER PRIMARY KEYs va automatiquement devenir le ROWID et ainsi sera automatiquement incrémentée. On	

INTEGER PRIMARY KEYS va automatiquement devenir le ROWID et ainsi sera automatiquement incrémentée. On peut accéder à cette colonne avec ROWID, OID, _ROWID_ ou le nom de la colonne.