

主讲人 :正点原子团队

硬件平台:正点原子ATK-DLRV1126开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

资料下载: www.openedv.com/docs/index.html

教学平台: www.yuanzige.com

天猫店铺: zhengdianyuanzi.tmall.com

技术论坛: www.openedv.com/forum.php

公众平台:正点原子





■ YOLOv5模型训练参数介绍



YOLOv5模型训练命令参数介绍

python train.py命令后的参数说明

命令参数	说明
	指定预训练模型权重的路径,使用该参数表示采用迁移学习的方式来训练模型,若不指定该参数,则表示从头开始训练,从头开始训练
	耗时比较长。命令使用示例如下:
	python train.pyweights yolov5s.pt
weights	1、若从头开始训练,可使用"weights"参数指定一个空字符串:'',或者将default默认值设置为空字符串:''
	2、默认值是YOLOv5工程根目录下的yolov5s.pt文件。若不指定该参数,则采用默认的值进行训练,若YOLOv5工程根目录下没有
	yolov5s.pt文件,系统会自动下载该模型文件
	3、若在命令中既指定"-weights"参数,又自定义了default默认值,则模型使用的是命令行"-weights"参数指定的预训练权重文件来训练
	指定模型配置文件的路径,默认值为空''(即没有默认值)。命令使用示例如下:
	python train.pyefg models/yolov5s.yaml
	1、在模型配置文件中指定了模型的结构参数、锚框参数、模型的深度因子和宽度因子,以及物体的类别nc
cfg	2、若已使用 "weights"参数指定了预训练权重文件,则训练时将直接使用预训练权重文件中保存的模型结构,此时可以不使用该参数
	3、若同时指定了"data"参数和"cfg"参数,若在模型配置文件和数据集配置文件中都指定了nc,且值不一样,系统会自动计算数据集
	中的类别数,然后确定真正的nc值
	4、"weights"参数和"cfg"参数不能都同时指定为空,必须要有一个,否则代码会报错(一般,"weights"参数默认值是yolov5s.pt文件)

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



YOLOv5模型训练命令参数介绍

python train.py命令后的参数说明

命令参数	说明
	指定数据集配置文件的路径,数据集配置文件中指定了数据集的路径、类别名、和一些预处理操作。默认值是YOLOv5工程根目录下的
	data/coco128.yaml。命令使用示例如下:
data	python train.pydata data/coco128.yaml
	1、若未检查到数据集,代码会自动下载coco128数据集
	2、YOLOv5工程中的数据集配置文件中一般有自动下载数据集的代码,所以会自动下载数据集
1	指定超参数配置文件的路径。默认值为YOLOv5工程根目录下的data/hyps/hyp.scratch-low.yaml文件。命令使用示例如下:
hyp	python train.pyhyp data/hyps/hyp.scratch-low.yaml
	指定训练的轮数,1个epoch表示使用训练集中的全部数据训练1次,默认为100轮,打印的信息显示0~99轮。命令行用法:
epochs	python train.pyepochs 5
	指定训练批量的大小,表示每批次输入的数据量,即每次从训练集中选取batch-size个样本进行训练,默认配置为default=16,即每批次
batch-size	输入16个。命令行用法:
	python train.pybatch-size 32
	1、epochs 和batch-size 是不一样的,一轮(一个epoch)意味着整个数据集被模型遍历一次,在遍历过程中,模型会处理数据集中的
	一小批样本(称为一个batch),并进行一次前向传播和反向传播,以更新其权重。
	例如,若数据集有1000个样本,batch-size大小设置为100,在一个epoch中模型会进行10步(或迭代)来处理完整个数据集
	2、batch-size大小需要根据GPU显存以及内存资源来合理设置

"原子哥"在线教学平台:www.yuanzige.com



YOLOv5模型训练命令参数介绍

命令参数	说明
imgsz	指定训练时输入图片的大小,默认为640*640大小。默认值为640。命令用法:
	python train.pyimgsz 640
	1、图片尺寸越大,产生的计算量越大,训练的速度越慢
	2、图片尺寸最好能被32整除(若不能被32整除,系统会自动设置一个临近的且能被32整除的值来进行训练)
rect	指定采用矩形尺寸还是方形尺寸的图片来进行训练(宽和高相等的为方形尺寸,如640*640的方形尺寸,宽高不相等的为矩形尺寸),
	默认采用方形尺寸的图片来进行训练,若要采用矩形尺寸,可指定该参数,命令如下:
	python train.pyrect
	1、方形尺寸训练:参与训练的图片变为指定的方形尺寸后,再进行训练,若设置的尺寸不是能被32整除,系统会自动设置一个临近的
	且能被32整除的方形尺寸值来进行训练
	2、矩形训练:参与训练的图片在保持原高宽比的基础上进行 resize 和填充,且填充到32的最小整数倍,然后再进行训练
	指定使用哪个训练过的模型来进行断点续训(断点续训是指从上一个训练任务中断的地方继续训练,直至训练完毕),该选项默认是关
resume	闭的,命令用法:
	python train.pyweights /path/last.pt



YOLOv5模型训练命令参数介绍

命令参数	说明
nosave	是否只保存最后一轮训练的权重文件,默认保存最后一轮训练得到的权重文件(last.pt)和在验证集上loss最低的权重文件(best.pt)。
	若指定只保存最后一轮训练的.pt 权重文件,参考命令:
	python train.pynosave
	是否只在最后一个epoch训练后才进行测试,默认是在每一个epoch训练之后都会进行测试,若只对最后一次训练进行验证,命令用
noval	法如下:
	python train.pynoval
	是否禁用自动计算锚框的功能,默认是开启了自动计算锚框的功能,若要关闭自动计算锚框的功能,参考命令:
	python train.pynoautoanchor
	1、在YOLOv5中,在开始训练前,先自动计算数据集标注信息针对已有默认的锚框(针对的是COCO数据集,且图像为640*640大小
noautoanchor	的锚框)的最佳召回率,当最佳召回率大于等于0.98的时候,则不需要更新已有的锚框,直接使用已有的锚框进行训练,若最佳召回
	率小于0.98的时候,则需要重新计算和使用数据集中的锚框
	2、一般建议使用自动计算锚框的功能,好处是:简化训练过程、提升训练速度和精度、提高模型泛化能力
	是否保存绘图文件,默认保存绘图文件,若不想保存,指定该参数即可,参考命令:
noplots	python train.pynoplots



YOLOv5模型训练命令参数介绍

命令参数	说明
evolve	是否使用遗传算法来更新(锚框)数据,默认是不使用。YOLOv5默认采用的是在COCO数据集上得到的锚框数据,若要开启该功
	能,命令如下(一般不建议开启,这会耗费大量的资源和时间,命令中的n表示遗传算法运行的迭代次数,若命令后不指定n,则
	默认采用const=300):
	python train.pyevolve n
bunleat	若要在谷歌云盘中下载或者上传数据,可以指定该参数,该参数很少用到。若要指定,参考命令:
bucket	python train.pybucket gsutil bucket
	是否将数据集缓存到内存,训练时直接从内存读取数据,可以加快数据加载和训练速度,默认值为 None, 若要开启该参数, 命令
	参考:
cache	python train.pycache ram
	python train.pycache disk
image-weights	是否对数据集图片进行加权训练,开启该参数后,上一轮训练效果不好的图片,会在下一轮训练中增加一些权重来加权训练,该
	功能默认是关闭的,若要开启,命令如下(需要搭配rect参数使用):
	python train.pyimage-weightsrect



YOLOv5模型训练命令参数介绍

命令参数	说明
	指定训练使用的设备(GPU或 CPU),默认参数为None,即代码自动检测设备,存在如下几种情况:
	1、若设备无GPU,则只能使用CPU训练:python train.pydevice cpu
	2、若设备有单GPU,则默认使用GPU训练,也可以在代码中指定: python train.pydevice 0
device	3、若设备有多个GPU,当使用单个GPU训练时: python train.pydevice 0(0表示使用第 1 个 GPU 训练)
	4、若设备有多个GPU,当使用多个GPU训练时: python train.pydevice 0, 1, 2(表示使用第 1、2、3 个 GPU 训练)
	5、不指定该参数时,代码会自动选择设备,有GPU则优先使用GPU进行训练,无GPU则使用CPU进行训练
	是否启用多尺度训练(在不同的图像尺寸上训练模型,以便模型能够学习并适应不同尺度的目标),默认是关闭的,若要开启,
multi-scale	命令示例:
	python train.pymulti-scale
	指定训练数据集是单类别还是多类别,默认值为 False, 即多类别。若使用单类别训练,参考命令:
single-cls	python train.pysingle-cls
optimizer	指定训练过程中使用 什么优化器,在代码中可以指定SGD、Adam和AdamW优化器,默认使用SGD优化器。命令行用法:
	python train.pyoptimizer SGD



YOLOv5模型训练命令参数介绍

nythan train ny会会后的会粉沿田

python train	python train.py命令后的参数说明	
命令参数	说明	
	是否开启跨卡同步批量归一化,默认是关闭的,即默认使用传统的批量归一化,若要开启该功能,参考命令:	
	python train.pysync-bn	
sync-bn	1、开启后,所有 GPU 上计算的均值和方差是一致的,可提高模型训练的稳定性和效果,但可能会增加训练时间和硬件要求	
	2、传统的批量归一化存在的缺点:每个 GPU上计算的均值和方差可能会不一样,导致模型训练不稳定	
	指定Dataloader加载数据的线程数,默认采用8个线程加载和处理数据,若要修改默认值,参考命令:	
workers	python train.pyworkers 10	
	若改为0,表示不使用多线程,仅使用主线程加载和处理数据	
	指定训练得到的模型的保存主路径名称,默认保存在"runs/train"下,若要指定其它主路径名称,命令用法,如:	
project	python train.pyproject 'models'	
	得到的模型保存的主路径是在YOLOv5工程根目录的"models"下	
	指定训练得到的模型的保存子目录名称,默认是"exp",例如,第一次训练得到的结果会保存在"runs/train/exp"下,第二次训	
	练得到的结果保存在"runs/train/exp2"下,第三次训练得到的结果保存在"runs/train/exp3",依次类推。若要修改子目录名称,	
nama	命令用法:	
name	python train.pyname 'get'	
	第一次训练得到的模型保存在YOLOv5工程根目录的"models/get"下	
	第二次训练得到的模型保存在YOLOv5工程根目录的"models/get2"下	



YOLOv5模型训练命令参数介绍

python train.py命令后的参数说明

命令参数	说明
	训练得到的结果保存的子目录是否自动保存在exp、exp2、exp3目录下,还是选择覆盖上一次同名目录。例如,若上一次训练
	得到的结果保存在"runs/train/exp2"下,再次训练时,指定该参数以后,训练得到的结果会保存在"runs/train/exp2"下,且训练
exist-ok	结果会覆盖原先 "runs/train/exp2" 文件夹中保存的所有结果,若未指定该参数,训练得到的结果会保存在 "runs/train/exp3"下。
	命令使用示例:
	python train.pyexist-ok
	是否使用 quad dataloader 数据加载器并行地从磁盘中读取和处理多个图像,以提高数据加载的效率,该功能默认是关闭的,若要
quad	开启,命令参考:
	python train.pyquad
1	是否使用余弦退火学习率调度策略动态调整学习率,默认是关闭的,若要开启,参考命令:
cos-lr	python train.pycos-lr
label-smoothing	训练时是否使用标签平滑策略,以防止过拟合。默认值epsilon=0.0,若将标签平滑策略使用的epsilon设置为0.1,参考命令:
	python train.pylabel-smoothing 0.1
patience	训练使用Early Stopping策略(早停机制),防止过拟合,默认值为100,即若连续训练100个epoch,验证精度都没有得到提升,则
	认为训练已经过拟合,然后停止训练。若要指定早停机制的epochs数,参考命令:
	python train.pypatience 300

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



YOLOv5模型训练命令参数介绍

python train.py命令后的参数说明

命令参数	说明 ····································
	训练时使用的冻结训练策略,默认值为0,即不冻结任何层,命令用法如下:
	python train.pyfreeze n
freeze	其中的n,表示前n层(层数是从第0层开始,若n=2,则表示第0和第1层),n的值分为如下情况:
	1、若n的值为'0'或'-1',表示不冻结任何层,即更新所有层的权重参数
	2、若n的值大于1,表示冻结前n层,这前n层的权重参数在训练过程中保持不变,只更新后n层的权重参数
	每训练n个epoch保存一次训练权重,若要指定训练多少次就保存权重,命令用法:
1	python train.pysave-period n
save-period	1、若n>0,表示每训练n个epoch保存一次训练权重
	2、若n<0(默认值为-1),表示关闭save-period,即只保存best.pt和last.pt权重
	该参数用于设置随机数生成器的种子(seed),确保每次实验时,这些随机过程(权重初始化、数据打乱、随机采样、Dropout正
seed	则化等)都使用相同的随机数序列,确保每次实验时得到一致的实验结果,方便比较不同的模型结构、超参数或数据集对性能的
	影响,确保实验的可复现性。命令用法:
	python train.pyseed n
	其中,n是一个整数,默认的随机数生成器的种子为0

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



YOLOv5模型训练命令参数介绍

python train.py命令后的参数说明

命令参数	说明
	是否使用分布式训练,默认值为-1,即默认关闭分布式训练。若有3个GPU,使用分布式训练时,可以这么设置:
	python train.pylocal_rank 1,2
local_rank	表示使用第2张和第3号张GPU 进行分布式训练(第0张未使用),其中:第一个进程将使用第2张 GPU,第二个进程将使用第
	3 张 GPU
entity	该参数用的较少,大概就是用于指定要训练的特定实体,如一个特定的用户、项目、类别等,具体用法本人未搞清楚
	是否上传数据集,默认值为False,即不上传数据集。命令用法:
upload_dataset	1、python train.pyupload_dataset的后面未指定其它参数(且默认值const=True),表示上传整个数据集
	2、python train.pyupload_dataset的后面指定了参数'val'(且默认值const=True),则表示上传验证集
	在训练的过程中,每隔多少个epoch记录一次带有边界框的图片。命令用法:
bbox_interval	python train.pybbox_interval n
	1、当n<=0时(默认值为-1),表示关闭-bbox_interval
	2、当>0时,表示每隔n个epoch记录一次带有边界框的图片
artifact_alias	该参数的具体用法本人尚未搞清楚

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com





版权所有: 广州市星翼电子科技有限公司

天猫店铺: https://zhengdianyuanzi.tmall.com