修订记录

本页不打印

课程编码	适用产品	产品版本	课程版本

作者/工号	时间	审核人/工号	新开发/优化
常晨晨/cwx594171	2019.12.03		
吴越/wwx291773	2020.6.29		



PIM原理与配置

前言

- 组播网络由组播源,组播组成员与组播路由器组成。
 - 。 组播源的主要作用是发送组播数据。
 - · 组播组成员的主要作用是接收组播数据,因此需要通过IGMP让组播网络感知组成员位置与加组信息。
 - 组播路由器的主要作用是将数据从组播源发送到组播组成员。组播数据转发需要依赖组播分发树,因此组播路由器需要通过协议来构建组播分发树。
- PIM(Protocol Independent Multicast,协议无关组播)协议的主要作用就是<mark>构建组播分发树。</mark>
- 本章主要讲解PIM协议的基本概念,PIM-DM模式的工作原理与PIM-SM模式的工作原理。





- 学完本课程后,您将能够:
 - · 描述PIM的基本概念
 - · 描述PIM-DM的基本工作原理
 - 。 实现PIM-DM的基本配置
 - · 描述PIM-SM的基本工作原理
 - 。实现PIM-SM的基本配置




- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
- 3. PM-SM介绍





组播网络基本架构回顾

- 组播网络大体可以分为三个部分:
 - 源端网络:将组播源产生的组播数据发送至组播网络。
 - □ 组播转发网络: 形成无环的组播转发路径, 该转发路径也被称为组播分发树 (Multicast Distribution Tree)。
 - 。 成员端网络:通过IGMP协议,让组播网络感知组播组成员位置与加入的组播组。










组播数据转发流程回顾








组播协议介绍回顾

- 组播网络需要基于多种组播协议才能建立转发路径:
 - 工作在成员端网络的主要是IGMP (Internet Group Management Protocol, 因特网组管理协议)协议,用于告知组播网络,组成员的位置与所加组播组。
 - □ 工作在组播转发网络的协议主要是PIM, MSDP, MBGP。
 - PIM (Protocol Independent Multicast,协议无关组播)协议主要作用是生成AS域内的组播分发树。
 - MSDP(Multicast Source Discovery Protocol,组播源发现协议)主要作用是帮助生成AS域间的组播分发树。
 - MBGP (Multicast BGP, 组播BGP) 主要作用是帮助跨域组播流进行RPF校验。







PIM协议介绍

- PIM称为协议无关组播。协议无关指的是与单播路由协议无关,即PIM不需要维护专门的单播路由信息。作为组播路由解决方案,它直接利用单播路由表的路由信息,对组播报文执行RPF检查,检查通过后创建组播路由表项,从而转发组播报文。
- 目前在实际网络中,PIM主要有两种模式:
 - PIM-DM (PIM-Dense Mode, PIM密集模式)。
 - □ PIM-SM (PIM-Sparse Mode, PIM稀疏模式) , PIM-SM模式根据组播服务模型又可以分为:
 - PIM-SM (ASM) : 为任意源组播建立组播分发树。
 - PIM-SM (SSM) : 为指定源组播建立组播分发树。





PIM-DM与PIM-SM使用场景

- PIM形成组播分发树主要有两种模式,即PIM-DM模式与PIM-SM模式,这两种模式分别用在不同的场景下:
 - PIM-DM模式主要用在组成员较少且相对密集的组播网络中,该模式建立组播分发树的基本思路是"扩散-剪枝",即将组播流量全网扩散,然后剪枝没有组成员的路径,最终形成组播分发树。
 - PIM-SM模式主要用在组成员较多且相对稀疏的组播网络中,该模式建立组播分发树的基本思路是先收集组成员信息,然后再形成组播分发树。使用PIM-SM模式不需要全网泛洪组播,对现网的影响较小,因此现网多使用PIM-SM模式。









组播分发树的分类

- 通过PIM形成的组播分发树主要分为以下两种:
 - 。 以组播源为根,组播组成员为叶子的组播分发树称为SPT(Shortest Path Tree),在PIM-DM与PIM-SM中均有使用。
 - □ 以RP(Rendezvous Point)为根,组播组成员为叶子的组播分发树称为RPT(RP Tree),<mark>在PIM-SM中使用。</mark>











PIM路由表项

- PIM路由表项即通过PIM协议建立的组播协议路由表项。
- PIM网络中存在两种路由表项:
 - 。(S, G)路由表项主要用于在PIM网络中建立SPT。对于PIM-DM网络和PIM-SM网络适用。
 - 。(*, G)路由表项主要用于在PIM网络中建立RPT。对于PIM-SM网络适用。

PIM (*, G) 表项

(*, 239.0.0.1)

Protocol: pim-sm, Flag: WC //Flag值

//Flag值的意义见备注

UpTime: 02:07:35

Upstream interface: NULL
Upstream neighbor: NULL
RPF prime neighbor: NULL

Downstream interface(s) information:

Total number of downstreams: 1

1: GigabitEthernet0/0/0

Protocol: pim-sm, UpTime: 02:07:35, Expires: -

流量触 发创建

PIM (S, G) 表项

(1.1.1.1, 239.0.0.1)

Protocol: pim-sm, Flag: ACT

UpTime: 02:10:27

Upstream interface: GigabitEthernet0/0/2

Upstream neighbor: 10.0.12.2 RPF prime neighbor: 10.0.12.2 Downstream interface(s) information:

Total number of downstreams: 1

1: GigabitEthernet0/0/0

Protocol: pim-sm, UpTime: 02:10:27, Expires: -







PIM路由表项与组播路由表项

- 在不同的组播路由器上,组播路由表项会基于不同的表项汇总形成。
 - · 最后一跳路由器的组播路由表项主要基于PIM路由表项,IGMP组表项和IGMP路由表项汇总形成。
 - · 其余组播路由器的组播路由表项主要基于PIM路由表项形成。

基于PIM路由表生成组播路由表 PIM (S, G) 表项 组播路由表项 (1.1.1.1, 239.0.0.1) -*****1.1.1.1, 239.0.0.1) Protocol: pim-dm, Flag: ACT UpTime: 00:00:27 Upstream Interface: GigabitEthernet1/0/1 Upstream interface: GigabitEthernet1/0/1 Downstream interfaces Upstream neighbor: 10.0.12.2 1: GigabitEthernet0/0/0 RPF prime neighbor: 10.0.12.2 Downstream interface(s) information: Total number of downstreams: 1 1: GigabitEthernet0/0/0 Protocol: pim-dm, UpTime: 00:00:27, Expires: -

组播路由表项只能基于PIM (S, G) 路由表项形成。PIM (*, G) 路由表项缺少入接口信息无法形成组播路由表。



目录


- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
 - PIM-DM工作原理
 - 。 PIM-DM基本配置
- 3. PM-SM介绍





PIM-DM基本概念

- PIM-DM主要用在组成员较少且相对密集的网络中,通过"扩散-剪枝"的方式形成组播转发树(SPT)。
- PIM-DM在形成SPT的过程中,除了扩散(Flooding),剪枝(Prune)机制外,还会涉及邻居发现(Neighbor Discovery),嫁接(Graft),断言(Assert)和状态刷新(State Refresh)机制。







PIM-DM协议报文

- PIM协议报文直接采用IP封装, 目的地址224.0.0.13, IP协议号103。
- PIM-DM与PIM-SM使用的协议报文类型有所不同。
- PIM-DM使用报文主要是以下几类:

报文类型	报文功能
Hello	用于PIM邻居发现,协议参数协商,PIM邻居关系维护等
Join/Prune(加入/剪枝)	加入报文用于加入组播分发树,剪枝报文则用于修剪组播分发树。加入及剪枝报文在 PIM中使用相同的报文格式,只不过报文载荷中的字段内容有所不同
Graft (嫁接)	用于将设备所在的分支嫁接到组播分发树
Graft-ACK(嫁接确认)	用于对邻居发送的Graft报文进行确认
Assert (断言)	用于断言机制






② 邻居发现

- 组播转发路径只能在PIM邻居之间建立,因此邻居发现是形成组播分发树的先决条件。
- 邻居发现主要通过PIM Hello包完成。

当路由器的接口激活PIM后,接口便周期性发送PIM Hello数据包,目的地址224.0.0.13。交互Hello报文后,组播路由器之间就能知道邻居信息,建立PIM邻居关系。








首次形成组播分发树

- PIM-DM模式首次形成组播分发树主要依赖扩散机制、剪枝机制、断言机制与DR选举机制。
 - · 扩散机制:组播数据包向所有的PIM邻居泛洪,同时组播路由器产生组播路由表项。
 - 断言机制: 当组播转发过程中存在多路访问网络,则需要选举出一个组播转发路由器,避免重复组播报文。
 - 剪枝机制:如果组播路由器下没有组成员,则将源到该组播路由器的组播转发路径剪枝。








扩散机制

- 组播源发送的组播报文会在全网内扩散。当PIM路由器接收到组播报文,先进行RPF检查,通过后会在该路由器上创建(S,G)表项,之后会向所有PIM邻居发送。
- PIM-DM形成的 (S, G) 表项有老化时间 (默认210s) ,如果老化时间超时前没有收到新的组播报文,则删除 (S, G) 表项。








断言机制

- 当一个网段内有多个相连的PIM路由器向该网段转发组播报文时,需要通过断言机制(Assert)来保证<mark>只有一</mark> 个PIM路由器向该网段转发组播报文。
- 通过断言机制的选举规则将决定组播路由器的转发行为:
 - 获胜一方的下游接口称为Assert Winner,将负责后续对该网段组播报文的转发。

落败一方的下游接口称为Assert Loser,后续不会对该网段转发组播报文,PIM路由器也会将其从(S,G)表项下游接












断言机制选举规则

- PIM路由器在接收到邻居路由器发送的相同组播报文后,会向该网段发送断言 (Assert) 报文,进行Assert选 举。Assert报文内会携带到组播源的单播路由前缀,路由优先级与开销。选举规则如下:
 - 单播路由协议优先级较高者获胜。
 - 如果优先级相同,则到组播源的开销较小者获胜。

如果以上都相同,则下游接口IP地址最大者获胜。






组播路由器依然保留



剪枝机制

- 对于没有组成员连接的组播路由器,组播网络无需再将组播流量继续发往该设备。通过剪枝机制,组播网络 可以将此类路径剪枝。
- 剪枝机制工作原理如下:








维护组播分发树


- 组播分发树形成后不会一直存在,也不会一直不变。
- 在PIM邻居关系稳定,组成员没有变化的情况下,维护组播分发树一般有两种方式:
 - 持续发送组播报文,保证组播路由表项能一直存在。
 - 发送状态刷新报文,保证组播路由表项的下行接口状态不发生变化。





状态刷新机制

- 在PIM-DM网络中,为了避免被裁剪的接口因为"剪枝定时器"超时而恢复转发,离组播源最近的第一跳路由器会周期性地触发State Refresh报文在全网内扩散。
- 收到State Refresh报文的PIM路由器会刷新剪枝定时器的状态。被裁剪接口的下游叶子路由器如果一直没有组成员加入,该接口将一直处于抑制转发状态。







新成员加组

- 当有新成员加入组播组后,组播网络需要更新组播分发树,才能将组播数据发往组成员。PIM-DM模式在使用"扩散-剪枝"的方式建立组播分发树后,通过状态刷新机制,使下行接口一旦被抑制就无法自动恢复。
- 因此需要一些机制来更新组播分发树,一般PIM-DM模式更新组播分发树的方法有两种:
 - 。 等待组播路由表超时后,全网重新泛洪。该方法不可控,在现网中无法实现
 - · 使用嫁接(Graft)机制,当新成员加组后,主动反向建立组播分发路径。现网中一般使用嫁接机制来实现新成员加组。




形成组播分发树



嫁接机制

- PIM-DM通过嫁接机制,使有新组成员加入的网段快速得到组播报文。
- 叶子路由器通过IGMP了解到与其相连的用户网段上,组播组G有新的组成员加入。随后叶子路由器会基于本 **地的组播路由表**向上游发送Graft报文,请求上游路由器恢复相应出接口转发,将其添加在(S,G)表项下游 接口列表中。





- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
 - 。 PIM-DM工作原理
 - PIM-DM基本配置
- 3. PM-SM介绍





PIM-DM的基本配置

1. 使能路由器的组播路由功能

[Huawei] multicast routing-enable

2. 在接口上使能PIM-DM

[Huawei - GigabitEthernet1/0/0] pim dm

3. 查看PIM邻居参数

< Huawei > display pim neighbor


4. 查看PIM路由表参数

< Huawei > display pim routing-table





PIM-DM基础实验




• 实验要求:

□ 通过PIM-DM协议让PC1、PC2可以接收到组播源的数据包。





PIM-DM的配置 (1)



(省略接口IP、OSPF的配置)

R1的配置如下:

[R1]multicast routing-enable

[R1]interface g0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2]pim dm

[R1-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]pim dm

[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]pim dm

R2的配置如下:

[R2]multicast routing-enable

[R2]interface g0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]**pim dm**


[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]igmp enable





PIM-DM的配置 (2)



(省略接口IP、OSPF的配置)

R3的配置如下:

[R3]multicast routing-enable

[R3]interface g0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/0]pim dm

[R3-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1

[R3-GigabitEthernet0/0/1]igmp enable





查看参数

<R1>display pim routing-table

VPN-Instance: public net

Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry

(10.10.10.10, 224.1.1.1)

Protocol: pim-dm, Flag: LOC ACT

UpTime: 00:00:34

Upstream interface: GigabitEthernet0/0/2

Upstream neighbor: NULL

RPF prime neighbor: NULL

Downstream interface(s) information:

Total number of downstreams: 2

1: GigabitEthernet0/0/0

Protocol: pim-dm, UpTime: 00:00:34, Expires: never

2: GigabitEthernet0/0/1

Protocol: pim-dm, UpTime: 00:00:34, Expires: never




- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
- 3. PM-SM介绍
 - PIM-SM(ASM)工作原理
 - 。PIM-SM(SSM)工作原理
 - 。 PIM-SM基本配置





PIM-DM的局限性

- 中大型组播网络中由于网络较大,如果依然使用PIM-DM会遇到诸多问题:
 - · 使用"扩散-剪枝"方式需要全网扩散组播报文,对于<mark>网络有一定冲击。</mark>
 - 所有组播路由器均需要维护组播路由表,即使该组播路由器无需转发组播数据。
 - 。 对于组成员较为稀疏的组播网络, 使用"扩散-剪枝"形成组播分发树的效率不高。










PIM-SM(ASM)介绍

- PIM-DM模型使用"扩散-剪枝"形成组播分发树的原因是:组播网络中大部分组播路由器无法得知组成员的位置。
- PIM-SM (ASM) 模型形成组播分发树的方法是:
 - □ 将组成员的位置事先告知某台组播路由器(Rendezvous Point, RP),形成RPT (RP Tree)。
 - · 组播源在发送组播数据时,组播网络先将组播数据发送至RP,然后由RP再将组播数据转发给组成员。
 - □ 对于部分次优的组播转发路径,PIM-SM (ASM) 能自动优化为最优路径 (SPT)。







PIM-SM(ASM)协议报文

- PIM协议报文直接采用IP封装,目的地址224.0.0.13,IP协议号103。
- PIM-SM使用报文主要是以下几类:


报文类型	报文功能
Hello	用于PIM邻居发现,协议参数协商,PIM邻居关系维护等
Register (注册)	用于事先源的注册过程。这是一种单播报文,在源的注册过程中,组播数据被第一 跳路由器封装在单播注册报文中发往RP
Register-Stop (注册停止)	RP使用该报文通知第一跳路由器停止通过注册报文发送组播流量
Join/Prune(加入/剪枝)	加入报文用于加入组播分发树,剪枝则用于修剪组播分发树
Assert (断言)	用于断言机制
Bootstrap (自举)	用于BSR选举。另外BSR也使用该报文向网络中扩散C-RP(Candidate-RP,候选RP)的 汇总信息
Candidate-RP-Advertisement (候选RP通告)	C-RP使用该报文向BSR发送通告,报文中包含该C-RP的IP地址及优先级等信息





E RP介绍

- 汇聚点RP(Rendezvous Point)为网络中一台重要的PIM路由器,用于处理源端DR注册信息及组成员加入请求, 网络中的所有PIM路由器都必须知道RP的地址,类似于一个供求信息的汇聚中心。
- 目前可以通过以下方式配置RP:
 - · 静态RP: 在网络中的所有PIM路由器上配置相同的RP地址,静态指定RP的位置。
 - □ 动态RP: 通过选举机制在多个C-RP (Candidate-RP, 候选RP) 之间选举出RP。










动态选举RP

- 动态选举RP会涉及两类角色C-BSR(Candidate-Bootstrap Router)与C-RP(Candidate-RP):
 - 。 C-BSR通过竞选能选举出一个唯一的BSR。
 - 。 BSR的作用是收集C-RP的信息并形成RP-Set信息,BSR通过PIM报文将RP-Set信息扩散给所有PIM路由器。
 - □ PIM路由器收到RP-Set消息后,根据RP选举规则选举出合适的RP。








首次形成组播分发树

- PIM-SM(ASM)模式首次形成组播分发树主要依赖RPT构建机制,组播源注册机制与DR选举机制。
 - □ RPT构建机制:组播叶子路由器主动建立到RP的组播分发树 (RPT)
 - · 组播源注册机制:通过该机制形成组播源到RP的组播分发树 (SPT)
 - □ DR选举机制:DR负责源端或组成员端组播报文的收发,避免重复组播报文,同时成员端DR还负责发送Join加组消息。








RPT构建

• RPT (RP Tree) 是一棵以RP为根,以存在组成员关系的PIM路由器为叶子的组播分发树。

• 当网络中出现组成员(形成IGMP表项)时,组成员端DR向RP发送Join报文,在通向RP的路径上逐跳创建(*,


G) 表项, 生成一棵以RP为根的RPT。





组播源注册机制 – 形成SPT

- PIM-SM (ASM) 模型中,源端DR到RP的组播分发树无法使用Join报文创建,因此需要**组播源注册机制**帮助形 成源端DR到RP的组播分发树 (SPT)。
- 形成SPT需要基于Register报文与Join报文,具体过程如下:








组播源注册机制 – 转发组播数据

- 组播源信息注册到RP后,就形成了组播源到RP的SPT,但源端DR此时仍然会将组播数据包封装入Register报文, 该方式会造成一些问题:
 - 源端DR最初发送的是单播Register报文,但是该方式会加重源端DR与RP的工作量。
 - 源端DR形成到RP的SPT后,**会同时发送单播Register报文**和**组播报文**,造成重复组播包的问题。
- SPT建立后, RP使用Register-Stop报文通知源端DR后续报文可以以组播报文形式发送。








源/末端网络中的重复组播报文

- 在源端网络或者成员端网络中,有可能有多台组播路由器转发组播流量,从而造成重复组播报文的问题。
- PIM DR (Designated Router) 是源端网络或者成员端网络的**唯一组播转发者**,由于不存在别的组播转发路由器就避免了重复组播报文的问题。








PIM DR选举

- PIM DR的选举:
 - 在PIM-SM (ASM) 中各路由器通过比较Hello消息上携带的优先级和IP地址,为多路访问网络选举指定路由器DR。
 - 接口DR优先级高的路由器将成为该MA网络的DR,在优先级相同的情况下,接口IP地址大的路由器将成为DR。
 - 当DR出现故障后,邻居路由器之间会重新选举DR。








RPT次优路径问题

- 在PIM-SM网络中,一个组播组只对应一个RP。因此组播数据最初都会发往RP,由RP进行转发,这会导致两个问题:
 - · 过大的组播流量会对RP形成巨大的负担。
 - 组播转发路径有可能是次优路径。










SPT切换机制

- 当数据发送至RP后,RP会沿RPT将数据发送给成员端DR。为了解决RPT潜在的次优路径问题,成员端DR会基于组播数据包中的源IP,反向建立从成员端DR到源的SPT。
- 具体过程如下:








维护组播分发树

- 当组播分发树(<mark>SPT或RPT</mark>)稳定后,成员端DR会周期性发送Join/Prune报文,用于维护组播分发树。
- 如果组播在一段时间后(默认210s)没有流量则SPT树会消失,成员端DR恢复到RP的RPT树。






- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
- 3. PM-SM介绍
 - □ PIM-SM(ASM)工作原理
 - PIM-SM(SSM)工作原理
 - 。 PIM-SM基本配置





SSM概念回顾

- SSM模型针对特定源和组的绑定数据流提供服务,接收者主机在加入组播组时,可以指定只接收哪些源的数据或指定拒绝接收来自哪些源的数据。加入组播组以后,主机只会收到指定源发送到该组的数据。
- SSM模型对组地址不再要求全网唯一,只需要每个组播源保持唯一。这里的"唯一"指的是同一个源上不同的组播应用必须使用不同的SSM地址来区分。不同的源之间可以使用相同的组地址,因为SSM模型中针对每一个(源,组)信息都会生成表项。这样一方面节省了组播组地址,另一方面也不会造成网络拥塞。








PIM-SM(SSM)基本概述

- 由于SSM提前定义了组播的源地址,所以PIM-SM (SSM)可以在成员端DR上基于组播源地址直接反向建立 SPT。
- PIM-SM (SSM) 无需维护RP、无需构建RPT、无需注册组播源,可以直接在组播源与组成员之间建立SPT。
- 在PIM-SM (SSM) 模型中,关键机制包括邻居发现、DR竞选、构建SPT。








组播分发树形成与维护

- PIM-SM (SSM) 模型构建组播分发树的形成主要依赖IGMPv3报文与Join报文。
- PIM-SM (SSM) 模型形成的**组播分发树会一直存在**,不会因为没有组播流量而消失。



PIM模型比较

协议	模型分类	适用场景	工作机制
PIM-DM	ASM模型	适合规模较小、组播组成员相 对比较密集的局域网	通过周期性"扩散-剪枝"维护一棵连接组播源和组成员的单向无环SPT
PIM-SM	ASM模型	适合网络中的组成员相对比较 稀疏,分布广泛的大型网络	采用接收者主动加入的方式建立组播 分发树,需要维护RP、构建RPT、注 册组播源
	SSM模型	适合网络中的用户预先知道组 播源的位置,直接向指定的组 播源请求组播数据的场景	直接在组播源与组成员之间建立SPT, 无需维护RP、构建RPT、注册组播源



- 1. PIM基础介绍
- 2. PIM-DM介绍
- 3. PM-SM介绍
 - □ PIM-SM(ASM)工作原理
 - 。PIM-SM(SSM)工作原理
 - PIM-SM基本配置





PIM-SM的基本配置

1. 使能路由器的组播路由功能

[Huawei] multicast routing-enable

2. 在接口上使能PIM-SM

[Huawei - GigabitEthernet1/0/0] pim sm


3. 配置静态RP

[Huawei -pim] **static-rp** *rp-address*





PIM-SM基础实验




- 实验要求:
- 通过PIM-SM协议让PC1、PC2可以接收到组播源的数据包。





PIM-SM的配置 (1)



R1的配置如下:


[R1]multicast routing-enable
[R1]interface g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]pim sm
[R1-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]pim sm
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]pim sm
[R1] pim
[R1-pim] static-rp 1.1.1.1

(省略接口IP、OSPF的配置)





PIM-SM的配置 (2)



(省略接口IP、OSPF的配置)

R2的配置如下:

[R2]multicast routing-enable

[R2]interface g0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]pim sm

[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]igmp enable

[R2] pim

[R2-pim] static-rp 1.1.1.1

R3的配置如下:

[R3]multicast routing-enable

[R3]interface g0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/0]pim sm

[R3-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1

[R3-GigabitEthernet0/0/1]igmp enable

[R3] pim

[R3-pim] static-rp 1.1.1.1





思考题

- 1. (单选题) PIM组播报文的目的IP地址是?
 - A. 224.0.0.2
 - B. 224.0.0.1
 - C. 224.0.0.5
 - D. 224.0.0.13
- 2. (多选题)组播防止重复报文的机制有?
 - A. RPF机制
 - B. Assert选举机制
 - C. DR选举机制
 - D. IGMP查询者选举机制





本章总结

- PIM模型有两种:
 - □ PIM-DM主要使用在网络规模较小,用户集中的组播网络中。
 - □ PIM-SM主要使用在网络规模较大,用户较为分散的组播网络中。PIM-SM基于组播模型又可以分为PIM-SM(ASM)与PIM-SM(SSM)模型,PIM-SM(SSM)模型主要为SSM组播服务。
- PIM-DM使用"扩散-剪枝"的方式形成组播分发树,在形成分发树时使用Assert选举与DR选举机制防止环路产生,在组播转发时使用PRF机制防止环路产生。
- PIM-SM (ASM) 将组成员加组信息发送给RP, 形成RPT, 组播源再发送组播报文时先将组播报文发送至RP, 然后由RP再将组播数据发送至组成员, 形成SPT+RPT的组播分发树。为了防止RPT次优路径的问题, PIM-SM (ASM) 会发起SPT切换的机制, 优化组播分发树。
- PIM-SM (SSM) 主要为SSM组播模型服务,由于SSM组播模型预先知道组播源的地址,因此可以直接反向建立组播分发树。



