



# ERiC API-Referenz

Version 42.4.4.0

## Inhaltsverzeichnis

<b>START</b> .....	<b>4</b>
Suchfunktion.....	4
Dokumentation .....	4
Encoding und Zeichensatz .....	4
<b>DATENSTRUKTUR-VERZEICHNIS</b> .....	<b>6</b>
<b>DATEI-VERZEICHNIS</b> .....	<b>7</b>
<b>DATENSTRUKTUR-DOKUMENTATION</b> .....	<b>8</b>
eric_druck_parameter_t.....	8
eric_verschluesselungs_parameter_t.....	12
eric_zertifikat_parameter_t .....	14
OttoProxyKonfiguration .....	18
<b>DATEI-DOKUMENTATION</b> .....	<b>21</b>
eric_fehlercodes.h .....	21
ericapi.h .....	49
Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers .....	58
Erfolgsfall.....	59
Hinweise.....	59
Plausibilitätsfehler .....	60
Fehler in der Serverantwort.....	60
Sonstige Fehler .....	61
Fortschrittcallbacks.....	61
ericmtapi.h .....	124
Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers .....	134
Erfolgsfall.....	135
Hinweise.....	135
Plausibilitätsfehler .....	136
Fehler in der Serverantwort.....	136
Sonstige Fehler .....	137
Fortschrittcallbacks.....	137
ericversion.h .....	203
erictoolkit.h .....	204
otto.h.....	215
otto_statuscode.h .....	251
otto_types.h .....	262
eric_types.h .....	267

ericapiExport.h.....	276
ericdef.h.....	278
platform.h.....	280
<b>INDEX.....</b>	<b>282</b>

## Start

Diese API-Referenz enthält detaillierte Informationen der ERiC API-Funktionen, Typdefinitionen, Aufzählungen, Datenstrukturen und Headerdateien. Die Funktionsdeklarationen für die ERiC Multithreading-API werden in [ericmtapi.h](#), die Deklarationen der Singlethreading-API in [ericapi.h](#) bereitgestellt.

In [erictoolkit.h](#) werden Prüffunktionen bereitgestellt, deren Funktionalität identisch zu denen in [ericapi.h](#) und [ericmtapi.h](#) ist. Die [erictoolkit.h](#) hat keine Abhängigkeiten zu anderen ERiC-Bibliotheken und kann somit unabhängig von diesen eingesetzt werden.

## Suchfunktion

Die HTML-Seiten der API-Referenz enthalten ein Suchfeld. Voraussetzung ist ein Browser mit aktiviertem JavaScript. Es kann nur nach Symbolen gesucht werden. Eine Volltextsuche ist nicht möglich.

## Dokumentation

Das Dokumentationspaket beinhaltet:

- Das [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#). Hier finden Sie sowohl allgemeine Zusatzinformationen als auch spezielle Hinweise zum Gebrauch der Bibliotheken, Datensätze, Datensatzformate und Werte.
- Das [ERiC-Tutorial.pdf](#). Es illustriert detailliert die Softwareentwicklung mit ERiC an den mitgelieferten Beispielen ericdemo und ottodemo.
- Die [ERiC-Releasenotes.pdf](#). Sie enthalten die Änderungen der aktuell unterstützten ERiC Releases.
- Die [Datenartversionmatrix.xml](#). Sie enthält eine Übersicht der datenartVersionen, die ERiC unterstützt. Einige API-Funktionen verwenden die *datenartVersion* als Parameter, weitere Informationen siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "datenartVersion – Definition und Verwendung."
- Diese API-Referenz sowie die Dokumentation aller Feldkennungen, [Plausibilitätsprüfungen](#), Schemata und [Schnittstellenbeschreibungen](#).

## Encoding und Zeichensatz

Alle Daten, die an die ELSTER Annahmeserver übermittelt werden, sind in UTF-8 zu kodieren. Hierbei dürfen die zu übermittelnden Daten keine BOM (=Byte Order Mark) enthalten.

Der Datentyp **char** zeigt an, wo UTF-8 kodierte Zeichenketten zu verwenden sind.

Der Datentyp [byteChar](#) zeigt an, wo ASCII zu verwenden ist bzw. bei Pfadangaben das betriebssystemspezifische Encoding, siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen."

Die erlaubte Zeichenmenge lässt sich dem Datentyp *BaseStringSType* aus dem ElsterBasisSchema [headerbasis\\_datentypen.xsd](#) der Schnittstellenbeschreibung entnehmen.

Bei der Eingabe von PINs sind nur Zeichen aus dem ASCII Zeichensatz, ohne Sonder- und Steuerzeichen, erlaubt, siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/ASCII>.

## Datenstruktur-Verzeichnis

### Datenstrukturen

Hier folgt die Aufzählung aller Datenstrukturen mit einer Kurzbeschreibung:

<a href="#"><u>eric_druck_parameter_t</u></a> (Diese Struktur enthält alle für den Druck notwendigen Informationen) .....	8
<a href="#"><u>eric_verschluesselungs_parameter_t</u></a> (Für die Signatur oder Authentifizierung benötigte Informationen) .....	12
<a href="#"><u>eric_zertifikat_parameter_t</u></a> (Struktur mit Informationen zur Erzeugung von Zertifikaten mit <a href="#"><u>EricCreateKey()</u></a> ) .....	14
<a href="#"><u>OttoProxyKonfiguration</u></a> (Diese Struktur enthält alle Informationen, die Otto benötigt, um die Verbindung zum OTTER-Server oder dem ELSTER-eID-Server über einen Proxy aufzubauen) .....	18

## Datei-Verzeichnis

### Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

<a href="#"><u>eric_fehlercodes.h</u> (Auflistung der ERIC API-Fehlercodes)</a> .....	21
<a href="#"><u>ericapi.h</u> (Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Singlethreading-API)</a> .....	49
<a href="#"><u>ericmtapi.h</u> (Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Multithreading-API)</a> .....	124
<a href="#"><u>ericversion.h</u> (Bereitstellung der ERiC API-Version über C-Präprozessor Makros. Die ERiC API-Version entspricht nicht unbedingt der Version des Setup-Pakets)</a> .....	203
<a href="#"><u>erictoolkit.h</u> (Bereitstellung von Prüffunktionen ohne Abhängigkeit zu anderen ERiC Bibliotheken)</a> .....	204
<a href="#"><u>otto.h</u> (Deklaration der Otto-Funktionen)</a> .....	215
<a href="#"><u>otto_statuscode.h</u> (Auflistung der Otto-Statuscodes)</a> .....	251
<a href="#"><u>otto_types.h</u> (Definition von Datenstrukturen und Datentypen)</a> .....	262
<a href="#"><u>eric_types.h</u> (Definition von Datenstrukturen und Datentypen)</a> .....	267
<a href="#"><u>ericapiExport.h</u> (Attribute für dynamische Bibliotheken)</a> .....	276
<a href="#"><u>ericdef.h</u> (Konstanten und Definitionen für Übergabeparameter)</a> .....	278
<a href="#"><u>platform.h</u> (Konstanten für verschiedene Betriebssysteme)</a> .....	280

## Datenstruktur-Dokumentation

### **eric\_druck\_parameter\_t Strukturreferenz**

Diese Struktur enthält alle für den Druck notwendigen Informationen.

```
#include <eric_types.h>
```

Zusammengehörigkeiten von eric\_druck\_parameter\_t:



#### Datenfelder

- [uint32\\_t version](#)

*Version dieser Struktur. Die Version muss derzeit 4 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.*

- [uint32\\_t vorschau](#)

*Soll ein Vorschau-PDF erstellt werden?*

- [uint32\\_t duplexDruck](#)

*Soll die PDF-Datei für einen doppelseitigen Ausdruck mit Heftrand zum Lochen vorbereitet werden?*

- const [byteChar \\* pdfName](#)

*Pfad der erzeugten PDF-Datei.*

- const char \* [fussText](#)

Fußtext der auf dem Ausdruck verwendet werden soll (optional).

- [EricPdfCallback pdfCallback](#)

Optionale Angabe einer Callback-Funktion für die Übergabe eines PDFs vom ERiC an die Anwendung. Wenn hier eine Callback-Funktion angegeben wird, schreibt der ERiC PDFs nicht in eine Datei, sondern ruft stattdessen die Callback-Funktion auf. Wenn hier NULL angegeben wird, schreibt der ERiC die PDFs in Dateien.

- void \* [pdfCallbackBenutzerdaten](#)

Zeiger auf Benutzerdaten, der bei einem Aufruf des `pdfCallback` vom ERiC als Parameter unverändert wieder an die Anwendung mitgegeben wird.

---

## Ausführliche Beschreibung

Diese Struktur enthält alle für den Druck notwendigen Informationen.

Der Anwendungsentwickler muss diese Struktur allokieren und nach Verwendung wieder freigeben.

---

## Dokumentation der Felder

### [uint32\\_t eric\\_druck\\_parameter\\_t::duplexDruck](#)

Soll die PDF-Datei für einen doppelseitigen Ausdruck mit Heftrand zum Lochen vorbereitet werden?

Anwendungsfälle:

- duplexDruck = 1: Die geraden Seiten werden für einen Heftrand zum Lochen nach links eingerückt. Für Details siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#).
- duplexDruck = 0: Es erfolgt keine Einrückung der geraden Seiten. Das erstellte PDF ist nur zum blattweisen Ausdruck der Seiten vorgesehen.

#### Zu beachten:

Bei Werten ungleich 0 oder 1 wird [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#) zurückgegeben und eine Fehlermeldung in die Logdatei geschrieben.

**const char\* eric\_druck\_parameter\_t::fussText**

Fußtext der auf dem Ausdruck verwendet werden soll (optional).

Wenn der übergebene Text länger als [ERIC\\_MAX\\_LAENGE\\_FUSSTEXT](#) Zeichen ist, dann bricht der Druck mit Fehlercode [ERIC\\_PRINT\\_FUSSTEXT\\_ZU\\_LANG](#) ab!

**Zu beachten:**

Fachliche Informationen sind im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) nachzulesen.

**EricPdfCallback eric\_druck\_parameter\_t::pdfCallback**

Optionale Angabe einer Callback-Funktion für die Übergabe eines PDFs vom ERiC an die Anwendung. Wenn hier eine Callback-Funktion angegeben wird, schreibt der ERiC PDFs nicht in eine Datei, sondern ruft stattdessen die Callback-Funktion auf. Wenn hier NULL angegeben wird, schreibt der ERiC die PDFs in Dateien.

**void\* eric\_druck\_parameter\_t::pdfCallbackBenutzerdaten**

Zeiger auf Benutzerdaten, der bei einem Aufruf des pdfCallback vom ERiC als Parameter unverändert wieder an die Anwendung mitgegeben wird.

**const [byteChar](#)\* eric\_druck\_parameter\_t::pdfName**

Pfad der erzeugten PDF-Datei.

Pfade müssen auf Windows in der für Dateifunktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Weiterführende Informationen hierzu, sowie zu nicht erlaubten Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen, relative Pfadangabe, etc. siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

**Windows-Beispiel:** "c:\\test\\\\ericprint.pdf"

Soll eine PDF-Datei angelegt werden, ist der pdfName zwingend erforderlich.

**Besonderheiten bei Sammeldaten:**

Für Sammeldaten wird dem PDF-Dateinamen vor der Dateiendung das

Nutzdatenticket angefügt:

<PDF-Dateiname>\_<Nutzdatenticket>.pdf

Optional kann der PDF-Dateiname den Platzhalter "%t" enthalten, der dann durch das Nutzdatenticket ersetzt wird:

"%t\_ericprint.pdf" --> "<Nutzdatenticket>\_ericprint.pdf"

**Zu beachten:**

Es ist sicherzustellen, dass alle PDF-Dateien im Dateisystem erstellt bzw. geschrieben werden können. Falls es beim Erstellen der PDF-Dokumente einen Fehler gibt oder falls diese nicht geschrieben werden können, wird die Bearbeitung abgebrochen, eine Log-Ausgabe erstellt, aus der hervorgeht, welcher Steuerfall nicht gedruckt werden konnte, und eine Fehlermeldung an den Aufrufer zurückgeliefert.

**uint32\_t eric\_druck\_parameter\_t::version**

Version dieser Struktur. Die Version muss derzeit 4 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.

**Zu beachten:**

Bei einem Wert ungleich 4 wird [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_PARAMETER\\_VERSION](#) zurückgegeben und eine Fehlermeldung in die Logdatei geschrieben.

**uint32\_t eric\_druck\_parameter\_t::vorschau**

Soll ein Vorschau-PDF erstellt werden?

Anwendungsfälle:

- vorschau = 1: Ein Vorschau-PDF wird erzeugt und als solches gekennzeichnet.
- vorschau = 0: Es wird kein Vorschau-PDF erzeugt.

**Zu beachten:**

Bei Werten ungleich 0 oder 1 wird [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#) zurückgegeben und eine Fehlermeldung in die Logdatei geschrieben.

---


Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:  
[eric\\_types.h](#)

## eric\_verschluesselungs\_parameter\_t Strukturreferenz

Für die Signatur oder Authentifizierung benötigte Informationen.

```
#include <eric_types.h>
```

Zusammengehörigkeiten von eric\_verschluesselungs\_parameter\_t:



### Datenfelder

- [uint32\\_t version](#)

*Version dieser Struktur. Muss derzeit immer 3 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.*

- [EricZertifikatHandle zertifikatHandle](#)

*Verweis auf den KeyStore, siehe [EricGetHandleToCertificate\(\)](#).*

- const char \* [pin](#)

*PIN für den KeyStore.*

---

### Ausführliche Beschreibung

Für die Signatur oder Authentifizierung benötigte Informationen.

Diese Struktur ist vom Anwender zu allozieren und samt Inhalt auch wieder freizugeben.

---

## Dokumentation der Felder

**const char\* eric\_verschluesselungs\_parameter\_t::pin**

PIN für den KeyStore.

**uint32\_t eric\_verschluesselungs\_parameter\_t::version**

Version dieser Struktur. Muss derzeit immer 3 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.

**Zu beachten:**

Bei einem Wert ungleich 3 wird [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_PARAMETER\\_VERSION](#) zurückgegeben und eine Fehlermeldung in die Logdatei geschrieben.

**EricZertifikatHandle eric\_verschluesselungs\_parameter\_t::zertifikatHandle**

Verweis auf den KeyStore, siehe [EricGetHandleToCertificate\(\)](#).

---

**Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:  
[eric\\_types.h](#)**

## eric\_zertifikat\_parameter\_t Strukturreferenz

Struktur mit Informationen zur Erzeugung von Zertifikaten mit [EricCreateKey\(\)](#).

```
#include <eric_types.h>
```

Zusammengehörigkeiten von eric\_zertifikat\_parameter\_t:

eric_zertifikat_parameter_t	
+	version
+	name
+	land
+	ort
+	adresse
+	email
+	organisation
+	abteilung
+	beschreibung

### Datenfelder

- [uint32\\_t version](#)

*Version dieser Struktur. Muss derzeit immer 1 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.*

- const char \* [name](#)

*Name des Anwenders.*

- const char \* [land](#)

*Land (Länderkürzel) des Anwenders. **Beispiel:** "DE".*

- const char \* [ort](#)

*Wohnort des Anwenders, inklusive PLZ. **Beispiel:** "D-10179 Berlin".*

- const char \* [adresse](#)

*Straßenangabe mit Hausnummer des Anwenders mit Zusätzen, Beispiel:  
"Musterstraße 123 Zugang im Rückgebäude".*

- const char \* [email](#)  
*E-Mail-Adresse des Anwenders.*
  - const char \* [organisation](#)  
*Name der Organisation.*
  - const char \* [abteilung](#)  
*Name der Abteilung (organizational unit) der Organisation.*
  - const char \* [beschreibung](#)  
*Beschreibung, welche für den Anwender im Zertifikat abgelegt wird.*
- 

## Ausführliche Beschreibung

Struktur mit Informationen zur Erzeugung von Zertifikaten mit [EricCreateKey\(\)](#).

Die Elemente der Struktur beschreiben den Anwender, für den ein Schlüssel erstellt werden soll. Unbenutzte Parameter müssen mit NULL oder Leerstring initialisiert werden.

Diese Struktur und ihre Elemente sind vom Anwender zu allozieren und samt Inhalt auch wieder freizugeben. Alle Elemente sind vom Anwender zu initialisieren.

---

## Dokumentation der Felder

### const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::abteilung

*Name der Abteilung (organizational unit) der Organisation.*

Die Angabe dieses Wertes ist optional. Wenn `organisation` und `abteilung` nicht angegeben werden, wird "ERiC" verwendet.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::adresse**

Straßenangabe mit Hausnummer des Anwenders mit Zusätzen, **Beispiel:** "Musterstraße 123 Zugang im Rückgebäude".

Die Angabe dieses Wertes ist optional.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::beschreibung**

Beschreibung, welche für den Anwender im Zertifikat abgelegt wird.

Die Angabe dieses Wertes ist optional.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::email**

E-Mail-Adresse des Anwenders.

Die Angabe dieses Wertes ist optional.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::land**

Land (Länderkürzel) des Anwenders. **Beispiel:** "DE".

Die Angabe dieses Wertes ist optional.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::name**

Name des Anwenders.

Die Angabe des Namens ist obligatorisch. Der Parameter darf nicht mit NULL oder einem Leerstring belegt werden.

**const char\* eric\_zertifikat\_parameter\_t::organisation**

Name der Organisation.

Die Angabe dieses Wertes ist optional. Wenn organisation und abteilung nicht angegeben werden, wird "ELSTER" verwendet.

`const char* eric_zertifikat_parameter_t::ort`

Wohnort des Anwenders, inklusive PLZ. **Beispiel:** "D-10179 Berlin".

Die Angabe dieses Wertes ist optional.

[uint32\\_t eric\\_zertifikat\\_parameter\\_t::version](#)

Version dieser Struktur. Muss derzeit immer 1 sein. Bei Änderungen dieser Struktur wird dieser Wert inkrementiert.

**Zu beachten:**

Bei einem Wert ungleich 1 wird

[ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_PARAMETER\\_VERSION](#) zurückgegeben und eine Fehlermeldung in die Logdatei geschrieben.

---

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


[eric\\_types.h](#)

## OttoProxyKonfiguration Strukturreferenz

Diese Struktur enthält alle Informationen, die Otto benötigt, um die Verbindung zum OTTER-Server oder dem ELSTER-eID-Server über einen Proxy aufzubauen.

```
#include <otto_types.h>
```

Zusammengehörigkeiten von OttoProxyKonfiguration:



### Datenfelder

- int [version](#)  
*Die Version der Struktur.*
- const [byteChar](#) \* [url](#)  
*Die URL des Proxies einschließlich Port.*
- const [byteChar](#) \* [benutzerName](#)  
*Der Benutzername für eine Proxy-Authentifizierung.*
- const [byteChar](#) \* [benutzerPasswort](#)  
*Das Passwort für eine Proxy-Authentifizierung.*
- const char \* [authentifizierungsMethode](#)  
*Die Authentifizierungsmethode, mit der der Proxy arbeitet.*

## Ausführliche Beschreibung

Diese Struktur enthält alle Informationen, die Otto benötigt, um die Verbindung zum OTTER-Server oder dem ELSTER-eID-Server über einen Proxy aufzubauen.

---

## Dokumentation der Felder

### **const char\* OttoProxyKonfiguration::authentifizierungsMethode**

Die Authentifizierungsmethode, mit der der Proxy arbeitet.

Folgende Methoden werden unterstützt:

- "Any"
- "Basic"
- "Digest"
- "DigestIE"
- "NTLM"
- "SPNEGO"

Mehrere Werte sind durch Kommas getrennt anzugeben. Die Groß-, Kleinschreibung der Werte wird ignoriert. Dieses Element darf NULL sein, wenn der Proxy keine Authentifizierung erfordert.

### **const byteChar\* OttoProxyKonfiguration::benutzerName**

Der Benutzername für eine Proxy-Authentifizierung.

Dieses Element darf NULL sein.

### **const byteChar\* OttoProxyKonfiguration::benutzerPasswort**

Das Passwort für eine Proxy-Authentifizierung.

Dieses Element darf NULL sein.

### **const byteChar\* OttoProxyKonfiguration::url**

Die URL des Proxies einschließlich Port.

IPv6-Adressen sind in eckigen Klammern anzugeben. Otto unterstützt folgende Protokolle:

- http
- socks4
- socks5

**Beispiele:**

- mein.pro.xy:1234
- <http://203.0.113.0:1234>
- socks4://mein.pro.xy:1234
- socks5://[2001:0DB8:AC10:FE01::]:1234

Dieses Element darf nicht NULL sein.

---

**int OttoProxyKonfiguration::version**

Die Version der Struktur.

Hier ist aktuell fest der Wert 1 zu setzen.

---

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

[otto\\_types.h](#)

## Datei-Dokumentation

### **eric\_fehlercodes.h-Dateireferenz**

Auflistung der ERIC API-Fehlercodes.

#### **Typdefinitionen**

- `typedef enum eric_fehlercode eric_fehlercode_t`

#### **Aufzählungen**

- `enum eric_fehlercode { ERIC_OK = 0, ERIC_GLOBAL_UNKNOWN = 610001001, ERIC_GLOBAL_PRUEF_FEHLER = 610001002, ERIC_GLOBAL_HINWEISE = 610001003, ERIC_GLOBAL_FEHLEMELDUNG_NICHT_VORHANDEN = 610001007, ERIC_GLOBAL_NEINE_DATEN_VORHANDEN = 610001008, ERIC_GLOBAL_NICHT_GENUEGEND_ARBEITSSPEICHER = 610001013, ERIC_GLOBAL_DATEI_NICHT_GEFUNDEN = 610001014, ERIC_GLOBAL_HERSTELLER_ID_NICHT_ERLAUBT = 610001016, ERIC_GLOBAL_ILLEGAL_STATE = 610001017, ERIC_GLOBAL_FUNKTION_NICHT_ERLAUBT = 610001018, ERIC_GLOBAL_ECHTFALL_NICHT_ERLAUBT = 610001019, ERIC_GLOBAL_NO_VERSAND_IN_BETA_VERSION = 610001020, ERIC_GLOBAL_TESTMERKER_UNGUELTIG = 610001025, ERIC_GLOBAL_DATENSATZ_ZU_GROSS = 610001026, ERIC_GLOBAL_VERSCHLUESSELUNGS_PARAMETER_NICHT_ERLAUBT = 610001027, ERIC_GLOBAL_NUR_PORTALZERTIFIKAT_ERLAUBT = 610001028, ERIC_GLOBAL_ERROR_XML_CREATE = 610001030, ERIC_GLOBAL_TEXTPUFFERGROESSE_FIX = 610001031, ERIC_GLOBAL_INTERNER_FEHLER = 610001032, ERIC_GLOBAL_ARITHMETIKFEHLER = 610001033, ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER_UNGUELTIG = 610001034, ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER_FALSCHA_LAENGE = 610001035, ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER_NICHT_NUMERISCH = 610001036, ERIC_GLOBAL_LANDESNUMMER_UNBEKANNT = 610001037, ERIC_GLOBAL_BUFANR_UNBEKANNT = 610001038, ERIC_GLOBAL_LANDESNUMMER_BUFANR = 610001039, ERIC_GLOBAL_PUFFER_ZUGRIFFSKONFLIKT = 610001040, ERIC_GLOBAL_PUFFER_UEBERLAUF = 610001041,`

ERIC\_GLOBAL\_DATENARTVERSION\_UNBEKANNT = 610001042,  
ERIC\_GLOBAL\_DATENARTVERSION\_XML\_INKONSISTENT = 610001044,  
ERIC\_GLOBAL\_COMMONDATA\_NICHT\_VERFUEGBAR = 610001045,  
ERIC\_GLOBAL\_LOG\_EXCEPTION = 610001046,  
ERIC\_GLOBAL\_TRANSPORTSCHLUESSEL\_NICHT\_ERLAUBT = 610001047,  
ERIC\_GLOBAL\_OEFFENTLICHER\_SCHLUESSEL\_UNGUELTIG = 610001048,  
ERIC\_GLOBAL\_TRANSPORTSCHLUESSEL\_TYP\_FALSCH = 610001049,  
ERIC\_GLOBAL\_PUFFER\_UNGLEICHER\_INSTANZ = 610001050,  
ERIC\_GLOBAL\_VORSATZ\_UNGUELTIG = 610001051,  
ERIC\_GLOBAL\_DATEIZUGRIFF\_VERWEIGERT = 610001053,  
ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGE\_INSTANZ = 610001080,  
ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_INITIALISIERT = 610001081,  
ERIC\_GLOBAL\_MEHRFACHE\_INITIALISIERUNG = 610001082,  
ERIC\_GLOBAL\_FEHLER\_INITIALISIERUNG = 610001083,  
ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN\_PARAMETER\_ERROR = 610001102,  
ERIC\_GLOBAL\_CHECK\_CORRUPTED\_NDS = 610001108,  
ERIC\_GLOBAL\_VERSCHLUESSELUNGS\_PARAMETER\_NICHT\_ANGEGBEN = 610001206, ERIC\_GLOBAL\_SEND\_FLAG\_MEHR\_ALS\_EINES = 610001209, ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGE\_FLAG\_KOMBINATION = 610001218, ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER = 610001222, ERIC\_GLOBAL\_DRUCK\_FUER\_VERFAHREN\_NICHT\_ERLAUBT = 610001224, ERIC\_GLOBAL\_VERSAND\_ART\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610001225, ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGE\_PARAMETER\_VERSION = 610001226, ERIC\_GLOBAL\_TRANSFERHANDLE = 610001227, ERIC\_GLOBAL\_PLUGININITIALISIERUNG = 610001228, ERIC\_GLOBAL\_INCOMPATIBLE\_VERSIONEN = 610001229, ERIC\_GLOBAL\_VERSCHLUESSELUNGSVERFAHREN\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610001230, ERIC\_GLOBAL\_MEHRFACHAUFRUFE\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610001231, ERIC\_GLOBAL\_UTI\_COUNTRY\_NOT\_SUPPORTED = 610001404, ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_FORMALER\_FEHLER = 610001501, ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LAENDERCODE\_FEHLER = 610001502, ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LANDESFORMAT\_FEHLER = 610001503, ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_PRUEFZIFFER\_FEHLER = 610001504, ERIC\_GLOBAL\_BIC\_FORMALER\_FEHLER = 610001510, ERIC\_GLOBAL\_BIC\_LAENDERCODE\_FEHLER = 610001511, ERIC\_GLOBAL\_ZULASSUNGNUMMER\_ZU\_LANG = 610001519, ERIC\_GLOBAL\_IDNUMMER\_UNGUELTIG = 610001525, ERIC\_GLOBAL\_NULL\_PARAMETER = 610001526, ERIC\_GLOBAL\_EWAZ\_UNGUELTIG = 610001527, ERIC\_GLOBAL\_EWAZ\_LANDESKUERZEL\_UNBEKANNT = 610001528, ERIC\_GLOBAL\_UPDATE\_NECESSARY = 610001851, ERIC\_GLOBAL\_EINSTELLUNG\_NAME\_UNGUELTIG = 610001860, ERIC\_GLOBAL\_EINSTELLUNG\_WERT\_UNGUELTIG = 610001861,

ERIC\_GLOBAL\_ERR\_DEKODIEREN = 610001862,  
ERIC\_GLOBAL\_FUNKTION\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610001863,  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENTICKETS\_NICHT\_EINDEUTIG = 610001865,  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENHEADERVERSIONEN\_UNEINHEITLICH =  
610001866, ERIC\_GLOBAL\_BUNDESLAENDER\_UNEINHEITLICH =  
610001867, ERIC\_GLOBAL\_ZEITRAEUME\_UNEINHEITLICH = 610001868,  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENHEADER\_EMPFAENGER\_NICHT\_KORREKT =  
610001869, ERIC\_TRANSFER\_COM\_ERROR = 610101200,  
ERIC\_TRANSFER\_VORGANG\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610101201,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_XML\_THEADER = 610101210,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_PARAM = 610101251,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_DATENTEILENDNOTFOUND = 610101253,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_BEGINDATENlieferant = 610101255,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_ENDDATENlieferant = 610101256,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_BEGINTRANSPORTSCHLUESSEL = 610101257,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_ENDTRANSPORTSCHLUESSEL = 610101258,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_BEGINDATENGROESSE = 610101259,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_ENDDATENGROESSE = 610101260,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_SEND = 610101271,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_NOTENCRYPTED = 610101274,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_PROXYCONNECT = 610101276,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_CONNECTSERVER = 610101278,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_NORESPONSE = 610101279,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_PROXYAUTH = 610101280,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_SEND\_INIT = 610101282,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_TIMEOUT = 610101283,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_PROXYPORT\_INVALID = 610101284,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_OTHER = 610101291,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_XML\_NHEADER = 610101292,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_XML\_ENCODING = 610101293,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_ENDSIGUSER = 610101294,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_XMLTAG\_NICHT\_GEFUNDEN = 610101295,  
ERIC\_TRANSFER\_ERR\_DATENTEILFEHLER = 610101297,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_ZERTIFIKATFEHLER = 610101500,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_KEINKONTO = 610101510,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_IDNRNICHTEINDEUTIG = 610101511,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_SERVERFEHLER = 610101512,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_KEINCLIENT = 610101520,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_CLIENTFEHLER = 610101521,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_FEHLENDEFELDER = 610101522,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN = 610101523,  
ERIC\_TRANSFER\_EID\_NPABLOCKIERT = 610101524,  
ERIC\_CRYPT\_ERROR\_CREATE\_KEY = 610201016,  
ERIC\_CRYPT\_E\_INVALID\_HANDLE = 610201101,

ERIC\_CRYPT\_E\_MAX\_SESSION = 610201102, ERIC\_CRYPT\_E\_BUSY = 610201103, ERIC\_CRYPT\_E\_OUT\_OF\_MEM = 610201104, ERIC\_CRYPT\_E\_PSE\_PATH = 610201105, ERIC\_CRYPT\_E\_PIN\_WRONG = 610201106, ERIC\_CRYPT\_E\_PIN\_LOCKED = 610201107, ERIC\_CRYPT\_E\_P7\_READ = 610201108, ERIC\_CRYPT\_E\_P7\_DECODE = 610201109, ERIC\_CRYPT\_E\_P7\_RECIPIENT = 610201110, ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_READ = 610201111, ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_DECODE = 610201112, ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_SIG\_KEY = 610201113, ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_ENC\_KEY = 610201114, ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_SIG\_KEY = 610201115, ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_ENC\_KEY = 610201116, ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_PARSE = 610201117, ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_ADD = 610201118, ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_TAG = 610201119, ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_SIGN = 610201120, ERIC\_CRYPT\_E\_ENCODE\_UNKNOWN = 610201121, ERIC\_CRYPT\_E\_ENCODE\_ERROR = 610201122, ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_INIT = 610201123, ERIC\_CRYPT\_E\_ENCRYPT = 610201124, ERIC\_CRYPT\_E\_DECRYPT = 610201125, ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_SLOT\_EMPTY = 610201126, ERIC\_CRYPT\_E\_NO\_SIG\_ENC\_KEY = 610201127, ERIC\_CRYPT\_E\_LOAD\_DLL = 610201128, ERIC\_CRYPT\_E\_NO\_SERVICE = 610201129, ERIC\_CRYPT\_E\_ESICL\_EXCEPTION = 610201130, ERIC\_CRYPT\_E\_ESIGNER\_NICHT\_GELADEN = 610201140, ERIC\_CRYPT\_E\_INKOMPATIBLE\_ESIGNER\_VERSION = 610201141, ERIC\_CRYPT\_E\_VERALTETE\_ESIGNER\_VERSION = 610201142, ERIC\_CRYPT\_E\_TOKEN\_TYPE\_MISMATCH = 610201144, ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_CREATE = 610201146, ERIC\_CRYPT\_E\_VERIFY\_CERT\_CHAIN = 610201147, ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_ENGINE\_LOADED = 610201148, ERIC\_CRYPT\_E\_USER\_CANCEL = 610201149, ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKAT = 610201200, ERIC\_CRYPT\_SIGNATURE = 610201201, ERIC\_CRYPT\_NICHT\_UNTERSTUETZTES\_PSE\_FORMAT = 610201203, ERIC\_CRYPT\_PIN\_BENOETIGT = 610201205, ERIC\_CRYPT\_PIN\_STAERKE\_NICHT\_AUSREICHEND = 610201206, ERIC\_CRYPT\_E\_INTERNAL = 610201208, ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSPFAD\_NEIN\_VERZEICHNIS = 610201209, ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSDATEI\_EXISTIERT\_BEREITS = 610201210, ERIC\_CRYPT\_PIN\_ENTHAELT\_UNGUELTIGE\_ZEICHEN = 610201211, ERIC\_CRYPT\_CORRUPTED = 610201213, ERIC\_CRYPT\_EIDKARTE\_NICHT\_UNTERSTUETZT = 610201214, ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_SLOT\_EMPTY = 610201215, ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_NO\_APPLET = 610201216, ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_SESSION = 610201217, ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_NO\_SIG\_CERT = 610201218,

ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_INIT\_FAILED = 610201219,  
ERIC\_CRYPT\_E\_P11\_NO\_ENC\_CERT = 610201220,  
ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_NO\_SIG\_CERT = 610201221,  
ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_NO\_ENC\_CERT = 610201222,  
ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_ENC\_KEY = 610201223,  
ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_NO\_SIG\_CERT = 610201224,  
ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_NO\_ENC\_CERT = 610201225,  
ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_INIT\_FAILED = 610201226,  
ERIC\_CRYPT\_E\_SC\_SIG\_KEY = 610201227,  
ERIC\_CRYPT\_E\_DATA\_NOT\_INITIALIZED = 610201228,  
ERIC\_CRYPT\_E ASN1 READ BUFFER TOO SMALL = 610201229,  
ERIC\_CRYPT\_E ASN1 READ DATA INCOMPLETE = 610201230,  
ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_ENVELOPED\_DATA = 610201231,  
ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_CONTENT\_DATA = 610201232,  
ERIC\_IO\_FEHLER = 610301001, ERIC\_IO\_DATEI\_INKORREKT = 610301005,  
ERIC\_IO\_PARSE\_FEHLER = 610301006,  
ERIC\_IO\_NDS\_GENERIERUNG\_FEHLGESCHLAGEN = 610301007,  
ERIC\_IO\_MASTERDATENSERVICE\_NICHT\_VERFUEGBAR = 610301010,  
ERIC\_IO\_STEUERZEICHEN\_IM\_NDS = 610301014,  
ERIC\_IO\_VERSIONSINFORMATIONEN\_NICHT\_GEFUNDEN = 610301031,  
ERIC\_IO\_FALSCHES\_VERFAHREN = 610301104,  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_STEUERFAELLE = 610301105,  
ERIC\_IO\_READER\_UNERWARTETE\_ELEMENTE = 610301106,  
ERIC\_IO\_READER\_FORMALE\_FEHLER = 610301107,  
ERIC\_IO\_READER\_FALSCHES\_ENCODING = 610301108,  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_NUTZDATEN\_ELEMENTE = 610301109,  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_NUTZDATENBLOCK\_ELEMENTE =  
610301110, ERIC\_IO\_UNBEKANNTEN\_DATENART = 610301111,  
ERIC\_IO\_READER\_UNTERSACHBEREICH\_UNGUELTIG = 610301114,  
ERIC\_IO\_READER\_ZU\_VIELE\_NUTZDATENBLOCK\_ELEMENTE =  
610301115, ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHEN\_IM\_TRANSFERHEADER =  
610301150, ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHEN\_IM\_NUTZDATENHEADER =  
610301151, ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHEN\_IN\_DEN\_NUTZDATEN =  
610301152, ERIC\_IO\_READER\_RABE\_FEHLER = 610301170,  
ERIC\_IO\_READER\_KEINE\_RABEID = 610301171,  
ERIC\_IO\_READER\_RABEID\_UNGUELTIG = 610301172,  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_VERIFIKATIONSID\_UNGUELTIG = 610301173,  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERENZID\_UNGUELTIG = 610301174,  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERENZID\_NICHT\_ERLAUBT = 610301175,  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERENZIDS\_NICHT\_EINDEUTIG = 610301176,  
ERIC\_IO\_READER\_ZU\_VIELE\_ANHAENGE = 610301190,  
ERIC\_IO\_READER\_ANHANG\_ZU\_GROSS = 610301191,  
ERIC\_IO\_READER\_ANHAENGE\_ZU\_GROSS = 610301192,  
ERIC\_IO\_READER\_ANHANG\_ZU\_KLEIN = 610301193,

[ERIC IO READER SCHEMA VALIDIERUNGSFEHLER](#) = 610301200,  
[ERIC IO READER UNBEKANnte XML ENTITY](#) = 610301201,  
[ERIC IO TESTHERSTELLERID GESPERRT](#) = 610301202,  
[ERIC IO DATENTEILNOTFOUND](#) = 610301252,  
[ERIC IO DATENTEILENDNOTFOUND](#) = 610301253,  
[ERIC IO UEBERGABEPARAMETER FEHLERHAFT](#) = 610301300,  
[ERIC IO UNGUELTIGE UTF8 SEQUENZ](#) = 610301400,  
[ERIC IO UNGUELTIGE ZEICHEN IN PARAMETER](#) = 610301401,  
[ERIC PRINT INTERNER FEHLER](#) = 610501001,  
[ERIC PRINT DRUCKVORLAGE NICHT GEFUNDEN](#) = 610501002,  
[ERIC PRINT UNGUELTIGER DATEI PFAD](#) = 610501004,  
[ERIC PRINT INITIALISIERUNG FEHLERHAFT](#) = 610501007,  
[ERIC PRINT AUSGABEZIEL UNBEKANNT](#) = 610501008,  
[ERIC PRINT ABBRUCH DRUCKVORBEREITUNG](#) = 610501009,  
[ERIC PRINT ABBRUCH GENERIERUNG](#) = 610501010,  
[ERIC PRINT STEUERFALL NICHT UNTERSTUETZT](#) = 610501011,  
[ERIC PRINT FUSSTEXT ZU LANG](#) = 610501012,  
[ERIC PRINT PDFCALLBACK](#) = 610501015 }

---

## Ausführliche Beschreibung

Auflistung der ERIC API-Fehlercodes.

---

## Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

**typedef enum [eric\\_fehlercode](#) [eric\\_fehlercode\\_t](#)**

---

## Dokumentation der Aufzählungstypen

**enum [eric\\_fehlercode](#)**

**Aufzählungswerte:**

ERIC_OK	[0] Verarbeitung fehlerfrei.
ERIC_GLOBAL_UNKNOWN	[610001001] Verarbeitung fehlerhaft, keine genaueren Informationen vorhanden. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL_PRUEF_FEHLER	[610001002] Fehler während der Plausibilitätsprüfung, Datensatz nicht plausibel. Zur Ermittlung der fehlgeschlagenen Plausibilitätsprüfungen muss der Rückgabepuffer (Parameter "rueckgabeXmlPuffer") ausgewertet werden.
ERIC_GLOBAL_HINWEISE	[610001003] Hinweise während der Plausibilitätsprüfung, Datensatz ist aber plausibel. Zur Ermittlung der anzugezeigenden Hinweise muss der Rückgabepuffer (Parameter "rueckgabeXmlPuffer") ausgewertet werden.
ERIC_GLOBAL_FEHLERMELDUNG_NICHT_VORHANDEN	[610001007] Keine Klartextfehlermeldung vorhanden.
ERIC_GLOBAL_NEINEDATEI_NICHT_VORHANDEN	[610001008] Für den übergebenen Wert sind keine Daten vorhanden.
ERIC_GLOBAL_NICHT_GENUGEND_ARBEITSSPEICHER	[610001013] Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden.
ERIC_GLOBAL_DATEI_NICHT_GEFUNDEN	[610001014] Datei nicht gefunden.
ERIC_GLOBAL_HERSTELLER_ID_NICHT_ERLAUBT	[610001016] Für dieses Verfahren/diese Datenart ist eine Bearbeitung mit der angegebenen Hersteller-ID nicht erlaubt.
ERIC_GLOBAL_ILLEGAL_STATE	[610001017] Ungültiger Zustand.

ERIC_GLOBAL _FUNKTION_N ICHT_ERLAUB T	[610001018] Die aufgerufene Funktion ist nicht erlaubt.
ERIC_GLOBAL _ECHTFALL_N ICHT_ERLAUB T	[610001019] Für dieses Verfahren/diese Datenart/diese Test-Hersteller-ID/diese ERiC-Einstellungen sind Echtfälle nicht erlaubt.
ERIC_GLOBAL _NO_VERSAN D_IN_BETA_V ERSION	[610001020] Der Versand von Echtfällen (= Fällen ohne gesetzten Testmerker) ist mit einer BETA-Version nicht möglich.
ERIC_GLOBAL _TESTMERKE R_UNGUELTI G	[610001025] Der übergebene Testmerker ist für das angegebene Verfahren nicht zulässig.
ERIC_GLOBAL _DATENSATZ _ZU_GROSS	[610001026] Der zu versendende Datensatz ist zu groß.
ERIC_GLOBAL _VERSCHLUE SSELUNGS_P ARAMETER_N ICHT_ERLAUB T	[610001027] Der Verschlüsselungsparameter darf nur bei authentifiziertem Versand angegeben werden.
ERIC_GLOBAL _NUR_PORTA LZERTIFIKAT_ ERLAUBT	[610001028] Bei der angegebenen Versandart sind nur Portal-Zertifikate erlaubt.
ERIC_GLOBAL _ERROR_XML _CREATE	[610001030] Es ist ein Fehler bei der Umwandlung nach XML aufgetreten.
ERIC_GLOBAL _TEXTPUFFE RGROESSE_F IX	[610001031] Die Größe des Textpuffers kann nicht verändert werden.
ERIC_GLOBAL _INTERNER_F EHLER	[610001032] Interner Fehler aufgetreten. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL	[610001033] Bei einer arithmetischen Operation ist ein Fehler

_ARITHMETIK FEHLER	aufgetreten. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL _STEUERNUM MER_UNGUEL TIG	[610001034] Ungültige Steuernummer.
ERIC_GLOBAL _STEUERNUM MER_FALSCH E_LAENGE	[610001035] Ungültige Steuernummer: Es werden 13 Stellen erwartet.
ERIC_GLOBAL _STEUERNUM MER_NICHT_ NUMERISCH	[610001036] Ungültige Steuernummer: Es werden nur Ziffern erwartet.
ERIC_GLOBAL _LANDESNUM MER_UNBEKA NNT	[610001037] Ungültige Landesnummer.
ERIC_GLOBAL _BUFANR_UN BEKANNT	[610001038] Ungültige Bundesfinanzamtsnummer.
ERIC_GLOBAL _LANDESNUM MER_BUFANR	[610001039] Ungültige Bundesfinanzamtsnummer.
ERIC_GLOBAL _PUFFER_ZU GRIFFSKONFL IKT	[610001040] Ein Puffer-Handle wurde mehrfach übergeben.
ERIC_GLOBAL _PUFFER_UE BERLAUF	[610001041] Es wurde versucht, einen Puffer über die maximal mögliche Länge hinaus zu beschreiben.
ERIC_GLOBAL _DATENARTV ERSION_UNB EKANNT	[610001042] Die übergebene Datenartversion ist unbekannt oder das benötigte ERiC-Plugin wurde nicht gefunden. Beachten Sie bitte, dass die Datenartversion case-sensitive ist.
ERIC_GLOBAL _DATENARTV ERSION_XML_ INKONSISTEN T	[610001044] Die übergebene Datenartversion passt nicht zum Eingangs-XML. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).

ERIC_GLOBAL _COMMONDA TA_NICHT_VE RFUEGBAR	[610001045] Das Plugin 'commonData' konnte nicht geladen werden oder bietet einen benötigten Service nicht an. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL _LOG_EXCEP TION	[610001046] Beim Schreiben in die Protokolldatei ist eine Ausnahme aufgetreten.
ERIC_GLOBAL _TRANSPORT SCHLUESSEL _NICHT_ERLA UBT	[610001047] Für diese Datenart darf im TransferHeader kein TransportSchluessel angegeben werden.
ERIC_GLOBAL _OEFFENTLIC HER_SCHLUE SSEL_UNGUE LTIG	[610001048] Der übergebene öffentliche Schlüssel kann nicht eingelesen werden.
ERIC_GLOBAL _TRANSPORT SCHLUESSEL _TYP_FALSCH	[610001049] Der Typ des im TransferHeader angegebenen Transportschlüssels ist für diese Datenart nicht erlaubt.
ERIC_GLOBAL _PUFFER_UN GLEICHER_IN STANZ	[610001050] Das übergebene Puffer-Handle wurde nicht mit der vorliegenden Instanz erzeugt.
ERIC_GLOBAL _VORSATZ_U NGUELTIIG	[610001051] Das Element "Vorsatz" enthält ungültige Werte, Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL _DATEIZUGRI FF_VERWEIG ERT	[610001053] Auf eine Datei konnte nicht in gewünschter Weise zugegriffen werden. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL _UNGUELTIIG E_INSTANZ	[610001080] Die übergebene Instanz ist gleich NULL oder bereits freigegeben worden.
ERIC_GLOBAL _NICHT_INITIA LISIERT	[610001081] Der Singlethread-ERiC wurde nicht mit EricInitialisiere initialisiert.
ERIC_GLOBAL	[610001082] Der Singlethread-ERiC wurde bereits mit

_MEHRFACHE _INITIALISIER UNG	EricInitialisiere initialisiert.
ERIC_GLOBAL _FEHLER_INIT IALISIERUNG	[610001083] Der angeforderte ERiC-Instanz konnte nicht erstellt werden. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_GLOBAL _UNKNOWN_ PARAMETER_ ERROR	[610001102] Unbekannter Parameterfehler.
ERIC_GLOBAL _CHECK_COR RUPTED_NDS	[610001108] Defekter Nutzdatensatz.
ERIC_GLOBAL _VERSCHLUE SSELUNGS_P ARAMETER_N ICHT_ANGEG EBEN	[610001206] Verschlüsselter/authentifizierter Versand gewünscht, aber keine notwendigen Verschlüsselungsparameter angegeben.
ERIC_GLOBAL _SEND_FLAG _MEHR_ALS_ EINES	[610001209] Es ist mehr als ein Versandflag angegeben.
ERIC_GLOBAL _UNGUELTIG E_FLAG_KOM BINATION	[610001218] Die übergebene Kombination von Bearbeitungsflags ist nicht erlaubt.
ERIC_GLOBAL _UNGUELTIG ER_PARAMET ER	[610001222] Die angegebenen Parameter sind ungültig oder unvollständig.
ERIC_GLOBAL _DRUCK_FUE R_VERFAHRE N_NICHT_ERL AUBT	[610001224] Für das angegebene Verfahren wird der Druck nicht unterstützt.
ERIC_GLOBAL _VERSAND_A RT_NICHT_UN TERSTUETZT	[610001225] Die Versandart ist für die angegebene Datenartversion nicht erlaubt.

ERIC_GLOBAL_UNGUELTIKE_PARAMETR_VERSION	[610001226] Die Version eines der angegebenen Parameter ist ungültig.
ERIC_GLOBAL_TRANSFERHANDLE	[610001227] Für das Verfahren Datenabholung wurde ein illegales Transferhandle angegeben.
ERIC_GLOBAL_PLUGININITIALISIERUNG	[610001228] Die Initialisierung eines Plugins ist fehlgeschlagen.
ERIC_GLOBAL_INKOMPATIBLE_VERSION	[610001229] Die Versionen der im Logfile genannten ERiC-Dateien sind nicht kompatibel. (Siehe eric.log.)
ERIC_GLOBAL_VERSCHLUESSLUNGSVERFAHREN_NICHT_UNTERSTUETZT	[610001230] Das im XML-Element "<Verschluesselung>" angegebene Verschlüsselungsverfahren wird vom ERiC nicht unterstützt.
ERIC_GLOBAL_MEHRFACHAUFRUFE_NICHT_UNTERSTUETZT	[610001231] Der Aufruf einer API-Funktion des ERiCs darf erst dann erfolgen, wenn ein vorheriger Aufruf zurückgekehrt ist.
ERIC_GLOBAL_UTI_COUNTR_Y_NOT_SUPPORTED	[610001404] Das Bundesland/Finanzamt mit der angegebenen Nummer nimmt bei der angegebenen Steuerart am ELSTER-Verfahren nicht teil.
ERIC_GLOBAL_IBAN_FORMALER_FEHLER	[610001501] Ungültige IBAN: IBAN muss aus zweistelligem Ländercode gefolgt von zweistelliger Prüfziffer gefolgt von der Basic Bank Account Number bestehen.
ERIC_GLOBAL_IBAN_LAENDERCODE_FEHLER	[610001502] Ungültige IBAN: Der angegebene Ländercode ist ungültig oder wird aktuell im ELSTER-Verfahren nicht unterstützt.
ERIC_GLOBAL_IBAN_LANDESFFORMAT_FEHLER	[610001503] Ungültige IBAN: Die angegebene IBAN entspricht nicht dem für das angegebene Land definierten formalen Aufbau der IBAN oder die IBAN ist unzulässig.

HLER	
ERIC_GLOBAL _IBAN_PRUEF ZIFFER_FEHL ER	[610001504] Ungültige IBAN: Die Prüfziffernberechnung zur angegebenen IBAN führt zu einer abweichenden Prüfziffer.
ERIC_GLOBAL _BIC_FORMAL ER_FEHLER	[610001510] Ungültiger BIC: Der formale Aufbau des angegebenen BIC ist ungültig.
ERIC_GLOBAL _BIC_LAENDE RCODE_FEHL ER	[610001511] Ungültiger BIC: Der angegebene Ländercode ist ungültig oder wird aktuell im ELSTER-Verfahren nicht unterstützt.
ERIC_GLOBAL _ZULASSUNG SNUMMER_Z U_LANG	[610001519] Die angegebene Zulassungsnummer entspricht nicht den Längenvorgaben. Es sind maximal 6 Stellen erlaubt.
ERIC_GLOBAL _IDNUMMER_ UNGUELTIG	[610001525] Die übergebene IDNummer ist ungültig.
ERIC_GLOBAL _NULL_PARA METER	[610001526] Es wurde der Parameter NULL übergeben.
ERIC_GLOBAL _EWAZ_UNGU ELTIG	[610001527] Das übergebene Einheitswert-Aktenzeichen ist ungültig.
ERIC_GLOBAL _EWAZ_LAND ESKUERZEL_ UNBEKANNT	[610001528] Das übergebene Landeskürzel ist unbekannt oder leer.
ERIC_GLOBAL _UPDATE_NE CESSARY	[610001851] Update des ERiC erforderlich. Starten Sie nun das Update.
ERIC_GLOBAL _EINSTELLUN G_NAME_UNG UELTIG	[610001860] Ungültiger Name für Einstellung.
ERIC_GLOBAL _EINSTELLUN G_WERT_UN	[610001861] Ungültiger Wert für Einstellung.

GUELTIG	
ERIC_GLOBAL _ERR_DEKOD IEREN	[610001862] Fehler beim Dekodieren.
ERIC_GLOBAL _FUNKTION_N ICHT_UNTERS TUETZT	[610001863] Die aufgerufene Funktion wird nicht unterstützt.
ERIC_GLOBAL _NUTZDATEN TICKETS_NIC HT_EINDEUTI G	[610001865] Fehler im übergebenen EDS-XML: In den Sammeldaten wurde ein Nutzdatenticket für mehrere Steuerfälle verwendet. Für jeden Steuerfall muss jedoch ein eigenes Nutzdatenticket angegeben werden.
ERIC_GLOBAL _NUTZDATEN HEADERVERS IONEN_UNEIN HEITLICH	[610001866] Fehler im übergebenen EDS-XML: Bei den Sammeldaten wurden unterschiedliche Versionen des Nutzdaten-Headers verwendet. Innerhalb einer Datenlieferung ist jedoch nur eine Nutzdaten-Header-Version zulässig.
ERIC_GLOBAL _BUNDESLAE NDER_UNEIN HEITLICH	[610001867] Fehler im übergebenen EDS-XML: Es wurden Fälle für mehrere Bundesländer angegeben. Innerhalb einer Datenlieferung dürfen jedoch nur Fälle für ein Bundesland angegeben werden.
ERIC_GLOBAL _ZEITRAEUME _UNEINHEITLI CH	[610001868] Fehler im übergebenen EDS-XML: Es wurden Fälle für unterschiedliche Jahre angegeben. Innerhalb einer Datenlieferung dürfen jedoch nur Fälle für ein und dasselbe Jahr angegeben werden.
ERIC_GLOBAL _NUTZDATEN HEADER_EMP FAENGER_NI CHT_KORREK T	[610001869] Fehler im übergebenen EDS-XML: Der Inhalt des Nutzdaten-Elements "<Empfaenger>" ist für diese Datenart nicht korrekt.
ERIC_TRANSF ER_COM_ERR OR	[610101200] Allgemeiner Kommunikationsfehler.
ERIC_TRANSF ER_VORGAN G_NICHT_UNT	[610101201] Dieser Vorgang wird von der aufgerufenen Funktion nicht unterstützt.

ERSTUETZT	
ERIC_TRANSF ER_ERR_XML _THEADER	[610101210] Fehler im Transferheader. Der ELSTER-Annahmeserver hat einen Fehler zurückgemeldet. Bitte werten Sie die Serverantwort aus.
ERIC_TRANSF ER_ERR_PAR AM	[610101251] Es wurden ungültige Parameter übergeben.
ERIC_TRANSF ER_ERR_DAT ENTEILENDN OTFOUND	[610101253] Im XML-String konnte der Text "</DatenTeil>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_BEGI NDATENLIEFE RANT	[610101255] Im XML-String konnte der Text "<DatenLieferant>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_END DATENLIEFER ANT	[610101256] Im XML-String konnte der Text "</DatenLieferant>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_BEGI NTRANSPORT SCHLUESSEL	[610101257] Im XML-String konnte der Text "<TransportSchluessel>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_END TRANSPORTS CHLUESSEL	[610101258] Im XML-String konnte der Text "</TransportSchluessel>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_BEGI NDATENGRO ESSE	[610101259] Im XML-String konnte der Text "<DatenGroesse>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_END DATENGROES SE	[610101260] Im XML-String konnte der Text "</DatenGroesse>" nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_SEN D	[610101271] Beim Datenaustausch ist ein Fehler aufgetreten.
ERIC_TRANSF	[610101274] Die Antwortdaten waren nicht

ER_ERR_NOT ENCRYPTED	PKCS#7-verschlüsselt.
ERIC_TRANSF ER_ERR_PRO XYCONNECT	[610101276] Verbindung zum ProxyServer konnte nicht aufgebaut werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_CON NECTSERVER	[610101278] Zu den Servern konnte keine Verbindung aufgebaut werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_NOR ESPONSE	[610101279] Von der Clearingstelle konnte keine Antwort empfangen werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_PRO XYAUTH	[610101280] Der Proxyserver erwartet Anmelde Daten.
ERIC_TRANSF ER_ERR_SEN D_INIT	[610101282] Fehler bei der Initialisierung des Versands, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_TRANSF ER_ERR_TIME OUT	[610101283] Bei der Kommunikation mit dem Server kam es zu einer Zeitüberschreitung.
ERIC_TRANSF ER_ERR_PRO XYPORT_INVA LID	[610101284] Es wurde kein gültiger Port für den Proxy angegeben.
ERIC_TRANSF ER_ERR_OTH ER	[610101291] Sonstiger, nicht definierter Fehler aufgetreten.
ERIC_TRANSF ER_ERR_XML _NHEADER	[610101292] Fehler im NutzdatenHeader. Der ELSTER-Annahmeserver hat einen Fehler zurückgemeldet. Bitte werten Sie die Serverantwort aus. Bei Sammeldaten sind alle Nutzdatenblöcke zu prüfen, um den fehlerhaften Datensatz identifizieren zu können.
ERIC_TRANSF ER_ERR_XML _ENCODING	[610101293] Das XML liegt im falschen Encoding vor.
ERIC_TRANSF ER_ERR_END SIGUSER	[610101294] Im XML-String konnte der Text "</SigUser>" nicht gefunden werden.

ERIC_TRANSF ER_ERR_XML TAG_NICHT_GF EFUNDEN	[610101295] Im XML-String konnte ein Tag nicht gefunden werden.
ERIC_TRANSF ER_ERR_DAT ENTEILFEHLE R	[610101297] Das XML-Element "<DatenTeil>" konnte nicht gelesen werden.
ERIC_TRANSF ER_EID_ZERT IFIKATFEHLE R	[610101500] Es konnte kein Ad Hoc-Zertifikat fuer den Personalausweis oder den Aufenthaltstitel erzeugt bzw. gefunden werden, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_TRANSF ER_EID_KEIN KONTO	[610101510] Für die Identifikationsnummer des Benutzers existiert kein Konto bei ELSTER.
ERIC_TRANSF ER_EID_IDNR NICHTEINDEUTIG	[610101511] Dem Benutzer konnte keine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.
ERIC_TRANSF ER_EID_SERV ERFEHLER	[610101512] Das nPA-Servlet konnte keine Verbindung zum eID-Server aufbauen.
ERIC_TRANSF ER_EID_KEIN CLIENT	[610101520] Der eID-Client ist nicht erreichbar. Wahrscheinlich wurde er nicht gestartet oder die übergebene lokale URL ist nicht korrekt.
ERIC_TRANSF ER_EID_CLIE NTFEHLER	[610101521] Der eID-Client hat einen Fehler gemeldet. Details zu dem Fehler finden Sie im Log des eID-Clients oder ggf. im ERiC Logfile (eric.log).
ERIC_TRANSF ER_EID_FEHL ENDEFELDER	[610101522] Es konnten nicht alle benötigten Datenfelder des Personalausweises ausgelesen werden. Bitte prüfen Sie über die Funktion "Selbstauskunft" des eID-Clients, ob folgende Daten von Ihrem Personalausweis korrekt bereitgestellt werden: Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, Anschrift (mit Postleitzahl) und Dokumentenart.
ERIC_TRANSF	[610101523] Das Auslesen der Daten aus dem Personalausweis

ER_EID_IDEN TIFIKATIONAB GEBROCHEN	wurde vom Anwender abgebrochen.
ERIC_TRANSF ER_EID_NPAB LOCKIERT	[610101524] Der Personalausweis wird von einem anderen Vorgang blockiert. Beenden Sie den anderen Vorgang und versuchen Sie es dann erneut.
ERIC_CRYPT_ ERROR_CREA TE_KEY	[610201016] Fehler bei der Schlüsselerzeugung.
ERIC_CRYPT_ E_INVALID_H ANDLE	[610201101] eSigner: Ungültiges Token Handle.
ERIC_CRYPT_ E_MAX_SESSI ON	[610201102] eSigner: Zu viele Sessions geöffnet.
ERIC_CRYPT_ E_BUSY	[610201103] eSigner: Überlastung.
ERIC_CRYPT_ E_OUT_OF_M EM	[610201104] eSigner: Speicherzuordnungsfehler.
ERIC_CRYPT_ E_PSE_PATH	[610201105] eSigner: Ungültiger PSE Pfad.
ERIC_CRYPT_ E_PIN_WRON G	[610201106] eSigner: Es wurde ein falsches Passwort bzw. eine falsche PIN angegeben.
ERIC_CRYPT_ E_PIN_LOCKE D	[610201107] eSigner: Das Passwort bzw. die PIN ist gesperrt.
ERIC_CRYPT_ E_P7_READ	[610201108] eSigner: Fehler beim Lesen des PKCS#7-Objekts.
ERIC_CRYPT_ E_P7_DECOD E	[610201109] eSigner: Fehler beim PKCS#7 Dekodieren.
ERIC_CRYPT_ E_P7_RECIPIE NT	[610201110] eSigner: Entschlüsselungszertifikat nicht in Empfängerliste enthalten.
ERIC_CRYPT_	[610201111] eSigner: Fehler beim Lesen des PKCS#12-Objekts.

E_P12_READ	
ERIC_CRYPT_E_P12_DECODE	[610201112] eSigner: Fehler beim Dekodieren des PKCS#12-Objekts.
ERIC_CRYPT_E_P12_SIG_KEY	[610201113] eSigner: Fehler beim Zugriff auf Soft-PSE-Signaturschlüssel.
ERIC_CRYPT_E_P12_ENC_KEY	[610201114] eSigner: Fehler beim Zugriff auf Soft-PSE Entschlüsselungsschlüssel.
ERIC_CRYPT_E_P11_SIG_KEY	[610201115] eSigner: Fehler beim Zugriff auf Hard-Token Signaturschlüssel.
ERIC_CRYPT_E_P11_ENC_KEY	[610201116] eSigner: Fehler beim Zugriff auf Hard-Token Entschlüsselungsschlüssel.
ERIC_CRYPT_E_XML_PARSE	[610201117] eSigner: Fehler beim Parsen der XML-Eingabedatei.
ERIC_CRYPT_E_XML_SIGNATURE	[610201118] eSigner: Fehler beim Erzeugen des XML-Signaturasts.
ERIC_CRYPT_E_XML_SIGNATURE_TAG	[610201119] eSigner: XML-Signaturtag nicht vorhanden.
ERIC_CRYPT_E_XML_SIGNATURE_SIGN	[610201120] eSigner: Fehler bei XML-Signaturerzeugung.
ERIC_CRYPT_E_ENCODE_UNKOWN	[610201121] eSigner: Parameter-Fehler, unbekanntes Encoding.
ERIC_CRYPT_E_ENCODE_ERROR	[610201122] eSigner: Encoding-Fehler.
ERIC_CRYPT_E_XML_INIT	[610201123] eSigner: XML Initialisierungsfehler.
ERIC_CRYPT_E_ENCRYPT	[610201124] eSigner: Fehler beim Verschlüsseln.

ERIC_CRYPT_E_DECRYPT	[610201125] eSigner: Fehler beim Entschlüsseln.
ERIC_CRYPT_E_P11_SLOT_EMPTY	[610201126] eSigner: Keine Signaturkarte eingesteckt (PKCS#11).
ERIC_CRYPT_E_NO_SIG_ENC_KEY	[610201127] eSigner: Keine Signatur-/Verschlüsselungs-Zertifikate/-Schlüssel gefunden (PKCS#11).
ERIC_CRYPT_E_LOAD_DLL	[610201128] eSigner: PKCS11 bzw. PC/SC Library fehlt oder ist nicht ausführbar.
ERIC_CRYPT_E_NO_SERVICE	[610201129] eSigner: Der PC/SC Dienst ist nicht gestartet.
ERIC_CRYPT_E_ESICL_EXCEPTION	[610201130] eSigner: Unbekannte Ausnahme aufgetreten.
ERIC_CRYPT_E_ESIGNER_NICHT_GELADEN	[610201140] eSigner: Die eSigner-Bibliothek konnte nicht geladen werden
ERIC_CRYPT_E_INKOMPATIBLE_ESIGNER_VERSION	[610201141] eSigner: Die eSigner-Bibliothek liegt in einer inkompatiblen Version vor
ERIC_CRYPT_E_VERALTETE_ESIGNER_VERSION	[610201142] eSigner: Die eSigner-Bibliothek liegt in einer veralteten Version vor
ERIC_CRYPT_E_TOKEN_TYPE_MISMATCH	[610201144] eSigner: CA Tokentyp und interner Tokentyp stimmen nicht überein.
ERIC_CRYPT_E_P12_CREAT	[610201146] eSigner: Temporäres PKCS#12-Token kann nicht erzeugt werden.
ERIC_CRYPT_E_VERIFY_CE	[610201147] eSigner: Zertifikatskette konnte nicht verifiziert werden.

RT_CHAIN	
ERIC_CRYPT_E_P11_ENGIN_E_LOADED	[610201148] eSigner: PKCS#11 Engine mit anderer Bibliothek belegt.
ERIC_CRYPT_E_USER_CAN_CEL	[610201149] eSigner: Aktion vom Benutzer abgebrochen.
ERIC_CRYPT_ZERTIFIKAT	[610201200] Fehler beim Zugriff auf Zertifikat.
ERIC_CRYPT_SIGNATUR	[610201201] Fehler bei Signaturerzeugung.
ERIC_CRYPT_NICHT_UNTERSTUETZTES_PSE_FORMAT	[610201203] Das Format der PSE wird nicht unterstützt.
ERIC_CRYPT_PIN_BENOETIGT	[610201205] Für die ausgewählte Operation muss ein Passwort bzw. eine PIN angegeben werden.
ERIC_CRYPT_PIN_STAERKE_NICHT_AUSERECHEND	[610201206] Das gewünschte Passwort ist nicht sicher genug (z.B. zu kurz).
ERIC_CRYPT_E_INTERN	[610201208] Interner Fehler aufgetreten. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_CRYPT_ZERTIFIKATS_PFAD_KEIN_VERZEICHNIS	[610201209] Der angegebene Zertifikatspfad ist kein Verzeichnis.
ERIC_CRYPT_ZERTIFIKATS_DATEI_EXISTIERT_BEREITS	[610201210] Im angegebenen Verzeichnis existiert bereits ein Bestandteil eines ERiC-Zertifikats.
ERIC_CRYPT_PIN_ENTHAELT_UNGUELIGE_ZEICHEN	[610201211] Das gewünschte Passwort enthält ungültige Zeichen (z.B. Umlaute).
ERIC_CRYPT_	[610201213] Das übergebene Zertifikat weist Inkonsistenzen auf

CORRUPTED	und kann deswegen nicht verwendet werden. Bitte verwenden Sie ein anderes oder erzeugen und verwenden Sie ein neues Zertifikat.
ERIC_CRYPT_EIDKARTE_NI CHT_UNTERS TUETZT	[610201214] Die aufgerufene Funktion unterstützt den neuen Personalausweis (nPA) und den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) nicht.
ERIC_CRYPT_E_SC_SLOT_EMPTY	[610201215] Es ist keine Karte/kein Stick eingesteckt.
ERIC_CRYPT_E_SC_NO_APPLET	[610201216] Kein unterstütztes Applet gefunden.
ERIC_CRYPT_E_SC_SESSION	[610201217] Fehler in der Kartensession.
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_SIG_CERT	[610201218] P11 Signaturzertifikat fehlt.
ERIC_CRYPT_E_P11_INIT_FAILED	[610201219] P11 Der initiale Tokenzugriff ist fehlgeschlagen.
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_ENCRYPT_CERT	[610201220] P11 Verschlüsselungszertifikat fehlt.
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_SIG_CERT	[610201221] P12 Signaturzertifikat fehlt.
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_ENCRYPT_CERT	[610201222] P12 Verschlüsselungszertifikat fehlt.
ERIC_CRYPT_E_SC_ENC_KEY	[610201223] PC/SC Der Zugriff auf den Entschlüsselungsschlüssel ist fehlgeschlagen.
ERIC_CRYPT_E_SC_NO_SIGNATURE_CERT	[610201224] PC/SC Signaturzertifikat fehlt.
ERIC_CRYPT_	[610201225] PC/SC Verschlüsselungszertifikat fehlt.

E_SC_NO_EN C_CERT	
ERIC_CRYPT_ E_SC_INIT_FA ILED	[610201226] PC/SC Der initiale Tokenzugriff ist fehlgeschlagen.
ERIC_CRYPT_ E_SC_SIG_KE Y	[610201227] PC/SC Der Zugriff auf den Signaturschlüssel ist fehlgeschlagen.
ERIC_CRYPT_ E_DATA_NOT _INITIALIZED	[610201228] Die Datenstruktur ist nicht initialisiert
ERIC_CRYPT_ E ASN1 REA D_BUFFER_T OO_SMALL	[610201229] Der Lesepuffer zum Dekodieren der ASN.1-Struktur ist zu klein
ERIC_CRYPT_ E ASN1 REA D DATA_INCO MPLETE	[610201230] Die Daten der ASN.1-Struktur sind unvollständig
ERIC_CRYPT_ E ASN1 NO_ ENVELOPED_ DATA	[610201231] Die ASN.1-Struktur enthält kein EnvelopedData
ERIC_CRYPT_ E ASN1 NO_ CONTENT_DA TA	[610201232] Die ASN.1-Struktur enthält keine Daten
ERIC_IO_FEH LER	[610301001] Verarbeitung fehlerhaft, keine genaueren Informationen vorhanden.
ERIC_IO_DAT EI_INKORREK T	[610301005] Der Dateiaufbau ist nicht korrekt.
ERIC_IO_PAR SE_FEHLER	[610301006] Fehler beim Parsen der Eingabedaten. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_NDS _GENERIERU NG_FEHLGES	[610301007] Die Generierung des Nutzdatensatzes ist fehlgeschlagen.

CHLAGEN	
ERIC_IO_MAS TERDATENSE RVICE_NICHT _VERFUEGBA R	[610301010] Interner Fehler, der Masterdatenservice ist nicht verfügbar.
ERIC_IO_STE UERZEICHEN _IM_NDS	[610301014] Es wurden ungültige Steuerzeichen im Nutzdatensatz gefunden.
ERIC_IO_VERSI ONSINFOR MATIONEN_NI CHT_GEFUND EN	[610301031] Die Versionsinformationen der ERiC-Bibliotheken konnten nicht ausgelesen werden.
ERIC_IO_FALS CHES_VERFAHREN	[610301104] Der Wert im Transferheader-Element "Verfahren" wird vom verwendeten Reader nicht unterstützt.
ERIC_IO_READER_MEHRFA CHE_STEUER FAELLE	[610301105] Es wurde mehr als ein Steuerfall in der Eingabedatei gefunden.
ERIC_IO_READER_UNERW ARTETE_ELEMENTE	[610301106] Es wurden unerwartete Elemente in der Eingabedatei gefunden, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_READER_FORMAL E_FEHLER	[610301107] Es wurden formale Fehler in der Eingabedatei gefunden, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_READER_FALSCH ES_ENCODIN G	[610301108] Die Eingabedaten lagen nicht im Encoding UTF-8 ohne BOM vor oder es war kein Encoding spezifiziert.
ERIC_IO_READER_MEHRFA CHE_NUTZDATEN_ELEMEN TE	[610301109] Es wurde mehr als ein "Nutzdaten"-Element in der Eingabedatei gefunden.
ERIC_IO_READER_MEHRFA CHE_NUTZDA	[610301110] Es wurde mehr als ein Nutzdatenblock in der Eingabedatei gefunden.

TENBLOCK_ELEMENTE	
ERIC_IO_UNBEKANNTEDATENART	[610301111] Der im Transferheader-Element "Datenart" angegebene Wert ist unbekannt.
ERIC_IO_READER_UNTERSACHTBEREICH_UNGUELTIG	[610301114] Ungültiger oder fehlender Wert für den Untersachbereich.
ERIC_IO_READER_ZU_VIEL_NUTZDATE_NBLOCK_ELEMENTE	[610301115] Es wurden zu viele Nutzdatenblöcke in der Eingabedatei gefunden.
ERIC_IO_READER_STEUERZEICHEN_IM_TRANSFERHEADER	[610301150] Es wurden ungültige Steuerzeichen im TransferHeader-Element gefunden.
ERIC_IO_READER_STEUERZEICHEN_IM_NUTZDATENHEADER	[610301151] Es wurden ungültige Steuerzeichen im NutzdatenHeader-Element gefunden.
ERIC_IO_READER_STEUERZEICHEN_IN_DEN_NUTZDATEN	[610301152] Es wurden ungültige Steuerzeichen im Nutzdaten-Element gefunden.
ERIC_IO_READER_RABE_FEHLER	[610301170] Es wurden Fehler in den Angaben zur Referenzierung von Belegen (RABE) gefunden. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_READER_KEINE_RABEID	[610301171] Es wurde keine Rabeld angegeben, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_READER_RABEID_UNGUELTIG	[610301172] Es wurde eine ungültige Rabeld gefunden, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_REA	[610301173] Es wurde eine ungültige VerifikationsId gefunden,

DER_RABE_V ERIFIKATIONS ID_UNGUELTI G	Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_REA DER_RABE_R EFERENZID_U NGUELTIG	[610301174] Es wurde eine ungültige ReferenzId gefunden, Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_REA DER_RABE_R EFERENZID_N ICHT_ERLAUB T	[610301175] Es wurde eine ReferenzId für ein Feld angegeben, das keine ReferenzId erlaubt. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_REA DER_RABE_R EFERENZIDS_ NICHT_EINDE UTIG	[610301176] Für einen Nutzdatenblock wurde mehrfach die gleiche ReferenzId angegeben. Details stehen ggf. im Logfile (eric.log)
ERIC_IO_REA DER_ZU_VIEL E_ANHAENGE	[610301190] Ein Nutzdatenblock enthält zu viele Anhänge. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_REA DER_ANHANG _ZU_GROSS	[610301191] Ein Anhang ist zu groß. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_REA DER_ANHAEN GE_ZU_GROS S	[610301192] Die Gesamtgröße aller Anhänge in einem Nutzdatenblock ist zu groß. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_REA DER_ANHANG _ZU_KLEIN	[610301193] Der referenzierte Anhang ist zu klein und muss in das XML eingebettet werden. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_REA DER_SCHEMA _VALIDIERUN GSFEHLER	[610301200] Es traten Fehler beim Validieren des XML auf. Details stehen im Logfile (eric.log).
ERIC_IO_REA DER_UNBEKA NNTE_XML_E NTITY	[610301201] Eine XML-Entity konnte nicht aufgelöst werden.
ERIC_IO_TES	[610301202] Die im XML angegebene Hersteller-ID ist gesperrt.

THERSTELLE RID_GESPER RT	Bitte verwenden Sie Ihre eigene Hersteller-ID auch für Testfälle.
ERIC_IO_DAT ENTEILNOTFO UND	[610301252] Im XML-String konnte der Text "<DatenTeil>" nicht gefunden werden.
ERIC_IO_DAT ENTEILENDN OTFOUND	[610301253] Im XML-String konnte der Text "</DatenTeil>" nicht gefunden werden.
ERIC_IO_UEB ERGABEPARA METER_FEHL ERHAFT	[610301300] Falsche Übergabeparameter für die Funktion.
ERIC_IO_UNG UELTIGE_UTF 8_SEQUENZ	[610301400] Der Parameter enthält ungültige UTF-8 Multibytesequenzen.
ERIC_IO_UNG UELTIGE_ZEI CHEN_IN_PAR AMETER	[610301401] Der Parameter enthält mindestens ein unzulässiges Zeichen.
ERIC_PRINT_I NTERNER_FE HLER	[610501001] Verarbeitung fehlerhaft, keine genaueren Informationen vorhanden.
ERIC_PRINT_ DRUCKVORLA GE_NICHT_G EFUNDEN	[610501002] Keine Druckvorlage für die angegebene Kombination aus Unterfallart und Veranlagungszeitraum gefunden. Bitte prüfen Sie die installierten Druckvorlagen.
ERIC_PRINT_ UNGUELTI G_R_DATEI_PFA D	[610501004] Es wurde ein falscher Dateipfad angegeben, es fehlen Zugriffsrechte oder die Datei wird aktuell von einer anderen Anwendung verwendet.
ERIC_PRINT_I NITIALISIERU NG_FEHLERH AFT	[610501007] ERiCPrint wurde nicht richtig initialisiert. Eventuell wurde ERiC nicht richtig initialisiert?
ERIC_PRINT_ AUSGABEZIEL _UNBEKANNT	[610501008] Das zu verwendende Format bzw. der Zielklient sind nicht bekannt.
ERIC_PRINT_	[610501009] Der Beginn des Ausdruckprozesses schlug fehl.


ABBRUCH_DRUCKVORBEREITUNG	Eventuell konnten notwendige Ressourcen nicht allokiert werden.
ERIC_PRINT_ABBRUCH_GENERIERUNG	[610501010] Während der Ausgabe der Inhalte ist ein Fehler aufgetreten.
ERIC_PRINT_STEUERFALL_NICHT_UNTERSTUETZT	[610501011] Die Kombination aus Unterfallart und Veranlagungszeitraum wird nicht unterstützt.
ERIC_PRINT_FUSSTEXT_ZU_LANG	[610501012] Der übergebene Fußtext ist zu lang.
ERIC_PRINT_PDFCALLBACK	[610501015] Bei der PDF-Erstellung hat die benutzerdefinierte Callback-Funktion einen Fehler gemeldet.

## ericapi.h-Dateireferenz

Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Singlethreading-API.

```
#include "platform.h"
#include "ericapiExport.h"
#include "eric_types.h"
#include "ericdef.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ericapi.h:



## Funktionen

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricBearbeiteVorgang](#) (const char \*datenpuffer, const char \*datenartVersion, [uint32\\_t](#) bearbeitungsFlags, const [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#) \*druckParameter, const [eric\\_verschlüsselungs\\_parameter\\_t](#) \*cryptoParameter, [EricTransferHandle](#) \*transferHandle, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) serverantwortXmlPuffer)

*Diese API-Funktion ist die zentrale Schnittstellenfunktion zur Kommunikation mit dem ELSTER-Annahmeserver.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricBeende](#) (void)  
*Beendet den Singlethreading-ERiC.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricChangePassword](#) (const [byteChar](#) \*psePath, const [byteChar](#) \*oldPin, const [byteChar](#) \*newPin)

Die PIN für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) wird geändert.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeBuFaNummer](#) (const [byteChar](#) \*steuernummer)  
*Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricCheckXML](#) (const char \*xml, const char \*datenartVersion, [EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextPuffer)  
*Das xml wird gegen das Schema der datenartVersion validiert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricCloseHandleToCertificate](#) ([EricZertifikatHandle](#) hToken)  
*Das Zertifikat-Handle hToken wird freigegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricCreateKey](#) (const [byteChar](#) \*pin, const [byteChar](#) \*pfad, const [eric\\_zertifikat\\_parameter\\_t](#) \*zertifikatInfo)  
*Es werden die Kryptomittel für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) in einem Verzeichnis des Dateisystems erstellt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricCreateTH](#) (const char \*xml, const char \*verfahren, const char \*datenart, const char \*vorgang, const char \*testmerker, const char \*herstellerId, const char \*datenLieferant, const char \*versionClient, const [byteChar](#) \*publicKey, [EricRueckgabepufferHandle](#) xmlRueckgabePuffer)  
*Diese Funktion erzeugt einen TransferHeader.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricCreateUUID](#) ([EricRueckgabepufferHandle](#) uuidRueckgabePuffer)  
*Erzeugt einen Version 4 Universally Unique Identifier (UUID) gemäß RFC 4122.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricDekodiereDaten](#) ([EricZertifikatHandle](#) zertifikatHandle, const [byteChar](#) \*pin, const [byteChar](#) \*base64Eingabe, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)  
*Es werden die mit der Datenabholung abgeholt und verschlüsselten Daten entschlüsselt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricEinstellungAlleZuruecksetzen](#) (void)  
*Alle Einstellungen werden auf den jeweiligen Standardwert zurückgesetzt.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricEinstellungLesen](#) (const char \*name, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

*Der Wert der API-Einstellung name wird im rueckgabePuffer zurück geliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricEinstellungSetzen](#) (const char \*name, const char \*wert)

*Die API-Einstellung name wird auf den wert gesetzt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricEinstellungZuruecksetzen](#) (const char \*name)

*Der Wert der API-Einstellung name wird auf den Standardwert zurückgesetzt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricEntladePlugins](#) (void)

*Alle verwendeten Plugin-Bibliotheken werden entladen und deren Speicher wird freigegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricFormatEWAz](#) (const [byteChar](#) \*ewAzElster, [EricRueckgabepufferHandle](#) ewAzBescheidPuffer)

*Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format in ein landesspezifisches Bescheidformat.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricFormatStNr](#) (const [byteChar](#) \*eingabeSteuernummer, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

*Die Steuernummer eingabeSteuernummer wird in das Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes umgewandelt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricGetAuswahlListen](#) (const char \*datenartVersion, const char \*feldkennung, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

*Die Auswahlliste(n) für datenartVersion oder feldkennung wird zurück geliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricGetErrormessagesFromXMLAnswer](#) (const char \*xml, [EricRueckgabepufferHandle](#) transferticketPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) returncodeTHPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextTHPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) returncodesUndFehlertexteNDHXmlPuffer)

*Aus dem Antwort-XML des Finanzamtserver wird das Transferticket und Returncodes/Fehlermeldungen zurückgegeben.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricGetHandleToCertificate](#) ([EricZertifikatHandle](#) \*hToken,  
[uint32\\_t](#) \*iInfoPinSupport, const [byteChar](#) \*pathToKeystore)

*Für das übergebene Zertifikat in pathToKeystore wird das Handle hToken und die unterstützten PIN-Werte iInfoPinSupport zurückgeliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricGetPinStatus](#) ([EricZertifikatHandle](#) hToken, [uint32\\_t](#)  
\*pinStatus, [uint32\\_t](#) keyType)

*Der PIN-Status wird für ein passwortgeschütztes Kryptomittel abgefragt und in pinStatus zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricGetPublicKey](#) (const  
[eric verschluesselungs parameter\\_t](#) \*cryptoParameter,  
[EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

*Es wird der öffentliche Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette für das übergebene Zertifikat in cryptoParameter zurückgeliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleFehlerText](#) (int fehlerkode,  
[EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

*Es wird die Klartextfehlermeldung zu dem fehlerkode ermittelt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleFinanzaemter](#) (const [byteChar](#)  
\*finanzamtLandNummer, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

*Es wird die Finanzamtliste für eine bestimmte finanzamtLandNummer zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleFinanzamtLandNummern](#)  
([EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

*Die Liste aller Finanzamtlandnummern wird zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleFinanzamtsdaten](#) (const [byteChar](#) bufaNr[5],  
[EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

*Die finanzamtsdaten werden für eine Bundesfinanzamtsnummer zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleTestfinanzaemter](#) ([EricRueckgabepufferHandle](#)  
rueckgabeXmlPuffer)

*Die Testfinanzamtliste wird in rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleZertifikatEigenschaften](#) ([EricZertifikatHandle](#) hToken, const [byteChar](#) \*pin, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)  
*Die Eigenschaften des übergebenen Zertifikats werden im rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricHoleZertifikatFingerabdruck](#) (const [eric verschluesselungs parameter\\_t](#) \*cryptoParameter, [EricRueckgabepufferHandle](#) fingerabdruckPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) signaturPuffer)  
*Der Fingerabdruck und dessen Signatur wird für das übergebene Zertifikat zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricInitialisiere](#) (const [byteChar](#) \*pluginPfad, const [byteChar](#) \*logPfad)  
*Initialisiert den Singlethreading-ERiC.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMakeElsterStnr](#) (const [byteChar](#) \*steuernrBescheid, const [byteChar](#) landesnr[2+1], const [byteChar](#) bundesfinanzamtsnr[4+1], [EricRueckgabepufferHandle](#) steuernrPuffer)  
*Es wird eine Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat erzeugt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMakeElsterEWAz](#) (const [byteChar](#) \*ewAzBescheid, const [byteChar](#) \*landeskuerzel, [EricRueckgabepufferHandle](#) ewAzElsterPuffer)  
*Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen in das ELSTER-Format.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeBIC](#) (const [byteChar](#) \*bic)  
*Die bic wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefelBAN](#) (const [byteChar](#) \*iban)  
*Die iban wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeEWAz](#) (const [byteChar](#) \*einheitswertAz)  
*Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeldentifikationsMerkmal](#) (const byteChar \*steuerId)  
*Die steuerId wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeSteuernummer](#) (const byteChar \*steuernummer)  
*Die steuernummer wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeWldNr](#) (const byteChar \*wldNr)  
*Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricPruefeZertifikatPin](#) (const byteChar \*pathToKeystore, const byteChar \*pin, uint32\_t keyType)  
*Prüft, ob die pin zum Zertifikat pathToKeystore passt. Nicht anwendbar auf Ad Hoc-Zertifikate (AHZ), die für einen neuen Personalausweis (nPA) ausgestellt sind.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricRegistriereFortschrittCallback](#) ([EricFortschrittCallback](#) funktion, void \*benutzerdaten)  
*Die funktion wird als Callback-Funktion für [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) registriert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback](#) ([EricFortschrittCallback](#) funktion, void \*benutzerdaten)  
*Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion von [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) aufgerufen und zeigt den Gesamtfortschritt der Verarbeitung an.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricRegistriereLogCallback](#) ([EricLogCallback](#) funktion, uint32\_t schreibeEricLogDatei, void \*benutzerdaten)  
*Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion für jede Lognachricht aufgerufen. Die Ausgabe entspricht einer Zeile im eric.log.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) [EricRueckgabepufferHandle](#) [EricRueckgabepufferErzeugen](#) (void)  
*Diese API-Funktion erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricRueckgabepufferFreigeben](#)  
[\(EricRueckgabepufferHandle](#) handle)  
*Der durch das handle bezeichnete Rückgabepuffer wird freigegeben.*
  - [ERICAPI\\_IMPORT](#) const char \* [EricRueckgabepufferInhalt](#)  
[\(EricRueckgabepufferHandle](#) handle)  
*Der durch das handle bezeichnete Inhalt des Rückgabepuffers wird zurückgegeben.*
  - [ERICAPI\\_IMPORT](#) uint32\_t [EricRueckgabepufferLaenge](#)  
[\(EricRueckgabepufferHandle](#) handle)  
*Die Länge des Rückgabepufferinhalts wird zurückgegeben.*
  - [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricSystemCheck](#) (void)  
*Es werden Plattform-, Betriebssystem- und ERiC-Informationen ausgegeben.*
  - [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricVersion](#) ([EricRueckgabepufferHandle](#)  
rueckgabeXmlPuffer)  
*Es wird eine Liste sämtlicher Produkt- und Dateiversionen der verwendeten ERiC-Bibliotheken als XML-Daten zurückgegeben.*
- 

## Ausführliche Beschreibung

Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Singlethreading-API.

---

## Dokumentation der Funktionen

```
ERICAPI\_IMPORT int EricBearbeiteVorgang (const char * datenpuffer, const char *  
datenartVersion, uint32\_t bearbeitungsFlags, const eric\_druck\_parameter\_t *  
druckParameter, const eric\_verschluesselungs\_parameter\_t * cryptoParameter,  
EricTransferHandle * transferHandle, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer,  
EricRueckgabepufferHandle serverantwortXmlPuffer)
```

Diese API-Funktion ist die zentrale Schnittstellenfunktion zur Kommunikation mit dem ELSTER-Annahmeserver.

Als Austauschformat wird XML verwendet, siehe Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC" im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#). Dort sind die Arbeitsabläufe von Einzel- und Sammellieferung beschrieben.

Die Funktion kann Steuerdaten plausibilisieren, an den ELSTER-Annahmeserver übertragen und ausdrucken, sowie Protokolle der Übertragung erzeugen. Die ProcessingFlags im Parameter `bearbeitungsFlags` definieren, welche der Schritte wie ausgeführt werden.

Je nach Anwendungsfall können die Daten authentifiziert übertragen werden und es kann ein PDF-Druck der Daten erfolgen. In diesen Fällen sind die Parameter `cryptoParameter` und `druckParameter` entsprechend zu befüllen. Die möglichen Parameterkombinationen und Druckkennzeichnungen können im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) nachgelesen werden.

Sind für einen Anwendungsfall mehrere voneinander abhängige Aufrufe von [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) nötig, so ist der Parameter `transferHandle` zu übergeben. Dies ist derzeit nur für die Datenabholung der Fall.

Es werden an bestimmten Punkten der Verarbeitung benutzerdefinierte Callback-Funktionen aufgerufen. Siehe hierzu [Fortschrittcallbacks](#).

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

#### Parameter:

in	<code>datenpuffer</code>	Enthält die zu verarbeitenden XML-Daten.
in	<code>datenartVersion</code>	Die <code>datenartVersion</code> ist der <a href="#">Datenartversionmatrix.xml</a> zu entnehmen. Dieser Parameter darf nicht NULL sein und muss zu den XML-Eingangsdaten passen. Siehe auch <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> .
in	<code>bearbeitungsFlags</code>	Oder-Verknüpfung von Bearbeitungsvorgaben. Anhand dieser Vorgaben werden die übergebenen Daten verarbeitet. Der Parameter darf nicht 0 sein, zu gültigen Werten siehe <a href="#">eric_bearbeitung_flag_t</a> . Bei welchen Anwendungsfällen welche Flags möglich

		oder notwendig sind, ist im <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> nachzulesen.
in	<i>druckParameter</i>	<p>Parameter, der für den PDF-Druck benötigt wird, siehe <a href="#">eric_druck_parameter.t</a>.</p> <p>Bei welchen Anwendungsfällen der Druckparameter möglich oder notwendig ist, ist im <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> nachzulesen.</p> <p>Soll kein PDF-Druck erfolgen, so ist NULL zu übergeben.</p>
in	<i>cryptoParamete r</i>	<p>Enthält die für den authentifizierten Versand benötigten Informationen und darf nur dann übergeben werden, siehe <a href="#">eric_verschluesseleungs_parameter.t</a>.</p> <p>Erfolgt kein authentifizierter Versand, so ist NULL zu übergeben.</p>
in,out	<i>transferHandle</i>	<p>Bei der Datenabholung ist ein Zeiger auf ein vom Aufrufer verwaltetes und anfangs mit 0 befülltes <a href="#">EricTransferHandle</a> zu übergeben, über das die zusammenhängenden Versandvorgänge einer Datenabholung gebündelt werden (Bündelung der Versandvorgänge "Anforderung", "Abholung" und optional "Quittierung").</p> <p>Wenn bei der Datenabholung kein Versandflag gesetzt ist (nur Validierung), darf dem transferHandle auch ein Nullzeiger (NULL) übergeben werden.</p> <p>Bei allen anderen Anwendungsfällen ist immer NULL zu übergeben.</p>
out	<i>rueckgabeXmlP uffer</i>	<p>Handle auf einen Rückgabepuffer, in den beim Versand Telenummer und Ordnungsbegriff, Hinweise oder Fehler bei der Regelprüfung geschrieben werden.</p> <p>Siehe <a href="#">Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers</a> und <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a>.</p>
out	<i>serverantwortX mlPuffer</i>	<p>Handle auf einen Rückgabepuffer, in den beim Versand die Antwort des Empfangsservers geschrieben wird.</p> <p>Siehe <a href="#">Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers</a> und <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a>.</p>

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_DATENARTVERSION\\_UNBEKANNT](#)

- [ERIC GLOBAL VERSCHLUESSELUNGS PARAMETER NICHT ANGEgeben](#)
- [ERIC GLOBAL PRUEF FEHLER](#) Plausibilitätsfehler in den Eingabedaten, die Fehlermeldungen werden im Rückgabepuffer rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben. Siehe Abschnitt [Plausibilitätsfehler](#).
- [ERIC GLOBAL HINWEISE](#) Kann nur zurückgegeben werden, falls das Bearbeitungsflag [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) angegeben wurde. Es wurden ausschließlich Hinweise zu den Eingabedaten gemeldet, die Hinweise werden im Rückgabepuffer rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben. Siehe Abschnitt [Hinweise](#).
- [ERIC GLOBAL DATENSATZ ZU GROSS](#) Die maximal zulässige Größe des XML-Eingangsdatensatzes oder des zu übermittelnden, komprimierten, verschlüsselten und base64-kodierten Datenteils, siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Größenbegrenzung der Eingangsdaten", ist überschritten.
- [ERIC TRANSFER ERR XML THEADER](#),  
[ERIC TRANSFER ERR XML NHEADER](#) Die Serverantwort enthält Fehlermeldungen. Zur Auswertung kann entweder die Serverantwort selbst ausgewertet werden oder es wird [EricGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#) aufgerufen.
- [ERIC IO READER SCHEMA VALIDIERUNGSFEHLER](#)
- [ERIC IO PARSE FEHLER](#)
- [ERIC GLOBAL COMMONDATA NICHT VERFUEGBAR](#)
- [ERIC GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

## Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers

Der Inhalt der Pufferspeicher kann mit [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#) abgefragt und ausgewertet werden. rueckgabeXmlPuffer gibt im [Erfolgsfall](#) oder bei [Plausibilitätsfehler](#) XML-Daten nach Schema [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) zurück. serverantwortXmlPuffer gibt bei Sendevorgängen die Antwort des ELSTER- Annahmeservers zurück.

Nach dem Aufruf der Funktion müssen programmatisch folgende Fälle aufgrund des Rückgabewerts unterschieden werden.

## Erfolgsfall

Sind alle Bearbeitungsschritte fehlerfrei durchlaufen worden, dann ist der Rückgabewert [ERIC\\_OK](#) und der Text im Pufferspeicher `rueckgabeXmlPuffer` enthält beim Versand XML-Daten mit generierter Telenummer und bei Neuaufnahmen den Ordnungsbegriff.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
    <Erfolg>
        <Telenummer>N55</Telenummer>
    </Erfolg>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Beim Versand befindet sich zusätzlich im Pufferspeicher `serverantwortXmlPuffer` die Antwort des ELSTER-Annahmeservers. Bei einer Datenabholung kann diese ausgewertet werden. Details hierzu befinden sich im [ERIC-Entwicklerhandbuch.pdf](#)

## Hinweise

Falls das Bearbeitungsflag [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) angegeben worden ist, kann der Rückgabewert [ERIC\\_GLOBAL\\_HINWEISE](#) zurückgegeben werden. Der Rückgabepuffer enthält dann die gemeldeten Hinweise.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
    <Hinweis>
        <Nutzdatenticket>1075</Nutzdatenticket>
        <Feldidentifikator>100001</Feldidentifikator>
        <Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>
        <LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>
        <VordruckZeilennummer>4</VordruckZeilennummer>
        <SemantischerIndex>PersonA</SemantischerIndex>
        <Untersachbereich>5</Untersachbereich>
        <RegelName>testRegelName</RegelName>
        <FachlicheHinweisId>9995</FachlicheHinweisId>
        <Text>Weitere Angaben können erforderlich sein</Text>
    </Hinweis>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Die einzelnen Elemente sind in der Schemadefinition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) dokumentiert. Wenn die Bearbeitungsflags [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) und [ERIC\\_VALIDIERE](#) übergeben worden sind, wurden bei der Plausibilisierung keine Fehler gefunden. Es sind keine Fehler im Rückgabepuffer enthalten.

## Plausibilitätsfehler

Bei fehlgeschlagener Plausibilitätsprüfung ist der Rückgabewert [ERIC\\_GLOBAL\\_PRUEF\\_FEHLER](#), und die Fehler werden im Rückgabepuffer als XML-Daten zurückgeliefert.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
  <FehlerRegelpruefung>
    <Nutzdatenticket>1075</Nutzdatenticket>
    <Feldidentifikator>100001</Feldidentifikator>
    <Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>
    <LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>
    <VordruckZeilennummer>4</VordruckZeilennummer>
    <SemantischerIndex>PersonA</SemantischerIndex>
    <Untersachbereich>5</Untersachbereich>
    <RegelName>testRegelName</RegelName>
    <FachlicheFehlerId>9995</FachlicheFehlerId>
    <Text>Beim Ankreuzfeld muss der Wert 'X' angegeben werden.</Text>
  </FehlerRegelpruefung>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Die einzelnen Elemente sind in der Schemadefinition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) dokumentiert. Wenn die Bearbeitungsflags [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) und [ERIC\\_VALIDIERE](#) übergeben worden sind, kann der Rückgabepuffer auch Hinweise enthalten.

## Fehler in der Serverantwort

Ist der Rückgabewert [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_THEADER](#) oder [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_NHEADER](#) so enthält der Serverantwortpuffer Fehlermeldungen. Zur Auswertung kann entweder die Serverantwort selbst ausgewertet werden oder es wird [EricGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#) aufgerufen.

## Sonstige Fehler

Bei sonstigen Fehlern ist der Inhalt der Rückgabepuffer undefiniert. Um nähere Informationen über die Fehlerursache herauszufinden, kann [EricHoleFehlerText\(\)](#) mit dem Rückgabewert aufgerufen werden.

## Fortschrittcallbacks

Während der Verarbeitung eines Anwendungsfalls werden die durch die Funktionen [EricRegistriereFortschrittCallback\(\)](#) und [EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback\(\)](#) registrierten Callbacks aufgerufen.

### Siehe auch:

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Anwendungsfälle von EricBearbeiteVorgang()"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. der jeweiligen Datenart
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "ElsterDatenabholung"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Größenbegrenzung der Eingangsdaten"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"
- [EricHoleFehlerText\(\)](#)
- [EricGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#)
- [EricRegistriereFortschrittCallback\(\)](#)
- [EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback\(\)](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT int EricBeende \(void \)](#)

Beendet den Singlethreading-ERiC.

Die Verarbeitung mit der ERiC Singlethread-API ist beendet, als letztes muss [EricBeende\(\)](#) aufgerufen werden.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricInitialisiere\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricChangePassword (const byteChar \* psePath, const byteChar \* oldPin, const byteChar \* newPin)

Die PIN für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) wird geändert.

Die Funktion ändert die bei der Funktion [EricCreateKey\(\)](#) angegebene PIN und entsprechend hierfür die Prüfsumme in der Datei `eric.sfv`. Falls die Datei `eric.sfv` nicht vorhanden ist, wird sie, wie bei [EricCreateKey\(\)](#), erstellt. Eine PIN-Änderung von einem Portalzertifikat (POZ) ist nicht möglich.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

**Parameter:**

in	<i>psePath</i>	In dem angegebenen Pfad liegt das Schlüsselpaar <code>eric_private.p12</code> und <code>eric_public.cer</code>
in	<i>oldPin</i>	Bisherige PIN.
in	<i>newPin</i>	Neue PIN. Die Mindestlänge beträgt 4 Stellen. Zulässige Zeichen sind alle ASCII-Zeichen ohne die Steuerzeichen.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_STAERKE\\_NICHT\\_AUSREICHEND](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_ENTHAELT\\_UNGUELTIGE\\_ZEICHEN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ERROR\\_CREATE\\_KEY](#)

**Siehe auch:**

- [EricCreateKey\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zuordnung der API-Funktionen zur

Verwendung von POZ, CEZ und AHZ"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricCheckXML (const char \* xml, const char \* datenartVersion,  
[EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextPuffer)**

Das `xml` wird gegen das Schema der `datenartVersion` validiert.

Das verwendete Schema kann nachgeschlagen werden unter  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen](#)

Nicht unterstützte Datenartversionen:

- ElsterKMV
- alle Bilanz Datenartversionen

**Parameter:**

in	<i>xml</i>	XML-Zeichenfolge
in	<i>datenartVersion</i>	Die <code>datenartVersion</code> ist der <u><a href="#">Datenartversionmatrix.xml</a></u> zu entnehmen. Dieser Parameter darf nicht NULL sein und muss zu den XML-Eingangsdaten passen. Siehe auch <u><a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a></u> .
out	<i>fehlertextPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den Fehlertexte geschrieben werden. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <u><a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a></u> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_FUNKTION\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#):  
Schemavalidierung wird für die übergebene `datenartVersion` nicht unterstützt.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_DATENARTVERSION\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_IO\\_READER\\_SCHEMA\\_VALIDIERUNGSFEHLER](#):  
Die Fehlerbeschreibung steht im `fehlertextPuffer`.
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#):  
Die Fehlerbeschreibung steht im `fehlertextPuffer`.
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricCloseHandleToCertificate ([EricZertifikatHandle](#) hToken)

Das Zertifikat-Handle hToken wird freigegeben.

Diese Funktion gibt das übergebene Zertifikat-Handle frei. Zertifikat-Handles sollten möglichst frühzeitig, d.h. wenn sie nicht mehr benötigt werden, mit [EricCloseHandleToCertificate\(\)](#) freigegeben werden, spätestens jedoch zum Programmende bzw. vor dem Entladen der ericapi Bibliothek.

Das Ad Hoc-Zertifikat eines neuen Personalausweises sollte immer genau dann freigegeben werden, wenn es nicht mehr benötigt wird, jedoch spätestens vor Ablauf der 24 Stunden, die das Ad Hoc-Zertifikat gültig ist.

Tritt ein Fehler auf, kann die Fehlermeldung mit [EricHoleFehlerText\(\)](#) ausgelesen werden.

### Parameter:

in	<i>hToken</i>	Zertifikat-Handle wie von der Funktion <u><a href="#">EricGetHandleToCertificate()</a></u> zurückgeliefert.
----	---------------	---

### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

### Zu beachten:

Die folgenden Rückgabewerte gelten nur bei Verwendung des neuen Personalausweises.

### Rückgabe:

- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_CLIENTFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_FEHLENDEFELDER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_NPABLOCKIERT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDNRNICHTEINDEUTIG](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINCLIENT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINKONTO](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_SERVERFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_CONNECTSERVER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_NORESPONSE](#)

- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYAUTH](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYCONNECT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND\\_INIT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_TIMEOUT](#)

**Siehe auch:**

- [EricGetHandleToCertificate\(\)](#)
- [EricGetPinStatus\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis (nPA)"

**ERICAPI\_IMPORT int EricCreateKey (const byteChar \* pin, const byteChar \* pfade, const eric\_zertifikat\_parameter\_t \* zertifikatInfo)**

Es werden die Kryptomittel für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) in einem Verzeichnis des Dateisystems erstellt.

Im angegebenen Verzeichnis *pfad* sind nach Ausführung der Funktion [EricCreateKey\(\)](#) drei Dateien erstellt worden:

- *eric\_public.cer*:  
Enthält das Zertifikat mit den Daten aus *zertifikatInfo* und darin den öffentlichen Schlüssel.
- *eric\_private.p12*:  
Enthält den privaten Schlüssel. Der Zugriff ist über die *pin* geschützt.
- *eric.sfv*:  
Enthält die Prüfsumme der Dateien *eric\_public.cer* und *eric\_private.p12*. Die Integrität dieser beiden Dateien kann damit jederzeit überprüft werden.

Ein CEZ kann unter anderem für die Bescheiddaten-Rückübermittlung verwendet werden. Weitere Informationen zur Datenabholung lesen Sie bitte im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) nach.

**Parameter:**

in	<i>pin</i>	PIN (Passwort), mit der auf den privaten Schlüssel zugegriffen werden kann. Die Mindestlänge beträgt 4 Stellen. Zulässige Zeichen sind alle ASCII-Zeichen ohne die Steuerzeichen.
in	<i>pfad</i>	Pfad (1), in dem die Kryptomittel erzeugt werden sollen. Das durch den angegebenen Pfad bezeichnete Verzeichnis muss im Dateisystem bereits existieren und beschreibbar sein.  Es gibt folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Absoluter Pfad: Empfehlung.</li><li>◦ Relativer Pfad: Wird an das Arbeitsverzeichnis angehängt.</li><li>◦ Leere Zeichenkette: In diesem Fall wird das Arbeitsverzeichnis verwendet.</li></ul>
in	<i>zertifikatInfo</i>	Daten, die zur Identifikation des Schlüsselhabers im Zertifikat abgelegt werden.

(1) Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_PARAMETER\\_VERSION](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ZERTIFIKATSPFAD\\_NEIN\\_VERZEICHNIS](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ZERTIFIKATSDATEI\\_EXISTIERT\\_BEREITS](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_STAERKE\\_NICHT\\_AUSREICHEND](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_ENTHAELT\\_UNGUELTIGE\\_ZEICHEN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ERROR\\_CREATE\\_KEY](#)

**Siehe auch:**

- [EricChangePassword\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zertifikate und Authentifizierungsverfahren"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricCreateTH (const char \* *xml*, const char \* *verfahren*, const char \* *datenart*, const char \* *vorgang*, const char \* *testmerker*, const char \* *herstellerId*, const char \* *datenLieferant*, const char \* *versionClient*, const byteChar \* *publicKey*,  
EricRueckgabepufferHandle *xmlRueckgabePuffer*)

Diese Funktion erzeugt einen TransferHeader.

Dieser ist der oberste Header in der Datenstruktur. Er enthält Felder für die Kommunikation zwischen Server und Client. Es wird nur die Kombination NutzdatenHeader-Version "11" und TransferHeader-Version "11" unterstützt.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

**Parameter:**

in	<i>xml</i>	<p>XML-Datensatz, für den der &lt;TransferHeader&gt;-Block erzeugt werden soll.</p> <p>Es kann entweder ein komplettes Elster-XML oder nur der Datenteil übergeben werden.</p> <p>ERiC nimmt bei diesem Parameter keine Konvertierung von Sonderzeichen in Entitätenreferenzen vor.</p> <p>Attribute, die in den Start-Tags der Elemente &lt;Elster&gt; bzw. &lt;DatenTeil&gt; im übergebenen XML-Datensatz definiert werden, werden nicht in das Rückgabe-XML übernommen.</p> <p>Namespace-Definitionen, die in den Start-Tags der Elemente &lt;Elster&gt; bzw. &lt;DatenTeil&gt; im übergebenen XML-Datensatz definiert werden, führen zu einem <u><a href="#">ERIC IO PARSE FEHLER</a></u>.</p> <p>Im Rückgabe-XML werden im Start-Tag des Elements &lt;Elster&gt; die URI "http://www.elster.de/elsterxml/schema/v11" als Default-Namensraum definiert.</p> <p>Die dem Element &lt;DatenTeil&gt; untergeordneten Elemente aus dem übergebenen XML-Datensatz werden unverändert übernommen.</p> <p>Der allgemeine Aufbau des Elster-XMLs wird im <u><a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a></u>, Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC" beschrieben.</p>
in	<i>verfahren</i>	Name des Verfahrens, z.B: 'ElsterAnmeldung', siehe <u><a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a></u> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.

in	<i>datenart</i>	Name der Datenart, z.B.: 'LStB' oder 'UStVA', siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.
in	<i>vorgang</i>	Name der Übertragungsart, z.B. 'send-NoSig', siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.
in	<i>testmerker</i>	Für eine Testübertragung muss der entsprechende Testmerker angegeben werden, siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Kap. "Test Unterstützung bei der ERiC-Anbindung".  Falls ein Echtfall übertragen werden soll, muss der Wert NULL angegeben werden.
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes.
in	<i>datenLieferant</i>	Der Wert entspricht dem XML-Element <DatenLieferant>, wie es im Schema des Transferheaders der ElsterBasis-XML-Schnittstelle definiert ist.  ERiC konvertiert bei diesem Parameter Sonderzeichen in Entitätenreferenzen.
in	<i>versionClient</i>	Angabe von Versionsinformation, die in der Serverantwort auch zurückgegeben wird und ausgewertet werden kann. Der Wert NULL entspricht "keine Angabe von Versionsinformation", d.h. es wird kein XML-Element <VersionClient> im <TransferHeader>-Block erzeugt.  ERiC konvertiert bei diesem Parameter Sonderzeichen in Entitätenreferenzen.
in	<i>publicKey</i>	Öffentlicher Schlüssel für die Transportverschlüsselung beim Verfahren ElsterLohn. Bei anderen Verfahren sollte NULL übergeben werden.  Dieser Wert kann mit dem Rückgabewert von <a href="#">EricGetPublicKey()</a> befüllt werden. Der Inhalt dieses Parameters wird in das <TransportSchluessel>-Element der Rückgabe-XML geschrieben.
out	<i>xmlRueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Elster-XML mit dem erzeugten TransportHeader geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .  Es wird immer ein vollständiger Elster-XML-Datensatz mit dem <Elster>-Element als Wurzel-Element zurückgeliefert. Bzgl. der darin enthaltenen XML-Namespace-Definitionen sind die bei der

		Beschreibung des Parameters "xml" genannten Einschränkungen zu berücksichtigen.
--	--	---

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_ENCODING](#): Die übergebenen XML-Daten sind nicht UTF-8 kodiert.
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_IO\\_DATENTEILNOTFOUND](#)
- [ERIC\\_IO\\_DATENTEILENDNOTFOUND](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Anwendungsfälle von EricBearbeiteVorgang()"
- ERiC-Returncodes und Fehlertexte sind in [eric\\_fehlercodes.h](#) zu finden.

**ERICAPI\_IMPORT** int EricCreateUUID (EricRueckgabepufferHandle  
uuidRueckgabePuffer)

Erzeugt einen Version 4 Universally Unique Identifier (UUID) gemäß RFC 4122.

**Parameter:**

out	<i>uuidRueckgabe Puffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die erzeugte UUID geschrieben wird.
-----	---------------------------------	---

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NULL PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL UNKNOWN](#)

```
ERICAPI\_IMPORT int EricDekodiereDaten (EricZertifikatHandle zertifikatHandle, const
byteChar * pin, const byteChar * base64Eingabe, EricRueckgabepufferHandle
rueckgabePuffer)
```

Es werden die mit der Datenabholung abgeholt und verschlüsselten Daten entschlüsselt.

Falls während der Bearbeitung ein Fehler auftritt, liefert die Funktion [EricHoleFehlerText\(\)](#) den dazugehörigen Fehlercode.

#### Parameter:

in	<i>zertifikatHandle</i>	Handle auf das zum Entschlüsseln zu verwendende Zertifikat.
in	<i>pin</i>	PIN zum Zugriff auf das Zertifikat.
in	<i>base64Eingabe</i>	<p>Base64-kodierte verschlüsselte Daten oder Anhänge, welche mit dem Verfahren ElsterDatenabholung abgeholt wurden.</p> <p>Die Abholdaten befinden sich im Element  <i>/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock/Nutzdaten[1]/Datenabholung[1]/Abholung[1]/Anhängepaket</i></p> <p>Die optionalen Anhänge befinden sich im Element  <i>/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock/Nutzdaten[1]/Datenabholung[1]/Abholung[1]/Anhänger[1]/Anhang[1]/Dateieinhalt</i></p>
out	<i>rueckgabePuffer</i>	<p>Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die entschlüsselten Daten geschrieben werden. Im Fehlerfall ist der Inhalt des Rückgabepuffers undefiniert.</p> <p>Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a>.</p>

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_ERR\\_DEKODIEREN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- Ein Zertifikatsfehler aus dem Statuscodebereich von [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#) = 610201101 bis 610201212

**Siehe auch:**

- [EricHoleFehlerText\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "ElsterDatenabholung"

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricEinstellungAlleZuruecksetzen (void )

Alle Einstellungen werden auf den jeweiligen Standardwert zurückgesetzt.

Die Standardwerte sind im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Vorbelegung der ERiC-Einstellungen" zu finden.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)

**Siehe auch:**

- [EricEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricEinstellungLesen (const char \* name,  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Der Wert der API-Einstellung `name` wird im `rueckgabePuffer` zurück geliefert.

**Parameter:**

in	<code>name</code>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.
out	<code>rueckgabePuffer</code>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Wert der API-Einstellung geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [EricEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricEinstellungSetzen (const char \* name, const char \* wert)

Die API-Einstellung `name` wird auf den `wert` gesetzt.

Nach dem Laden der ERiC-Bibliotheken hat jede API-Einstellung ihren Standardwert. Mit dieser Funktion kann der Wert verändert werden. Der Wertebereich der jeweiligen API-Einstellung ist zu beachten.

Bei Pfad-Einstellungen muss auf Windows der Wert in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

### Parameter:

in	<code>name</code>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.
in	<code>wert</code>	Wert der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.

### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_WERT\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

### Siehe auch:

- [EricEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [EricEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricEinstellungZuruecksetzen (const char \* name)

Der Wert der API-Einstellung `name` wird auf den Standardwert zurückgesetzt.

Die Standardwerte sind im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Vorbelegung der ERiC-Einstellungen" zu finden.

**Parameter:**

in	<code>name</code>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.
----	-------------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricEntladePlugins (void )

Alle verwendeten Plugin-Bibliotheken werden entladen und deren Speicher wird freigegeben.

Der ERiC lädt die für die Bearbeitung notwendigen Plugin-Bibliotheken permanent in den Speicher und gibt diese erst mit dem Aufruf dieser Funktion wieder frei.

#### Zu beachten:

[EricEntladePlugins\(\)](#) sollte erste dann aufgerufen werden, wenn die Plugin-Bibliotheken definitiv nicht mehr benötigt werden. Ein erneutes Laden der Bibliotheken ist verhältnismäßig zeitintensiv.

Falls eine Plugin-Bibliothek nicht entladen werden kann, wird dies in eric.log protokolliert. Der Returncode ist immer [ERIC\\_OK](#).

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

#### Siehe auch:

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Verwendung von EricEntladePlugins()"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricFormatEWAz (**const byteChar** \* ewAzElster,  
**EricRueckgabepufferHandle** ewAzBescheidPuffer)

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format in ein landesspezifisches Bescheidformat.

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 2831400190001250002) in ein landesspezifisches Einheitswert-Aktenzeichen im Bescheidformat (z.B. 3100190001250002).

**Parameter:**

in	ewAzElster	Zeiger auf ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 2831400190001250002)
out	ewAzBescheidPuffer	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Einheitswert-Aktenzeichen im Bescheidformat (z.B. 3100190001250002) geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricFormatStNr (**const byteChar** \* eingabeSteuernummer,  
**EricRueckgabepufferHandle** rueckgabePuffer)

Die Steuernummer eingabeSteuernummer wird in das Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes umgewandelt.

**Parameter:**

in	eingabeSteuernummer	Gültige, zu formatierende Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat.
out	rueckgabePuffer	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die formatierte Steuernummer im Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT** int EricGetAuswahlListen (const char \* datenartVersion, const char \* feldkennung, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Die Auswahlliste(n) für datenartVersion oder feldkennung wird zurück geliefert.

Anwendungsfälle:

1. Parameter feldkennung ist nicht NULL:

Die Funktion liefert die zur feldkennung und datenartVersion gehörige Auswahlliste.

2. Parameter feldkennung ist NULL:

Die Funktion liefert alle zur datenartVersion gehörigen Feldkennungen mit hinterlegten Auswahllisten.

Für die Ermittlung der Auswahllisten vieler Feldkennungen wird aus Performanzgründen Anwendungsfall 2 empfohlen. Die Funktion liefert Auswahllisten zu Feldkennungen vom Format "NichtAbgeschlosseneEnumeration" zurück. Diese Auswahllisten werden auch in der Jahres-/Deltadokumentation dokumentiert.

Parameter:

in	<i>datenartVersion</i>	Dieser Parameter darf nicht NULL sein. Die gültigen Datenartversionen sind in der <u>Datenartversionmatrix.xml</u> enthalten.
in	<i>feldkennung</i>	Feldkennung, für welche die Auswahlliste zu ermitteln ist.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die angeforderten Auswahlliste(n) als XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition in <u>Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetAuswahlListen.xsd</u> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <u>EricRueckgabepufferHandle</u> .

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricGetAuswahlListen
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricGetAuswahlListen">
  <AuswahlListe>
    <Feldkennung>0104110</Feldkennung>
    <ListenElement>Arbeitslosengeld</ListenElement>
    <ListenElement>Elterngeld</ListenElement>
    <ListenElement>Insolvenzgeld</ListenElement>
```

```
<ListenElement>Krankengeld</ListenElement>
<ListenElement>Mutterschaftsgeld</ListenElement>
</AuswahlListe>
</EricGetAuswahlListen>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_KEINE\\_DATEN\\_VORHANDEN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_DATENARTVERSION\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

```
ERICAPI IMPORT int EricGetErrormessagesFromXMLAnswer (const char * xml,
EricRueckgabepufferHandle transferticketPuffer, EricRueckgabepufferHandle
returncodeTHPuffer, EricRueckgabepufferHandle fehlertextTHPuffer,
EricRueckgabepufferHandle returncodesUndFehlerTexteNDHXmlPuffer)
```

Aus dem Antwort-XML des Finanzamtserver wird das Transferticket und Returncodes/Fehlernachrichten zurückgegeben.

Die Funktion liefert bei erfolgreicher Ausführung:

- Das Transferticket aus dem Antwort-XML in dem Parameter `transferticketPuffer`.
- Den Returncode und die Fehlernachricht aus dem Transferheader in den Parametern `returncodeTHPuffer` und `fehlertextTHPuffer`.
- Für jeden Nutzdatenheader dessen Returncode und Fehlernachricht als XML-Daten im Parameter `returncodesUndFehlerTexteNDHXmlPuffer` nach XML Schema Definition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetErrormessagesFromXMLAnswer.xsd](#). Enthält das Antwort-XML keine Nutzdaten, wird kein <Fehler> Element zurückgegeben.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

**Parameter:**

in	<i>xml</i>	Antwort-XML des ELSTER-Servers, das ausgewertet werden soll. Der originale XML-Server-Datenstrom sollte unverändert übergeben werden und darf insbesondere keine Zeilenumbruchzeichen enthalten.
out	<i>transferticketPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Transferticket geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>returncodeTHPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Returncode aus dem Transferheader geschrieben wird. Siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>fehlertextTHPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Fehlernachricht aus dem Transferheader geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>returncodesUndFehlerTexteNDHXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Liste der Returncodes nach XML-Schema <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetErrormessagesFromXMLAnswer.xsd</a> geschrieben werden, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricGetErrormessagesFromXMLAnswer
  xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricGetErrormessagesFromXMLAnswer">
  <Fehler>
    <Code>1</Code>
    <Meldung>Fehlermeldung 1</Meldung>
  </Fehler>
  <Fehler>
    <Code>2</Code>
    <Meldung>Fehlermeldung 2</Meldung>
  </Fehler>
  (...)

</EricGetErrormessagesFromXMLAnswer>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_PUFFER\\_ZUGRIFFSKONFLIKT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Zu beachten:**

Diese Funktion kann nicht dafür verwendet werden, die Antwort im Datenteil aus einer dekodierten Serverantwort für Lohnsteuerbescheinigungen auszuwerten.

**Siehe auch:**

- XML-Schema des Transferheaders:  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen\ElsterBasisSchema\Schema\th000011\\_extern.xsd](#)
- XML-Schema des Nutzdatenheaders:  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen\ElsterBasisSchema\Schema\ndh000011.xsd](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Schnittstellenbeschreibungen", Tabelle "Ergänzende Softwarepakete und Dateien – Schnittstellenbeschreibungen"

**[ERICAPI IMPORT](#)** int EricGetHandleToCertificate ([EricZertifikatHandle](#) \* hToken,  
[uint32\\_t](#) \* iInfoPinSupport, const [byteChar](#) \* pathToKeystore)

Für das übergebene Zertifikat in `pathToKeystore` wird das Handle `hToken` und die unterstützten PIN-Werte `iInfoPinSupport` zurückgeliefert.

Die ERiC API benötigt Zertifikat-Handles typischerweise bei kryptografischen Operationen.

Zertifikat-Handles sollten möglichst frühzeitig, d.h. wenn sie nicht mehr benötigt werden, mit [EricCloseHandleToCertificate\(\)](#) freigegeben werden, spätestens jedoch zum Programmende bzw. vor dem Entladen der ericapi Bibliothek.

**Parameter:**

out	<i>hToken</i>	Handle zu einem der folgenden Zertifikate: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Portalzertifikat</li><li>◦ clientseitig erzeugtes Zertifikat</li><li>◦ Ad Hoc-Zertifikat für den neuen Personalausweis</li></ul>
out	<i>iInfoPinSupport</i>	<p>Wird in <code>iInfoPinSupport</code> ein Zeiger ungleich NULL übergeben und die Funktion mit <a href="#">ERIC_OK</a> beendet, dann enthält <code>iInfoPinSupport</code> einen vorzeichenlosen Integer-Wert.</p> <p>In diesem Wert ist kodiert abgelegt, ob eine PIN-Eingabe erforderlich ist und welche PIN-Statusinformationen unterstützt werden.</p> <p>Die kodierten Werte (nachfolgend in hexadezimaler Form angegeben) können durch ein binäres ODER kombiniert werden und bedeuten im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0x00: Keine PIN-Angabe erforderlich, kein PIN-Status unterstützt.</li><li>◦ 0x01: PIN-Angabe für Signatur erforderlich.</li><li>◦ 0x02: PIN-Angabe für Entschlüsselung erforderlich.</li><li>◦ 0x04: PIN-Angabe für Verschlüsselung des Zertifikats erforderlich.</li><li>◦ 0x08: reserviert (wird derzeit nicht verwendet)</li><li>◦ 0x10: PIN-Status "Pin Ok" wird unterstützt.</li><li>◦ 0x20: PIN-Status "Der letzte Versuch der Pin-Eingabe schlug fehl" wird unterstützt.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 0x40 : PIN-Status "Beim nächsten fehlerhaften Versuch wird die Pin gesperrt" wird unterstützt.</li> <li>◦ 0x80 : PIN-Status "Pin ist gesperrt" wird unterstützt.</li> </ul> <p>Falls vom Aufrufer NULL übergeben wird, gibt die Funktion nichts zurück.</p>
in	<i>pathToKeystore</i>	<p>Folgende Zertifikatstypen werden unterstützt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad zum Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese Kryptomittel wurden mit <a href="#">EricCreateKey()</a> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li> <li>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li> <li>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (1). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</li> <li>4. Signaturkarte: Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht, siehe (1). Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</li> <li>5. Neuer Personalausweis (nPA): URL des eID-Clients wie zum Beispiel der AusweisApp 2 In den meisten Fällen lautet diese URL: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client">http://127.0.0.1:24727/eID-Client</a> Optional kann auf die folgende Weise noch ein Testmerker angehängt werden: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000">http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000</a>. Zu den verfügbaren Testmerkern siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>, Kap. "Test Unterstützung bei der ERiC-Anbindung".</li> </ol>

		<b>Wichtig:</b> Das Ad Hoc-Zertifikat, das in diesem Fall für den neuen Personalausweis erzeugt wird, ist nur 24 Stunden gültig.
--	--	--

(1) Bei Sicherheitssticks und Signaturkarten ist bei der Angabe des Treibers der Suchmechanismus nach dynamischen Modulen des jeweiligen Betriebssystems zu berücksichtigen. Weitere Informationen sind z.B. unter Windows der Dokumentation der `LoadLibrary()` oder unter Linux und macOS der Dokumentation der `dlopen()` zu entnehmen.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_MAX\\_SESSION](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_BUSY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P11\\_SLOT\\_EMPTY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_NO\\_SIG\\_ENC\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_LOAD\\_DLL](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_NO\\_SERVICE](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_ESICL\\_EXCEPTION](#)

#### Zu beachten:

Die folgenden Rückgabewerte gelten nur bei Verwendung des neuen Personalausweises.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_CLIENTFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_FEHLENDEFELDER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN](#)

- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_NPABLOCKIERT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDNRNICHTEINDEUTIG](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINCLIENT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINKONTO](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_SERVERFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_CONNECTSERVER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_NORESPONSE](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYAUTH](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYCONNECT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND\\_INIT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_TIMEOUT](#)

**Siehe auch:**

- [EricCloseHandleToCertificate\(\)](#)
- [EricGetPinStatus\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricGetPinStatus (EricZertifikatHandle hToken, uint32\_t \*  
pinStatus, uint32\_t keyType)

Der PIN-Status wird für ein passwortgeschütztes Kryptomittel abgefragt und in pinStatus zurückgegeben.

Der PIN-Status wird für einen passwortgeschützten Bereich ermittelt, der durch das übergebene Zertifikat-Handle im Parameter hToken referenziert wird. Da bei Sicherheitssticks und Signaturkarten durch ein einziges Zertifikat-Handle zwei Schlüsselpaare referenziert werden können (eines für die Signatur und eines für die Verschlüsselung von Daten), muss grundsätzlich der Parameter keyType gesetzt werden.

Mit dem Rückgabewert der Funktion kann der Endanwender rechtzeitig informiert werden, falls bei einer weiteren falschen PIN-Eingabe das Kryptomittel gesperrt wird. Im Fehlerfall ist pinStatus nicht definiert.

Der Karten- bzw. Stickhersteller ist verantwortlich, dass seine Implementierung den korrekten PIN-Status zurückgibt, siehe auch Tabelle "PIN-Statusabfrage für POZ" im Unterkap. "Das Portalzertifikat (POZ)" im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#).

**Parameter:**

in	<i>hToken</i>	Zertifikat-Handle, für dessen passwortgeschützten Bereich der PIN-Status ermittelt werden soll. Wird von der Funktion <a href="#">EricGetHandleToCertificate()</a> zurückgeliefert.
out	<i>pinStatus</i>	Mögliche Rückgabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: StatusPinOk: Kein Fehlversuch oder keine Informationen verfügbar</li><li>◦ 1: StatusPinLocked: PIN gesperrt</li><li>◦ 2: StatusPreviousPinError: Die letzte PIN-Eingabe war fehlerhaft</li><li>◦ 3: StatusLockedIfPinError: Beim nächsten fehlerhaften Versuch wird die PIN gesperrt</li></ul>
in	<i>keyType</i>	Mögliche Eingabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: eSignatureKey: Schlüssel für die Signatur von Daten</li><li>◦ 1: eEncryptionKey: Schlüssel für die Verschlüsselung von Daten</li></ul>

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [EricGetHandleToCertificate\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zertifikate und Authentifizierungsverfahren"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricGetPublicKey (const eric\_verschluesselungs\_parameter\_t \*  
cryptoParameter, EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Es wird der öffentliche Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette für das übergebene Zertifikat in `cryptoParameter` zurückgeliefert.

**Parameter:**

in	<code>cryptoParameter</code>	Die Struktur enthält das Zertifikat-Handle und die PIN. Falls der Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel keine PIN erfordert, ist PIN=NULL anzugeben.
out	<code>rueckgabePuffer</code>	Handle auf den Rückgabepuffer. Bei Erfolg enthält der Rückgabepuffer den öffentlichen Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette.  Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_ENC\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_WRONG](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_LOCKED](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricHoleFehlerText (int fehlerkode, [EricRueckgabepufferHandle](#)  
[rueckgabePuffer](#))

Es wird die Klartextfehlermeldung zu dem fehlerkode ermittelt.

Die Funktion liefert die Klartextfehlermeldung zu einem ERiC Fehlercode - definiert in [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Parameter:**

in	<i>fehlerkode</i>	Eingabe-Fehlercode, definiert in <a href="#">eric_fehlercodes.h</a> .
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Klartextfehlermeldung geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> . Die Klartextfehlermeldung ist gemäß UTF-8 kodiert.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_FEHLERmeldung NICHT VORHANDEN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricHoleFinanzaemter (const byteChar \* finanzamtLandNummer,  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Es wird die Finanzamtliste für eine bestimmte finanzamtLandNummer zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>finanzamtLandNummer</i>	Die Finanzamtlandnummer besteht aus den ersten zwei Stellen der Bundesfinanzamtsnummer.  Eine Liste aller Finanzamtlandnummern wird von <a href="#">EricHoleFinanzamtLandNummern()</a> zurückgegeben.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzaemter.xsd</a> .  Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleFinanzaemter
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleFinanzaemter">
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>2801</BuFaNummer>
    <Name>Finanzamt Offenburg Außenstelle Achern</Name>
  </Finanzamt>
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>2804</BuFaNummer>
    <Name>Finanzamt Villingen-Schwenningen Außenstelle Donaueschingen</Name>
  </Finanzamt>
  (...)</EricHoleFinanzaemter>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UTI\\_COUNTRY\\_NOT\\_SUPPORTED](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricHoleFinanzamtLandNummern (EricRueckgabepufferHandle  
rueckgabeXmlPuffer)

Die Liste aller Finanzamtlandnummern wird zurückgegeben.

**Parameter:**

out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzamtLandNummern.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
-----	---------------------------	---

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleFinanzamtLandNummern
  xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleFinanzamtLandNummern">
  <FinanzamtLand>
    <FinanzamtLandNummer>28</FinanzamtLandNummer>
    <Name>Baden-Württemberg</Name>
  </FinanzamtLand>
  <FinanzamtLand>
    <FinanzamtLandNummer>91</FinanzamtLandNummer>
    <Name>Bayern (Zuständigkeit LfSt - München)</Name>
  </FinanzamtLand>
  (...)</EricHoleFinanzamtLandNummern>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricHoleFinanzamtsdaten (const byteChar bufaNr[5],  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Die finanzamtsdaten werden für eine Bundesfinanzamtsnummer zurückgegeben.

Die Bundesfinanzamtsnummer kann über die Kombination der Funktionen EricHoleFinanzamtLandNummern() und EricHoleFinanzaemter() ermittelt werden.

**Parameter:**

in	<i>bufaNr</i>	Übergabe der 4-stelligen Bundesfinanzamtsnummer.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzamtsdaten.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter *bufaNr* ist NULL.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_PRUEF\\_FEHLER](#): Die übergebene Bundesfinanzamtsnummer ist keine Ganzzahl.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_KEINE\\_DATEN\\_VORHANDEN](#): Immer bei Testfinanzämtern.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricHoleFinanzamtLandNummern\(\)](#)
- [EricHoleFinanzaemter\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricHoleTestfinanzaemter (EricRueckgabepufferHandle  
rueckgabeXmlPuffer)

Die Testfinanzamtliste wird in rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.

**Parameter:**

out	<u>rueckgabeXmlPuffer</u>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleTestFinanzaemter.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
-----	---------------------------	---

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleTestFinanzaemter
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleTestFinanzaemter">
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>1096</BuFaNummer>
    <Name>Testfinanzamt Saarland</Name>
  </Finanzamt>
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>1097</BuFaNummer>
    <Name>Finanzschule (Edenkoben)</Name>
  </Finanzamt>
  (...)</EricHoleTestFinanzaemter>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricHoleZertifikatEigenschaften ([EricZertifikatHandle](#) hToken,  
const [byteChar](#) \* pin, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

Die Eigenschaften des übergebenen Zertifikats werden im  
rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>hToken</i>	Handle des Zertifikats, dessen Eigenschaften geholt werden sollen. Wird von der Funktion <a href="#">EricGetHandleToCertificate()</a> zurückgeliefert.
in	<i>pin</i>	PIN zum Öffnen des Zertifikats. Wird bei Software-Portalzertifikaten benötigt.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Zertifikateigenschaften im XML-Format geschrieben werden. Das Format ist im XML Schema <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleZertifikatEigenschaften.xsd</a> definiert. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Zu beachten:**

Bei einem ELSTER-Softwarezertifikat (.pfx) steht im Common Name (CN) die ID des ELSTER-Kontos, für das das Zertifikat ausgestellt wurde. Die Konto-ID kann beispielsweise dafür genutzt werden, bei einer Zertifikatsverlängerung das verlängerte Zertifikat dem alten Zertifikat zuzuordnen.

**Beispiel:**

```
<EricHoleZertifikatEigenschaften
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/2.0/EricHoleZertifikatEigenschaften">
<Signaturzertifikateigenschaften>
  <AusgestelltAm>220817152116Z</AusgestelltAm>
  <GueltigBis>230817152116Z</GueltigBis>

  <Signaturalgorithmus>sha1WithRSAEncryption(1.2.840.113549.1.1.5)</Signaturalgorithmus>
  <PublicKeyMD5>6b8b191936677957fe74103198e77f4e</PublicKeyMD5>
  <PublicKeySHA1>884b0dfe2e10221a2aedd28c986cf34db0f1d932</PublicKeySHA1>
  <PublicKeyBitLength>2048</PublicKeyBitLength>
  <Issuer>
    <Info><Name>CN</Name><Wert>ElsterSoftCA</Wert></Info>
    <Info><Name>OU</Name><Wert>CA</Wert></Info>
    (...)</Issuer>
  <Subjekt>
```

```
<Info><Name>CN</Name><Wert>1000872896</Wert></Info>
</Subjekt>
<Identifikationsmerkmaltyp>Steuernummer</Identifikationsmerkmaltyp>
<Registrierertyp>Person</Registrierertyp>
<Verifikationsart>Postweg</Verifikationsart>
<TokenType>Software</TokenType>
<Testzertifikat>true</Testzertifikat>
</Signaturzertifikateigenschaften>
<Verschluesselungszertifikateigenschaften>
  (...)</Verschluesselungszertifikateigenschaften>
</EricHoleZertifikatEigenschaften>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- ERIC\_CRYPT\_E\_\*: Ein Zertifikatsfehler aus dem Statuscodebereich von  
[ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#) = 610201101 bis 610201212

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Verwendung von EricHoleZertifikatEigenschaften()"
- [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricholeZertifikatEigenschaften.xsd](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricHoleZertifikatFingerabdruck (const  
**[eric\\_verschlueselungs\\_parameter\\_t](#)** \* cryptoParameter, **[EricRueckgabepufferHandle](#)**  
**[fingerabdruckPuffer](#)**, **[EricRueckgabepufferHandle](#)** signaturPuffer)

Der Fingerabdruck und dessen Signatur wird für das übergebene Zertifikat zurückgegeben.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

#### Parameter:

in	<i>cryptoParamete r</i>	Zertifikatsdaten, siehe <a href="#">eric_verschlueselungs_parameter_t</a> . Das in der übergebenen Struktur referenzierte Zertifikat muss ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) sein.
out	<i>fingerabdruckPu ffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Fingerabdruck geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>signaturPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Signatur des Fingerabdrucks geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

#### Zu beachten:

Die Erzeugung eines Fingerabdrucks mit dieser Funktion ist nur in Zusammenhang mit clientseitig erzeugten Zertifikaten definiert.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_PUFFER\\_ZUGRIFFSKONFLIKT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_READ](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_DECODE](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_WRONG](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_SIG\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_ENC\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ZERTIFIKAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_EIDKARTE\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_SIGNATUR](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_CORRUPTED](#)

**ERICAPI IMPORT** int EricInitialisiere (**const byteChar** \* pluginPfad, **const byteChar** \* logPfad)

Initialisiert den Singlethreading-ERiC.

Vor der Verwendung der Singlethreading-API muss [EricInitialisiere\(\)](#) aufgerufen werden.

Mehrfaeche Aufrufe dieser Funktion, ohne das zwischendurch [EricBeende\(\)](#) aufgerufen worden ist, führen dazu, dass der Fehlercode

[ERIC\\_GLOBAL\\_MEHRFAEHE\\_INITIALISIERUNG](#) zurückgegeben wird. Der zuvor initialisierte Singlethreading-ERiC bleibt davon aber unberührt und ist weiterhin in einem gültigen Zustand.

**Parameter:**

in	<i>pluginPfad</i>	Pfad, in dem die Plugins rekursiv gesucht werden. Ist der Zeiger gleich NULL, wird der Pfad zur Bibliothek ericapi verwendet.
in	<i>logPfad</i>	Optionaler Pfad zur Log-Datei eric.log. Ist der Wert gleich NULL, wird das betriebssystemspezifische Verzeichnis für temporäre Dateien verwendet.

**Zu beachten:**

Kann kein eric.log angelegt werden, wird eine entsprechende Fehlermeldung auf die Konsole (stderr) geschrieben und an den Windows-Ereignisdienst bzw. den syslogd-Dienst (Linux, AIX, macOS) geschickt.

Für Linux, AIX und macOS ist zu beachten, dass der syslogd-Dienst gegebenenfalls erst noch zu aktivieren und für die Protokollierung von Meldungen der Facility "User" zu konfigurieren ist.

Suchkriterien für ERiC-Meldungen in der Windows-Ereignisansicht sind "ERiC (Elster Rich Client)" als Quelle und "Anwendung" als Protokoll.

Suchkriterien für ERiC-Meldungen in den Systemlogdateien unter Linux, AIX und macOS sind die Facility "User" und der Ident "ERiC (Elster Rich Client)".

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_MEHRFAEHE\\_INITIALISIERUNG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_FEHLER\\_INITIALISIERUNG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_LOG\\_EXCEPTION](#)

**Siehe auch:**

- [EricBeende\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMakeElsterEWAz (const byteChar \* ewAzBescheid, const byteChar \* landeskuerzel, EricRueckgabepufferHandle ewAzElsterPuffer)

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen in das ELSTER-Format.

Konvertiert ein gültiges Einheitswert-Aktenzeichen in einem landesspezifischen Bescheidformat (z.B. 208/035-3-03889.3) unter Angabe des Landeskürzels in ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 520840353038893).

**Parameter:**

in	<i>ewAzBescheid</i>	Zeiger auf das Einheitswert-Aktenzeichen in einem landesspezifischen Bescheidformat.
in	<i>landeskuerzel</i>	Zeiger auf das Landeskürzel (zum Beispiel BY für Bayern)
out	<i>ewAzElsterPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das erzeugte Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format geschrieben wird.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_LANDESKUERZEL\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- Landeskürzel siehe ISO-3166-2

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMakeElsterStnr (const byteChar \* steuernrBescheid, const byteChar landesnr[2+1], const byteChar bundesfinanzamtsnr[4+1],  
EricRueckgabepufferHandle steuernrPuffer)

Es wird eine Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat erzeugt.

Die Funktion erzeugt aus einer angegebenen Steuernummer im Format des Steuerbescheides eine 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat.

Die sich ergebende 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat wird von der Funktion EricMakeElsterStnr() auch auf Gültigkeit geprüft.

Einer der beiden Parameter *landesnr* oder *bundesfinanzamtsnr* muss korrekt angegeben werden. Der jeweils andere Parameter darf NULL oder leer sein. Bei bayerischen und berliner Steuernummern im Format BBB/UUUUP ist die Angabe der Bundesfinanzamtsnummer zwingend erforderlich.

#### Parameter:

in	<i>steuernrBescheid</i>	Format der Steuernummer wie auch auf amtlichen Schreiben angegeben.
in	<i>landesnr</i>	2-stellige Landesnummer (entspricht den ersten zwei Stellen der Bundesfinanzamtsnummer).
in	<i>bundesfinanzamtsnr</i>	4-stellige Bundesfinanzamtsnummer.
out	<i>steuernrPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <u>EricRueckgabepufferHandle</u> .

#### Rückgabe:

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_STEUERNUMMER\_UNGUELTIG
- ERIC\_GLOBAL\_LANDESNUMMER\_UNBEKANNT
- ERIC\_GLOBAL\_NULL\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricPruefeBIC (const byteChar \* bic)

Die `bic` wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge.
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für BIC gültig ist.

Falls die BIC ungültig ist liefert die Funktion [EricHoleFehlerText\(\)](#) den zugehörigen Fehlertext.

**Parameter:**

in	<i>bic</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.
----	------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_FORMALER\\_FEHLER](#): Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_LAENDERCODE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter `bic` ist NULL.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC ISO-Ländercodes"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC-Prüfung"

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricPruefeBuFaNummer (const [byteChar](#) \* steuernummer)

Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.

Wird eine 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat angegeben, so wird nur die Bundesfinanzamtsnummer (= die ersten 4 Stellen der 13-stelligen Steuernummer) geprüft.

Eine Prüfung der Steuernummer selbst findet nicht statt (hierfür [EricPruefeSteuernummer\(\)](#) verwenden).

**Parameter:**

in	steuernummer	13-stellige Steuernummer im ELSTER Steuernummernformat bzw. 4-stellige Bundesfinanzamtsnummer.
----	--------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BUFAUNR\\_UNBEKANNT](#): Die Bundesfinanzamtsnummer ist unbekannt oder ungültig.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Es wurde keine Bundesfinanzamtsnummer übergeben (Parameter ist NULL).
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricPruefeSteuernummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT int EricPruefeEWAz (const byteChar \* einheitswertAz)**

Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.

**Parameter:**

in	<i>einheitswertAz</i>	Zeiger auf ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format
----	-----------------------	---

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NULL PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL EWAZ UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL COMMONDATA NICHT VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL UNKNOWN](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricPruefeIBAN (const byteChar \* iban)

Die `iban` wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in vier Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge.
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für IBAN gültig ist.
3. Prüfung, ob das länderspezifische Format gültig ist.
4. Prüfung, ob die Prüfziffer der IBAN gültig ist.

Falls die IBAN ungültig ist, liefert die Funktion [EricHoleFehlerText\(\)](#) den zugehörigen FehlerText.

**Parameter:**

in	<i>iban</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.
----	-------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_FORMALER\\_FEHLER](#): Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_LAENDERCODE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_LANDESFORMAT\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_PRUEFZIFFER\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter `iban` ist NULL.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "IBAN - länderspezifische Formate"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "IBAN-Prüfung"

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricPruefeldentifikationsMerkmal (const byteChar \* steuerId)

Die steuerId wird auf Gültigkeit überprüft.

**Parameter:**

in	steuerId	Steuer-Identifikationsnummer (IdNr)
----	----------	-------------------------------------

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IDNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricPruefeSteuernummer\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Steueridentifikationsnummer (IdNr)"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Test-Steueridentifikationsnummer"

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricPruefeSteuernummer (const [byteChar](#) \* steuernummer)

Die steuernummer wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.

Zur Prüfung der Bundesfinanzamtsnummer wird [EricPruefeBuFaNummer\(\)](#) verwendet.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

**Parameter:**

in	steuernummer	NULL-terminierte 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat.
----	--------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricPruefeBuFaNummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT int EricPruefeWIdNr (const byteChar \* wIdNr)**

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit überprüft.

**Parameter:**

in	wIdNr	NULL-terminierte Wirtschafts-Identifikationsnummer mit oder ohne Unterscheidungsmerkmal.
----	-------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NULL PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL IDNUMMER UNGUETIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL COMMONDATA NICHT VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.)"

**ERICAPI\_IMPORT int EricPruefeZertifikatPin (const byteChar \* pathToKeystore, const byteChar \* pin, uint32\_t keyType)**

Prüft, ob die `pin` zum Zertifikat `pathToKeystore` passt. Nicht anwendbar auf Ad Hoc-Zertifikate (AHZ), die für einen neuen Personalausweis (nPA) ausgestellt sind.

**Parameter:**

in	<code>pathToKeystore</code>	Folgende Zertifikatstypen werden unterstützt: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad zum Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese Kryptomittel wurden mit <a href="#">EricCreateKey()</a> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (2). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</li><li>4. Signaturkarte: Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht, siehe (2). Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</li></ol>
in	<code>pin</code>	PIN für den Zugriff auf den privaten Schlüssel des Zertifikats.
in	<code>keyType</code>	Mögliche Eingabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: eSignatureKey: Schlüssel für die Signatur von Daten, siehe (1).</li><li>◦ 1: eEncryptionKey: Schlüssel für die Verschlüsselung von Daten, siehe (1).</li></ul>

--	--	--

(1) Bei einem Zertifikat wie dem mit [EricCreateKey\(\)](#) clientseitig erzeugten Zertifikat (CEZ), das nur einen einzigen, gemeinsamen Schlüssel für Signatur und Verschlüsselung besitzt, sind beide Eingabewerte erlaubt. Die Werte beziehen sich dann beide auf denselben Schlüssel.

(2) Bei Sicherheitssticks und Signaturkarten ist bei der Angabe des Treibers der Suchmechanismus nach dynamischen Modulen des jeweiligen Betriebssystems zu berücksichtigen. Weitere Informationen sind z.B. unter Windows der Dokumentation der `LoadLibrary()` oder unter Linux und macOS der Dokumentation der `dlopen()` zu entnehmen.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

Es wird empfohlen, geöffnete Zertifikatshandle zu schließen, bevor mit der API-Funktion [EricPruefeZertifikatPin\(\)](#) das gewünschte Zertifikat geprüft wird.

#### Zu beachten:

Eine falsche PIN-Eingabe erhöht bei Sicherheitsstick und Signaturkarte den Zähler für Fehlversuche. Welche Zertifikatstypen aufgrund von 3 Fehlversuchen gesperrt werden, ist im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Das Portalzertifikat (POZ)" beschrieben.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_WRONG](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_EIDKARTE\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricRegistriereFortschrittCallback (EricFortschrittCallback  
funktion, void \* benutzerdaten)

Die funktion wird als Callback-Funktion für EricBearbeiteVorgang() registriert.

Die registrierte Callback-Funktion wird von der Funktion EricBearbeiteVorgang() aufgerufen, um bei der Verarbeitung den Fortschritt der einzelnen Arbeitsbereiche anzuzeigen.

#### Parameter:

in	funktion	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder NULL
in	benutzerdaten	Zeiger, der der registrierten Funktion immer mitgegeben wird. Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.

#### Rückgabe:

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

#### Bemerkungen:

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist EricRegistriereFortschrittCallback() mit dem Wert NULL im Parameter funktion aufzurufen.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.
- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

#### Siehe auch:

- EricFortschrittCallback
- EricBearbeiteVorgang()
- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback  
(EricFortschrittCallback funktion, void \* benutzerdaten)

Die registrierte `funktion` wird als Callback-Funktion von EricBearbeiteVorgang() aufgerufen und zeigt den Gesamtfortschritt der Verarbeitung an.

**Parameter:**

in	<i>funktion</i>	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder <code>NULL</code>
in	<i>benutzerdaten</i>	Zeiger, der der registrierten Funktion immer mitgegeben wird. Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

**Bemerkungen:**

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback() mit dem Wert `NULL` im Parameter `funktion` aufzurufen.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.
- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

**Siehe auch:**

- EricBearbeiteVorgang()
- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricRegistriereLogCallback ([EricLogCallback](#) funktion, [uint32\\_t](#) schreibeEricLogDatei, void \* benutzerdaten)**

Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion für jede Lognachricht aufgerufen. Die Ausgabe entspricht einer Zeile im eric.log.

**Parameter:**

in	funktion	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder NULL.
in	schreibeEricLog Datei	<p>Log-Nachrichten im eric.log:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 Jede Log-Nachricht wird nach eric.log geschrieben. Der Parameter funktion kann auf eine Funktion zeigen oder NULL sein.</li> <li>◦ 0 Falls funktion != NULL werden keine Log-Nachrichten nach eric.log geschrieben, andernfalls werden die Log-Nachrichten nach eric.log geschrieben.</li> </ul>
in	benutzerdaten	<p>Zeiger, welcher der registrierten Funktion immer mitgegeben wird.</p> <p>Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.</p>

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Bemerkungen:**

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist [EricRegistriereLogCallback\(\)](#) mit dem Wert NULL im Parameter funktion aufzurufen (=Deregistrierung).
- Vor dem Beenden der Steueranwendung ist eine registrierte Funktion zu deregistrieren, da es sonst zu einem Absturz kommen kann.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.
- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) [EricRueckgabepufferHandle](#) EricRueckgabepufferErzeugen (void )

Diese API-Funktion erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.

Die von dieser Funktion erzeugten Rückgabepuffer werden verwendet, um die Ausgaben von ERiC-Funktionen (z.B. [EricBearbeiteVorgang\(\)](#)) aufzunehmen.

Dazu wird das Rückgabepuffer-Handle für den Schreibvorgang an die ausgebende Funktion übergeben.

Zum Auslesen des von den API-Funktionen beschriebenen Puffers wird das Rückgabepuffer-Handle an [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#) übergeben. Ein einmal erzeugtes Rückgabepuffer-Handle kann für weitere nachfolgende Aufrufe von ERiC API-Funktionen wiederverwendet werden. Bei einer Wiederverwendung eines Handles werden frühere Inhalte überschrieben. Nach Verwendung muss jeder Rückgabepuffer mit [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#) freigegeben werden.

Rückgabepuffer sind der Singlethreading-API bzw. einer ERiC-Instanz der Multithreading-API fest zugeordnet. Die Funktionen der ERiC API, die einen Rückgabepuffer entgegennehmen, geben den Fehlercode

[ERIC GLOBAL PUFFER UNGLEICHER INSTANZ](#) zurück, wenn der übergebene Rückgabepuffer:

- mit der Singlethreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Multithreading-API verwendet wird.
- mit der Multithreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Singlethreading-API verwendet wird.
- mit einer ERiC-Instanz erzeugt worden ist und dann mit einer anderen Instanz verwendet wird.

### Rückgabe:

- [EricRueckgabepufferHandle](#) im Erfolgsfall.
- NULL im Fehlerfall.

### Siehe auch:

- [EricRueckgabepufferLaenge\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricRueckgabepufferFreigeben ([EricRueckgabepufferHandle](#) handle)

Der durch das `handle` bezeichnete Rückgabepuffer wird freigegeben.

Das Handle darf danach nicht weiter verwendet werden. Es wird daher empfohlen, Handle-Variablen nach der Freigabe explizit auf NULL zu setzen.

### Parameter:

in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <u><a href="#">EricRueckgabepufferErzeugen()</a></u> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.
----	---------------	--

### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

### Siehe auch:

- [EricRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferLaenge\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** **const char \* EricRueckgabepufferInhalt (EricRueckgabepufferHandle handle)**

Der durch das `handle` bezeichnete Inhalt des Rückgabepuffers wird zurückgegeben.

Der zurückgegebene Zeiger verweist auf ein Byte-Array, das alle in den Rückgabepuffer geschriebenen Bytes sowie eine abschließende NULL-Terminierung enthält. Dieses Array existiert so lange im Speicher, bis der Rückgabepuffer entweder (bei einer Wiederverwendung des Handles) erneut beschrieben oder der Puffer explizit freigegeben wird.

**Parameter:**

in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <a href="#">EricRueckgabepufferErzeugen()</a> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.
----	---------------	---

**Rückgabe:**

- Zeiger auf den NULL-terminierten Rückgabepufferinhalt, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- NULL: Bei Übergabe des ungültigen Handles NULL.

**Siehe auch:**

- [EricRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferLaenge\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT uint32\_t EricRueckgabepufferLaenge (EricRueckgabepufferHandle handle)**

Die Länge des Rückgabepufferinhalts wird zurückgegeben.

Die zurückgegebene Zahl entspricht der Anzahl von Bytes, die von einer zuvor aufgerufenen ERiC API-Funktion in den Rückgabepuffer geschrieben wurden. Die NULL-Terminierung, die bei Aufruf von [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#) an das zurückgegebene Byte-Array angefügt wird, wird bei dieser Längenangabe nicht berücksichtigt.

**Parameter:**

in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <a href="#">EricRueckgabepufferErzeugen()</a> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.
----	---------------	---

**Rückgabe:**

- Anzahl der in den Rückgabepuffer geschriebenen Bytes, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- 0: Bei Übergabe des ungültigen Handles NULL.

**Siehe auch:**

- [EricRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

### [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricSystemCheck (void )

Es werden Plattform-, Betriebssystem- und ERiC-Informationen ausgegeben.

Diese Funktion liefert Informationen über die verwendeten ERiC-Bibliotheken, ERiC-Druckvorlagen, die eingesetzte Plattform, den Arbeitsspeicher und das verwendete Betriebssystem.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [EricVersion\(\)](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricVersion ([EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

Es wird eine Liste sämtlicher Produkt- und Dateiversionen der verwendeten ERiC-Bibliotheken als XML-Daten zurückgegeben.

Diese Funktion kann bei auftretenden Fehlern die Fehlersuche beschleunigen und Supportfälle unterstützen.

### Parameter:

out	<u><a href="#">rueckgabeXmlPuffer</a></u>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den zu allen ERiC-Bibliotheken die Produkt- und Dateiversionen als XML-Daten nach XML Schema Definition <u><a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricVersion.xsd</a></u> geschrieben werden. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <u><a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a></u> .
-----	---	---

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricVersion xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricVersion">
    <Bibliothek>
        <Name>ericapi.dll</Name>
        <Produktversion>99, 1, 2, 32767</Produktversion>
        <Dateiversion>2008, 3, 5, 0</Dateiversion>
    </Bibliothek>
    <Bibliothek>
        <Name>ericctrl.dll</Name>
        <Produktversion>99, 1, 2, 32767</Produktversion>
        <Dateiversion>2008, 3, 5, 0</Dateiversion>
    </Bibliothek>
    (...)</EricVersion>
```

### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

### Siehe auch:

- [EricSystemCheck\(\)](#)




## ericmtapi.h-Dateireferenz

Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Multithreading-API.

```
#include "platform.h"
#include "ericapiExport.h"
#include "eric_types.h"
#include "ericdef.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ericmtapi.h:



## Funktionen

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtBearbeiteVorgang](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*datenpuffer, const char \*datenartVersion, [uint32\\_t](#) bearbeitungsFlags, const [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#) \*druckParameter, const [eric\\_verschluesselungs\\_parameter\\_t](#) \*cryptoParameter, [EricTransferHandle](#) \*transferHandle, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) serverantwortXmlPuffer)

*Diese API-Funktion ist die zentrale Schnittstellenfunktion zur Kommunikation mit dem ELSTER-Annahmeserver.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtChangePassword](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*psePath, const [byteChar](#) \*oldPin, const [byteChar](#) \*newPin)

*Die PIN für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) wird geändert.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeBuFaNummer](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*steuernummer)  
*Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtCheckXML](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*xml, const char \*datenartVersion, [EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextPuffer)  
*Das xml wird gegen das Schema der datenartVersion validiert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtCloseHandleToCertificate](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricZertifikatHandle](#) hToken)  
*Das Zertifikat-Handle hToken wird freigegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtCreateKey](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*pin, const [byteChar](#) \*pfad, const [eric\\_zertifikat\\_parameter\\_t](#) \*zertifikatInfo)  
*Es werden die Kryptomittel für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) in einem Verzeichnis des Dateisystems erstellt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtCreateTH](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*xml, const char \*verfahren, const char \*datenart, const char \*vorgang, const char \*testmerker, const char \*herstellerId, const char \*datenLieferant, const char \*versionClient, const [byteChar](#) \*publicKey, [EricRueckgabepufferHandle](#) xmlRueckgabePuffer)  
*Diese Funktion erzeugt einen TransferHeader.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtCreateUUID](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricRueckgabepufferHandle](#) uuidRueckgabePuffer)  
*Erzeugt einen Version 4 Universally Unique Identifier (UUID) gemäß RFC 4122.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtDekodiereDaten](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricZertifikatHandle](#) zertifikatHandle, const [byteChar](#) \*pin, const [byteChar](#) \*base64Eingabe, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)  
*Es werden die mit der Datenabholung abgeholt und verschlüsselten Daten entschlüsselt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz)

*Alle Einstellungen, der übergebenen ERiC-Instanz werden auf den jeweiligen Standardwert zurückgesetzt.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtEinstellungLesen](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*name, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)  
*Der Wert der API-Einstellung name wird im rueckgabePuffer zurück geliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtEinstellungSetzen](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*name, const char \*wert)  
*Die API-Einstellung name wird auf den wert gesetzt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtEinstellungZuruecksetzen](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*name)  
*Der Wert der API-Einstellung name wird auf den Standardwert zurückgesetzt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtEntladePlugins](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz)  
*Für die übergebene ERiC-Instanz werden alle verwendeten Plugin-Bibliotheken entladen und deren Speicher wird freigegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtFormatEWAz](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const byteChar \*ewAzElster, [EricRueckgabepufferHandle](#) ewAzBescheidPuffer)  
*Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format in ein landesspezifisches Bescheidformat.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtFormatStNr](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const byteChar \*eingabeSteuernummer, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)  
*Die Steuernummer eingabeSteuernummer wird in das Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes umgewandelt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtGetAuswahlListen](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*datenartVersion, const char \*feldkennung, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)  
*Die Auswahlliste(n) für datenartVersion oder feldkennung wird zurück geliefert.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtGetErrormessagesFromXMLAnswer](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \*xml, [EricRueckgabepufferHandle](#) transferticketPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) returncodeTHPuffer,

[EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextTHPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) returncodesUndFehlertexteNDHXmlPuffer)

Aus dem Antwort-XML des Finanzamtserver wird das Transferticket und Returncodes/Fehlermeldungen zurückgegeben.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtGetHandleToCertificate](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricZertifikatHandle](#) \*hToken, [uint32\\_t](#) \*iInfoPinSupport, const [byteChar](#) \*pathToKeystore)

Für das übergebene Zertifikat in pathToKeystore wird das Handle hToken und die unterstützten PIN-Werte iInfoPinSupport zurückgeliefert.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtGetPinStatus](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricZertifikatHandle](#) hToken, [uint32\\_t](#) \*pinStatus, [uint32\\_t](#) keyType)

Der PIN-Status wird für ein passwortgeschütztes Kryptomittel abgefragt und in pinStatus zurückgegeben.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtGetPublicKey](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [eric\\_verschluesselungs\\_parameter\\_t](#) \*cryptoParameter, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

Es wird der öffentliche Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette für das übergebene Zertifikat in cryptoParameter zurückgeliefert.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleFehlerText](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, int fehlerkode, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

Es wird die Klartextfehlermeldung zu dem fehlerkode ermittelt.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleFinanzaemter](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*finanzamtLandNummer, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

Es wird die Finanzamtliste für eine bestimmte finanzamtLandNummer zurückgegeben.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleFinanzamtLandNummern](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

Die Liste aller Finanzamtlandnummern wird zurückgegeben.

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleFinanzamtsdaten](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) bufaNr[5], [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)

*Die finanzamtsdaten werden für eine Bundesfinanzamtsnummer zurückgegeben.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleTestfinanzaemter](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)  
*Die Testfinanzamtliste wird in rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleZertifikatEigenschaften](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricZertifikatHandle](#) hToken, const [byteChar](#) \*pin, [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)  
*Die Eigenschaften des übergebenen Zertifikats werden im rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtHoleZertifikatFingerabdruck](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [eric\\_verschluesselungs\\_parameter\\_t](#) \*cryptoParameter, [EricRueckgabepufferHandle](#) fingerabdruckPuffer, [EricRueckgabepufferHandle](#) signaturPuffer)  
*Der Fingerabdruck und dessen Signatur wird für das übergebene Zertifikat zurückgegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) [EricInstanzHandle](#) [EricMtInstanzErzeugen](#) (const char \*pluginPfad, const char \*logPfad)  
*Erstellt und initialisiert eine neue ERiC-Instanz.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtInstanzFreigeben](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz)  
*Die übergebene ERiC-Instanz wird beendet und deren Speicher freigegeben.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtMakeElsterStnr](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*steuernrBescheid, const [byteChar](#) landesnr[2+1], const [byteChar](#) bundesfinanzamtsnr[4+1], [EricRueckgabepufferHandle](#) steuernrPuffer)  
*Es wird eine Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat erzeugt.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtMakeElsterEWAz](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*ewAzBescheid, const [byteChar](#) \*landeskuerzel, [EricRueckgabepufferHandle](#) ewAzElsterPuffer)  
*Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen in das ELSTER-Format.*

- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeBIC](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*bic)

*Die bic wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeIBAN](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*iban)

*Die iban wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeEWAz](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*einheitswertAz)

*Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeldentifikationsMerkmal](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*steuerId)

*Die steuerId wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeSteuernummer](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*steuernummer)

*Die steuernummer wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeWldNr](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*wldNr)

*Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit überprüft.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtPruefeZertifikatPin](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*pathToKeystore, const [byteChar](#) \*pin, [uint32\\_t](#) keyType)

*Prüft, ob die pin zum Zertifikat pathToKeystore passt. Nicht anwendbar auf Ad Hoc-Zertifikate (AHZ), die für einen neuen Personalausweis (nPA) ausgestellt sind.*
- [ERICAPI\\_IMPORT](#) int [EricMtRegistriereFortschrittCallback](#) ([EricInstanzHandle](#) instanz, [EricFortschrittCallback](#) funktion, void \*benutzerdaten)

*Die funktion wird als Callback-Funktion für [EricMtBearbeiteVorgang\(\)](#) registriert.*

- **ERICAPI\_IMPORT** int EricMtRegistriereGlobalenFortschrittCallback (EricInstanzHandle instanz, EricFortschrittCallback funktion, void \*benutzerdaten)  
*Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion von EricMtBearbeiteVorgang() aufgerufen und zeigt den Gesamtfortschritt der Verarbeitung an.*
- **ERICAPI\_IMPORT** int EricMtRegistriereLogCallback (EricInstanzHandle instanz, EricLogCallback funktion, uint32\_t schreibeEricLogDatei, void \*benutzerdaten)  
*Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion für jede Lognachricht aufgerufen. Die Ausgabe entspricht einer Zeile im eric.log.*
- **ERICAPI\_IMPORT** EricRueckgabepufferHandle EricMtRueckgabepufferErzeugen (EricInstanzHandle instanz)  
*Diese API-Funktion erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.*
- **ERICAPI\_IMPORT** int EricMtRueckgabepufferFreigeben (EricInstanzHandle instanz, EricRueckgabepufferHandle handle)  
*Der durch das handle bezeichnete Rückgabepuffer wird freigegeben.*
- **ERICAPI\_IMPORT** const char \* EricMtRueckgabepufferInhalt (EricInstanzHandle instanz, EricRueckgabepufferHandle handle)  
*Der durch das handle bezeichnete Inhalt des Rückgabepuffers wird zurückgegeben.*
- **ERICAPI\_IMPORT** uint32\_t EricMtRueckgabepufferLaenge (EricInstanzHandle instanz, EricRueckgabepufferHandle handle)  
*Die Länge des Rückgabepufferinhalts wird zurückgegeben.*
- **ERICAPI\_IMPORT** int EricMtSystemCheck (EricInstanzHandle instanz)  
*Es werden Plattform-, Betriebssystem- und ERiC-Informationen ausgegeben.*
- **ERICAPI\_IMPORT** int EricMtVersion (EricInstanzHandle instanz, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)  
*Es wird eine Liste sämtlicher Produkt- und Dateiversionen der verwendeten ERiC-Bibliotheken als XML-Daten zurückgegeben.*

## Ausführliche Beschreibung

Deklaration der ERiC API-Funktionen für die Multithreading-API.

---

## Dokumentation der Funktionen

```
ERICAPI\_IMPORT int EricMtBearbeiteVorgang (EricInstanzHandle instanz, const char * datenpuffer, const char * datenartVersion, uint32\_t bearbeitungsFlags, const eric\_druck\_parameter\_t * druckParameter, const eric\_verschluesselungs\_parameter\_t * cryptoParameter, EricTransferHandle * transferHandle, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer, EricRueckgabepufferHandle serverantwortXmlPuffer)
```

Diese API-Funktion ist die zentrale Schnittstellenfunktion zur Kommunikation mit dem ELSTER-Annahmeserver.

Als Austauschformat wird XML verwendet, siehe Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC" im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#). Dort sind die Arbeitsabläufe von Einzel- und Sammellieferung beschrieben.

Die Funktion kann Steuerdaten plausibilisieren, an den ELSTER-Annahmeserver übertragen und ausdrucken, sowie Protokolle der Übertragung erzeugen. Die ProcessingFlags im Parameter `bearbeitungsFlags` definieren, welche der Schritte wie ausgeführt werden.

Je nach Anwendungsfall können die Daten authentifiziert übertragen werden und es kann ein PDF-Druck der Daten erfolgen. In diesen Fällen sind die Parameter `cryptoParameter` und `druckParameter` entsprechend zu befüllen. Die möglichen Parameterkombinationen und Druckkennzeichnungen können im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) nachgelesen werden.

Sind für einen Anwendungsfall mehrere voneinander abhängige Aufrufe von [EricMtBearbeiteVorgang\(\)](#) nötig, so ist der Parameter `transferHandle` zu übergeben. Dies ist derzeit nur für die Datenabholung der Fall.

Es werden an bestimmten Punkten der Verarbeitung benutzerdefinierte Callback-Funktionen aufgerufen. Siehe hierzu [Fortschrittcallbacks](#).

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>datenpuffer</i>	Enthält die zu verarbeitenden XML-Daten.
in	<i>datenartVersion</i>	<p>Die <code>datenartVersion</code> ist der <a href="#">Datenartversionmatrix.xml</a> zu entnehmen.</p> <p>Dieser Parameter darf nicht NULL sein und muss zu den XML-Eingangsdaten passen.</p> <p>Siehe auch <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>.</p>
in	<i>bearbeitungsFlags</i>	Oder-Verknüpfung von Bearbeitungsvorgaben. Anhand dieser Vorgaben werden die übergebenen Daten

		<p>verarbeitet. Der Parameter darf nicht 0 sein, zu gültigen Werten siehe <a href="#">eric_bearbeitung_flag_t</a>.</p> <p>Bei welchen Anwendungsfällen welche Flags möglich oder notwendig sind, ist im <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> nachzulesen.</p>
in	<i>druckParameter</i>	<p>Parameter, der für den PDF-Druck benötigt wird, siehe <a href="#">eric_druck_parameter_t</a>.</p> <p>Bei welchen Anwendungsfällen der Druckparameter möglich oder notwendig ist, ist im <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> nachzulesen.</p> <p>Soll kein PDF-Druck erfolgen, so ist NULL zu übergeben.</p>
in	<i>cryptoParamete r</i>	<p>Enthält die für den authentifizierten Versand benötigten Informationen und darf nur dann übergeben werden, siehe <a href="#">eric_verschluesseleungs_parameter_t</a>.</p> <p>Erfolgt kein authentifizierter Versand, so ist NULL zu übergeben.</p>
in,out	<i>transferHandle</i>	<p>Bei der Datenabholung ist ein Zeiger auf ein vom Aufrufer verwaltetes und anfangs mit 0 befülltes <a href="#">EricTransferHandle</a> zu übergeben, über das die zusammenhängenden Versandvorgänge einer Datenabholung gebündelt werden (Bündelung der Versandvorgänge "Anforderung", "Abholung" und optional "Quittierung").</p> <p>Wenn bei der Datenabholung kein Versandflag gesetzt ist (nur Validierung), darf dem transferHandle auch ein Nullzeiger (NULL) übergeben werden.</p> <p>Bei allen anderen Anwendungsfällen ist immer NULL zu übergeben.</p>
out	<i>rueckgabeXmlP uffer</i>	<p>Handle auf einen Rückgabepuffer, in den beim Versand Telenummer und Ordnungsbegriff, Hinweise oder Fehler bei der Regelprüfung geschrieben werden.</p> <p>Siehe <a href="#">Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers</a> und <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a>.</p>
out	<i>serverantwortX mlPuffer</i>	<p>Handle auf einen Rückgabepuffer, in den beim Versand die Antwort des Empfangsservers geschrieben wird.</p> <p>Siehe <a href="#">Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers</a> und <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a>.</p>

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)

- [ERIC GLOBAL UNGEULTIGER PARAMETER](#)
- [ERIC GLOBAL NULL PARAMETER](#)
- [ERIC GLOBAL DATENARTVERSION UNBEKANNT](#)
- [ERIC GLOBAL VERSCHLUESSELUNGS PARAMETER NICHT ANGEgeben](#)
- [ERIC GLOBAL PRUEF FEHLER](#) Plausibilitätsfehler in den Eingabedaten, die Fehlermeldungen werden im Rückgabepuffer `rueckgabeXmlPuffer` zurückgegeben. Siehe Abschnitt [Plausibilitätsfehler](#).
- [ERIC GLOBAL HINWEISE](#) Kann nur zurückgegeben werden, falls das Bearbeitungsflag [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) angegeben wurde. Es wurden ausschließlich Hinweise zu den Eingabedaten gemeldet, die Hinweise werden im Rückgabepuffer `rueckgabeXmlPuffer` zurückgegeben. Siehe Abschnitt [Hinweise](#).
- [ERIC GLOBAL DATENSATZ ZU GROSS](#) Die maximal zulässige Größe des XML-Eingangsdatensatzes oder des zu übermittelnden, komprimierten, verschlüsselten und base64-kodierten Datenteils, siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Größenbegrenzung der Eingangsdaten", ist überschritten.
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_THEADER](#),  
[ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_NHEADER](#) Die Serverantwort enthält Fehlermeldungen. Zur Auswertung kann entweder die Serverantwort selbst ausgewertet werden oder es wird [EricMtGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#) aufgerufen.
- [ERIC IO READER SCHEMA VALIDIERUNGSFEHLER](#)
- [ERIC IO PARSE FEHLER](#)
- [ERIC GLOBAL COMMONDATA NICHT VERFUEGBAR](#)
- [ERIC GLOBAL NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

## Inhalt des Rückgabepuffers und des Serverantwortpuffers

Der Inhalt der Pufferspeicher kann mit [EricMtRueckgabepufferInhalt\(\)](#) abgefragt und ausgewertet werden. `rueckgabeXmlPuffer` gibt im [Erfolgsfall](#) oder bei [Plausibilitätsfehler](#) XML-Daten nach Schema [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) zurück. `serverantwortXmlPuffer` gibt bei Sendevorgängen die Antwort des ELSTER- Annahmeservers zurück.

Nach dem Aufruf der Funktion müssen programmatisch folgende Fälle aufgrund des Rückgabewerts unterschieden werden.

## Erfolgsfall

Sind alle Bearbeitungsschritte fehlerfrei durchlaufen worden, dann ist der Rückgabewert [ERIC\\_OK](#) und der Text im Pufferspeicher `rueckgabeXmlPuffer` enthält beim Versand XML-Daten mit generierter Telenummer und bei Neuaufnahmen den Ordnungsbegriff.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
  <Erfolg>
    <Telenummer>N55</Telenummer>
  </Erfolg>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Beim Versand befindet sich zusätzlich im Pufferspeicher `serverantwortXmlPuffer` die Antwort des ELSTER-Annahmeservers. Bei einer Datenabholung kann diese ausgewertet werden. Details hierzu befinden sich im [ERIC-Entwicklerhandbuch.pdf](#)

## Hinweise

Falls das Bearbeitungsflag [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) angegeben worden ist, kann der Rückgabewert [ERIC\\_GLOBAL\\_HINWEISE](#) zurückgegeben werden. Der Rückgabepuffer enthält dann die gemeldeten Hinweise.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
  <Hinweis>
    <Nutzdatenticket>1075</Nutzdatenticket>
    <Feldidentifikator>100001</Feldidentifikator>
    <Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>
    <LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>
    <VordruckZeilennummer>4</VordruckZeilennummer>
    <SemantischerIndex>PersonA</SemantischerIndex>
    <Untersachbereich>5</Untersachbereich>
    <RegelName>testRegelName</RegelName>
    <FachlicheHinweisId>9995</FachlicheHinweisId>
    <Text>Weitere Angaben können erforderlich sein</Text>
  </Hinweis>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Die einzelnen Elemente sind in der Schemadefinition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) dokumentiert. Wenn die Bearbeitungsflags [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) und [ERIC\\_VALIDIERE](#) übergeben worden sind, wurden bei der Plausibilisierung keine Fehler gefunden. Es sind keine Fehler im Rückgabepuffer enthalten.

## Plausibilitätsfehler

Bei fehlgeschlagener Plausibilitätsprüfung ist der Rückgabewert [ERIC\\_GLOBAL\\_PRUEF\\_FEHLER](#), und die Fehler werden im Rückgabepuffer als XML-Daten zurückgeliefert.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.1/EricBearbeiteVorgang">
  <FehlerRegelpruefung>
    <Nutzdatenticket>1075</Nutzdatenticket>
    <Feldidentifikator>100001</Feldidentifikator>
    <Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>
    <LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>
    <VordruckZeilennummer>4</VordruckZeilennummer>
    <SemantischerIndex>PersonA</SemantischerIndex>
    <Untersachbereich>5</Untersachbereich>
    <RegelName>testRegelName</RegelName>
    <FachlicheFehlerId>9995</FachlicheFehlerId>
    <Text>Beim Ankreuzfeld muss der Wert 'X' angegeben werden.</Text>
  </FehlerRegelpruefung>
</EricBearbeiteVorgang>
```

Die einzelnen Elemente sind in der Schemadefinition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricBearbeiteVorgang.xsd](#) dokumentiert. Wenn die Bearbeitungsflags [ERIC\\_PRUEFE\\_HINWEISE](#) und [ERIC\\_VALIDIERE](#) übergeben worden sind, kann der Rückgabepuffer auch Hinweise enthalten.

## Fehler in der Serverantwort

Ist der Rückgabewert [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_THEADER](#) oder [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_NHEADER](#) so enthält der Serverantwortpuffer Fehlermeldungen. Zur Auswertung kann entweder die Serverantwort selbst ausgewertet werden oder es wird [EricMtGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#) aufgerufen.

## Sonstige Fehler

Bei sonstigen Fehlern ist der Inhalt der Rückgabepuffer undefiniert. Um nähere Informationen über die Fehlerursache herauszufinden, kann [EricMtHoleFehlerText\(\)](#) mit dem Rückgabewert aufgerufen werden.

## Fortschrittcallbacks

Während der Verarbeitung eines Anwendungsfalls werden die durch die Funktionen [EricMtRegistriereFortschrittCallback\(\)](#) und [EricMtRegistriereGlobalenFortschrittCallback\(\)](#) registrierten Callbacks aufgerufen.

### Siehe auch:

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Anwendungsfälle von EricBearbeite\Vorgang()"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. der jeweiligen Datenart
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "ElsterDatenabholung"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Größenbegrenzung der Eingangsdaten"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"
- [EricMtHoleFehlerText\(\)](#)
- [EricMtGetErrormessagesFromXMLAnswer\(\)](#)
- [EricMtRegistriereFortschrittCallback\(\)](#)
- [EricMtRegistriereGlobalenFortschrittCallback\(\)](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtChangePassword ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \* psePath, const [byteChar](#) \* oldPin, const [byteChar](#) \* newPin)

Die PIN für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) wird geändert.

Die Funktion ändert die bei der Funktion [EricMtCreateKey\(\)](#) angegebene PIN und entsprechend hierfür die Prüfsumme in der Datei `eric.sfv`. Falls die Datei `eric.sfv` nicht vorhanden ist, wird sie, wie bei [EricMtCreateKey\(\)](#), erstellt. Eine PIN-Änderung von einem Portalzertifikat (POZ) ist nicht möglich.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>psePath</i>	In dem angegebenen Pfad liegt das Schlüsselpaar <code>eric_private.p12</code> und <code>eric_public.cer</code>
in	<i>oldPin</i>	Bisherige PIN.
in	<i>newPin</i>	Neue PIN. Die Mindestlänge beträgt 4 Stellen. Zulässige Zeichen sind alle ASCII-Zeichen ohne die Steuerzeichen.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_STAERKE\\_NICHT\\_AUSREICHEND](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_ENTHAELT\\_UNGUELTIGE\\_ZEICHEN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ERROR\\_CREATE\\_KEY](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtCreateKey\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zuordnung der API-Funktionen zur Verwendung von POZ, CEZ und AHZ"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtCheckXML ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \* xml,  
const char \* datenartVersion, [EricRueckgabepufferHandle](#) fehlertextPuffer)

Das `xml` wird gegen das Schema der `datenartVersion` validiert.

Das verwendete Schema kann nachgeschlagen werden unter  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen](#)

Nicht unterstützte Datenartversionen:

- ElsterKMV
- alle Bilanz Datenartversionen

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>xml</i>	XML-Zeichenfolge
in	<i>datenartVersion</i>	Die <code>datenartVersion</code> ist der <a href="#">Datenartversionmatrix.xml</a> zu entnehmen. Dieser Parameter darf nicht NULL sein und muss zu den XML-Eingangsdaten passen. Siehe auch <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> .
out	<i>fehlertextPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den Fehlertexte geschrieben werden. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_FUNKTION\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#):  
Schemavalidierung wird für die übergebene `datenartVersion` nicht unterstützt.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_DATENARTVERSION\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_IO\\_READER\\_SCHEMA\\_VALIDIERUNGSFEHLER](#):  
Die Fehlerbeschreibung steht im `fehlertextPuffer`.
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#):  
Die Fehlerbeschreibung steht im `fehlertextPuffer`.
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtCloseHandleToCertificate ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
[EricZertifikatHandle](#) hToken)

Das Zertifikat-Handle hToken wird freigegeben.

Diese Funktion gibt das übergebene Zertifikat-Handle frei. Zertifikat-Handles sollten möglichst frühzeitig, d.h. wenn sie nicht mehr benötigt werden, mit [EricMtCloseHandleToCertificate\(\)](#) freigegeben werden, spätestens jedoch zum Programmende bzw. vor dem Entladen der ericapi Bibliothek.

Das Ad Hoc-Zertifikat eines neuen Personalausweises sollte immer genau dann freigegeben werden, wenn es nicht mehr benötigt wird, jedoch spätestens vor Ablauf der 24 Stunden, die das Ad Hoc-Zertifikat gültig ist.

Tritt ein Fehler auf, kann die Fehlermeldung mit [EricMtHoleFehlerText\(\)](#) ausgelesen werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>hToken</i>	Zertifikat-Handle wie von der Funktion <a href="#">EricMtGetHandleToCertificate()</a> zurückgeliefert.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Zu beachten:**

Die folgenden Rückgabewerte gelten nur bei Verwendung des neuen Personalausweises.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_CLIENTFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_FEHLENDEFELDER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_NPABLOCKIERT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDNRNICHTEINDEUTIG](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINCLIENT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINKONTO](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_SERVERFEHLER](#)

- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_CONNECTSERVER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_NORESPONSE](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYAUTH](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYCONNECT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND\\_INIT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_TIMEOUT](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtGetHandleToCertificate\(\)](#)
- [EricMtGetPinStatus\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis (nPA)"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtCreateKey (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* pin,  
const byteChar \* pfade, const eric\_zertifikat\_parameter\_t \* zertifikatInfo)

Es werden die Kryptomittel für ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) in einem Verzeichnis des Dateisystems erstellt.

Im angegebenen Verzeichnis pfade sind nach Ausführung der Funktion EricMtCreateKey() drei Dateien erstellt worden:

- `eric_public.cer`:  
Enthält das Zertifikat mit den Daten aus zertifikatInfo und darin den öffentlichen Schlüssel.
- `eric_private.p12`:  
Enthält den privaten Schlüssel. Der Zugriff ist über die pin geschützt.
- `eric.sfv`:  
Enthält die Prüfsumme der Dateien `eric_public.cer` und `eric_private.p12`. Die Integrität dieser beiden Dateien kann damit jederzeit überprüft werden.

Ein CEZ kann unter anderem für die Bescheiddaten-Rückübermittlung verwendet werden. Weitere Informationen zur Datenabholung lesen Sie bitte im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) nach.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>pin</i>	PIN (Passwort), mit der auf den privaten Schlüssel zugegriffen werden kann.  Die Mindestlänge beträgt 4 Stellen. Zulässige Zeichen sind alle ASCII-Zeichen ohne die Steuerzeichen.
in	<i>pfad</i>	Pfad (1), in dem die Kryptomittel erzeugt werden sollen. Das durch den angegebenen Pfad bezeichnete Verzeichnis muss im Dateisystem bereits existieren und beschreibbar sein.  Es gibt folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Absoluter Pfad: Empfehlung.</li><li>◦ Relativer Pfad: Wird an das Arbeitsverzeichnis angehängt.</li><li>◦ Leere Zeichenkette: In diesem Fall wird das Arbeitsverzeichnis verwendet.</li></ul>
in	<i>zertifikatInfo</i>	Daten, die zur Identifikation des Schlüsselinhabers im

		Zertifikat abgelegt werden.
--	--	-----------------------------

(1) Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_PARAMETER\\_VERSION](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ZERTIFIKATSPFAD\\_NEIN\\_VERZEICHNIS](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ZERTIFIKATSDATEI\\_EXISTIERT\\_BEREITS](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_STAERKE\\_NICHT\\_AUSREICHEND](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_PIN\\_ENTHAELT\\_UNGUELTIGE\\_ZEICHEN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_ERROR\\_CREATE\\_KEY](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtChangePassword\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zertifikate und Authentifizierungsverfahren"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtCreateTH ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \* xml,  
const char \* verfahren, const char \* datenart, const char \* vorgang, const char \*  
testmerker, const char \* herstellerId, const char \* datenLieferant, const char \*  
versionClient, const [byteChar](#) \* publicKey, [EricRueckgabepufferHandle](#)  
[xmlRueckgabePuffer](#))

Diese Funktion erzeugt einen TransferHeader.

Dieser ist der oberste Header in der Datenstruktur. Er enthält Felder für die Kommunikation zwischen Server und Client. Es wird nur die Kombination NutzdatenHeader-Version "11" und TransferHeader-Version "11" unterstützt.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>xml</i>	<p>XML-Datensatz, für den der &lt;TransferHeader&gt;-Block erzeugt werden soll.</p> <p>Es kann entweder ein komplettes Elster-XML oder nur der Datenteil übergeben werden.</p> <p>ERiC nimmt bei diesem Parameter keine Konvertierung von Sonderzeichen in Entitätenreferenzen vor.</p> <p>Attribute, die in den Start-Tags der Elemente &lt;Elster&gt; bzw. &lt;DatenTeil&gt; im übergebenen XML-Datensatz definiert werden, werden nicht in das Rückgabe-XML übernommen.</p> <p>Namespace-Definitionen, die in den Start-Tags der Elemente &lt;Elster&gt; bzw. &lt;DatenTeil&gt; im übergebenen XML-Datensatz definiert werden, führen zu einem <a href="#">ERIC_IO_PARSE_FEHLER</a>.</p> <p>Im Rückgabe-XML werden im Start-Tag des Elements &lt;Elster&gt; die URI "http://www.elster.de/elsterxml/schema/v11" als Default-Namensraum definiert.</p> <p>Die dem Element &lt;DatenTeil&gt; untergeordneten Elemente aus dem übergebenen XML-Datensatz werden unverändert übernommen.</p> <p>Der allgemeine Aufbau des Elster-XMLs wird im <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>, Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC" beschrieben.</p>

in	<i>verfahren</i>	Name des Verfahrens, z.B: 'ElsterAnmeldung', siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.
in	<i>datenart</i>	Name der Datenart, z.B.: 'LStB' oder 'UStVA', siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.
in	<i>vorgang</i>	Name der Übertragungsart, z.B. 'send-NoSig', siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Tabelle "Eigenschaften der Datenart" im jeweiligen Kapitel zur Datenart.
in	<i>testmerker</i>	Für eine Testübertragung muss der entsprechende Testmerker angegeben werden, siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a> , Kap. "Test Unterstützung bei der ERiC-Anbindung".  Falls ein Echtfall übertragen werden soll, muss der Wert NULL angegeben werden.
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes.
in	<i>datenLieferant</i>	Der Wert entspricht dem XML-Element <DatenLieferant>, wie es im Schema des Transferheaders der ElsterBasis-XML-Schnittstelle definiert ist.  ERiC konvertiert bei diesem Parameter Sonderzeichen in Entitätenreferenzen.
in	<i>versionClient</i>	Angabe von Versionsinformation, die in der Serverantwort auch zurückgegeben wird und ausgewertet werden kann. Der Wert NULL entspricht "keine Angabe von Versionsinformation", d.h. es wird kein XML-Element <VersionClient> im <TransferHeader>-Block erzeugt.  ERiC konvertiert bei diesem Parameter Sonderzeichen in Entitätenreferenzen.
in	<i>publicKey</i>	Öffentlicher Schlüssel für die Transportverschlüsselung beim Verfahren ElsterLohn. Bei anderen Verfahren sollte NULL übergeben werden.  Dieser Wert kann mit dem Rückgabewert von <a href="#">EricMtGetPublicKey()</a> befüllt werden. Der Inhalt dieses Parameters wird in das <TransportSchluessel>-Element der Rückgabe-XML geschrieben.
out	<i>xmlRueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Elster-XML mit dem erzeugten TransportHeader geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .  Es wird immer ein vollständiger Elster-XML-Datensatz

		mit dem <Elster>-Element als Wurzel-Element zurückgeliefert. Bzgl. der darin enthaltenen XML-Namespace-Definitionen sind die bei der Beschreibung des Parameters "xml" genannten Einschränkungen zu berücksichtigen.
--	--	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_XML\\_ENCODING](#): Die übergebenen XML-Daten sind nicht UTF-8 kodiert.
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_IO\\_DATENTEILNOTFOUND](#)
- [ERIC\\_IO\\_DATENTEILENDNOTFOUND](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlrcodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Datenverarbeitung mit ERiC"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Anwendungsfälle von EricBearbeiteVorgang()"
- ERiC-Returncodes und Fehlertexte sind in [eric\\_fehlrcodes.h](#) zu finden.

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtCreateUUID (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle uuidRueckgabePuffer)

Erzeugt einen Version 4 Universally Unique Identifier (UUID) gemäß RFC 4122.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>uuidRueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die erzeugte UUID geschrieben wird.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtDekodiereDaten ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
[EricZertifikatHandle](#) zertifikatHandle, const [byteChar](#) \* pin, const [byteChar](#) \*  
[base64Eingabe](#), [EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabePuffer)

Es werden die mit der Datenabholung abgeholt und verschlüsselten Daten entschlüsselt.

Falls während der Bearbeitung ein Fehler auftritt, liefert die Funktion [EricMtHoleFehlerText\(\)](#) den dazugehörigen Fehlertext.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>zertifikatHandle</i>	Handle auf das zum Entschlüsseln zu verwendende Zertifikat.
in	<i>pin</i>	PIN zum Zugriff auf das Zertifikat.
in	<i>base64Eingabe</i>	Base64-kodierte verschlüsselte Daten oder Anhänge, welche mit dem Verfahren ElsterDatenabholung abgeholt wurden.  Die Abholdaten befinden sich im Element <code>/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock/Nutzdaten[1]/Datenabholung[1]/Abholung[1]/Datenpaket</code>  Die optionalen Anhänge befinden sich im Element <code>/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock/Nutzdaten[1]/Datenabholung[1]/Abholung[1]/Anhaenge[1]/Anhang[1]/Dateiinhalt</code>
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die entschlüsselten Daten geschrieben werden. Im Fehlerfall ist der Inhalt des Rückgabepuffers undefiniert.  Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_ERR\\_DEKODIEREN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- Ein Zertifikatsfehler aus dem Statuscodebereich von [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#) = 610201101 bis 610201212

**Siehe auch:**

- [EricMtHoleFehlerText\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "ElsterDatenabholung"

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen ([EricInstanzHandle](#) instanz)

Alle Einstellungen, der übergebenen ERiC-Instanz werden auf den jeweiligen Standardwert zurückgesetzt.

Die Standardwerte sind im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Vorbelegung der ERiC-Einstellungen" zu finden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
----	----------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtEinstellungLesen (EricInstanzHandle instanz, const char \* name, EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Der Wert der API-Einstellung name wird im rueckgabePuffer zurück geliefert.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>name</i>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Wert der API-Einstellung geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtEinstellungSetzen (EricInstanzHandle instanz, const char \* name, const char \* wert)

Die API-Einstellung `name` wird auf den `wert` gesetzt.

Nach dem Laden der ERiC-Bibliotheken hat jede API-Einstellung ihren Standardwert. Mit dieser Funktion kann der Wert verändert werden. Der Wertebereich der jeweiligen API-Einstellung ist zu beachten.

Bei Pfad-Einstellungen muss auf Windows der Wert in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen"

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>name</i>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.
in	<i>wert</i>	Wert der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_WERT\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

#### Siehe auch:

- [EricMtEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungZuruecksetzen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtEinstellungZuruecksetzen ([EricInstanzHandle](#) instanz, const char \* name)

Der Wert der API-Einstellung `name` wird auf den Standardwert zurückgesetzt.

Die Standardwerte sind im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Vorbelegung der ERiC-Einstellungen" zu finden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>name</i>	Name der API-Einstellung, NULL-terminierte Zeichenfolge.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EINSTELLUNG\\_NAME\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtEinstellungSetzen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungLesen\(\)](#)
- [EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der ERiC-Einstellungen"

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricMtEntladePlugins ([EricInstanzHandle](#) instanz)

Für die übergebene ERiC-Instanz werden alle verwendeten Plugin-Bibliotheken entladen und deren Speicher wird freigegeben.

Der ERiC lädt die für die Bearbeitung notwendigen Plugin-Bibliotheken permanent in den Speicher und gibt diese erst mit dem Aufruf dieser Funktion wieder frei.

### Zu beachten:

[EricMtEntladePlugins\(\)](#) sollte erste dann aufgerufen werden, wenn die Plugin-Bibliotheken definitiv nicht mehr benötigt werden. Ein erneutes Laden der Bibliotheken ist verhältnismäßig zeitintensiv.

Falls eine Plugin-Bibliothek nicht entladen werden kann, wird dies in eric.log protokolliert. Der Returncode ist immer [ERIC\\_OK](#).

### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
----	----------------	--

### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

### Siehe auch:

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Verwendung von EricEntladePlugins()"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtFormatEWAz (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \*  
ewAzElster, EricRueckgabepufferHandle ewAzBescheidPuffer)

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format in ein landesspezifisches Bescheidformat.

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 2831400190001250002) in ein landesspezifisches Einheitswert-Aktenzeichen im Bescheidformat (z.B. 3100190001250002).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>ewAzElster</i>	Zeiger auf ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 2831400190001250002)
out	<i>ewAzBescheidPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Einheitswert-Aktenzeichen im Bescheidformat (z.B. 3100190001250002) geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtFormatStNr (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \*  
eingabeSteuernummer, EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Die Steuernummer eingabeSteuernummer wird in das Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes umgewandelt.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>eingabeSteuernummer</i>	Gültige, zu formatierende Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat.
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die formatierte Steuernummer im Bescheid-Format des jeweiligen Bundeslandes geschrieben wird.  Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtGetAuswahlListen (EricInstanzHandle instanz, const char \* datenartVersion, const char \* feldkennung, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Die Auswahlliste(n) für datenartVersion oder feldkennung wird zurück geliefert.

Anwendungsfälle:

1. Parameter feldkennung ist nicht NULL:

Die Funktion liefert die zur feldkennung und datenartVersion gehörige Auswahlliste.

2. Parameter feldkennung ist NULL:

Die Funktion liefert alle zur datenartVersion gehörigen Feldkennungen mit hinterlegten Auswahllisten.

Für die Ermittlung der Auswahllisten vieler Feldkennungen wird aus Performanzgründen Anwendungsfall 2 empfohlen. Die Funktion liefert Auswahllisten zu Feldkennungen vom Format "NichtAbgeschlosseneEnumeration" zurück. Diese Auswahllisten werden auch in der Jahres-/Deltadokumentation dokumentiert.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>datenartVersion</i>	Dieser Parameter darf nicht NULL sein. Die gültigen Datenartversionen sind in der <a href="#">Datenartversionmatrix.xml</a> enthalten.
in	<i>feldkennung</i>	Feldkennung, für welche die Auswahlliste zu ermitteln ist.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die angeforderten Auswahlliste(n) als XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition in <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetAuswahlListen.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricGetAuswahlListen
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricGetAuswahlListen">
  <AuswahlListe>
```

```
<Feldkennung>0104110</Feldkennung>
<ListenElement>Arbeitslosengeld</ListenElement>
<ListenElement>Elterngeld</ListenElement>
<ListenElement>Insolvenzgeld</ListenElement>
<ListenElement>Krankengeld</ListenElement>
<ListenElement>Mutterschaftsgeld</ListenElement>
</AuswahlListe>
</EricGetAuswahlListen>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_KEINE\\_DATEN\\_VORHANDEN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_DATENARTVERSION\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**[ERICAPI IMPORT](#)** int EricMtGetErrormessagesFromXMLAnswer ([EricInstanzHandle](#)  
**instanz**, const char \* **xml**, [EricRueckgabepufferHandle](#) **transferticketPuffer**,  
[EricRueckgabepufferHandle](#) **returncodeTHPuffer**, [EricRueckgabepufferHandle](#)  
**fehlertextTHPuffer**, [EricRueckgabepufferHandle](#)  
**returncodesUndFehlertexteNDHXmlPuffer**)

Aus dem Antwort-XML des Finanzamtserver wird das Transferticket und Returncodes/Fehlermeldungen zurückgegeben.

Die Funktion liefert bei erfolgreicher Ausführung:

- Das Transferticket aus dem Antwort-XML in dem Parameter **transferticketPuffer**.
- Den Returncode und die Fehlermeldung aus dem Transferheader in den Parametern **returncodeTHPuffer** und **fehlertextTHPuffer**.
- Für jeden Nutzdatenheader dessen Returncode und Fehlermeldung als XML-Daten im Parameter **returncodesUndFehlertexteNDHXmlPuffer** nach XML Schema Definition [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetErrormessagesFromXMLAnswer.xsd](#). Enthält das Antwort-XML keine Nutzdaten, wird kein <Fehler> Element zurückgegeben.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>xml</i>	Antwort-XML des ELSTER-Servers, das ausgewertet werden soll. Der originale XML-Server-Datenstrom sollte unverändert übergeben werden und darf insbesondere keine Zeilenumbruchzeichen enthalten.
out	<i>transferticketPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das Transferticket geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>returncodeTHPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Returncode aus dem Transferheader geschrieben wird. Siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>fehlertextTHPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Fehlermeldung aus dem Transferheader geschrieben wird, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
out	<i>returncodesUndFehlertexteNDH</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Liste der Returncodes nach XML-Schema

	<i>XmlPuffer</i>	<a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricGetErrormessagesFromXMLAnswer.xsd</a> geschrieben werden, siehe <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .
--	------------------	--

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricGetErrormessagesFromXMLAnswer
  xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricGetErrormessagesFromXMLAnswer">
  <Fehler>
    <Code>1</Code>
    <Meldung>Fehlermeldung 1</Meldung>
  </Fehler>
  <Fehler>
    <Code>2</Code>
    <Meldung>Fehlermeldung 2</Meldung>
  </Fehler>
  (...)

</EricGetErrormessagesFromXMLAnswer>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_IO\\_PARSE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_PUFFER\\_ZUGRIFFSKONFLIKT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Zu beachten:**

Diese Funktion kann nicht dafür verwendet werden, die Antwort im Datenteil aus einer dekodierten Serverantwort für Lohnsteuerbescheinigungen auszuwerten.

**Siehe auch:**

- XML-Schema des Transferheaders:  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen\ElsterBasisSchema\Schema\th000011\\_extern.xsd](#)
- XML-Schema des Nutzdatenheaders:  
[Dokumentation\Schnittstellenbeschreibungen\ElsterBasisSchema\Schema\ndh000011.xsd](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Schnittstellenbeschreibungen", Tabelle "Ergänzende Softwarepakete und Dateien – Schnittstellenbeschreibungen"

**[ERICAPI IMPORT](#)** int EricMtGetHandleToCertificate ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
[EricZertifikatHandle](#) \* hToken, [uint32\\_t](#) \* iInfoPinSupport, const [byteChar](#) \*  
pathToKeystore)

Für das übergebene Zertifikat in `pathToKeystore` wird das Handle `hToken` und die unterstützten PIN-Werte `iInfoPinSupport` zurückgeliefert.

Die ERiC API benötigt Zertifikat-Handles typischerweise bei kryptografischen Operationen.

Zertifikat-Handles sollten möglichst frühzeitig, d.h. wenn sie nicht mehr benötigt werden, mit [EricMtCloseHandleToCertificate\(\)](#) freigegeben werden, spätestens jedoch zum Programmende bzw. vor dem Entladen der ericapi Bibliothek.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>hToken</i>	Handle zu einem der folgenden Zertifikate: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Portalzertifikat</li><li>◦ clientseitig erzeugtes Zertifikat</li><li>◦ Ad Hoc-Zertifikat für den neuen Personalausweis</li></ul>
out	<i>iInfoPinSupport</i>	Wird in <code>iInfoPinSupport</code> ein Zeiger ungleich NULL übergeben und die Funktion mit <a href="#">ERIC_OK</a> beendet, dann enthält <code>iInfoPinSupport</code> einen vorzeichenlosen Integer-Wert.  In diesem Wert ist kodiert abgelegt, ob eine PIN-Eingabe erforderlich ist und welche PIN-Statusinformationen unterstützt werden.  Die kodierten Werte (nachfolgend in hexadezimaler Form angegeben) können durch ein binäres ODER kombiniert werden und bedeuten im Einzelnen: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0x00 : Keine PIN-Angabe erforderlich, kein PIN-Status unterstützt.</li><li>◦ 0x01 : PIN-Angabe für Signatur erforderlich.</li><li>◦ 0x02 : PIN-Angabe für Entschlüsselung erforderlich.</li><li>◦ 0x04 : PIN-Angabe für Verschlüsselung des Zertifikats erforderlich.</li><li>◦ 0x08 : reserviert (wird derzeit nicht verwendet)</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 0x10: PIN-Status "Pin Ok" wird unterstützt.</li> <li>◦ 0x20: PIN-Status "Der letzte Versuch der Pin-Eingabe schlug fehl" wird unterstützt.</li> <li>◦ 0x40: PIN-Status "Beim nächsten fehlerhaften Versuch wird die Pin gesperrt" wird unterstützt.</li> <li>◦ 0x80: PIN-Status "Pin ist gesperrt" wird unterstützt.</li> </ul> <p>Falls vom Aufrufer NULL übergeben wird, gibt die Funktion nichts zurück.</p>
in	<i>pathToKeystore</i>	<p>Folgende Zertifikatstypen werden unterstützt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad zum Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese Kryptomittel wurden mit <a href="#">EricMtCreateKey()</a> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li> <li>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li> <li>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (1). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</li> <li>4. Signaturkarte: Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht, siehe (1). Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</li> <li>5. Neuer Personalausweis (nPA): URL des eID-Clients wie zum Beispiel der AusweisApp 2 In den meisten Fällen lautet diese URL: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client">http://127.0.0.1:24727/eID-Client</a> Optional kann auf die folgende Weise noch ein Testmerker angehängt werden: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52">http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52</a></li> </ol>

		<p><a href="#">0000000</a>.</p> <p>Zu den verfügbaren Testmerkern siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>, Kap. "Test Unterstützung bei der ERiC-Anbindung".</p> <p><b>Wichtig:</b> Das Ad Hoc-Zertifikat, das in diesem Fall für den neuen Personalausweis erzeugt wird, ist nur 24 Stunden gültig.</p>
--	--	--

(1) Bei Sicherheitssticks und Signaturkarten ist bei der Angabe des Treibers der Suchmechanismus nach dynamischen Modulen des jeweiligen Betriebssystems zu berücksichtigen. Weitere Informationen sind z.B. unter Windows der Dokumentation der `LoadLibrary()` oder unter Linux und macOS der Dokumentation der `dlopen()` zu entnehmen.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_MAX\\_SESSION](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_BUSY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P11\\_SLOT\\_EMPTY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_NO\\_SIG\\_ENC\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_LOAD\\_DLL](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_NO\\_SERVICE](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_ESICL\\_EXCEPTION](#)

#### Zu beachten:

Die folgenden Rückgabewerte gelten nur bei Verwendung des neuen Personalausweses.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_CLIENTFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_FEHLENDEFELDER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_NPABLOCKIERT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_IDNRNICHTEINDEUTIG](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINCLIENT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_KEINKONTO](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_EID\\_SERVERFEHLER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_CONNECTSERVER](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_NORESPONSE](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYAUTH](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_PROXYCONNECT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_SEND\\_INIT](#)
- [ERIC\\_TRANSFER\\_ERR\\_TIMEOUT](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtCloseHandleToCertificate\(\)](#)
- [EricMtGetPinStatus\(\)](#)

**ERICAPI IMPORT** int EricMtGetPinStatus (EricInstanzHandle instanz,  
EricZertifikatHandle hToken, uint32\_t \* pinStatus, uint32\_t keyType)

Der PIN-Status wird für ein passwortgeschütztes Kryptomittel abgefragt und in pinStatus zurückgegeben.

Der PIN-Status wird für einen passwortgeschützten Bereich ermittelt, der durch das übergebene Zertifikat-Handle im Parameter hToken referenziert wird. Da bei Sicherheitssticks und Signaturkarten durch ein einziges Zertifikat-Handle zwei Schlüsselpaare referenziert werden können (eines für die Signatur und eines für die Verschlüsselung von Daten), muss grundsätzlich der Parameter keyType gesetzt werden.

Mit dem Rückgabewert der Funktion kann der Endanwender rechtzeitig informiert werden, falls bei einer weiteren falschen PIN-Eingabe das Kryptomittel gesperrt wird. Im Fehlerfall ist pinStatus nicht definiert.

Der Karten- bzw. Stickhersteller ist verantwortlich, dass seine Implementierung den korrekten PIN-Status zurückgibt, siehe auch Tabelle "PIN-Statusabfrage für POZ" im Unterkap. "Das Portalzertifikat (POZ)" im Dokument [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>hToken</i>	Zertifikat-Handle, für dessen passwortgeschützten Bereich der PIN-Status ermittelt werden soll. Wird von der Funktion <a href="#">EricMtGetHandleToCertificate()</a> zurückgeliefert.
out	<i>pinStatus</i>	Mögliche Rückgabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: StatusPinOk: Kein Fehlversuch oder keine Informationen verfügbar</li><li>◦ 1: StatusPinLocked: PIN gesperrt</li><li>◦ 2: StatusPreviousPinError: Die letzte PIN-Eingabe war fehlerhaft</li><li>◦ 3: StatusLockedIfPinError: Beim nächsten fehlerhaften Versuch wird die PIN gesperrt</li></ul>
in	<i>keyType</i>	Mögliche Eingabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: eSignatureKey: Schlüssel für die Signatur von Daten</li><li>◦ 1: eEncryptionKey: Schlüssel für die</li></ul>

		Verschlüsselung von Daten
--	--	---------------------------

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtGetHandleToCertificate\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Zertifikate und Authentifizierungsverfahren"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtGetPublicKey (EricInstanzHandle instanz, const eric\_verschluesselungs\_parameter\_t \* cryptoParameter, EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Es wird der öffentliche Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette für das übergebene Zertifikat in `cryptoParameter` zurückgeliefert.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>cryptoParamete r</i>	Die Struktur enthält das Zertifikat-Handle und die PIN. Falls der Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel keine PIN erfordert, ist PIN=NULL anzugeben.
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf den Rückgabepuffer. Bei Erfolg enthält der Rückgabepuffer den öffentlichen Schlüssel als base64-kodierte Zeichenkette. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_P12\\_ENC\\_KEY](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_WRONG](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_LOCKED](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtHoleFehlerText (EricInstanzHandle instanz, int fehlerkode,  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabePuffer)

Es wird die Klartextfehlermeldung zu dem fehlerkode ermittelt.

Die Funktion liefert die Klartextfehlermeldung zu einem ERiC Fehlercode - definiert in [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>fehlerkode</i>	Eingabe-Fehlercode, definiert in <a href="#">eric_fehlercodes.h</a> .
out	<i>rueckgabePuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Klartextfehlermeldung geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> . Die Klartextfehlermeldung ist gemäß UTF-8 kodiert.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_FEHLERMELDUNG\\_NICHT\\_VORHANDEN](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtHoleFinanzaemter (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* finanzamtLandNummer, EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Es wird die Finanzamtliste für eine bestimmte finanzamtLandNummer zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>finanzamtLandNummer</i>	Die Finanzamtlandnummer besteht aus den ersten zwei Stellen der Bundesfinanzamtsnummer. Eine Liste aller Finanzamtlandnummern wird von <a href="#">EricMtHoleFinanzamtLandNummern()</a> zurückgegeben.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzaemter.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleFinanzaemter
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleFinanzaemter">
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>2801</BuFaNummer>
    <Name>Finanzamt Offenburg Außenstelle Achern</Name>
  </Finanzamt>
  <Finanzamt>
    <BuFaNummer>2804</BuFaNummer>
    <Name>Finanzamt Villingen-Schwenningen Außenstelle Donaueschingen</Name>
  </Finanzamt>
  (...)</EricHoleFinanzaemter>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UTI\\_COUNTRY\\_NOT\\_SUPPORTED](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)

- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT int EricMtHoleFinanzamtLandNummern ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
[EricRueckgabepufferHandle](#) rueckgabeXmlPuffer)**

Die Liste aller Finanzamtlandnummern wird zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzamtLandNummern.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleFinanzamtLandNummern
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleFinanzamtLandNummern">
  <FinanzamtLand>
    <FinanzamtLandNummer>28</FinanzamtLandNummer>
    <Name>Baden-Württemberg</Name>
  </FinanzamtLand>
  <FinanzamtLand>
    <FinanzamtLandNummer>91</FinanzamtLandNummer>
    <Name>Bayern (Zuständigkeit LfSt - München)</Name>
  </FinanzamtLand>
  (...)</EricHoleFinanzamtLandNummern>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI IMPORT** int EricMtHoleFinanzamtsdaten (EricInstanzHandle instanz, const byteChar bufaNr[5], EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Die finanzamtsdaten werden für eine Bundesfinanzamtsnummer zurückgegeben.

Die Bundesfinanzamtsnummer kann über die Kombination der Funktionen EricMtHoleFinanzamtLandNummern() und EricMtHoleFinanzaemter() ermittelt werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>bufaNr</i>	Übergabe der 4-stelligen Bundesfinanzamtsnummer.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleFinanzamtsdaten.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter bufaNr ist NULL.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_PRUEF\\_FEHLER](#): Die übergebene Bundesfinanzamtsnummer ist keine Ganzzahl.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_KEINE\\_DATEN\\_VORHANDEN](#): Immer bei Testfinanzämtern.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtHoleFinanzamtLandNummern\(\)](#)
- [EricMtHoleFinanzaemter\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtHoleTestfinanzaemter (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Die Testfinanzamtliste wird in rueckgabeXmlPuffer zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Ergebnis XML-Daten geschrieben werden. Die XML-Daten folgen der XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleTestFinanzaemter.xsd</a> . Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricHoleTestFinanzaemter
xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricHoleTestFinanzaemter">
<Finanzamt>
  <BuFaNummer>1096</BuFaNummer>
  <Name>Testfinanzamt Saarland</Name>
</Finanzamt>
<Finanzamt>
  <BuFaNummer>1097</BuFaNummer>
  <Name>Finanzschule (Edenkoben)</Name>
</Finanzamt>
  (...)</EricHoleTestFinanzaemter>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtHoleZertifikatEigenschaften ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
**[EricZertifikatHandle](#)** hToken, const [byteChar](#) \* pin, [EricRueckgabepufferHandle](#)  
**rueckgabeXmlPuffer**)

Die Eigenschaften des übergebenen Zertifikats werden im  
**rueckgabeXmlPuffer** zurückgegeben.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>hToken</i>	Handle des Zertifikats, dessen Eigenschaften geholt werden sollen. Wird von der Funktion <a href="#">EricMtGetHandleToCertificate()</a> zurückgeliefert.
in	<i>pin</i>	PIN zum Öffnen des Zertifikats. Wird bei Software-Portalzertifikaten benötigt.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Zertifikateigenschaften im XML-Format geschrieben werden. Das Format ist im XML Schema <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricHoleZertifikatEigenschaften.xsd</a> definiert.  Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Zu beachten:**

Bei einem ELSTER-Softwarezertifikat (.pfx) steht im Common Name (CN) die ID des ELSTER-Kontos, für das das Zertifikat ausgestellt wurde. Die Konto-ID kann beispielsweise dafür genutzt werden, bei einer Zertifikatsverlängerung das verlängerte Zertifikat dem alten Zertifikat zuzuordnen.

**Beispiel:**

```
<EricHoleZertifikatEigenschaften
  xmlns="http://www.elster.de/EricXML/2.0/EricHoleZertifikatEigenschaften">
  <Signaturzertifikateigenschaften>
    <AusgestelltAm>220817152116Z</AusgestelltAm>
    <GueltigBis>230817152116Z</GueltigBis>

    <Signaturalgorithmus>sha1WithRSAEncryption(1.2.840.113549.1.1.5)</Signaturalgorithmus>
    <PublicKeyMD5>6b8b191936677957fe74103198e77f4e</PublicKeyMD5>
    <PublicKeySHA1>884b0dfe2e10221a2aedd28c986cf34db0f1d932</PublicKeySHA1>
    <PublicKeyBitLength>2048</PublicKeyBitLength>
    <Issuer>
      <Info><Name>CN</Name><Wert>ElsterSoftCA</Wert></Info>
```

```
<Info><Name>OU</Name><Wert>CA</Wert></Info>
  (...)

</Issuer>
<Subjekt>
  <Info><Name>CN</Name><Wert>1000872896</Wert></Info>
</Subjekt>
<Identifikationsmerkmaltyp>Steuernummer</Identifikationsmerkmaltyp>
<Registrierertyp>Person</Registrierertyp>
<Verifikationsart>Postweg</Verifikationsart>
<TokenType>Software</TokenType>
<Testzertifikat>true</Testzertifikat>
</Signaturzertifikateigenschaften>
<Verschluesselungszertifikateigenschaften>
  (...)

</Verschluesselungszertifikateigenschaften>
</EricHoleZertifikatEigenschaften>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)
- ERIC\_CRYPT\_E\_\*: Ein Zertifikatsfehler aus dem Statuscodebereich von [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_INVALID\\_HANDLE](#) = 610201101 bis 610201212

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Verwendung von EricHoleZertifikatEigenschaften()"
- [Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricholeZertifikatEigenschaften.xsd](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtHoleZertifikatFingerabdruck (EricInstanzHandle instanz,  
const eric verschluesselungs parameter t \* cryptoParameter,  
EricRueckgabepufferHandle fingerabdruckPuffer, EricRueckgabepufferHandle  
signaturPuffer)

Der Fingerabdruck und dessen Signatur wird für das übergebene Zertifikat zurückgegeben.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu EricRueckgabepufferHandle.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>cryptoParamete r</i>	Zertifikatsdaten, siehe <u>eric verschluesselungs parameter t</u> . Das in der übergebenen Struktur referenzierte Zertifikat muss ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) sein.
out	<i>fingerabdruckPu ffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den der Fingerabdruck geschrieben wird, siehe <u>EricRueckgabepufferHandle</u> .
out	<i>signaturPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Signatur des Fingerabdrucks geschrieben wird, siehe <u>EricRueckgabepufferHandle</u> .

**Zu beachten:**

Die Erzeugung eines Fingerabdrucks mit dieser Funktion ist nur in Zusammenhang mit clientseitig erzeugten Zertifikaten definiert.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_NULL\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_PUFFER\_ZUGRIFFSKONFLIKT
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN
- ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_READ
- ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_DECODE
- ERIC\_CRYPT\_E\_PIN\_WRONG
- ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_SIG\_KEY
- ERIC\_CRYPT\_E\_P12\_ENC\_KEY
- ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKAT

- [ERIC\\_CRYPT\\_EIDKARTE\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_SIGNATUR](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_CORRUPTED](#)

**ERICAPI IMPORT** **EricInstanzHandle** EricMtInstanzErzeugen (const char \* pluginPfad,  
const char \* logPfad)

Erstellt und initialisiert eine neue ERiC-Instanz.

Der erzeugte [EricInstanzHandle](#) ist im Parameter `instanz` der Multithreading-API zu übergeben. Zum Beenden einer ERiC-Instanz ist [EricMtInstanzFreigeben\(\)](#) aufzurufen.

**Parameter:**

in	<i>pluginPfad</i>	Pfad, in dem die Plugins rekursiv gesucht werden. Ist der Zeiger gleich NULL, wird der Pfad zur Bibliothek ericapi verwendet.
in	<i>logPfad</i>	Optionaler Pfad zur Log-Datei eric.log. Ist der Wert gleich NULL, wird das betriebssystemspezifische Verzeichnis für temporäre Dateien verwendet.

**Rückgabe:**

- [EricInstanzHandle](#) != NULL: Zeiger auf die erzeugte ERiC-Instanz.
- [EricInstanzHandle](#) == NULL: Fehler, Fehlerursache siehe Protokolldatei eric.log

**Zu beachten:**

Kann kein eric.log angelegt werden, wird eine entsprechende Fehlermeldung auf die Konsole (stderr) geschrieben und an den Windows-Ereignisdienst bzw. den syslogd-Dienst (Linux, AIX, macOS) geschickt.

Für Linux, AIX und macOS ist zu beachten, dass der syslogd-Dienst gegebenenfalls erst noch zu aktivieren und für die Protokollierung von Meldungen der Facility "User" zu konfigurieren ist. Suchkriterien für ERiC-Meldungen in der Windows-Ereignisansicht sind "ERiC (Elster Rich Client)" als Quelle und "Anwendung" als Protokoll.

Suchkriterien für ERiC-Meldungen in den Systemlogdateien unter Linux, AIX und macOS sind die Facility "User" und der Ident "ERiC (Elster Rich Client)".

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Hinweise zum optimierten Einsatz von ERiC-Instanzen und Plugins"
- [EricMtInstanzFreigeben\(\)](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricMtInstanzFreigeben ([EricInstanzHandle](#) instanz)

Die übergebene ERiC-Instanz wird beendet und deren Speicher freigegeben.

Die freigegebene ERiC-Instanz kann nicht mehr verwendet werden. Andere ERiC-Instanzen bleiben von der Freigabe unberührt und können weiter verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	ERiC-Instanz, die freigegeben werden soll.
----	----------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGE\\_INSTANZ](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtInstanzErzeugen\(\)](#)

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtMakeElsterEWAz ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \* ewAzBescheid, const [byteChar](#) \* landeskuerzel, [EricRueckgabepufferHandle](#) ewAzElsterPuffer)

Konvertiert ein Einheitswert-Aktenzeichen in das ELSTER-Format.

Konvertiert ein gültiges Einheitswert-Aktenzeichen in einem landesspezifischen Bescheidformat (z.B. 208/035-3-03889.3) unter Angabe des Landeskürzels in ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format (z.B. 520840353038893).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>ewAzBescheid</i>	Zeiger auf das Einheitswert-Aktenzeichen in einem landesspezifischen Bescheidformat.
in	<i>landeskuerzel</i>	Zeiger auf das Landeskürzel (zum Beispiel BY für Bayern)
out	<i>ewAzElsterPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den das erzeugte Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format geschrieben wird.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_LANDESKUERZEL\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- Landeskürzel siehe ISO-3166-2

**[ERICAPI IMPORT](#)** int EricMtMakeElsterStnr ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#)\* steuernrBescheid, const [byteChar](#) landesnr[2+1], const [byteChar](#) bundesfinanzamtsnr[4+1], [EricRueckgabepufferHandle](#) steuernrPuffer)

Es wird eine Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat erzeugt.

Die Funktion erzeugt aus einer angegebenen Steuernummer im Format des Steuerbescheides eine 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat.

Die sich ergebende 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat wird von der Funktion [EricMtMakeElsterStnr\(\)](#) auch auf Gültigkeit geprüft.

Einer der beiden Parameter *landesnr* oder *bundesfinanzamtsnr* muss korrekt angegeben werden. Der jeweils andere Parameter darf NULL oder leer sein. Bei bayerischen und berliner Steuernummern im Format BBB/UUUUP ist die Angabe der Bundesfinanzamtsnummer zwingend erforderlich.

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>steuernrBescheid</i>	Format der Steuernummer wie auch auf amtlichen Schreiben angegeben.
in	<i>landesnr</i>	2-stellige Landesnummer (entspricht den ersten zwei Stellen der Bundesfinanzamtsnummer).
in	<i>bundesfinanzamtsnr</i>	4-stellige Bundesfinanzamtsnummer.
out	<i>steuernrPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den die Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat geschrieben wird. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_LANDESNUMMER\\_UNBEKANNT](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT int EricMtPruefeBIC ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \* bic)**

Die `bic` wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge.
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für BIC gültig ist.

Falls die BIC ungültig ist liefert die Funktion [EricMtHoleFehlerText\(\)](#) den zugehörigen Fehlertext.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>bic</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_FORMALER\\_FEHLER](#): Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_LAENDERCODE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter `bic` ist NULL.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC ISO-Ländercodes"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC-Prüfung"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefeBuFaNummer (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* steuernummer)

Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.

Wird eine 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat angegeben, so wird nur die Bundesfinanzamtsnummer (= die ersten 4 Stellen der 13-stelligen Steuernummer) geprüft.

Eine Prüfung der Steuernummer selbst findet nicht statt (hierfür [EricMtPruefeSteuernummer\(\)](#) verwenden).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>steuernummer</i>	13-stellige Steuernummer im ELSTER Steuernummernformat bzw. 4-stellige Bundesfinanzamtsnummer.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BUFANR\\_UNBEKANNT](#): Die Bundesfinanzamtsnummer ist unbekannt oder ungültig.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Es wurde keine Bundesfinanzamtsnummer übergeben (Parameter ist NULL).
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtPruefeSteuernummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefeEWAz (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* einheitswertAz)

Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>einheitswertAz</i>	Zeiger auf ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefelBAN (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* iban)

Die *iban* wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in vier Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge.
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für IBAN gültig ist.
3. Prüfung, ob das länderspezifische Format gültig ist.
4. Prüfung, ob die Prüfziffer der IBAN gültig ist.

Falls die IBAN ungültig ist, liefert die Funktion EricMtHoleFehlerText() den zugehörigen Fehlertext.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>iban</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_FOMALER\_FEHLER: Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LAENDERCODE\_FEHLER
- ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LANDESFORMAT\_FEHLER
- ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_PRUEFZIFFER\_FEHLER
- ERIC\_GLOBAL\_NULL\_PARAMETER: Parameter *iban* ist NULL.
- ERIC\_GLOBAL\_COMMONDATA\_NICHT\_VERFUEGBAR
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

**Siehe auch:**

- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "IBAN - länderspezifische Formate"
- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "IBAN-Prüfung"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefeldentifikationsMerkmal (EricInstanzHandle instanz,  
const byteChar \* steuerId)

Die steuerId wird auf Gültigkeit überprüft.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>steuerId</i>	Steuer-Identifikationsnummer (IdNr)

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IDNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtPruefeSteuernummer\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Steueridentifikationsnummer (IdNr)"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Test-Steueridentifikationsnummer"

**[ERICAPI\\_IMPORT](#)** int EricMtPruefeSteuernummer ([EricInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \* steuernummer)

Die steuernummer wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.

Zur Prüfung der Bundesfinanzamtsnummer wird [EricMtPruefeBuFaNummer\(\)](#) verwendet.

Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu [EricRueckgabepufferHandle](#).

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>steuernummer</i>	NULL-terminierte 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtPruefeBuFaNummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefeWIdNr (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* wIdNr)

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit überprüft.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>wIdNr</i>	NULL-terminierte Wirtschafts-Identifikationsnummer mit oder ohne Unterscheidungsmerkmal.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IDNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_COMMONDATA\\_NICHT\\_VERFUEGBAR](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.)"

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtPruefeZertifikatPin (EricInstanzHandle instanz, const byteChar \* pathToKeystore, const byteChar \* pin, uint32\_t keyType)

Prüft, ob die pin zum Zertifikat pathToKeystore passt. Nicht anwendbar auf Ad Hoc-Zertifikate (AHZ), die für einen neuen Personalausweis (nPA) ausgestellt sind.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>pathToKeystore</i>	Folgende Zertifikatstypen werden unterstützt: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad zum Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese Kryptomittel wurden mit <u>EricMtCreateKey()</u> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (2). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</li><li>4. Signaturkarte: Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht, siehe (2). Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</li></ol>
in	<i>pin</i>	PIN für den Zugriff auf den privaten Schlüssel des Zertifikats.
in	<i>keyType</i>	Mögliche Eingabewerte: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 0: eSignatureKey: Schlüssel für die Signatur von Daten, siehe (1).</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1: eEncryptionKey: Schlüssel für die Verschlüsselung von Daten, siehe (1).</li></ul>
--	--	--

(1) Bei einem Zertifikat wie dem mit [EricMtCreateKey\(\)](#) clientseitig erzeugten Zertifikat (CEZ), das nur einen einzigen, gemeinsamen Schlüssel für Signatur und Verschlüsselung besitzt, sind beide Eingabewerte erlaubt. Die Werte beziehen sich dann beide auf denselben Schlüssel.

(2) Bei Sicherheitssticks und Signaturkarten ist bei der Angabe des Treibers der Suchmechanismus nach dynamischen Modulen des jeweiligen Betriebssystems zu berücksichtigen. Weitere Informationen sind z.B. unter Windows der Dokumentation der `LoadLibrary()` oder unter Linux und macOS der Dokumentation der `dlopen()` zu entnehmen.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

Es wird empfohlen, geöffnete Zertifikatshandle zu schließen, bevor mit der API-Funktion [EricMtPruefeZertifikatPin\(\)](#) das gewünschte Zertifikat geprüft wird.

#### Zu beachten:

Eine falsche PIN-Eingabe erhöht bei Sicherheitsstick und Signaturkarte den Zähler für Fehlversuche. Welche Zertifikatstypen aufgrund von 3 Fehlversuchen gesperrt werden, ist im [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Das Portalzertifikat (POZ)" beschrieben.

#### Rückgabe:

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PIN\\_WRONG](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_NICHT\\_UNTERSTUETZTES\\_PSE\\_FORMAT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_EIDKARTE\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#)
- [ERIC\\_CRYPT\\_E\\_PSE\\_PATH](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**ERICAPI IMPORT** int EricMtRegistriereFortschrittCallback (EricInstanzHandle instanz,  
EricFortschrittCallback funktion, void \* benutzerdaten)

Die funktion wird als Callback-Funktion für EricMtBearbeiteVorgang() registriert.

Die registrierte Callback-Funktion wird von der Funktion EricMtBearbeiteVorgang() aufgerufen, um bei der Verarbeitung den Fortschritt der einzelnen Arbeitsbereiche anzuzeigen.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>funktion</i>	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder <b>NULL</b>
in	<i>benutzerdaten</i>	Zeiger, der der registrierten Funktion immer mitgegeben wird. Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGENDE\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

**Bemerkungen:**

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist EricMtRegistriereFortschrittCallback() mit dem Wert **NULL** im Parameter *funktion* aufzurufen.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.
- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

**Siehe auch:**

- EricFortschrittCallback
- EricMtBearbeiteVorgang()
- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"

**ERICAPI IMPORT** int EricMtRegistriereGlobalenFortschrittCallback (EricInstanzHandle instanz, EricFortschrittCallback funktion, void \* benutzerdaten)

Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion von EricMtBearbeiteVorgang() aufgerufen und zeigt den Gesamtfortschritt der Verarbeitung an.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>funktion</i>	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder <u>NUL</u>
in	<i>benutzerdaten</i>	Zeiger, der der registrierten Funktion immer mitgegeben wird. Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

**Bemerkungen:**

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist EricMtRegistriereGlobalenFortschrittCallback() mit dem Wert NUL im Parameter funktion aufzurufen.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.
- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

**Siehe auch:**

- EricMtBearbeiteVorgang()
- ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf, Kap. "Funktionen für Fortschrittcallbacks"

**[ERICAPI IMPORT](#)** int EricMtRegistriereLogCallback ([EricInstanzHandle](#) instanz,  
[EricLogCallback](#) funktion, [uint32\\_t](#) schreibeEricLogDatei, void \* benutzerdaten)

Die registrierte funktion wird als Callback-Funktion für jede Lognachricht aufgerufen. Die Ausgabe entspricht einer Zeile im eric.log.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>funktion</i>	Zeiger auf die zu registrierende Funktion oder NULL.
in	<i>schreibeEricLog Datei</i>	Log-Nachrichten im eric.log: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 Jede Log-Nachricht wird nach eric.log geschrieben. Der Parameter funktion kann auf eine Funktion zeigen oder NULL sein.</li> <li>◦ 0 Falls funktion != NULL werden keine Log-Nachrichten nach eric.log geschrieben, andernfalls werden die Log-Nachrichten nach eric.log geschrieben.</li> </ul>
in	<i>benutzerdaten</i>	Zeiger, welcher der registrierten Funktion immer mitgegeben wird. Die Anwendung kann diesen Parameter dazu verwenden, einen Zeiger auf eigene Daten oder Funktionen an die zu registrierende Funktion übergeben zu lassen.

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNKNOWN](#)

**Bemerkungen:**

- Wenn eine zuvor registrierte Funktion nicht mehr aufgerufen werden soll, ist [EricMtRegistriereLogCallback\(\)](#) mit dem Wert **NULL** im Parameter funktion aufzurufen (=Deregistrierung).
- Vor dem Beenden der Steueranwendung ist eine registrierte Funktion zu deregistrieren, da es sonst zu einem Absturz kommen kann.
- Es ist nicht erlaubt eine ERiC API-Funktion aus einer Callback-Funktion aufzurufen.

- Die Verarbeitung im Callback findet synchron statt. Deshalb sollte der Callback sehr schnell ausgeführt werden.

## [ERICAPI IMPORT](#) [EricRueckgabepufferHandle](#) [EricMtRueckgabepufferErzeugen](#) [\(EricInstanzHandle instanz\)](#)

Diese API-Funktion erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.

Die von dieser Funktion erzeugten Rückgabepuffer werden verwendet, um die Ausgaben von ERiC-Funktionen (z.B. [EricMtBearbeiteVorgang\(\)](#)) aufzunehmen. Dazu wird das Rückgabepuffer-Handle für den Schreibvorgang an die ausgebende Funktion übergeben.

Zum Auslesen des von den API-Funktionen beschriebenen Puffers wird das Rückgabepuffer-Handle an [EricMtRueckgabepufferInhalt\(\)](#) übergeben. Ein einmal erzeugtes Rückgabepuffer-Handle kann für weitere nachfolgende Aufrufe von ERiC API-Funktionen wiederverwendet werden. Bei einer Wiederverwendung eines Handles werden frühere Inhalte überschrieben. Nach Verwendung muss jeder Rückgabepuffer mit [EricMtRueckgabepufferFreigeben\(\)](#) freigegeben werden.

Rückgabepuffer sind der Singlethreading-API bzw. einer ERiC-Instanz der Multithreading-API fest zugeordnet. Die Funktionen der ERiC API, die einen Rückgabepuffer entgegennehmen, geben den Fehlercode

[ERIC\\_GLOBAL\\_PUFFER\\_UNGLEICHER\\_INSTANZ](#) zurück, wenn der übergebene Rückgabepuffer:

- mit der Singlethreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Multithreading-API verwendet wird.
- mit der Multithreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Singlethreading-API verwendet wird.
- mit einer ERiC-Instanz erzeugt worden ist und dann mit einer anderen Instanz verwendet wird.

### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
----	----------------	--

### Rückgabe:

- [EricRueckgabepufferHandle](#) im Erfolgsfall.
- NULL im Fehlerfall.

### Siehe auch:

- [EricMtRueckgabepufferLaenge\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

**ERICAPI IMPORT** int EricMtRueckgabepufferFreigeben (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle handle)

Der durch das `handle` bezeichnete Rückgabepuffer wird freigegeben.

Das Handle darf danach nicht weiter verwendet werden. Es wird daher empfohlen, Handle-Variablen nach der Freigabe explizit auf NULL zu setzen.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <u>EricMtRueckgabepufferErzeugen()</u> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.

**Rückgabe:**

- ERIC\_OK
- ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGER\_PARAMETER
- ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEND\_ARBEITSSPEICHER
- ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN

**Siehe auch:**

- EricMtRueckgabepufferErzeugen()
- EricMtRueckgabepufferLaenge()
- EricMtRueckgabepufferInhalt()

**ERICAPI IMPORT** `const char * EricMtRueckgabepufferInhalt (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle handle)`

Der durch das `handle` bezeichnete Inhalt des Rückgabepuffers wird zurückgegeben.

Der zurückgegebene Zeiger verweist auf ein Byte-Array, das alle in den Rückgabepuffer geschriebenen Bytes sowie eine abschließende NULL-Terminierung enthält. Dieses Array existiert so lange im Speicher, bis der Rückgabepuffer entweder (bei einer Wiederverwendung des Handles) erneut beschrieben oder der Puffer explizit freigegeben wird.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <a href="#">EricMtRueckgabepufferErzeugen()</a> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.

**Rückgabe:**

- Zeiger auf den NULL-terminierten Rückgabepufferinhalt, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- NULL: Bei Übergabe des ungültigen Handles NULL.

**Siehe auch:**

- [EricMtRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferLaenge\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

**ERICAPI IMPORT uint32\_t EricMtRueckgabepufferLaenge (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle handle)**

Die Länge des Rückgabepufferinhalts wird zurückgegeben.

Die zurückgegebene Zahl entspricht der Anzahl von Bytes, die von einer zuvor aufgerufenen ERiC API-Funktion in den Rückgabepuffer geschrieben wurden.

Die NULL-Terminierung, die bei Aufruf von [EricMtRueckgabepufferInhalt\(\)](#) an das zurückgegebene Byte-Array angefügt wird, wird bei dieser Längenangabe nicht berücksichtigt.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>handle</i>	Handle auf einen mit <a href="#">EricMtRueckgabepufferErzeugen()</a> angelegten Rückgabepuffer. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.

**Rückgabe:**

- Anzahl der in den Rückgabepuffer geschriebenen Bytes, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- 0: Bei Übergabe des ungültigen Handles NULL.

**Siehe auch:**

- [EricMtRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [EricMtRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

## [ERICAPI\\_IMPORT](#) int EricMtSystemCheck ([EricInstanzHandle](#) instanz)

Es werden Plattform-, Betriebssystem- und ERiC-Informationen ausgegeben.

Diese Funktion liefert Informationen über die verwendeten ERiC-Bibliotheken, ERiC-Druckvorlagen, die eingesetzte Plattform, den Arbeitsspeicher und das verwendete Betriebssystem.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
----	----------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtVersion\(\)](#)

**ERICAPI\_IMPORT** int EricMtVersion (EricInstanzHandle instanz,  
EricRueckgabepufferHandle rueckgabeXmlPuffer)

Es wird eine Liste sämtlicher Produkt- und Dateiversionen der verwendeten ERiC-Bibliotheken als XML-Daten zurückgegeben.

Diese Funktion kann bei auftretenden Fehlern die Fehlersuche beschleunigen und Supportfälle unterstützen.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die ERiC-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>rueckgabeXmlPuffer</i>	Handle auf einen Rückgabepuffer, in den zu allen ERiC-Bibliotheken die Produkt- und Dateiversionen als XML-Daten nach XML Schema Definition <a href="#">Dokumentation\API-Rueckgabe-Schemata\EricVersion.xsd</a> geschrieben werden. Zur Erzeugung, Verwendung und Freigabe von Rückgabepuffern siehe Dokumentation zu <a href="#">EricRueckgabepufferHandle</a> .

**Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricVersion xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricVersion">
    <Bibliothek>
        <Name>ericapi.dll</Name>
        <Produktversion>99, 1, 2, 32767</Produktversion>
        <Dateiversion>2008, 3, 5, 0</Dateiversion>
    </Bibliothek>
    <Bibliothek>
        <Name>ericctrl.dll</Name>
        <Produktversion>99, 1, 2, 32767</Produktversion>
        <Dateiversion>2008, 3, 5, 0</Dateiversion>
    </Bibliothek>
    (...)</EricVersion>
```

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#)
- weitere, siehe [eric\\_fehlercodes.h](#)

**Siehe auch:**

- [EricMtSystemCheck\(\)](#)

## ericversion.h-Dateireferenz

Bereitstellung der ERiC API-Version über C-Präprozessor Makros. Die ERiC API-Version entspricht nicht unbedingt der Version des Setup-Pakets.

### Makrodefinitionen

- `#define ERIC_MAJOR_VERSION 42`
  - `#define ERIC_MINOR_VERSION 4`
  - `#define ERIC_PATCH_VERSION 4`
- 

### Ausführliche Beschreibung

Bereitstellung der ERiC API-Version über C-Präprozessor Makros. Die ERiC API-Version entspricht nicht unbedingt der Version des Setup-Pakets.

---

### Makro-Dokumentation

```
#define ERIC_MAJOR_VERSION 42
#define ERIC_MINOR_VERSION 4
#define ERIC_PATCH_VERSION 4
```

## erictoolkit.h-Dateireferenz

Bereitstellung von Prüffunktionen ohne Abhängigkeit zu anderen ERiC Bibliotheken.

### Makrodefinitionen

- #define [ETKAPI DECL](#)

### Funktionen

- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeBuFaNummer](#) (const char \*steuernummer)  
*Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeBIC](#) (const char \*bic)  
*Die bic wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeEWAz](#) (const char \*einheitswertAz)  
*Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeIBAN](#) (const char \*iban)  
*Die iban wird auf Gültigkeit überprüft.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeldentifikationsMerkmal](#) (const char \*steuerId)  
*Die steuerId wird auf Gültigkeit überprüft. Formal korrekte Test Identifikationsnummern (beginnen mit der Ziffer 0) sind zulässig.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeSteuernummer](#) (const char \*steuernummer)  
*Die steuernummer wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.*
- [ETKAPI DECL](#) int [EtkPruefeWIdNr](#) (const char \*wIdNr)  
*Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit geprüft.*

- [ETKAPI DECL](#) const char \* [EtkHoleProduktVersion](#) ()  
*Abfragen der Produktversion des ERiCToolKit.*

- [ETKAPI DECL](#) const char \* [EtkHoleDateiVersion](#) ()  
*Abfragen der Dateiversion des ERiCToolKit.*
- 

## Ausführliche Beschreibung

Bereitstellung von Prüffunktionen ohne Abhängigkeit zu anderen ERiC Bibliotheken.

---

## Makro-Dokumentation

---

**#define ETKAPI DECL**

---

## Dokumentation der Funktionen

### [\*\*ETKAPI\\_DECL\*\*](#) const char \* EtkHoleDateiVersion ()

Abfragen der Dateiversion des ERiCToolKit.

Die Dateiversion wird in den bereitgestellten Speicher als NULL-terminierte C Zeichenkette zurückgegeben. Der Speicher muss/darf von der Anwendung nicht freigegeben werden.

**Rückgabe:**

- NULL-terminierte C Zeichenkette.

**ETKAPI DECL** const char \* EtkHoleProduktVersion ()

Abfragen der Produktversion des ERiCToolKit.

Die Produktversion wird in den bereitgestellten Speicher als NULL-terminierte C Zeichenkette zurückgegeben. Der Speicher muss/darf von der Anwendung nicht freigegeben werden.

**Rückgabe:**

- NULL-terminierte C Zeichenkette.

### [ETKAPI\\_DECL](#) int EtkPruefeBIC (const char \* bic)

Die `bic` wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für BIC gültig ist.

**Parameter:**

in	<i>bic</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.
----	------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_FORMALER\\_FEHLER](#): Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BIC\\_LAENDERCODE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter `bic` ist NULL.

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC ISO-Ländercodes"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "BIC-Prüfung"

**ETKAPI DECL** int EtkPruefeBuFaNummer (**const char \* steuernummer**)

Die Bundesfinanzamtsnummer wird überprüft.

Wird eine 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat angegeben, so wird nur die Bundesfinanzamtsnummer (= die ersten 4 Stellen der 13-stelligen Steuernummer) geprüft.

Eine Prüfung der Steuernummer selbst findet nicht statt (hierfür [EtkPruefeSteuernummer\(\)](#) verwenden).

**Parameter:**

in	steuernummer	13-stellige Steuernummer im ELSTER Steuernummernformat bzw. 4-stellige Bundesfinanzamtsnummer.
----	--------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_BUFANR\\_UNBEKANNT](#): Die Bundesfinanzamtsnummer ist unbekannt oder ungültig.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Es wurde keine Bundesfinanzamtsnummer übergeben (Parameter ist NULL).

**Siehe auch:**

- [EtkPruefeSteuernummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

**ETKAPI DECL** int EtkPruefeEWAz (**const char \* einheitswertAz**)

Überprüft ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format auf Gültigkeit.

**Parameter:**

in	<i>einheitswertAz</i>	Zeiger auf ein Einheitswert-Aktenzeichen im ELSTER-Format
----	-----------------------	---

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_EWAZ\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)

### [ETKAPI\\_DECL](#) int EtkPruefelBAN (const char \* iban)

Die `iban` wird auf Gültigkeit überprüft.

Die Prüfung erfolgt in vier Schritten:

1. Formale Prüfung auf gültige Zeichen und richtige Länge.
2. Prüfung, ob das Länderkennzeichen für IBAN gültig ist.
3. Prüfung, ob das länderspezifische Format gültig ist.
4. Prüfung, ob die Prüfziffer der IBAN gültig ist.

**Parameter:**

in	<i>iban</i>	Zeiger auf eine NULL-terminierte Zeichenkette.
----	-------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_FOMALER\\_FEHLER](#): Ungültige Zeichen, falsche Länge.
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_LAENDERCODE\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_LANDESFORMAT\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IBAN\\_PRUEFZIFFER\\_FEHLER](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#): Parameter `iban` ist NULL.

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "IBAN - länderspezifische Formate"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "IBAN-Prüfung"

### [ETKAPI\\_DECL](#) int EtkPruefeldentifikationsMerkmal (`const char * steuerId`)

Die `steuerId` wird auf Gültigkeit überprüft. Formal korrekte Test Identifikationsnummern (beginnen mit der Ziffer 0) sind zulässig.

**Parameter:**

in	<code>steuerId</code>	Steuer-Identifikationsnummer (IdNr)
----	-----------------------	-------------------------------------

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IDNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Steueridentifikationsnummer (IdNr)"
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Test-Steueridentifikationsnummer"
- [EtkPruefeSteuernummer\(\)](#)

### [ETKAPI\\_DECL](#) int EtkPruefeSteuernummer (*const char \* steuernummer*)

Die *steuernummer* wird einschließlich Bundesfinanzamtsnummer auf formale Richtigkeit geprüft.

Zur Prüfung der Bundesfinanzamtsnummer wird [EtkPruefeBuFaNummer\(\)](#) verwendet.

**Parameter:**

in	<i>steuernummer</i>	NULL-terminierte 13-stellige Steuernummer im ELSTER-Steuernummernformat.
----	---------------------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_STEUERNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)

**Siehe auch:**

- [EtkPruefeBuFaNummer\(\)](#)
- Pruefung\_der\_Steuer\_und\_Steueridentifikatsnummer.pdf, siehe [Entwicklerbereich](#) bei [ELSTER](#).

### [ETKAPI\\_DECL](#) int EtkPruefeWldNr (**const char \* wldNr**)

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird auf formale Gültigkeit geprüft.

**Parameter:**

in	wldNr	NULL-terminierte Wirtschafts-Identifikationsnummer mit oder ohne Unterscheidungsmerkmal.
----	-------	--

**Rückgabe:**

- [ERIC\\_OK](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_IDNUMMER\\_UNGUELTIG](#)
- [ERIC\\_GLOBAL\\_NULL\\_PARAMETER](#)

**Siehe auch:**


- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Prüfung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.)"

## otto.h-Dateireferenz

Deklaration der Otto-Funktionen.

```
#include "otto_statuscode.h"  
#include "otto_types.h"  
#include <stdint.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für otto.h:



## Funktionen

- [OttoStatusCode OttoInstanzErzeugen](#) (const [byteChar](#) \*logPfad, [OttoLogCallback](#) logCallback, void \*logCallbackBenutzerdaten, [OttoInstanzHandle](#) \*instanz)  
*Erstellt und initialisiert eine neue Otto-Instanz.*
- [OttoStatusCode OttoInstanzFreigeben](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz)  
*Gibt eine Otto-Instanz frei.*
- [OttoStatusCode OttoZertifikatOeffnen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*zertifikatsPfad, const [byteChar](#) \*zertifikatsPasswort, [OttoZertifikatHandle](#) \*zertifikat)  
*Erstellt ein Otto-Zertifikatsobjekt für ein Sicherheitstoken.*
- [OttoStatusCode OttoZertifikatSchliessen](#) ([OttoZertifikatHandle](#) zertifikat)  
*Schließt das Otto-Zertifikatsobjekt zu einem Sicherheitstoken. Anschließend darf das Zertifikatsobjekt nicht mehr verwendet werden.*
- [OttoStatusCode OttoRueckgabepufferErzeugen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, [OttoRueckgabepufferHandle](#) \*rueckgabepuffer)  
*Erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.*

- `uint64_t OttoRueckgabepufferGroesse (OttoRueckgabepufferHandle rueckgabepuffer)`

*Gibt die Anzahl der im Rückgabepuffer enthaltenen Bytes zurück. Das abschließende Null-Byte wird nicht mitgezählt.*
- `const byteChar * OttoRueckgabepufferInhalt (OttoRueckgabepufferHandle rueckgabepuffer)`

*Gibt den Inhalt eines Rückgabepuffers zurück.*
- `OttoStatusCode OttoRueckgabepufferFreigeben (OttoRueckgabepufferHandle rueckgabepuffer)`

*Gibt einen Rückgabepuffer frei.*
- `OttoStatusCode OttoPruefsummeErzeugen (OttoInstanzHandle instanz, OttoPruefsummeHandle *pruefsumme)`

*Erzeugt ein Objekt zur Berechnung einer Datenprüfsumme, die Otto zu Beginn einer Übermittlung an den OTTER-Server senden muss.*
- `OttoStatusCode OttoPruefsummeAktualisieren (OttoPruefsummeHandle pruefsumme, const byteChar *datenBlock, uint64_t datenBlockGroesse)`

*Aktualisiert die Prüfsumme über Daten. Eine Prüfsumme, die bereits signiert wurde, kann nicht mehr aktualisiert werden.*
- `OttoStatusCode OttoPruefsummeSignieren (OttoPruefsummeHandle pruefsumme, OttoZertifikatHandle zertifikat, OttoRueckgabepufferHandle rueckgabepuffer)`

*Erstellt eine Signatur über eine Prüfsumme.*
- `OttoStatusCode OttoPruefsummeFreigeben (OttoPruefsummeHandle pruefsumme)`

*Gibt ein Prüfsummenobjekt frei.*
- `OttoStatusCode OttoVersandBeginnen (OttoInstanzHandle instanz, const byteChar *signiertePruefsumme, const byteChar *herstellerId, OttoVersandHandle *versand)`

*Initialisiert einen Datenversand an den OTTER-Server.*

- [OttoStatusCode OttoVersandFortsetzen](#) ([OttoVersandHandle](#) versand, const [byteChar](#) \*datenBlock, [uint64\\_t](#) datenBlockGroesse)  
*Versendet einen Datenblock an den OTTER-Server.*
- [OttoStatusCode OttoVersandAbschliessen](#) ([OttoVersandHandle](#) versand, [OttoRueckgabepufferHandle](#) objektId)  
*Schließt einen Versand ab und gibt die Objekt-ID zurück.*
- [OttoStatusCode OttoVersandBeenden](#) ([OttoVersandHandle](#) versand)  
*Gibt ein Versandobjekt frei.*
- [OttoStatusCode OttoEmpfangBeginnen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*objektId, [OttoZertifikatHandle](#) zertifikat, const [byteChar](#) \*herstellerId, [OttoEmpfangHandle](#) \*empfang)  
*Initialisiert eine Datenabholung vom OTTER-Server.*
- [OttoStatusCode OttoEmpfangBeginnenAbholzertifikat](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*objektId, [OttoZertifikatHandle](#) zertifikat, const [byteChar](#) \*herstellerId, const [byteChar](#) \*abholzertifikat, [OttoEmpfangHandle](#) \*empfang)  
*Initialisiert eine Datenabholung vom OTTER-Server mit Angabe eines Abholzertifikats.*
- [OttoStatusCode OttoEmpfangFortsetzen](#) ([OttoEmpfangHandle](#) empfang, [OttoRueckgabepufferHandle](#) datenBlock)  
*Empfängt einen Datenblock vom OTTER-Server.*
- [OttoStatusCode OttoEmpfangBeenden](#) ([OttoEmpfangHandle](#) empfang)  
*Gibt das Empfangsobjekt wieder frei.*
- [OttoStatusCode OttoDatenAbholen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \*objektId, [uint32\\_t](#) objektGroesse, const [byteChar](#) \*zertifikatsPfad, const [byteChar](#) \*zertifikatsPasswort, const [byteChar](#) \*herstellerId, const [byteChar](#) \*abholzertifikat, [OttoRueckgabepufferHandle](#) abholDaten)  
*Holt das Datenobjekt zu einer Objekt-ID von OTTER mit einem einzigen Funktionsaufruf vollständig ab.*
- const char \* [OttoHoleFehlerText](#) ([OttoStatusCode](#) statuscode)

*Die Funktion liefert die Klartextfehlermeldung zu einem Otto-Statuscode - definiert in [otto\\_statuscode.h](#).*

- [OttoStatusCode OttoProxyKonfigurationSetzen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [OttoProxyKonfiguration](#) \*proxyKonfiguration)  
*Konfiguriert eine Otto-Instanz für einen Proxy.*
  - [OttoStatusCode OttoEinstellungSetzen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const char \*einstellungName, const char \*einstellungWert)  
*Setzt den Wert einer Otto-Einstellung für die angegebene Instanz.*
  - [OttoStatusCode OttoEinstellungLesen](#) ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const char \*einstellungName, [OttoRueckgabepufferHandle](#) einstellungWert)  
*Liest den aktuellen Wert einer Otto-Einstellung in der angegebenen Instanz aus.*
  - [OttoStatusCode OttoVersion](#) ([OttoRueckgabepufferHandle](#) rueckgabepuffer)  
*Gibt die Version der Otto-Bibliothek zurück.*
- 

## Ausführliche Beschreibung

Deklaration der Otto-Funktionen.

---

## Dokumentation der Funktionen

[OttoStatusCode OttoDatenAbholen \(OttoInstanzHandle instanz, const byteChar \\* objektId, uint32\\_t objektGroesse, const byteChar \\* zertifikatsPfad, const byteChar \\* zertifikatsPasswort, const byteChar \\* herstellerId, const byteChar \\* abholzertifikat, OttoRueckgabepufferHandle abholDaten\)](#)

Holt das Datenobjekt zu einer Objekt-ID von OTTER mit einem einzigen Funktionsaufruf vollständig ab.

Diese Funktion ist eine bequemere Alternative zu der blockweisen Datenabholung über die OttoEmpfang-Funktionen. Intern bündelt sie die Aufrufe der OttoEmpfangs-Funktionen, wie sie sonst von der Anwendung selbst durchgeführt werden müßten.

Der Nachteil dieser Funktion gegenüber den OttoEmpfang-Funktionen besteht darin, dass die abgeholteten Daten alle im Hauptspeicher von Otto gehalten werden. Sie eignet sich daher nicht für die Abholung sehr großer Datenobjekte oder wenn nur sehr wenig Hauptspeicher zur Verfügung steht.

#### Zu beachten:

Wurde eine Otto-Instanz vor dem Aufruf dieser Funktion mit [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) für einen Proxy konfiguriert, wird die Abholung über den Proxy durchgeführt.

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>objectId</i>	ID des Datenobjekts, das vom OTTER-Server abgeholt werden soll.
in	<i>objektGroesse</i>	Die erwartete Größe des Datenobjekts, das vom OTTER-Server abgeholt werden soll, in Bytes. Diesen Wert findet die Anwendung zusammen mit der Objekt-ID im Rückgabe-XML zu einer PostfachAnfrage. Wenn die Größe zu gering angegeben wird, geht dies zwar zu Lasten der Geschwindigkeit und des Hauptspeicherbedarfs, weil dann der Rückgabepuffer von Otto intern sukzessive vergrößert werden muß, aber es führt nicht zu einem Fehler.
in	<i>zertifikatsPfad</i>	Pfad zum Sicherheitstoken, folgende Angaben sind möglich: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad zum Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese</li></ol>

	<p>Sicherheitstokens wurden mit <a href="#">EricMtCreateKey()</a> bzw. <a href="#">EricCreateKey()</a> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</p> <p>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</p> <p>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (*). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</p> <p>4. Signaturkarte: (*) Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht. Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</p> <p>5. Elektronischer Personalausweis (nPA) oder Aufenthaltstitel (eAT): Die URL des eID-Clients wie zum Beispiel der AusweisApp 2. In den meisten Fällen lautet diese URL: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client">http://127.0.0.1:24727/eID-Client</a>. Optional kann auf die folgende Weise noch ein Testmerker angehängt werden: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000">http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000</a>. Zu den verfügbaren Testmerkern siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>, Kap. "Testunterstützung bei der ERiC-Anbindung".</p> <p><b>Wichtig:</b> Das Ad-hoc-Zertifikat, das in diesem Fall für den elektronischen Personalausweis erzeugt wird, ist nur 24 Stunden gültig.</p>
--	--

(\*) Wird der Dateipfad eines Treibers angegeben, ist der Suchmechanismus zu beachten, mit dem das jeweilige Betriebssystem dynamische Bibliotheken lädt. Weitere Informationen sind der Systemdokumentation zu den Betriebssystemfunktionen `LoadLibrary()` (Windows) bzw. `dlopen()` (Linux, AIX und macOS) zu entnehmen.

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

#### Parameter:

in	<i>zertifikatsPasswort</i>	Das Passwort oder die PIN des Sicherheitstokens. Bei Tokens, bei denen das Passwort oder die PIN nicht von der Anwendung übergeben, sondern separat über einen Treiber (z. B. von einem Kartenlesegerät) abgefragt wird, ist hier NULL zu übergeben.
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes
in	<i>abholzertifikat</i>	<p>Base64-kodierter Teil eines X.509-v3-Zertifikats im PEM-Format. Die Angabe eines Abholzertifikats ist optional und nur erlaubt, wenn im Parameter <i>zertifikatsPfad</i> kein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) angegeben wurde.</p> <p>Wird ein Abholzertifikat übergeben, so werden die Abholdaten vom Server auf den öffentlichen Schlüssel des Zertifikats umgeschlüsselt. Diese Daten werden vom Otto nicht entschlüsselt und <a href="#">OttoDatenAbholen()</a> gibt lediglich die verschlüsselten Daten zurück.</p> <p>Wenn eine nicht bei ELSTER registrierte Signaturkarte zur Authentifizierung verwendet wird, muss dieser Parameter gesetzt werden, ansonsten kann hier NULL übergeben werden.</p>
out	<i>abholDaten</i>	Rückgabepuffer mit den abgeholteten Daten. Der Inhalt des Rückgabepuffers darf nicht als null-terminierte Zeichenkette interpretiert werden, da die abgeholteten Daten weitere Null-Bytes enthalten können.

#### Rückgabe:

- [OTTO\\_OK](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_UNAUTHORIZED](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_NOT\\_FOUND](#)
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**[OttoStatusCode OttoEinstellungLesen \(\[OttoInstanzHandle\]\(#\) instanz, const char \\* einstellungName, \[OttoRueckgabepufferHandle\]\(#\) einstellungWert\)](#)**

Liest den aktuellen Wert einer Otto-Einstellung in der angegebenen Instanz aus.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die Otto-Instanz, deren Einstellung ausgelesen werden soll.
in	<i>einstellungName</i>	Name der Einstellung, deren Wert ausgelesen werden soll.
out	<i>einstellungWert</i>	Der ausgelesene Wert der Einstellung

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#)
- [OTTO\\_EINSTELLUNG\\_UNBEKANNT](#)
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoEinstellungSetzen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der Otto-Einstellungen"

**[OttoStatusCode OttoEinstellungSetzen \(\[OttolInstanzHandle\]\(#\) instanz, const char \\* einstellungName, const char \\* einstellungWert\)](#)**

Setzt den Wert einer Otto-Einstellung für die angegebene Instanz.

Die Einstellungen gelten immer nur für die übergebene Otto-Instanz.

Die Änderungen von Werten ist nicht immer unmittelbar wirksam.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die Otto-Instanz, für die eine Einstellung gesetzt werden soll.
in	<i>einstellungName</i>	Name der Einstellung, deren Wert gesetzt werden soll.
in	<i>einstellungWert</i>	Wert, auf den die Einstellung gesetzt werden soll.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#)
- [OTTO\\_EINSTELLUNG\\_UNBEKANNT](#)
- [OTTO\\_EINSTELLUNG\\_WERT\\_UNGUELTIG](#)
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoEinstellungLesen\(\)](#)
- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Bedeutung der Otto-Einstellungen"

## OttoStatusCode OttoEmpfangBeenden ([OttoEmpfangHandle empfang](#))

Gibt das Empfangsobjekt wieder frei.

Das Empfangsobjekt darf nach diesem Aufruf nicht mehr verwendet werden.

Wird diese Funktion aufgerufen, bevor [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) einen leeren Rückgabepuffer zurückgegeben hat, können die bis dahin empfangenen Daten unvollständig sein.

**Parameter:**

in	<i>empfang</i>	Ein mit <a href="#">OttoEmpfangBeginnen()</a> erzeugtes Handle
----	----------------	--

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#)
- [OTTO\\_EMPFANG\\_VORZEITIG\\_BEendet](#) falls noch nicht alle Daten mit [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) empfangen wurden
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

[OttoStatusCode OttoEmpfangBeginnen \(OttoInstanzHandle instanz, const byteChar \\* objektId, OttoZertifikatHandle zertifikat, const byteChar \\* herstellerId, OttoEmpfangHandle \\* empfang\)](#)

Initialisiert eine Datenabholung vom OTTER-Server.

Das zurückgegebene Handle des Empfangsobjekts wird der Funktion [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) übergeben, um Daten blockweise abzuholen. Sind alle Daten abgeholt, wird [OttoEmpfangBeenden\(\)](#) aufgerufen, womit das Empfangsobjekt wieder freigegeben wird.

**Zu beachten:**

Wurde eine Otto-Instanz vor dem Aufruf dieser Funktion mit [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) für einen Proxy konfiguriert, wird der Empfang über den Proxy durchgeführt. Die Proxy-Konfiguration wird intern an dem Empfangsobjekt gespeichert und spätere Aufrufe von [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) haben keinen Einfluss auf den bereits begonnenen Empfang.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>objectId</i>	ID des Objekts, das vom OTTER-Server abgeholt werden soll.
in	<i>zertifikat</i>	Handle auf ein Zertifikatsobjekt
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes
out	<i>empfang</i>	Handle auf das Empfangsobjekt. Im Fehlerfall wird kein Empfangsobjekt erzeugt.

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#)
- [OttoEmpfangBeenden\(\)](#)
- [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#)

[OttoStatusCode OttoEmpfangBeginnenAbholzertifikat \(OttoInstanzHandle instanz, const byteChar \\* objektId, OttoZertifikatHandle zertifikat, const byteChar \\* herstellerId, const byteChar \\* abholzertifikat, OttoEmpfangHandle \\* empfang\)](#)

Initialisiert eine Datenabholung vom OTTER-Server mit Angabe eines Abholzertifikats.

Die Angabe eines Abholzertifikats ist erforderlich, wenn eine nicht bei ELSTER registrierte Signaturkarte zur Authentifizierung verwendet wird.

Die Funktion darf nicht verwendet werden, wenn zur Authentifizierung ein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) verwendet wird. (Parameter *zertifikat*)

Das zurückgegebene Handle des Empfangsobjekts wird der Funktion [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) übergeben, um Daten blockweise abzuholen. Sind alle Daten abgeholt, wird [OttoEmpfangBeenden\(\)](#) aufgerufen, womit das Empfangsobjekt wieder freigegeben wird.

Ein wichtiger Unterschied zu [OttoEmpfangBeginnen\(\)](#) besteht darin, dass der OTTER-Server die Daten auf den in *abholzertifikat* enthaltenen öffentlichen Schlüssel umschlüsselt. Die Daten werden vom Otto nicht entschlüsselt und [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) gibt lediglich die verschlüsselten Daten zurück.

#### Zu beachten:

Wurde eine Otto-Instanz vor dem Aufruf dieser Funktion mit [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) für einen Proxy konfiguriert, wird der Empfang über den Proxy durchgeführt. Die Proxy-Konfiguration wird intern an dem Empfangsobjekt gespeichert und spätere Aufrufe von [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) haben keinen Einfluss auf den bereits begonnenen Empfang.

#### Parameter:

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>objectId</i>	ID des Objekts, das vom OTTER-Server abgeholt werden soll.
in	<i>zertifikat</i>	Handle auf ein Zertifikatsobjekt Es darf hier kein clientseitig erzeugtes Zertifikat (CEZ) angegeben werden.
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes
in	<i>abholzertifikat</i>	Base64-kodierter Teil eines X.509-v3-Zertifikats im PEM-Format
out	<i>empfang</i>	Handle auf das Empfangsobjekt. Im Fehlerfall wird kein Empfangsobjekt erzeugt.

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#)
- [OttoEmpfangBeenden\(\)](#)
- [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#)

**OttoStatusCode OttoEmpfangFortsetzen ([OttoEmpfangHandle](#) empfang,  
[OttoRueckgabepufferHandle](#) datenBlock)**

Empfängt einen Datenblock vom OTTER-Server.

Otto empfängt Daten vom OTTER-Server und gibt sie blockweise an den Aufrufer zurück. Wird OTTO\_OK zurückgegeben, kann diese Funktion erneut aufgerufen werden und weitere Datenblöcke empfangen werden. Werden leere Daten zurückgegeben, ist der Empfang beendet und alle Daten wurden empfangen. Dann muss [OttoEmpfangBeenden\(\)](#) aufgerufen werden.

**Parameter:**

in	<i>empfang</i>	Ein mit <a href="#">OttoEmpfangBeginnen()</a> erzeugtes Handle.
out	<i>datenBlock</i>	Rückgabepuffer mit allen oder einem Teil der empfangenen Daten. Falls leer, ist der Empfang beendet.  Der Inhalt des Rückgabepuffers darf nicht als null-terminierte Zeichenkette interpretiert werden, da die empfangenen Daten weitere Null-Bytes enthalten können.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_UNAUTHORIZED](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_NOT\\_FOUND](#)
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoEmpfangBeenden\(\)](#)

**const char \* OttoHoleFehlerText ([OttoStatusCode](#) statuscode)**

Die Funktion liefert die Klartextfehlermeldung zu einem Otto-Statuscode - definiert in [otto\\_statuscode.h](#).

**Parameter:**

in	<i>statuscode</i>	Statuscode
----	-------------------	------------

**Rückgabe:**

- Zeiger auf einen statischen Puffer mit der Klartextmeldung zu einem Statuscode als null-terminierte, UTF-8-kodierte Zeichenkette.
- NULL , falls kein Text ermittelt werden konnte.

**[OttoStatusCode OttoInstanzErzeugen \(const byteChar \\* logPfad, OttoLogCallback logCallback, void \\* logCallbackBenutzerdaten, OttoInstanzHandle \\* instanz\)](#)**

Erstellt und initialisiert eine neue Otto-Instanz.

Otto-Instanzen sind nicht an ihre Ersteller-Threads gebunden. Sie dürfen zwar *nicht gleichzeitig* in mehreren Threads verwendet werden, aber sie dürfen wechselnd von verschiedenen Threads verwendet werden. Das heißt insbesondere, dass sie von neuen Threads wiederverwendet werden können.

Otto-Instanzen sind in dem Sinne threadsicher, dass verschiedene Otto-Instanzen zeitgleich in verschiedenen Threads verwendet werden können. Jedoch darf ein- und dieselbe Otto-Instanz nicht zeitgleich in mehreren Threads verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>logPfad</i>	Optionaler Pfad zur Log-Datei otto.log. Ist der Wert gleich <code>NULL</code> , wird das betriebssystemspezifische Verzeichnis für temporäre Dateien verwendet.
in	<i>logCallback</i>	Callback-Funktion, die gegebenenfalls von Otto bei der Protokollierung von Meldungen aufgerufen wird. Siehe <a href="#">OttoLogCallback</a> Der Parameter darf <code>NULL</code> sein.
in	<i>logCallbackBenutzerdaten</i>	Beliebiger Zeiger auf Daten, den Otto beim Aufruf eines <code>logCallback</code> an den Callback weiterreicht. Über diesen Weg kann sich eine Anwendung eigene Daten an ihre Log-Callback-Funktion übergeben lassen. Der Parameter darf <code>NULL</code> sein.
out	<i>instanz</i>	Handle der erzeugten Otto-Instanz

**Zu beachten:**

Kann kein otto.log angelegt werden, wird eine entsprechende Fehlermeldung auf die Konsole (stderr) geschrieben und an den Windows-Ereignisdienst bzw. den syslogd-Dienst (Linux, AIX, macOS) geschickt.

Für Linux, AIX und macOS ist zu beachten, dass der syslogd-Dienst gegebenenfalls erst noch zu aktivieren und für die Protokollierung von Meldungen der Facility "User" zu konfigurieren ist. Suchkriterien für Otto-Meldungen in der Windows-Ereignisansicht sind "ERiC (Elster Rich Client)" als Quelle und "Anwendung" als Protokoll.

Suchkriterien für ERiC-Meldungen in den Systemlogdateien unter Linux, AIX und macOS sind die Facility "User" und der Ident "ERiC (Elster Rich Client)".

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoInstanzFreigeben\(\)](#)
- [OttoLogCallback](#)

## OttoStatusCode OttoInstanzFreigeben ([OttoInstanzHandle](#) instanz)

Gibt eine Otto-Instanz frei.

Die freigegebene Otto-Instanz sowie alle eventuell noch daran gebundenen Objekte dürfen nach der Freigabe nicht mehr verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, die freigegeben werden soll.
----	----------------	---

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoInstanzErzeugen\(\)](#)

**OttoStatusCode OttoProxyKonfigurationSetzen ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [OttoProxyKonfiguration](#) \* proxyKonfiguration)**

Konfiguriert eine Otto-Instanz für einen Proxy.

Damit eine Otto-Instanz ihre Internetverbindungen über einen Proxy aufbaut, muss ihr die Proxy-Konfiguration über diese Methode mitgeteilt werden. Die Konfiguration gilt dann für alle Verbindungen der Instanz nach außen, d.h. für die Verbindungen zu den OTTER-Servern ebenso wie für Verbindungen zum ELSTER-eID-Server bei der Verwendung eines elektronischen Personalausweises oder Aufenthaltstitels.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Die Otto-Instanz, für die die Konfiguration gelten soll.
in	<i>proxyKonfiguration</i>	Die Proxy-Konfiguration, die von der Otto-Instanz verwendet werden soll. Wenn hier NULL übergeben wird, verwendet die Otto-Instanz keinen Proxy.

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoProxyKonfiguration](#)

[OttoStatusCode OttoPruefsummeAktualisieren](#) ([OttoPruefsummeHandle](#) pruefsumme,  
const [byteChar](#) \* datenBlock, uint64\_t datenBlockGroesse)

Aktualisiert die Prüfsumme über Daten. Eine Prüfsumme, die bereits signiert wurde, kann nicht mehr aktualisiert werden.

**Parameter:**

in,out	<i>pruefsumme</i>	Handle der Prüfsumme, die aktualisiert werden soll.
in	<i>datenBlock</i>	Zeiger auf die Daten, über die die Prüfsumme aktualisiert werden soll.
in	<i>datenBlockGroesse</i>	Größe der Daten, über die die Prüfsumme aktualisiert werden soll, in Bytes.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#) wenn die Prüfsumme erfolgreich aktualisiert werden konnte
- [OTTO\\_PRUEFSUMME\\_FINALISIERT](#) wenn die Prüfsumme bereits signiert wurde
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoPruefsummeErzeugen\(\)](#)
- [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#)
- [OttoPruefsummeFreigeben\(\)](#)

**OttoStatusCode OttoPruefsummeErzeugen ([OttoInstanzHandle](#) instanz,  
[OttoPruefsummeHandle](#) \* pruefsumme)**

Erzeugt ein Objekt zur Berechnung einer Datenprüfsumme, die Otto zu Beginn einer Übermittlung an den OTTER-Server senden muss.

Das Prüfsummenobjekt ist an die Otto-Instanz gebunden, für die es erzeugt wurde und darf nicht zusammen mit einer anderen Otto-Instanz oder mit Objekten anderen Otto-Instanzen verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, für die das Prüfsummenobjekt erzeugt werden soll.
out	<i>pruefsumme</i>	Handle des erzeugten Prüfsummenobjekts

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoPruefsummeAktualisieren\(\)](#)
- [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#)
- [OttoPruefsummeFreigeben\(\)](#)

## OttoStatusCode OttoPruefsummeFreigeben ([OttoPruefsummeHandle](#) pruefsumme)

Gibt ein Prüfsummenobjekt frei.

Das Prüfsummenobjekt darf danach nicht wieder verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>pruefsumme</i>	Handle des Prüfsummenobjekts, das freigegeben werden soll.
----	-------------------	--

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoPruefsummeErzeugen\(\)](#)
- [OttoPruefsummeAktualisieren\(\)](#)
- [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#)

**[OttoStatusCode](#) [OttoPruefsummeSignieren](#) ([OttoPruefsummeHandle](#) pruefsumme,  
[OttoZertifikatHandle](#) zertifikat, [OttoRueckgabepufferHandle](#) rueckgabepuffer)**

Erstellt eine Signatur über eine Prüfsumme.

Die Signierung der Prüfsumme ist nur dann möglich, wenn diese über die Mindestdatenmenge für eine Übermittlung an den OTTER-Server berechnet wurde. (20 MiB) Eine Prüfsumme kann nur einmalig signiert werden. Danach muß das Prüfsummenobjekt freigegeben werden.

**Parameter:**

in	<i>pruefsumme</i>	Handle der Prüfsumme, die signiert werden soll.
in	<i>zertifikat</i>	Handle des Sicherheitstoken, mit dem die Prüfsumme signiert werden soll.
out	<i>rueckgabepuffer</i>	Handle des Rückgabepuffers, in den die signierte Prüfsumme geschrieben werden soll. Die signierte Prüfsumme wird als base64-codierte Zeichenfolge übergeben.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#) wenn die Prüfsumme signiert werden konnte
- [OTTO\\_PRUEFSUMME\\_FINALISIERT](#) wenn die Prüfsumme bereits signiert wurde
- [OTTO\\_VERSAND\\_GERINGE\\_DATENMENGE](#) wenn die Prüfsumme über weniger Daten gebildet wurde als für den Versand an den OTTER-Server erforderlich sind
- [OTTO\\_ESIGNER\\_NICHT\\_GELADEN](#) wenn die Signaturkomponente eSigner nicht geladen werden konnte
- [OTTO\\_ESIGNER\\_VERALTET](#) wenn die vorliegende Version der Signaturkomponente eSigner zu alt ist
- [OTTO\\_ESIGNER\\_INKOMPATIBEL](#) wenn die vorliegende Signaturkomponente eSigner zur Otto-Bibliothek nicht kompatibel ist
- Fehler der Signaturkomponente eSigner aus dem Statuscodebereich ab [OTTO\\_ESIGNER\\_BUSY](#) = 610405801
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoPruefsummeErzeugen\(\)](#)
- [OttoPruefsummeAktualisieren\(\)](#)
- [OttoPruefsummeFreigeben\(\)](#)

**[OttoStatusCode OttoRueckgabepufferErzeugen \(OttoInstanzHandle instanz,  
OttoRueckgabepufferHandle \\* rueckgabepuffer\)](#)**

Erzeugt einen Rückgabepuffer und gibt ein Handle darauf zurück.

Die von dieser Funktion erzeugten Rückgabepuffer werden verwendet, um die Rückgabedaten von Otto-Funktionen (z. B. [OttoEmpfangFortsetzen\(\)](#) oder [OttoVersandBeenden\(\)](#)) aufzunehmen. Dazu wird das Rückgabepuffer-Handle für den Schreibvorgang an die ausgebende Funktion übergeben.

Zum Auslesen des von den API-Funktionen beschriebenen Puffers wird das Rückgabepuffer-Handle an [OttoRueckgabepufferInhalt\(\)](#) übergeben. Ein einmal erzeugtes Rückgabepuffer-Handle kann für weitere nachfolgende Aufrufe von Otto API-Funktionen wiederverwendet werden. Bei einer Wiederverwendung eines Handles werden frühere Inhalte überschrieben. Nach letztmaliger Verwendung muss jeder Rückgabepuffer mit [OttoRueckgabepufferFreigeben\(\)](#) freigegeben werden.

Der Rückgabepuffer ist an die Otto-Instanz gebunden, für die er erzeugt wurde und kann nicht zusammen mit einer anderen Otto-Instanz oder mit Objekten anderen Otto-Instanzen verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
out	<i>rueckgabepuffer</i>	Zeiger auf das Handle des erzeugten Rückgabepuffers

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoRueckgabepufferGroesse\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

## [OttoStatusCode OttoRueckgabepufferFreigeben \(OttoRueckgabepufferHandle rueckgabepuffer\)](#)

Gibt einen Rückgabepuffer frei.

Das Handle des Rückgabepuffers darf danach nicht weiter verwendet werden. Es wird daher empfohlen, Handle-Variablen nach der Freigabe explizit auf NULL zu setzen.

### Parameter:

in	<i>rueckgabepuffer</i>	Handle auf den Rückgabepuffer, der freigegeben werden soll. Dieser Rückgabepuffer darf nicht bereits freigegeben worden sein.
----	------------------------	---

### Rückgabe:

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

### Siehe auch:

- [OttoRueckgabepufferGroesse\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)

## uint64\_t OttoRueckgabepufferGroesse ([OttoRueckgabepufferHandle](#) rueckgabepuffer)

Gibt die Anzahl der im Rückgabepuffer enthaltenen Bytes zurück. Das abschließende Null-Byte wird nicht mitgezählt.

**Parameter:**

in	rueckgabepuffer	Das Handle des Rückgabepuffers
----	-----------------	--------------------------------

**Rückgabe:**

- Anzahl der im Rückgabepuffer enthaltenen Bytes, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- 0 sonst

**Siehe auch:**

- [OttoRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

**const byteChar \* OttoRueckgabepufferInhalt (OttoRueckgabepufferHandle  
rueckgabepuffer)**

Gibt den Inhalt eines Rückgabepuffers zurück.

Der zurückgegebene Zeiger verweist auf ein Byte-Array, das alle in den Rückgabepuffer geschriebenen Bytes enthält. Dieses Array existiert so lange im Speicher, bis der Rückgabepuffer entweder (bei einer Wiederverwendung des Handles) erneut beschrieben oder der Puffer explizit freigegeben wird. Der Array wird immer von einem Null-Byte abgeschlossen. Wenn der Rückgabepuffer keine weiteren Null-Bytes enthält, kann folglich der Rückgabepufferinhalt bequem als null-terminierte Zeichenkette interpretiert werden.

**Parameter:**

in	<i>rueckgabepuffer</i>	Das Handle des Rückgabepuffers, dessen Inhalt zurückgegeben werden soll.
----	------------------------	--

**Rückgabe:**

- Zeiger auf den Rückgabepufferinhalt, wenn ein gültiges Handle übergeben wird.
- NULL sonst

**Siehe auch:**

- [OttoRueckgabepufferGroesse\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

[OttoStatusCode OttoVersandAbschliessen](#) ([OttoVersandHandle](#) *versand*,  
[OttoRueckgabepufferHandle](#) *objektId*)

Schließt einen Versand ab und gibt die Objekt-ID zurück.

Mit dieser Funktion wird das Ende der Daten gekennzeichnet und der Datenversand abgeschlossen.

Im Erfolgsfall wird die vom OTTER-Server vergebene Objekt-ID zurückgegeben, über die die versendeten Daten bei OTTER referenziert werden.

**Parameter:**

in	<i>versand</i>	Ein mit <a href="#"><u>OttoVersandBeginnen()</u></a> erzeugtes Handle
out	<i>objektId</i>	Handle des Rückgabepuffers, in den die Objekt-ID geschrieben werden soll.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#) im Erfolgsfall
- [OTTO\\_TRANSFER\\_UNAUTHORIZED](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_CONNECTSERVER](#)
- [OTTO\\_VERSAND\\_GERINGE\\_DATENMENGE](#)
- [OTTO\\_VERSAND\\_ABGESCHLOSSEN](#) falls [OttoVersandAbschliessen\(\)](#) bereits aufgerufen wurde
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

## OttoStatusCode OttoVersandBeenden ([OttoVersandHandle versand](#))

Gibt ein Versandobjekt frei.

Das Versandobjekt darf danach nicht wieder verwendet werden.

### Parameter:

in	<i>versand</i>	Handle des Versandobjekts, das freigegeben werden soll.
----	----------------	---

### Rückgabe:

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

### Siehe auch:

- [OttoVersandBeginnen\(\)](#)
- [OttoVersandFortsetzen\(\)](#)
- [OttoVersandAbschliessen\(\)](#)

**[OttoStatusCode OttoVersandBeginnen \(OttolnstanzHandle instanz, const byteChar \\* signiertePruefsumme, const byteChar \\* herstellerId, OttoVersandHandle \\* versand\)](#)**

Initialisiert einen Datenversand an den OTTER-Server.

Das zurückgegebene Handle des Versandobjekts wird der Funktion [OttoVersandFortsetzen\(\)](#) übergeben, um Daten blockweise hochzuladen. Sind alle Daten versendet, ist [OttoVersandAbschliessen\(\)](#) aufzurufen, womit der Versand abgeschlossen wird. Zum Freigeben des Versandobjekts ist [OttoVersandBeenden\(\)](#) aufzurufen.

Bevor der Versand begonnen werden kann, muss eine Prüfsumme über alle zu versendenden Daten gebildet (siehe [OttoPruefsummeErzeugen\(\)](#)) und mit [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#) signiert werden.

**Zu beachten:**

Wurde Otto vor dem Aufruf dieser Funktion für einen Proxy mit [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) konfiguriert, wird der Versand über den Proxy durchgeführt. Die Proxy-Konfiguration wird intern an dem Versandobjekt gespeichert und spätere Aufrufe von [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#) haben keinen Einfluss auf den bereits begonnenen Versand.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, auf der diese Funktion ausgeführt werden soll.
in	<i>signiertePruefsu mme</i>	Signierte Prüfsumme über die Gesamtheit der Daten, die in diesem Versand versendet werden sollen. Die signierte Prüfsumme wird als base64-codierte, nullterminierte Zeichenfolge erwartet, wie sie von <a href="#">OttoPruefsummeSignieren()</a> zurückgeliefert wird.
in	<i>herstellerId</i>	Hersteller-ID des Softwareproduktes
out	<i>versand</i>	Handle auf das Versandobjekt. Im Fehlerfall wird kein Versandobjekt erzeugt.

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoVersandFortsetzen\(\)](#)
- [OttoVersandAbschliessen\(\)](#)
- [OttoVersandBeenden\(\)](#)
- [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#)
- [OttoProxyKonfigurationSetzen\(\)](#)

**OttoStatusCode OttoVersandFortsetzen ([OttoVersandHandle versand](#), const [byteChar](#) \*  
datenBlock, uint64\_t datenBlockGroesse)**

Versendet einen Datenblock an den OTTER-Server.

Otto liest den übergebenen Datenblock ein und versendet ihn an den OTTER-Server. Wenn OTTO\_OK zurückgegeben wird, kann diese Funktion erneut mit einem weiteren Datenblock aufgerufen werden. Dies ist zu wiederholen, bis Otto alle zu diesem Versand gehörigen Daten erhalten hat. Falls nicht OTTO\_OK zurückgegeben wird, ist der Versand fehlgeschlagen.

Ist das Ende der Daten erreicht, muss [OttoVersandAbschliessen\(\)](#) aufgerufen werden.

**Parameter:**

in	<i>versand</i>	Ein mit <a href="#">OttoVersandBeginnen()</a> erzeugtes Handle
in	<i>datenBlock</i>	Zeiger auf die zu versendenen Daten. Falls NULL wird der Aufruf ignoriert.
in	<i>datenBlockGroe sse</i>	Größe des Arrays <i>datenBlock</i> in Bytes. Falls 0 wird der Aufruf ignoriert.

**Rückgabe:**

- [OTTO\\_OK](#) im Erfolgsfall
- [OTTO\\_TRANSFER\\_UNAUTHORIZED](#)
- [OTTO\\_TRANSFER\\_CONNECTSERVER](#)
- [OTTO\\_VERSAND\\_ABGESCHLOSSEN](#) falls [OttoVersandAbschliessen\(\)](#) bereits aufgerufen wurde
- weitere, siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoVersandAbschliessen\(\)](#)

## OttoStatusCode OttoVersion ([OttoRueckgabepufferHandle](#) rueckgabepuffer)

Gibt die Version der Otto-Bibliothek zurück.

**Zu beachten:**

Die Version der Otto-Bibliothek ist nicht zwingend gleich der Version des ERiC-Auslieferungspaketes, sondern kann davon abweichen.

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**OttoStatusCode OttoZertifikatOeffnen ([OttoInstanzHandle](#) instanz, const [byteChar](#) \* zertifikatsPfad, const [byteChar](#) \* zertifikatsPasswort, [OttoZertifikatHandle](#) \* zertifikat)**

Erstellt ein Otto-Zertifikatsobjekt für ein Sicherheitstoken.

Das Zertifikatsobjekt ist an die Otto-Instanz gebunden, für die es erzeugt wurde und darf nicht zusammen mit einer anderen Otto-Instanz oder mit Objekten anderen Otto-Instanzen verwendet werden. Soll ein Sicherheitstoken von mehreren Otto-Instanzen verwendet werden, so sind hierfür mehrere Zertifikatsobjekte zu erstellen: für jede Instanz eines.

**Parameter:**

in	<i>instanz</i>	Handle der Otto-Instanz, die das Zertifikatsobjekt verwenden soll.
in	<i>zertifikatsPfad</i>	Pfad zum Sicherheitstoken, folgende Angaben sind möglich: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clientseitig erzeugtes Zertifikat: Pfad Verzeichnis, in dem sich die Zertifikats-Datei (.cer) und die Datei mit dem privaten Schlüssel (.p12) befinden. Diese Sicherheitstokens wurden mit <a href="#">EricMtCreateKey()</a> bzw. <a href="#">EricCreateKey()</a> erzeugt. Der Pfad zum Verzeichnis ist bei clientseitig erzeugten Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>2. Software-Portalzertifikat: Pfad zur Software-Zertifikatsdatei (i.d.R. mit der Endung .pfx). Der Pfad zur Datei ist bei Software-Zertifikaten relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut anzugeben.</li><li>3. Sicherheitsstick: Pfad zur Treiberdatei, siehe (*). Bitte beachten, dass der Treiber betriebssystemabhängig sein kann. Weitere Informationen in der Anleitung zum Sicherheitsstick oder unter <a href="https://www.sicherheitsstick.de">https://www.sicherheitsstick.de</a>.</li><li>4. Signaturkarte: (**) Pfad zur Treiberdatei, welcher einen Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht, siehe (*). Weitere Informationen in der Anleitung zur Signaturkarte.</li><li>5. Elektronischer Personalausweis (nPA) oder Aufenthaltstitel (eAT):</li></ol>

		<p>Die URL des eID-Clients wie zum Beispiel der AusweisApp 2. In den meisten Fällen lautet diese URL: <a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client">http://127.0.0.1:24727/eID-Client</a></p> <p>Optional kann auf die folgende Weise noch ein Testmerker angehängt werden:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000">http://127.0.0.1:24727/eID-Client?testmerker=52000000</a>.</p> <p>Zu den verfügbaren Testmerkern siehe <a href="#">ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf</a>, Kap. "Testunterstützung bei der ERiC-Anbindung".</p> <p><b>Wichtig:</b> Das Ad-hoc-Zertifikat, das in diesem Fall für den elektronischen Personalausweis erzeugt wird, ist nur 24 Stunden gültig.</p>
--	--	--

(\*) Wird der Dateipfad eines Treibers angegeben, ist der Suchmechanismus zu beachten, mit dem das jeweilige Betriebssystem dynamische Bibliotheken lädt. Weitere Informationen sind der Systemdokumentation zu den Betriebssystemfunktionen `LoadLibrary()` (Windows) bzw. `dlopen()` (Linux, AIX und macOS) zu entnehmen.

(\*\*) Bei Signaturkarten erfolgt eine PIN-Abfrage nicht beim Aufruf von [OttoZertifikatOeffnen\(\)](#), sondern beim Aufruf von [OttoPruefsummeSignieren\(\)](#), [OttoEmpfangBeginnen\(\)](#) und [OttoEmpfangBeginnenAbholzertifikat\(\)](#).

Pfade müssen auf Windows in der für Datei-Funktionen benutzten ANSI-Codepage, auf Linux, AIX und Linux Power in der für das Dateisystem benutzten Locale und auf macOS in der "decomposed form" von UTF-8 übergeben werden. Bitte weitere Betriebssystemspezifika bzgl. nicht erlaubter Zeichen in Pfaden und Pfadtrennzeichen beachten.

Für Details zu Pfaden im ERiC siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kapitel "Übergabe von Pfaden an ERiC API-Funktionen".

#### Parameter:

in	<code>zertifikatsPasswort</code>	Das Passwort oder die PIN des Sicherheitstokens. Bei Tokens, bei denen das Passwort oder die PIN nicht von der Anwendung übergeben, sondern separat über einen Treiber (z. B. von einem Kartenlesegerät) abgefragt wird, ist hier NULL zu übergeben.
out	<code>zertifikat</code>	Handle auf das erstellte Zertifikatsobjekt

#### Rückgabe:

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)

**Siehe auch:**

- [OttoZertifikatSchliessen\(\)](#)

### [OttoStatusCode OttoZertifikatSchliessen \(\[OttoZertifikatHandle\]\(#\) zertifikat\)](#)

Schließt das Otto-Zertifikatsobjekt zu einem Sicherheitstoken. Anschließend darf das Zertifikatsobjekt nicht mehr verwendet werden.

**Parameter:**

in	<i>zertifikat</i>	Handle auf das Zertifikatsobjekt, das geschlossen werden soll.
----	-------------------	--

**Rückgabe:**

- siehe [otto\\_statuscode.h](#)


**Siehe auch:**

- [OttoZertifikatOeffnen\(\)](#)

## otto\_statuscode.h-Dateireferenz

Auflistung der Otto-Statuscodes.

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Aufzählungen

- enum [OttoStatusCode](#) { [OTTO\\_OK](#) = 0, [OTTO\\_INTERNER\\_FEHLER](#) = 610401001, [OTTO\\_UNBEKANNTER\\_FEHLER](#) = 610401002, [OTTO\\_NPA\\_ZERTIFIKATFEHLER](#) = 610401003, [OTTO\\_TRANSFER\\_FEHLER](#) = 610403001, [OTTO\\_TRANSFER\\_INIT](#) = 610403002, [OTTO\\_TRANSFER\\_CONNECTSERVER](#) = 610403003, [OTTO\\_TRANSFER\\_CONNECTPROXY](#) = 610403004, [OTTO\\_TRANSFER\\_TIMEOUT](#) = 610403005, [OTTO\\_TRANSFER\\_PROXYAUTH](#) = 610403006, [OTTO\\_TRANSFER\\_UNAUTHORIZED](#) = 610403007, [OTTO\\_TRANSFER\\_NOT\\_FOUND](#) = 610403008, [OTTO\\_TRANSFER\\_SERVER\\_FEHLER](#) = 610403009, [OTTO\\_TRANSFER\\_DECODING](#) = 610403010, [OTTO\\_TRANSFER\\_EID\\_ZERTIFIKATFEHLER](#) = 610403011, [OTTO\\_TRANSFER\\_EID KEINCLIENT](#) = 610403012, [OTTO\\_TRANSFER\\_EID KEINKONTO](#) = 610403013, [OTTO\\_TRANSFER\\_EID\\_CLIENTFEHLER](#) = 610403014, [OTTO\\_TRANSFER\\_EID\\_NPABLOCKIERT](#) = 610403015, [OTTO\\_UNGUELTIGER\\_PARAMETER](#) = 610405001, [OTTO\\_UNGUELTIGES\\_HANDLE](#) = 610405002, [OTTO\\_MEHRFACHAUFRUFE\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#) = 610405003, [OTTO\\_INSTANZEN\\_INKONSISTENT](#) = 610405004, [OTTO\\_INSTANZ\\_UNTEROBJEKTE\\_NICHT\\_FREIGEGEBEN](#) = 610405005, [OTTO\\_LOG\\_FEHLER](#) = 610405006, [OTTO\\_FUNKTION\\_NICHT\\_UNTERSTUETZT](#) = 610405007, [OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_PIN\\_FALSCH](#) = 610405008, [OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_Pfad\\_FALSCH](#) = 610405009, [OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_NICHT\\_ERKANNNT](#) = 610405010, [OTTO\\_PRUEFSUMME\\_FINALISIERT](#) = 610405011,

[OTTO\\_UNGUELTIGE\\_HERSTELLERID](#) = 610405012,  
[OTTO\\_EMPFANG\\_VORZEITIG\\_BEENDET](#) = 610405013,  
[OTTO\\_VERSAND\\_GERINGE\\_DATENMENGE](#) = 610405014,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_NICHT\\_GELADEN](#) = 610405015,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_VERALTET](#) = 610405016, [OTTO\\_ESIGNER\\_INKOMPATIBEL](#) = 610405017, [OTTO\\_PROXY\\_URL](#) = 610405018, [OTTO\\_PROXY\\_PORT](#) = 610405019, [OTTO\\_PROXY\\_AUTHSCHEMA](#) = 610405020,  
[OTTO\\_VERSAND\\_ABGESCHLOSSEN](#) = 610405021,  
[OTTO\\_VERSAND\\_ZU\\_GROSSE\\_DATENMENGE](#) = 610405022,  
[OTTO\\_EINSTELLUNG\\_UNBEKANNT](#) = 610405023,  
[OTTO\\_EINSTELLUNG\\_WERT\\_UNGUELTIG](#) = 610405024,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_BUSY](#) = 610405801, [OTTO\\_ESIGNER\\_DECRYPT](#) = 610405802, [OTTO\\_ESIGNER\\_ENCRYPT](#) = 610405803,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_ENCODE\\_ERROR](#) = 610405804,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_ENCODE\\_UNKNOWN](#) = 610405805,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_ESICL\\_EXCEPTION](#) = 610405806,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_INVALID\\_HANDLE](#) = 610405807,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_LOAD\\_DLL](#) = 610405808, [OTTO\\_ESIGNER\\_MAX\\_SESSION](#) = 610405809, [OTTO\\_ESIGNER\\_NO\\_SERVICE](#) = 610405810,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_NO\\_SIG\\_ENC\\_KEY](#) = 610405811,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_OUT\\_OF\\_MEM](#) = 610405812,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_ENC\\_KEY](#) = 610405813,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_ENGINE\\_LOADED](#) = 610405814,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_INIT\\_FAILED](#) = 610405815,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_NO\\_ENC\\_CERT](#) = 610405816,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_NO\\_SIG\\_CERT](#) = 610405817,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_SIG\\_KEY](#) = 610405818,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P11\\_SLOT\\_EMPTY](#) = 610405819,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_CREATE](#) = 610405820,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_DECODE](#) = 610405821,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_ENC\\_KEY](#) = 610405822,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_SIG\\_KEY](#) = 610405823,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_NO\\_ENC\\_CERT](#) = 610405824,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_NO\\_SIG\\_CERT](#) = 610405825,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P12\\_READ](#) = 610405826, [OTTO\\_ESIGNER\\_P7\\_DECODE](#) = 610405827, [OTTO\\_ESIGNER\\_P7\\_READ](#) = 610405828,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_P7\\_RECIPIENT](#) = 610405829,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_PIN\\_LOCKED](#) = 610405830, [OTTO\\_ESIGNER\\_PIN\\_WRONG](#) = 610405831, [OTTO\\_ESIGNER\\_PSE\\_PATH](#) = 610405832,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_ENC\\_KEY](#) = 610405833,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_INIT\\_FAILED](#) = 610405834,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_NO\\_APPLET](#) = 610405835,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_NO\\_ENC\\_CERT](#) = 610405836,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_NO\\_SIG\\_CERT](#) = 610405837,

[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_SESSION](#) = 610405838,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_SIG\\_KEY](#) = 610405839,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_SC\\_SLOT\\_EMPTY](#) = 610405840,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_TOKEN\\_TYPE\\_MISMATCH](#) = 610405841,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_USER\\_CANCEL](#) = 610405842,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_VERIFY\\_CERT\\_CHAIN](#) = 610405843,  
[OTTO\\_ESIGNER\\_DATA\\_NOT\\_INITIALIZED](#) = 610405844,  
[OTTO\\_ESIGNER ASN1 READ BUFFER TOO SMALL](#) = 610405845,  
[OTTO\\_ESIGNER ASN1 READ DATA INCOMPLETE](#) = 610405846,  
[OTTO\\_ESIGNER ASN1 NO ENVELOPED DATA](#) = 610405847,  
[OTTO\\_ESIGNER ASN1 NO CONTENT DATA](#) = 610405848,  
[OTTO\\_INIDATEI\\_LESEFEHLER](#) = 610407001,  
[OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_LESEFEHLER](#) = 610407002,  
[OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_DEFEKT](#) = 610407003,  
[OTTO\\_ZERTIFIKAT\\_FINGERABDRUCK\\_FEHLER](#) = 610407004,  
[OTTO\\_SIGNIEREN\\_FEHLGESCHLAGEN](#) = 610407005,  
[OTTO\\_ENTSCHLUESSELN\\_FEHLGESCHLAGEN](#) = 610407006,  
[OTTO\\_DEKOMPRESSION\\_FEHLGESCHLAGEN](#) = 610407007,  
[OTTO\\_NICHT\\_GENUEGEND\\_ARBEITSSPEICHER](#) = 610407008 }

---

## Ausführliche Beschreibung

Auflistung der Otto-Statuscodes.

---

## Dokumentation der Aufzählungstypen

### enum [OttoStatusCode](#)

#### Aufzählungswerte:

OTTO_OK	Die Verarbeitung ist ordnungsgemäß abgeschlossen worden.
OTTO_INTERNER_FEHLER	Es trat ein interner Fehler auf, Details stehen im otto.log.
OTTO_UNBEKANNTER_FEH	Es trat ein unerwarteter Fehler auf, Details stehen im otto.log.

LER	
OTTO_NPA_ZERTIFIKATFEHLER	Es trat ein Fehler bei der Erzeugung eines Ad-hoc-Zertifikats für den nPA auf, Details stehen ggf. im otto.log.
OTTO_TRANSFER_FEHLER	Es trat ein Fehler beim Transfer auf, Details stehen ggf. im otto.log.
OTTO_TRANSFER_INIT	Es trat ein Fehler bei der Initialisierung des Transfers auf.
OTTO_TRANSFER_CONNEXTSERVER	Es konnte keine Verbindung zum OTTER-Server aufgebaut werden.
OTTO_TRANSFER_CONNEXTPROXY	Es konnte keine Verbindung zum Proxy aufgebaut werden.
OTTO_TRANSFER_TIMEOUT	Bei der Kommunikation mit dem Server kam es zu einer Zeitüberschreitung.
OTTO_TRANSFER_PROXYAUTH	Der Proxy erwartet Anmelddaten oder der Proxy hat die Verbindung abgelehnt.
OTTO_TRANSFER_UNAUTHORIZED	Der Client darf die Schnittstelle nicht verwenden.
OTTO_TRANSFER_NOT_FOUND	Der OTTER-Server hat das Objekt nicht gefunden.
OTTO_TRANSFER_SERVER_FEHLER	Der OTTER-Server hat einen unerwarteten Fehler gemeldet. Möglicherweise ist ein Retry sinnvoll. Details stehen im otto.log.
OTTO_TRANSFER_DECODING	Die empfangenen Daten konnten nicht dekodiert werden.
OTTO_TRANSFER_EID_ZERTIFIKATFEHLER	Es konnte kein Ad-hoc-Zertifikat für den Personalausweis oder den Aufenthaltstitel erzeugt bzw. gefunden werden, Details stehen ggf. im otto.log.
OTTO_TRANSFER	Der eID-Client ist nicht erreichbar. Wahrscheinlich wurde er nicht

FER_EID_KEI_NCLIENT	gestartet oder die übergebene lokale URL ist nicht korrekt.
OTTO_TRANS_FER_EID_KEI_NKONTO	Für die Identifikationsnummer des Benutzers existiert kein Konto bei ELSTER.
OTTO_TRANS_FER_EID_CLIE_NTFEHLER	Der eID-Client hat einen Fehler gemeldet. Details zu dem Fehler finden Sie im Log des eID-Clients oder ggf. im otto.log.
OTTO_TRANS_FER_EID_NPA_BLOCKIERT	Der Personalausweis wird von einem anderen Vorgang blockiert. Beenden Sie den anderen Vorgang und versuchen Sie es dann erneut.
OTTO_UNGUE_LTIGER_PARA_METER	Einer der übergebenen Parameter ist ungültig.
OTTO_UNGUE_LTIGES_HANDLE	Das übergebene Handle ist ungültig.
OTTO_MEHRFACHAUFRUFE_NICHT_UNTERSTUETZT	Die übergebene Otto-Instanz wird gerade (zum Beispiel in einem anderen Thread) verwendet.
OTTO_INSTANZEN_INKONSISTENT	Eines der übergebenen Otto-Objekte wurde mit einer anderen Otto-Instanz erstellt.
OTTO_INSTANZ_UNTEROBJEKTE_NICHT_FREIGEGEBEN	Mit dieser Instanz wurden Unterobjekte erzeugt, die noch nicht freigegeben worden sind.
OTTO_LOG_FEHLER	Die Protokolldatei konnte nicht erzeugt oder geöffnet werden.
OTTO_FUNKTIONEN_NICHT_UNTERSTUETZT	Die verwendete Funktion oder Funktionalität wird nicht, noch nicht oder nicht mehr unterstützt.
OTTO_ZERTIFIKAT_PIN_FALSCH	Für das Zertifikat wurde ein falsches Passwort bzw. eine falsche PIN angegeben.

OTTO_ZERTIF IKAT_PFAD_F ALSCH	Unter dem angegebenen Pfad wurde kein Zertifikat gefunden.
OTTO_ZERTIF IKAT_NICHT_ ERKANNT	Das Zertifikat wurde nicht erkannt, Details stehen ggf. im otto.log.
OTTO_PRUEF SUMME_FINA LISIERT	Die Prüfsumme wurde bereits finalisiert
OTTO_UNGUE LTIGE_HERST ELLERID	Es wurde keine oder eine ungültige Hersteller-ID angegeben.
OTTO_EMPFA NG_VORZEITI G_BEENDET	Der Empfang wurde durch einen API-Aufruf vorzeitig beendet.
OTTO_VERSA ND_GERINGE _DATENMENG E	Die Versanddaten dürfen die Mindestgröße nicht unterschreiten.
OTTO_ESIGN ER_NICHT_GE LADEN	Die eSigner-Bibliothek konnte nicht geladen werden, Details stehen ggf. im otto.log
OTTO_ESIGN ER_VERALTE T	Die eSigner-Bibliothek ist veraltet, Details stehen ggf. im otto.log.
OTTO_ESIGN ER_INKOMPA TIBEL	Die eSigner-Bibliothek ist mit der Otto-Bibliothek inkompatibel.
OTTO_PROXY _URL	Es wurde keine URL oder IP für den Proxy angegeben.
OTTO_PROXY _PORT	Es wurde kein oder ein ungültiger Port für den Proxy angegeben.
OTTO_PROXY _AUTHSCHEM A	Es wurde kein gültiges Proxy-Authentifizierungsschema angegeben.
OTTO_VERSA ND_ABGESCH LOSSEN	Der Vertrag wurde bereits abgeschlossen.

OTTO_VERSAND_ZU_GROSSE_DATENMENGE	Die Versanddaten dürfen die Maximalgröße nicht überschreiten.
OTTO_EINSTELLUNG_UNBEKANNT	Die Einstellung ist unbekannt
OTTO_EINSTELLUNG_WERT_UNGUELTIG	Der Wert ist für diese Einstellung nicht zulässig
OTTO_ESIGNER_BUSY	eSigner: Überlastung
OTTO_ESIGNER_DECRYPT	eSigner: Fehler beim Entschlüsseln
OTTO_ESIGNER_ENCRYPT	eSigner: Fehler beim Verschlüsseln
OTTO_ESIGNER_ENCODE_ERROR	eSigner: Fehler beim Encoding
OTTO_ESIGNER_ENCODE_UNKNOWN	eSigner: Parameter Fehler: unbekanntes Encoding
OTTO_ESIGNER_ESICL_EXCEPTION	eSigner: Eine Laufzeitausnahme ist aufgetreten und abgefangen worden.
OTTO_ESIGNER_INVALID_HANDLE	eSigner: Ungültiges Token-Handle
OTTO_ESIGNER_LOAD_DL	eSigner: PKCS11- bzw. PC/SC-Bibliothek fehlt oder ist nicht ausführbar.
OTTO_ESIGNER_MAX_SESSION	eSigner: Zu viele Sessions geöffnet.
OTTO_ESIGNER_NO_SERVICE	eSigner: Der PC/SC-Dienst ist nicht gestartet.
OTTO_ESIGNER	eSigner: Kein Signatur/Verschlüsselungszertifikat bzw.

ER_NO_SIG_E NC_KEY	-schlüssel vorhanden.
OTTO_ESIGN ER_OUT_OF_ MEM	eSigner: Speicherallokation fehlgeschlagen.
OTTO_ESIGN ER_P11_ENC_ KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf Hard-Token-Entschlüsselungsschlüssel
OTTO_ESIGN ER_P11_ENGI NE_LOADED	eSigner: Die PKCS#11-Engine wird von einer anderen Bibliothek belegt.
OTTO_ESIGN ER_P11_INIT_ FAILED	eSigner: P11 Initialer Token-Zugriff fehlgeschlagen.
OTTO_ESIGN ER_P11_NO_E NC_CERT	eSigner: P11 Verschlüsselungszertifikat fehlt.
OTTO_ESIGN ER_P11_NO_S IG_CERT	eSigner: P11 Signaturzertifikat fehlt.
OTTO_ESIGN ER_P11_SIG_ KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf den Hard-Token-Signaturschlüssel
OTTO_ESIGN ER_P11_SLOT _EMPTY	eSigner: Leere Slot-Liste, d.h. keine Karte eingesteckt.
OTTO_ESIGN ER_P12_CRE ATE	eSigner: Temporäres PKCS#12-Token konnte nicht erzeugt werden.
OTTO_ESIGN ER_P12_DEC ODE	eSigner: Fehler beim Dekodieren des PKCS#12-Objekts
OTTO_ESIGN ER_P12_ENC_ KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf den Soft-PSE-Entschlüsselungsschlüssel
OTTO_ESIGN ER_P12_SIG_ KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf den Soft-PSE-Signaturschlüssel

OTTO_ESIGN ER_P12_NO_E NC_CERT	eSigner: P12 Verschlüsselungszertifikat fehlt.
OTTO_ESIGN ER_P12_NO_S IG_CERT	eSigner: P12 Signaturzertifikat fehlt.
OTTO_ESIGN ER_P12_REA D	eSigner: Fehler beim Lesen des PKCS#12-Objekts
OTTO_ESIGN ER_P7_DECO DE	eSigner: Fehler beim Dekodieren des PKCS#7-Objekts
OTTO_ESIGN ER_P7_READ	eSigner: Fehler beim Lesen des PKCS#7-Objekts
OTTO_ESIGN ER_P7_RECIP IENT	eSigner: Das Entschlüsselungszertifikat ist nicht in der Empfängerliste enthalten.
OTTO_ESIGN ER_PIN_LOCK ED	eSigner: Die PIN bzw. das Passwort ist gesperrt.
OTTO_ESIGN ER_PIN_WRO NG	eSigner: Die PIN bzw. das Passwort ist falsch.
OTTO_ESIGN ER_PSE_PATH	eSigner: Der Pfad zum Soft-PSE ist falsch oder ungültig.
OTTO_ESIGN ER_SC_ENC_ KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf den Stick-Entschlüsselungsschlüssel.
OTTO_ESIGN ER_SC_INIT_F AILED	eSigner: Initialer Token-Zugriff auf die PC/SC-Schnittstelle fehlgeschlagen.
OTTO_ESIGN ER_SC_NO_A PPLET	eSigner: Kein unterstütztes Applet gefunden.
OTTO_ESIGN ER_SC_NO_E NC_CERT	eSigner: PC/SC Verschlüsselungszertifikat fehlt.


OTTO_ESIGN_ER_SC_NO_SIGN_CERT	eSigner: PC/SC Signaturzertifikat fehlt.
OTTO_ESIGN_ER_SC_SESSION	eSigner: Fehler in der Karten-Session.
OTTO_ESIGN_ER_SC_SIG_KEY	eSigner: Fehler beim Zugriff auf den Stick-Signaturschlüssel
OTTO_ESIGN_ER_SC_SLOT_EMPTY	eSigner: Es ist keine Karte bzw. kein Stick eingesteckt.
OTTO_ESIGN_ER_TOKEN_TYPE_MISMATCH	eSigner: Der Token-Typ der CA (Certification Authority, Zertifizierungsstelle) stimmt nicht mit dem internen Token-Typ überein.
OTTO_ESIGN_ER_USER_CA_NCELL	eSigner: Die Aktion wurde vom Benutzer abgebrochen.
OTTO_ESIGN_ER_VERIFY_CERT_CHAIN	eSigner: Die Zertifikatskette konnte nicht verifiziert werden.
OTTO_ESIGN_ER_DATA_NOT_INITIALIZED	eSigner: Die Datenstruktur ist nicht initialisiert.
OTTO_ESIGN_ER ASN1_READ_BUFFER_TOO_SMALL	eSigner: Der Lesepuffer zum Dekodieren der ASN.1-Struktur ist zu klein.
OTTO_ESIGN_ER ASN1_READ_DATA_INCOMPLETE	eSigner: Die Daten der ASN.1-Struktur sind unvollständig.
OTTO_ESIGN_ER ASN1_NO_ENVELOPED_DATA	eSigner: Die ASN.1-Struktur enthält kein Enveloped Data.
OTTO_ESIGN_ER ASN1_NO_CONTENT_D	eSigner: Die ASN.1-Struktur enthält keine Daten.

ATA	
OTTO_INIDAT EI_LESEFEHL ER	Fehler beim Einlesen der otto.ini.
OTTO_ZERTIF IKAT_LESEFE HLER	Das Zertifikat konnte nicht geladen werden.
OTTO_ZERTIF IKAT_DEFECT	Die Zertifikatsdatei oder das Soft-PSE ist defekt.
OTTO_ZERTIF IKAT_FINGER ABDRUCK_FE HLER	Für das Zertifikat konnte kein Fingerabdruck erstellt werden.
OTTO_SIGNIE REN_FEHLGE SCHLAGEN	Die Daten konnten mit dem übergebenen Zertifikat nicht signiert werden.
OTTO_ENTSC HUESSELN_ FEHLGESCHL AGEN	Die Daten konnten mit dem übergebenen Zertifikat nicht entschlüsselt werden.
OTTO_DEKOM PRESSION_FE HLGESCHLAG EN	Die Daten konnten nicht dekomprimiert werden.
OTTO_NICHT_ GENUEGEND_ ARBEITSSPEI CHER	Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden.

## otto\_types.h-Dateireferenz

Definition von Datenstrukturen und Datentypen.

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Datenstrukturen

struct [OttoProxyKonfiguration](#)

*Diese Struktur enthält alle Informationen, die Otto benötigt, um die Verbindung zum OTTER-Server oder dem ELSTER-eID-Server über einen Proxy aufzubauen.*

### Typdefinitionen

- `typedef struct OttoInstanz * OttoInstanzHandle`  
*Handle auf eine Otto-Instanz.*
- `typedef struct OttoZertifikat * OttoZertifikatHandle`  
*Handle auf ein Sicherheitstoken zur Authentifizierung des Daten-Übermittlers oder -Abholers.*
- `typedef struct OttoRueckgabepuffer * OttoRueckgabepufferHandle`  
*Handle auf einen Otto-Rückgabepuffer.*
- `typedef struct OttoPruefsumme * OttoPruefsummeHandle`  
*Handle auf eine Otto-Prüfsumme.*
- `typedef struct OttoVersand * OttoVersandHandle`  
*Handle auf ein Otto-Versandobjekt.*

- `typedef struct OttoEmpfang * OttoEmpfangHandle`  
*Handle auf ein Otto-Empfangsobjekt.*
- `typedef int(* OttoLogCallback) (const char *instanzId, const char *logZeitpunkt,  
  OttoLogEbene logEbene, const char *logNachricht, void *benutzerdaten)`  
*Funktionstyp für einen Log-Callback, den eine Anwendung beim Erzeugen einer Otto-Instanz angeben kann.*

## Aufzählungen

- `enum OttoLogEbene { OTTOLOG\_FEHLERMELDUNGEN = 4,  
  OTTOLOG\_WARNUNGEN = 3, OTTOLOG\_INFORMATIONEN = 2,  
  OTTOLOG\_DEBUGMELDUNGEN = 1 }`  
*Aufzählung der Log-Ebenen von Otto.*
- 

## Ausführliche Beschreibung

Definition von Datenstrukturen und Datentypen.

---

## Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

### `typedef struct OttoEmpfang* OttoEmpfangHandle`

Handle auf ein Otto-Empfangsobjekt.

Über ein Empfangsobjekt können Daten blockweise vom OTTER-Server heruntergeladen werden.

### `typedef struct OttolInstanz* OttolInstanzHandle`

Handle auf eine Otto-Instanz.

Jede Funktion der Otto-API ist direkt oder indirekt an eine Otto-Instanz gebunden. Die Otto-Instanz enthält sämtliche veränderlichen Zustände von Otto.

Es können mehrere Instanzen gleichzeitig existieren. Jede der Instanzen ist unabhängig von allen anderen. Verfügen mehrere Threads über jeweils ihre eigene Otto-Instanz, können sie diese Instanzen parallel verwenden.

Eine Otto-Instanz soll nicht für jede Aufgabe neu erstellt und konfiguriert werden. Das Erstellen und Zerstören einer Otto-Instanz ist ressourcen- und zeitintensiv. Die Lebenszeit einer Otto-Instanz sollte beispielsweise eher der Lebenszeit eines Arbeiter-Threads in einem Pool entsprechen als der Verarbeitungsdauer einer einzelnen Aufgabe eines Arbeiter-Threads.

Eine Otto-Instanz kann zwischen Threads ausgetauscht werden. Sie darf aber nicht in zwei Threads gleichzeitig verwendet werden.

**Siehe auch:**

- [OttoInstanzErzeugen\(\)](#)
- [OttoInstanzFreigeben\(\)](#)

```
typedef int(* OttoLogCallback) (const char *instanzId, const char *logZeitpunkt,  
OttoLogEbene logEbene, const char *logNachricht, void *benutzerdaten)
```

Funktionstyp für einen Log-Callback, den eine Anwendung beim Erzeugen einer Otto-Instanz angeben kann.

**Rückgabe:**

- 0 wenn die Log-Meldung erfolgreich entgegengenommen werden konnte, ungleich 0 im Fehlerfall. Momentan wird der Rückgabewert vom Otto jedoch ignoriert.

```
typedef struct OttoPruefsumme* OttoPruefsummeHandle
```

Handle auf eine Otto-Prüfsumme.

Um die Datenintegrität sicherzustellen, ist beim Versand von Daten an den OTTER-Server eine Prüfsumme über die Daten zu übermitteln.

Diese Prüfsumme ist schon beim Verbindungsauflauf an die Server zu übermitteln und kann daher nicht während der Datenübertragung implizit gebildet werden, sondern muss vorab explizit berechnet werden.

```
typedef struct OttoRueckgabepuffer* OttoRueckgabepufferHandle
```

Handle auf einen Otto-Rückgabepuffer.

Ein Otto-Rückgabepuffer dient zur Übergabe von Daten vom Otto an die Anwendung. Die Anwendung erstellt dazu einen Otto-Rückgabepuffer und übergibt dessen Handle als Parameter einer API-Funktion an den Otto. Der Otto befüllt den Otto-Rückgabepuffer dann mit Daten.

**Zu beachten:**

Eventuell bereits im Otto-Rückgabepuffer befindliche Daten werden beim Aufruf von API-Funktionen gelöscht. Ausgenommen davon sind natürlich die API-Funktionen mit dem Präfix "OttoRueckgabepuffer", die einen Otto-Rückgabepuffer selbst behandeln.

**Siehe auch:**

- [OttoRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [OttoRueckgabepufferGroesse\(\)](#)

**typedef struct OttoVersand\* [OttoVersandHandle](#)**

Handle auf ein Otto-Versandobjekt.

Über ein Versandobjekt können Daten blockweise an die OTTER-Server übermittelt werden.

**typedef struct OttoZertifikat\* [OttoZertifikatHandle](#)**

Handle auf ein Sicherheitstoken zur Authentifizierung des Daten-Übermittlers oder -Abholers.

---

## Dokumentation der Aufzählungstypen

**enum [OttoLogEbene](#)**

Aufzählung der Log-Ebenen von Otto.

Die Log-Meldungen von Otto sind in Ebenen angeordnet: von der höchsten Ebene mit den wichtigsten Fehlermeldungen bis hin zu niedrigsten Ebene mit

einfachen Meldungen, die nur bei der Suche nach Fehlerursachen interessant sind.

Standardmäßig werden nur Meldungen der beiden höchsten Ebenen (Fehler und Warnungen) protokolliert.

Sollen auch Meldungen der niedrigeren Ebenen protokolliert werden, so kann über die Funktion [OttoInstanzErzeugen\(\)](#) ein Callback vom Typ [OttoLogCallback](#) registriert werden, in dem die Meldungen nach der Ebene gefiltert werden können.

**Siehe auch:**

- [OttoInstanzErzeugen\(\)](#)

**Aufzählungswerte:**


OTTOLOG_FEHLERMELDUNGEN	Fehler, die zum Abbruch der gewünschten Aktion führen.
OTTOLOG_WARNUNGEN	Hinweise auf Zustände, die zu Fehlern führen können.
OTTOLOG_INFORMATIONEN	Grobe Informationen über den Programmablauf und Werte.
OTTOLOG_DEBUGMELDUNGEN	Feingranulare Informationen über den Programmablauf und Werte.

## eric\_types.h-Dateireferenz


Definition von Datenstrukturen und Datentypen.

```
#include "platform.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für eric\_types.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Datenstrukturen

struct [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#)

*Diese Struktur enthält alle für den Druck notwendigen Informationen.*

struct [eric-verschlüsselungs-parameter\\_t](#)

*Für die Signatur oder Authentifizierung benötigte Informationen.*

struct [eric-zertifikat-parameter\\_t](#)

*Struktur mit Informationen zur Erzeugung von Zertifikaten mit [EricCreateKey\(\)](#).*

## Typdefinitionen

- `typedef struct EricInstanz * EricInstanzHandle`

*Handle auf eine ERiC-Instanz.*

- `typedef char byteChar`

*Der Datentyp [byteChar](#) wird immer dann verwendet, wenn an diesem Parameter keine UTF-8 codierte Daten erwartet werden. Diese Daten werden ungeprüft verwendet. Zum Beispiel: Pfade.*

- `typedef uint32_t EricZertifikatHandle`

*Integer-Typ für Zertifikat-Handles.*

- `typedef uint32_t EricTransferHandle`

*Das [EricTransferHandle](#) wird beim Anwendungsfall "Datenabholung" der API-Funktion [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) übergeben.*

- `typedef struct EricReturnBufferApi * EricRueckgabepufferHandle`

*Handle zur Verwaltung und Verwendung von Rückgabepuffern.*

- `typedef int(* EricPdfCallback) (const char *pdfBezeichner, const BYTE *pdfDaten, uint32_t pdfGroesse, void *benutzerDaten)`

*Typ der Callback-Funktion zur Übergabe eines PDFs an die Anwendung.*

- `typedef void(* EricLogCallback) (const char *kategorie, eric\_log\_level\_t loglevel, const char *nachricht, void *benutzerdaten)`

*Typ der Callback-Funktion zum Logging.*

- `typedef void(* EricFortschrittCallback) (uint32\_t id, uint32\_t pos, uint32\_t max, void *benutzerdaten)`

*Typ der Callback-Funktionen, die am ERIC für Fortschrittanzeigen registriert werden können.*

## Aufzählungen

- `enum eric\_bearbeitung\_flag\_t { ERIC\_VALIDIERE = 1L << 1, ERIC\_SENDE = 1L << 2, ERIC\_DRUCKE = 1L << 5, ERIC\_PRUEFE\_HINWEISE = 1L << 7, ERIC\_VALIDIERE\_OHNE\_FREIGABEDATUM = 1L << 8 }`

*Bearbeitungsflags für die Anwendungsfälle von [EricBearbeiteVorgang\(\)](#).*
- `enum eric\_log\_level\_t { ERIC\_LOG\_ERROR = 4, ERIC\_LOG\_WARN = 3, ERIC\_LOG\_INFO = 2, ERIC\_LOG\_DEBUG = 1, ERIC\_LOG\_TRACE = 0 }`

- enum { [ERIC\\_FORTSCHRITTCALLBACK\\_ID\\_EINLESEN](#) = 10,  
[ERIC\\_FORTSCHRITTCALLBACK\\_ID\\_VORBEREITEN](#) = 20,  
[ERIC\\_FORTSCHRITTCALLBACK\\_ID\\_VALIDIEREN](#) = 30,  
[ERIC\\_FORTSCHRITTCALLBACK\\_ID\\_SENDEN](#) = 40,  
[ERIC\\_FORTSCHRITTCALLBACK\\_ID\\_DRUCKEN](#) = 50 }
- 

## Ausführliche Beschreibung

Definition von Datenstrukturen und Datentypen.

---

## Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

### `typedef char byteChar`

Der Datentyp [byteChar](#) wird immer dann verwendet, wenn an diesem Parameter keine UTF-8 codierte Daten erwartet werden. Diese Daten werden ungeprüft verwendet. **Zum Beispiel:** Pfade.

Der Datentyp [byteChar](#) wird immer dann verwendet, wenn an diesem Parameter keine UTF-8 codierte Daten erwartet werden. Diese Daten werden ungeprüft verwendet.

### `typedef void(* EricFortschrittCallback) (uint32_t id, uint32_t pos, uint32_t max, void *benutzerdaten)`

Typ der Callback-Funktionen, die am ERiC für Fortschrittanzeigen registriert werden können.

#### Parameter:

<i>id</i>	Aktueller Verarbeitungsschritt
<i>pos</i>	Aktueller Fortschritt bezogen auf <i>max</i>
<i>max</i>	Maximalwert des aktuellen Fortschritts <i>pos</i>
<i>benutzerdaten</i>	Der Zeiger, der bei der Registrierung mit <a href="#">EricRegistriereGlobalenFortschrittCallback()</a> oder <a href="#">EricRegistriereFortschrittCallback()</a> übergeben worden ist, wird

	in diesem Parameter vom ERiC unverändert übergeben.
--	---

Es gilt stets, dass:

- pos größer oder gleich 0 und kleiner oder gleich max ist
- max ist immer größer als 0

### **typedef struct EricInstanz\* [EricInstanzHandle](#)**

Handle auf eine ERiC-Instanz.

ERiC-Instanzen werden von der Multithreading-API angelegt, verwendet und wieder freigegeben, siehe [ericmtapi.h](#).

Alle API-Funktionen der Multithreading-API nehmen einen Zeiger auf eine ERiC-Instanz entgegen und verrichten ihre Aufgaben auf dieser ERiC-Instanz. Die EricInstanz enthält sämtliche veränderlichen Zustände des ERiC. Dies sind ERiC-Einstellungen, Plugin- und Log-Verzeichnis, Proxeinstellungen, Zertifikatshandle, Rückgabepuffer, etc.

Es können mehrere ERiC-Instanzen parallel angelegt werden. Jede dieser ERiC-Instanzen ist unabhängig von allen anderen ERiC-Instanzen. Verfügen mehrere Threads jeweils über ihre eigene ERiC-Instanz, können sie diese parallel verwenden. Dazu müssen die Threads den API-Funktionen der Multithreading-API ihre jeweils eigene ERiC-Instanz übergeben.

ERiC-Instanzen sollten nicht für jede Verarbeitung eines Steuerfalls neu erstellt und konfiguriert werden. Siehe hierzu [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Hinweise zum optimierten Einsatz von ERiC-Instanzen und Plugins"

ERiC-Instanzen können zwischen Threads ausgetauscht werden. Eine ERiC-Instanz darf aber nicht in zwei Threads gleichzeitig verwendet werden.

#### Siehe auch:

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Hinweise zum optimierten Einsatz von ERiC-Instanzen und Plugins"
- [EricMtInstanzErzeugen\(\)](#)
- [EricMtInstanzFreigeben\(\)](#)

### **typedef void(\* EricLogCallback) (const char \*kategorie, [eric\\_log\\_level\\_t](#) loglevel, const char \*nachricht, void \*benutzerdaten)**

Typ der Callback-Funktion zum Logging.

Wenn registriert, wird diese Callback-Funktion für jeden Log-Eintrag mit folgenden Parametern aufgerufen.

**Parameter:**

<i>kategorie</i>	Kategorie des Logeintrags. Beinhaltet das Modul, welches den Log-Eintrag ausgibt. Zum Beispiel "eric.ctrl2". Kann zum Filtern verwendet werden. Alle Log-Nachrichten besitzen eine Kategorie. Der Zeiger ist nur innerhalb dieser Funktion gültig.
<i>loglevel</i>	Log-Level des Logeintrags. Kann zum Filtern verwendet werden.
<i>nachricht</i>	Enthält die Log-Nachricht als Zeichenkette. Der Zeiger ist nur innerhalb dieser Funktion gültig.
<i>benutzerdaten</i>	Der Zeiger, der bei der Registrierung mit <a href="#">EricRegistriereLogCallback()</a> übergeben worden ist, wird in diesem Parameter vom ERiC unverändert übergeben.

**Siehe auch:**

- [EricRegistriereLogCallback\(\)](#)

```
typedef int(* EricPdfCallback) (const char *pdfBezeichner, const BYTE *pdfDaten,
uint32_t pdfGroesse, void *benutzerDaten)
```

Typ der Callback-Funktion zur Übergabe eines PDFs an die Anwendung.

Wenn diese Callback-Funktion im [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#) angegeben wird werden PDFs vom ERiC nicht in eine Datei geschrieben, sondern an diese Callback-Funktion übergeben.

**Parameter:**

in	<i>pdfBezeichner</i>	Bezeichner für das PDF. Für ein PDF, das Inhalte aus einem Nutzdatenblock enthält, wird hier das Nutzdatenticket aus dem Nutzdatenblock übergeben, für sonstige PDFs das Wort "Uebertragungsprotokoll". Bei der Erstellung mehrerer PDFs ermöglicht das Nutzdatenticket die Zuordnung eines PDFs zu einem bestimmten Nutzdatenblock.
in	<i>pdfDaten</i>	Der Inhalt des PDFs. Zu beachten: es handelt sich um binäre Daten, die Nullbytes enthalten können.
in	<i>pdfGroesse</i>	Die Größe der <i>pdfDaten</i> in Bytes.
in	<i>benutzerDaten</i>	Der Datenzeiger, der dem ERiC von der Anwendung im <a href="#">eric_druck_parameter_t</a> übergeben wurde.

**Rückgabe:**

- 0, wenn kein Fehler aufgetreten ist. Ein beliebiger Wert ungleich 0, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Der zurückgegebene Wert wird im Fehlerfall in

die Datei eric.log protokolliert.

**Siehe auch:**

- [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#)
- [EricBearbeiteVorgang\(\)](#)

**typedef struct EricReturnBufferApi\* [EricRueckgabepufferHandle](#)**

Handle zur Verwaltung und Verwendung von Rückgabepuffern.

Viele ERiC API-Funktionen geben Informationen an ihren Aufrufer zurück, indem sie Daten in sogenannte Rückgabepuffer schreiben. Solche Rückgabepuffer müssen mit [EricRueckgabepufferErzeugen\(\)](#) angelegt werden. Das bei dieser Erzeugung generierte Puffer-Handle wird vom Aufrufer an die API-Funktion übergeben, die den Puffer leert bevor sie dann in den Puffer schreibt. Ein einmal generiertes Puffer-Handle kann damit auch für mehrere aufeinanderfolgende Aufrufe von ERiC API-Funktionen wiederverwendet werden. Mittels [EricRueckgabepufferLaenge\(\)](#) kann danach die Anzahl der in den Puffer geschriebenen Bytes ermittelt werden. Mit [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#) kann der Pufferinhalt abgefragt werden. Jeder Rückgabepuffer muss nach seiner Verwendung mit [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#) wieder freigegeben werden.

Die Struktur EricReturnBufferApi kapselt die Rückgabepuffer-Implementierung. Anwender der ERiC API verwenden ausschließlich Zeiger auf Instanzen dieser Struktur und müssen daher deren Felder nicht kennen.

Rückgabepuffer sind der Singlethreading-API bzw. einer ERiC-Instanz der Multithreading-API fest zugeordnet. Die Funktionen der ERiC API, die einen Rückgabepuffer entgegennehmen, geben den Fehlercode [ERIC\\_GLOBAL\\_PUFFER\\_UNGLEICHER\\_INSTANZ](#) zurück, wenn der übergebene Rückgabepuffer:

- mit der Singlethreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Multithreading-API verwendet wird
- mit der Multithreading-API erzeugt worden ist und dann mit der Singlethreading-API verwendet wird
- mit einer ERiC-Instanz erzeugt worden ist und dann mit einer anderen Instanz verwendet wird.

**Siehe auch:**

- [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Rückgabepuffer der ERiC Programmierschnittstelle"
- [EricRueckgabepufferErzeugen\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferLaenge\(\)](#)

- [EricRueckgabepufferInhalt\(\)](#)
- [EricRueckgabepufferFreigeben\(\)](#)

### **typedef uint32\_t EricTransferHandle**

Das [EricTransferHandle](#) wird beim Anwendungsfall "Datenabholung" der API-Funktion [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) übergeben.

Es ist vom Aufrufer zu initialisieren und wird [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) als Zeiger übergeben. Es wird verwendet, um bei der Datenabholung mehrere Versandvorgänge zu bündeln. Dabei ist das Handle für den ersten Vorgang "Anfrage" mit dem Wert 0 zu initialisieren, bevor [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) aufgerufen wird. Das von [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) zurückgegebene Handle ist dann bei allen Folgevorgängen derselben Datenabholung unverändert wieder zu übergeben.

Wird bei einer Datenabholung NULL oder ein ungültiger Zeiger als Handle übergeben, gibt [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) den Fehlercode [ERIC\\_GLOBAL\\_TRANSFERHANDLE](#) zurück.

Bei allen Verfahren außer der Datenabholung sollte das Transferhandle beim Aufruf der [EricBearbeiteVorgang\(\)](#) NULL sein. Wird bei solchen Verfahren ein Handle übergeben, so wird dieses ignoriert.

### **typedef uint32\_t EricZertifikatHandle**

Integer-Typ für Zertifikat-Handles.

---

## Dokumentation der Aufzählungstypen

### **anonymous enum**

#### Aufzählungswerte:

ERIC_FORTS CHRITCALLB ACK_ID_EINL ESEN	<code>id</code> , die beim Einlesen des XMLs von Fortschrittcallbacks ausgegeben wird.
---	--

ERIC_FORTS CHRITTCALLB ACK_ID_VORB EREITEN	<code>id</code> , die gemeldet wird, wenn die Daten zum Versand noch vorbereitet werden müssen.
ERIC_FORTS CHRITTCALLB ACK_ID_VALI DIEREN	<code>id</code> , die beim Validieren der Eingangsdaten von Fortschrittcallbacks ausgegeben wird.
ERIC_FORTS CHRITTCALLB ACK_ID_SEND EN	<code>id</code> , die beim Versand der Ausgangsdaten von Fortschrittcallbacks ausgegeben wird.
ERIC_FORTS CHRITTCALLB ACK_ID_DRU CKEN	<code>id</code> , die beim Druck der Eingangsdaten von Fortschrittcallbacks ausgegeben wird.

**enum eric\_bearbeitung\_flag\_t**

Bearbeitungsflags für die Anwendungsfälle von [EricBearbeiteVorgang\(\)](#).

Welche Anwendungsfälle von der jeweiligen Datenart unterstützt werden, ist dem [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#) zu entnehmen.

**Aufzählungswerte:**

ERIC_VALIDIE RE	Der Datensatz soll validiert werden.
ERIC_SENDE	Der Datensatz soll an den ELSTER Annahmeserver versendet werden.
ERIC_DRUCK E	Der Datensatz soll gedruckt werden.
ERIC_PRUEFE _HINWEISE	Der Datensatz soll auf Hinweise hin geprüft werden.
ERIC_VALIDIE RE_OHNE_FR EIGABEDATU M	Der Datensatz soll validiert werden, ohne dabei die Prüfbedingung "ERiC_DV_Freigabedatum_pruefen" auszuführen. Dies ist nur möglich, wenn kein Versand stattfindet.  Das Flag kann nicht zusammen mit ERIC_SENDE oder

	<p>ERIC_VALIDIERE angegeben werden.</p> <p><b>Zu beachten:</b></p> <p>Zur Prüfbedingung "ERIC_DV_Freigabedatum_pruefen" siehe das Dokument "Zusatzinformationen_zur_Plausibilitaetspruefung.pdf" im ERiC-Dokumentationspaket.</p>
--	---

#### enum eric\_log\_level\_t

eric\_log\_level\_t ist ein Parameter für Funktionen vom Typ [EricLogCallback](#). Der Loglevel kann zum Filtern für das ERiC Protokoll verwendet werden, siehe [ERiC-Entwicklerhandbuch.pdf](#), Kap. "Das ERiC Protokoll eric.log".

#### Aufzählungswerte:


ERIC_LOG_EROR	Fehler, der zum Programmabbruch führt.
ERIC_LOG_WARN	Hinweise auf Zustände, die zu Fehlern führen können.
ERIC_LOG_INFO	Grobe Informationen über den Programmablauf und Werte.
ERIC_LOG_DEBUG	Feingranulare Informationen über den Programmablauf und Werte.
ERIC_LOG_TRACE	Sehr feingranulare Informationen über den Programmablauf und Werte.

## ericapiExport.h-Dateireferenz


Attribute für dynamische Bibliotheken.

```
#include "platform.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ericapiExport.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Makrodefinitionen

- #define [ERICAPI\\_IMPORT](#)
- 

### Ausführliche Beschreibung

Attribute für dynamische Bibliotheken.

Diese Deklarationen sind für Windows-Plattformen relevant.

---

## Makro-Dokumentation

**#define ERICAPI\_IMPORT**

## ericdef.h-Dateireferenz


Konstanten und Definitionen für Übergabeparameter.

```
#include "platform.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ericdef.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Makrodefinitionen

- `#define ERIC_MAX_LAENGE_FUSSTEXT (30)`  
*Definition der maximalen Länge des Fusstextes in [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#) + Nullterminierer.*
- `#define ERIC_TESTMERKER_CLEARINGSTELLE "700000004"`  
*Definition des Standard Testmerkers. Bei der Verwendung dieses Testmerkers werden die Fälle in der Clearingstelle aussortiert und verworfen. Es findet keine Verarbeitung im Finanzamt statt.*
- `#define ERIC_TESTMERKER_ECC "700000001"`

*Definition des Testmerkers für das ECC. Bei der Verwendung dieses Testmerkers werden die Fälle in der Landeskopfstelle bzw. dem ECC aussortiert und verworfen. Es findet keine Verarbeitung im Finanzamt statt.*

- `#define EURO (unsigned char)0x20AC`
- 

## Ausführliche Beschreibung

Konstanten und Definitionen für Übergabeparameter.

---

## Makro-Dokumentation

**`#define ERIC_MAX_LAENGE_FUSSTEXT (30)`**

Definition der maximalen Länge des Fusstextes in [eric\\_druck\\_parameter\\_t](#) + Nullterminierer.

**`#define ERIC_TESTMERKER_CLEARINGSTELLE "700000004"`**

Definition des Standard Testmerkers. Bei der Verwendung dieses Testmerkers werden die Fälle in der Clearingstelle aussortiert und verworfen. Es findet keine Verarbeitung im Finanzamt statt.

**`#define ERIC_TESTMERKER_ECC "700000001"`**

Definition des Testmerkers für das ECC. Bei der Verwendung dieses Testmerkers werden die Fälle in der Landeskopfstelle bzw. dem ECC aussortiert und verworfen. Es findet keine Verarbeitung im Finanzamt statt.


**`#define EURO (unsigned char)0x20AC`**

## platform.h-Dateireferenz


Konstanten für verschiedene Betriebssysteme.

```
#include <utime.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für platform.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Makrodefinitionen

- `#define ATOI64 atoll`
- `#define I64(C)`
- `#define HAS_FUTIME 1`
- `#define UTIME_NEEDS_CLOSED_FILE 0`

### Typdefinitionen

- `typedef __plattformabhaengige_Implementierung__ uint32_t`  
*Definition eines vorzeichenlosen, 32 Bit breiten Integer-Typs.*

## Ausführliche Beschreibung

Konstanten für verschiedene Betriebssysteme.

---

## Makro-Dokumentation

```
#define ATOI64 atoll  
#define HAS_FUTIME 1  
#define I64( C)
```

### Wert:

```
C##L
```

---

```
#define UTIME_NEEDS_CLOSED_FILE 0
```

---

## Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

`typedef __plattformabhaengige_Implementierung__ uint32\_t`

Definition eines vorzeichenlosen, 32 Bit breiten Integer-Typs.

Siehe Quellcode von [platform.h](#) für Implementierung.

## Index

abteilung  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 15

adresse  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16

ATOI64  
    platform.h 281

authentifizierungsMethode  
    OttoProxyKonfiguration 19

benutzerName  
    OttoProxyKonfiguration 19

benutzerPasswort  
    OttoProxyKonfiguration 19

beschreibung  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16

byteChar  
    eric\_types.h 269

duplexDruck  
    eric\_druck\_parameter\_t 9

email  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16

eric\_bearbeitung\_flag\_t  
    eric\_types.h 274

ERIC\_CRYPT\_CORRUPTED  
    eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_CONTE NT\_DATA  
    eric\_fehlercodes.h 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_ENVEL OPED\_DATA  
    eric\_fehlercodes.h 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_READ\_BUF FER\_TOO\_SMALL  
    eric\_fehlercodes.h 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_READ\_DAT A\_INCOMPLETE  
    eric\_fehlercodes.h 43

eric\_fehlercodes.h 43

ERIC\_CRYPT\_E\_BUSY  
    eric\_fehlercodes.h 38

ERIC\_CRYPT\_E DATA\_NOT\_INITIA LIZED  
    eric\_fehlercodes.h 43

ERIC\_CRYPT\_E DECRYPT  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E ENCODE\_ERROR  
    eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E ENCODE\_UNKNO WN  
    eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E ENCRYPT  
    eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E ESICL\_EXCEPTION  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E\_ESIGNER\_NICHT\_ GELADEN  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E\_INKOMPATIBLE\_E SIGNER\_VERSION  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E INTERN  
    eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_E\_INVALID\_HANDLE  
    eric\_fehlercodes.h 38

ERIC\_CRYPT\_E\_LOAD\_DLL  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E\_MAX\_SESSION  
    eric\_fehlercodes.h 38

ERIC\_CRYPT\_E\_NO\_SERVICE  
    eric\_fehlercodes.h 40

ERIC\_CRYPT\_E\_NO\_SIG\_ENC\_KEY

eric_fehlercodes.h 40	ERIC_CRYPT_E_P7_READ
ERIC_CRYPT_E_OUT_OF_MEM	eric_fehlercodes.h 38
eric_fehlercodes.h 38	
ERIC_CRYPT_E_P11_ENC_KEY	ERIC_CRYPT_E_P7_RECIPIENT
eric_fehlercodes.h 39	eric_fehlercodes.h 38
ERIC_CRYPT_E_P11_ENGINE_LOA	ERIC_CRYPT_E_PIN_LOCKED
DED	eric_fehlercodes.h 38
eric_fehlercodes.h 41	
ERIC_CRYPT_E_P11_INIT_FAILED	ERIC_CRYPT_E_PIN_WRONG
eric_fehlercodes.h 42	eric_fehlercodes.h 38
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_ENC_CE	ERIC_CRYPT_E_PSE_PATH
RT	eric_fehlercodes.h 38
eric_fehlercodes.h 42	
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_SIG_CER	ERIC_CRYPT_E_SC_ENC_KEY
T	eric_fehlercodes.h 42
eric_fehlercodes.h 42	
ERIC_CRYPT_E_P11_SIG_KEY	ERIC_CRYPT_E_SC_INIT_FAILED
eric_fehlercodes.h 39	eric_fehlercodes.h 43
ERIC_CRYPT_E_P11_SLOT_EMPTY	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_APPLET
eric_fehlercodes.h 40	eric_fehlercodes.h 42
ERIC_CRYPT_E_P12_CREATE	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_ENC_CER
eric_fehlercodes.h 40	T
ERIC_CRYPT_E_P12_DECODE	eric_fehlercodes.h 42
eric_fehlercodes.h 39	
ERIC_CRYPT_E_P12_ENC_KEY	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_SIG_CERT
eric_fehlercodes.h 39	eric_fehlercodes.h 42
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_ENC_CE	ERIC_CRYPT_E_SC_SESSION
RT	eric_fehlercodes.h 42
eric_fehlercodes.h 42	
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_SIG_CER	ERIC_CRYPT_E_SC_SIG_KEY
T	eric_fehlercodes.h 43
eric_fehlercodes.h 42	
ERIC_CRYPT_E_P12_READ	ERIC_CRYPT_E_SC_SLOT_EMPTY
eric_fehlercodes.h 38	eric_fehlercodes.h 42
ERIC_CRYPT_E_P12_SIG_KEY	ERIC_CRYPT_E_TOKEN_TYPE_MIS
eric_fehlercodes.h 39	MATCH
ERIC_CRYPT_E_P7_DECODE	eric_fehlercodes.h 40
eric_fehlercodes.h 38	

ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_INIT  
eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_PARSE  
eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_ADD  
eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_SIGN  
eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_E\_XML\_SIG\_TAG  
eric\_fehlercodes.h 39

ERIC\_CRYPT\_EIDKARTE\_NICHT\_U  
NTERSTUETZT  
eric\_fehlercodes.h 42

ERIC\_CRYPT\_ERROR\_CREATE\_KE  
Y  
eric\_fehlercodes.h 38

ERIC\_CRYPT\_NICHT\_UNTERSTUET  
ZTES\_PSE\_FORMAT  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_PIN\_BENOETIGT  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_PIN\_ENTHAELT\_UNG  
UELTIGE\_ZEICHEN  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_PIN\_STAERKE\_NICH  
T\_AUSREICHEND  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_SIGNATURE  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKAT  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSDATEI\_  
EXISTIERT\_BEREITS  
eric\_fehlercodes.h 41

ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSPFAD\_K  
EIN\_VERZEICHNIS  
eric\_fehlercodes.h 41

eric\_druck\_parameter\_t 8

duplexDruck 9

fussText 10

pdfCallback 10

pdfCallbackBenutzerdaten 10

pdfName 10

version 11

vorschau 11

ERIC\_DRUCKE  
eric\_types.h 274

eric\_fehlercode  
eric\_fehlercode\_t  
eric\_fehlercodes.h 26

eric\_fehlercodes.h 21

ERIC\_CRYPT\_CORRUPTED 41

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_CONT  
ENT\_DATA 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_NO\_ENVE  
LOPED\_DATA 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_READ\_BU  
FFER\_TOO\_SMALL 43

ERIC\_CRYPT\_E ASN1\_READ\_DA  
TA\_INCOMPLETE 43

ERIC\_CRYPT\_E\_BUSY 38

ERIC\_CRYPT\_E DATA\_NOT\_INITI  
ALIZED 43

ERIC\_CRYPT\_E DECRYPT 40

ERIC\_CRYPT\_E ENCODE\_ERRO  
R 39

ERIC\_CRYPT\_E ENCODE\_UNKN  
OWN 39

ERIC\_CRYPT\_E ENCRYPT 39

ERIC\_CRYPT\_E\_ESICL\_EXCEPTI  
ON 40

ERIC\_CRYPT\_E\_ESIGNER\_NICHT  
\_GELADEN 40

ERIC\_CRYPT\_E\_INCOMPATIBLE\_  
ESIGNER\_VERSION 40

ERIC\_CRYPT\_E\_INTERNAL 41

ERIC_CRYPT_E_INVALID_HANDL E 38	ERIC_CRYPT_E_P7_RECIPIENT 38
ERIC_CRYPT_E_LOAD_DLL 40	ERIC_CRYPT_E_PIN_LOCKED 38
ERIC_CRYPT_E_MAX_SESSION 38	ERIC_CRYPT_E_PIN_WRONG 38
ERIC_CRYPT_E_NO_SERVICE 40	ERIC_CRYPT_E_PSE_PATH 38
ERIC_CRYPT_E_NO_SIG_ENC_K EY 40	ERIC_CRYPT_E_SC_ENC_KEY 42
ERIC_CRYPT_E_OUT_OF_MEM 38	ERIC_CRYPT_E_SC_INIT_FAILED 43
ERIC_CRYPT_E_P11_ENC_KEY 39	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_APPLET 42
ERIC_CRYPT_E_P11_ENGINE_LO ADED 41	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_ENC_CE RT 42
ERIC_CRYPT_E_P11_INIT_FAILE D 42	ERIC_CRYPT_E_SC_NO_SIG_CE RT 42
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_ENC_C ERT 42	ERIC_CRYPT_E_SC_SESSION 42
ERIC_CRYPT_E_P11_NO_SIG_CE RT 42	ERIC_CRYPT_E_SC_SIG_KEY 43
ERIC_CRYPT_E_P11_SIG_KEY 39	ERIC_CRYPT_E_SC_SLOT_EMPT Y 42
ERIC_CRYPT_E_P11_SLOT_EMP TY 40	ERIC_CRYPT_E_TOKEN_TYPE_M ISMATCH 40
ERIC_CRYPT_E_P12_CREATE 40	ERIC_CRYPT_E_USER_CANCEL 41
ERIC_CRYPT_E_P12_DECODE 39	ERIC_CRYPT_E_VERALTETE_ESI GNER_VERSION 40
ERIC_CRYPT_E_P12_ENC_KEY 39	ERIC_CRYPT_E_VERIFY_CERT_ CHAIN 40
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_ENC_C ERT 42	ERIC_CRYPT_E_XML_INIT 39
ERIC_CRYPT_E_P12_NO_SIG_CE RT 42	ERIC_CRYPT_E_XML_PARSE 39
ERIC_CRYPT_E_P12_READ 38	ERIC_CRYPT_E_XML_SIG_ADD 39
ERIC_CRYPT_E_P12_SIG_KEY 39	ERIC_CRYPT_E_XML_SIG_SIGN 39
ERIC_CRYPT_E_P7_DECODE 38	ERIC_CRYPT_E_XML_SIG_TAG 39
ERIC_CRYPT_E_P7_READ 38	

ERIC\_CRYPT\_EIDKARTE\_NICHT\_UNTERSTUETZT 42  
ERIC\_CRYPT\_ERROR\_CREATE\_KEY 38  
ERIC\_CRYPT\_NICHT\_UNTERSTUETZTES\_PSE\_FORMAT 41  
ERIC\_CRYPT\_PIN\_BENOETIGT 41  
ERIC\_CRYPT\_PIN\_ENTHAELT\_UNGUELTIGE\_ZEICHEN 41  
ERIC\_CRYPT\_PIN\_STAERKE\_NICHT\_AUSREICHEND 41  
ERIC\_CRYPT\_SIGNATUR 41  
ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKAT 41  
ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSDATEI\_EXISTIERT\_BEREITS 41  
ERIC\_CRYPT\_ZERTIFIKATSPFAD\_NEIN\_VERZEICHNIS 41  
eric\_fehlercode 26  
eric\_fehlercode\_t 26  
ERIC\_GLOBAL\_ARITHMETIKFEHLER 28  
ERIC\_GLOBAL\_BIC\_FORMALER\_FEHLER 33  
ERIC\_GLOBAL\_BIC\_LAENDERCODE\_FEHLER 33  
ERIC\_GLOBAL\_BUFANR\_UNBEKANNNT 29  
ERIC\_GLOBAL\_BUNDESLAENDER\_UNEINHEITLICH 34  
ERIC\_GLOBAL\_CHECK\_CORRUPTED\_NDS 31  
ERIC\_GLOBAL\_COMMONDATA\_NICHT\_VERFUEGBAR 30  
ERIC\_GLOBAL\_DATEI\_NICHT\_GFUNDEN 27  
ERIC\_GLOBAL\_DATEIZUGRIFF\_VERWEIGERT 30  
ERIC\_GLOBAL\_DATENARTVERSICON\_UNBEKANNT 29  
ERIC\_GLOBAL\_DATENARTVERSICON\_XML\_INKONSISTENT 29  
ERIC\_GLOBAL\_DATENSATZ\_ZUGROSS 28  
ERIC\_GLOBAL\_DRUCK\_FUER\_VERFAHREN\_NICHT\_ERLAUBT 31  
ERIC\_GLOBAL\_ECHTFALL\_NICHT\_ERLAUBT 28  
ERIC\_GLOBAL\_EINSTELLUNG\_NAMEN\_UNGUELTIG 33  
ERIC\_GLOBAL\_EINSTELLUNG\_WERT\_UNGUELTIG 33  
ERIC\_GLOBAL\_ERR\_DEKODIEREN 34  
ERIC\_GLOBAL\_ERROR\_XML\_CREATE 28  
ERIC\_GLOBAL\_EWAZ\_LANDESKUERZEL\_UNBEKANNT 33  
ERIC\_GLOBAL\_EWAZ\_UNGUELTIG 33  
ERIC\_GLOBAL\_FEHLER\_INITIALISIERUNG 31  
ERIC\_GLOBAL\_FEHLERMELDUNG\_NICHT\_VORHANDEN 27  
ERIC\_GLOBAL\_FUNKTION\_NICHT\_ERLAUBT 28  
ERIC\_GLOBAL\_FUNKTION\_NICHT\_UNTERSTUETZT 34  
ERIC\_GLOBAL\_HERSTELLER\_ID\_NICHT\_ERLAUBT 27  
ERIC\_GLOBAL\_HINWEISE 27  
ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_FORMALER\_FEHLER 32  
ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LAENDERCODE\_FEHLER 32  
ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_LANDESFORMAT\_FEHLER 32  
ERIC\_GLOBAL\_IBAN\_PRUEFZIFFER\_FEHLER 33

ERIC_GLOBAL_IDNUMMER_UNG UELIG 33	ERIC_GLOBAL_OEFFENTLICHER _SCHLUESSEL_UNGUELIG 30
ERIC_GLOBAL_ILLEGAL_STATE 27	ERIC_GLOBAL_PLUGININITIALISI ERUNG 32
ERIC_GLOBAL_INKOMPATIBLE_V ERSIONEN 32	ERIC_GLOBAL_PRUEF_FEHLER 27
ERIC_GLOBAL_INTERNER_FEHL ER 28	ERIC_GLOBAL_PUFFER_UEBERL AUF 29
ERIC_GLOBAL_KEINE_DATEN_V ORHANDEN 27	ERIC_GLOBAL_PUFFER_UNGLEI CHER_INSTANZ 30
ERIC_GLOBAL_LANDESDATUM _BUFANR 29	ERIC_GLOBAL_PUFFER_ZUGRIFF SKONFLIKT 29
ERIC_GLOBAL_LANDESDATUM _UNBEKANNT 29	ERIC_GLOBAL_SEND_FLAG_ME HR_ALS_EINES 31
ERIC_GLOBAL_LOG_EXCEPTION 30	ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER _FALSCH_LAENGE 29
ERIC_GLOBAL_MEHRFACHAUFR UFE_NICHT_UNTERSTUETZT 32	ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER _NICHT_NUMERISCH 29
ERIC_GLOBAL_MEHRFACHE_INI TIALISIERUNG 30	ERIC_GLOBAL_STEUERNUMMER _UNGUELIG 29
ERIC_GLOBAL_NICHT_GENUEGE ND_ARBEITSSPEICHER 27	ERIC_GLOBAL_TESTMERKER_U NGUELIG 28
ERIC_GLOBAL_NICHT_INITIALISI ERT 30	ERIC_GLOBAL_TEXTPUFFERGR OESSE_FIX 28
ERIC_GLOBAL_NO_VERSAND_IN _BETA_VERSION 28	ERIC_GLOBAL_TRANSFERHAND LE 32
ERIC_GLOBAL_NULL_PARAMETE R 33	ERIC_GLOBAL_TRANSPORTSCH LUESSEL_NICHT_ERLAUBT 30
ERIC_GLOBAL_NUR_PORTALZER TIFIKAT_ERLAUBT 28	ERIC_GLOBAL_TRANSPORTSCH LUESSEL_TYP_FALSCH 30
ERIC_GLOBAL_NUTZDATENHEA DER_EMPFAENGER_NICHT_K ORREKT 34	ERIC_GLOBAL_UNGUELTIKE_FL AG_KOMBINATION 31
ERIC_GLOBAL_NUTZDATENHEA DERVERSIONEN_UNEINHEITLI CH 34	ERIC_GLOBAL_UNGUELTIKE_IN STANZ 30
ERIC_GLOBAL_NUTZDATENTICK ETS_NICHT_EINDEUTIG 34	ERIC_GLOBAL_UNGUELTIKE_PA RAMETER_VERSION 32
	ERIC_GLOBAL_UNGUELTIKE_PA RAMETER 31

ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN 27  
ERIC\_GLOBAL\_UNKNOWN\_PARA  
METER\_ERROR 31  
ERIC\_GLOBAL\_UPDATE\_NECES  
SARY 33  
ERIC\_GLOBAL\_UTI\_COUNTRY\_N  
OT\_SUPPORTED 32  
ERIC\_GLOBAL\_VERSAND\_ART\_N  
ICHT\_UNTERSTUETZT 31  
ERIC\_GLOBAL\_VERSCHLUESSEL  
UNGS\_PARAMETER\_NICHT\_AN  
GEGEBEN 31  
ERIC\_GLOBAL\_VERSCHLUESSEL  
UNGS\_PARAMETER\_NICHT\_ER  
LAUBT 28  
ERIC\_GLOBAL\_VERSCHLUESSEL  
UNGSVERFAHREN\_NICHT\_UN  
TERSTUETZT 32  
ERIC\_GLOBAL\_VORSATZ\_UNGU  
ELTIG 30  
ERIC\_GLOBAL\_ZEITRAUME\_UN  
EINHEITLICH 34  
ERIC\_GLOBAL\_ZULASSUNGNSNU  
MMER\_ZU\_LANG 33  
ERIC\_IO\_DATEI\_INKORREKT 43  
ERIC\_IO\_DATENTEILENDNOTFO  
UND 47  
ERIC\_IO\_DATENTEILNOTFOUND  
47  
ERIC\_IO\_FALSCHES\_VERFAHRE  
N 44  
ERIC\_IO\_FEHLER 43  
ERIC\_IO\_MASTERDATENSERVIC  
E\_NICHT\_VERFUEGBAR 44  
ERIC\_IO\_NDS\_GENERIERUNG\_F  
EHLGESCHLAGEN 43  
ERIC\_IO\_PARSE\_FEHLER 43  
ERIC\_IO\_READER\_ANHAENGE\_Z  
U\_GROSS 46  
ERIC\_IO\_READER\_ANHANG\_ZU\_  
GROSS 46  
ERIC\_IO\_READER\_ANHANG\_ZU\_  
KLEIN 46  
ERIC\_IO\_READER\_FALSCHES\_E  
NCODING 44  
ERIC\_IO\_READER\_FORMALE\_FE  
HLER 44  
ERIC\_IO\_READER\_KEINE\_RABEI  
D 45  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_  
NUTZDATEN\_ELEMENTE 44  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_  
NUTZDATENBLOCK\_ELEMENT  
E 44  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_  
STEUERFAELLE 44  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_FEHLE  
R 45  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFER  
ENZID\_NICHT\_ERLAUBT 46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFER  
ENZID\_UNGUELTIG 46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFER  
ENZIDS\_NICHT\_EINDEUTIG  
46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_VERIFI  
KATIONSID\_UNGUELTIG 45  
ERIC\_IO\_READER\_RABEID\_UNG  
UELTIG 45  
ERIC\_IO\_READER\_SCHEMA\_VAL  
IDIERUNGSFEHLER 46  
ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEIC  
HEN\_IM\_NUTZDATENHEADER  
45  
ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEIC  
HEN\_IM\_TRANSFERHEADER  
45  
ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEIC  
HEN\_IN\_DEN\_NUTZDATEN 45

ERIC_IO_READER_UNBEKANNTES _XML_ENTITY 46	ERIC_PRINT_PDFCALLBACK 48
ERIC_IO_READER_UNERWARTETE TE_ELEMENTE 44	ERIC_PRINT_STEUERFALL_NICHT_UNTERSTUETZT 48
ERIC_IO_READER_UNTERSACHB EREICH_UNGUELTIG 45	ERIC_PRINT_UNGUELTIGER_DA TEI_PFAD 47
ERIC_IO_READER_ZU_VIELE_AN HAENGE 46	ERIC_TRANSFER_COM_ERROR 34
ERIC_IO_READER_ZU_VIELE_NUTZDATENBLOCK_ELEMENTE 45	ERIC_TRANSFER_EID_CLIENTFEHLER 37
ERIC_IO_STEUERZEICHEN_IM_N DS 44	ERIC_TRANSFER_EID_FEHLEND EFELDER 37
ERIC_IO_TESTHERSTELLERID_G ESPERRT 46	ERIC_TRANSFER_EID_IDENTIFIKATIONABGEBROCHEN 37
ERIC_IO_UEBERGABEPARAMETER_FEHLERHAFT 47	ERIC_TRANSFER_EID_IDNRNICHTEINDEUTIG 37
ERIC_IO_UNBEKANNTE_DATENART 45	ERIC_TRANSFER_EID_KEINCLIENT 37
ERIC_IO_UNGUELTIGE_UTF8_SE QUENZ 47	ERIC_TRANSFER_EID_KEINKONT O 37
ERIC_IO_UNGUELTIGE_ZEICHEN _IN_PARAMETER 47	ERIC_TRANSFER_EID_NPABLOCKIERT 38
ERIC_IO_VERSIONSINFORMATI NEN_NICHT_GEFUNDEN 44	ERIC_TRANSFER_EID_SERVERFEHLER 37
ERIC_OK 27	ERIC_TRANSFER_EID_ZERTIFIKA TFEHLER 37
ERIC_PRINT_ABBRUCH_DRUCKV ORBEREITUNG 47	ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINDA TENGROESSE 35
ERIC_PRINT_ABBRUCH_GENERI ERUNG 48	ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINDA TENLIEFERANT 35
ERIC_PRINT_AUSGABEZIEL_UNBE KANNT 47	ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINTR ANSPORTSCHLUESSEL 35
ERIC_PRINT_DRUCKVORLAGE_N ICHT_GEFUNDEN 47	ERIC_TRANSFER_ERR_CONN ECTIONTSERVER 36
ERIC_PRINT_FUSSTEXT_ZU_LANG 48	ERIC_TRANSFER_ERR_DATENTE ILENDNOTFOUND 35
ERIC_PRINT_INITIALISIERUNG_F EHLERHAFT 47	ERIC_TRANSFER_ERR_DATENTE ILFEHLER 37
ERIC_PRINT_INTERNER_FEHLER 47	ERIC_TRANSFER_ERR_ENDDAT ENGROESSE 35

ERIC_TRANSFER_ERR_ENDDAT ENLIEFERANT 35	ERIC_FORTSCHRITTCALLBACK_ID _EINLESEN eric_types.h 273
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDSIGU SER 36	ERIC_FORTSCHRITTCALLBACK_ID _SENDEN eric_types.h 274
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDTRA NSPORTSCHLUESSEL 35	ERIC_FORTSCHRITTCALLBACK_ID _VALIDIEREN eric_types.h 274
ERIC_TRANSFER_ERR_NORESP ONSE 36	ERIC_FORTSCHRITTCALLBACK_ID _VORBEREITEN eric_types.h 274
ERIC_TRANSFER_ERR_NOTENC RYPTED 35	ERIC_GLOBAL_ARITHMETIKFEHLE R eric_fehlercodes.h 28
ERIC_TRANSFER_ERR_OTHER 36	ERIC_GLOBAL_BIC_FORMALER_FE HLER eric_fehlercodes.h 33
ERIC_TRANSFER_ERR_PARAM 35	ERIC_GLOBAL_BIC_LAENDERCOD E_FEHLER eric_fehlercodes.h 33
ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYA UTH 36	ERIC_GLOBAL_BUFANR_UNBEKAN NT eric_fehlercodes.h 29
ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYC ONNECT 36	ERIC_GLOBAL_BUNDESLAENDER_ UNEINHEITLICH eric_fehlercodes.h 34
ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYP ORT_INVALID 36	ERIC_GLOBAL_CHECK_CORRUPTE D_NDS eric_fehlercodes.h 31
ERIC_TRANSFER_ERR_SEND 35	ERIC_GLOBAL_COMMONDATA_NIC HT_VERFUEGBAR eric_fehlercodes.h 30
ERIC_TRANSFER_ERR_SEND_INI T 36	ERIC_GLOBAL_DATEI_NICHT_GEF UNDEN eric_fehlercodes.h 27
ERIC_TRANSFER_ERR_TIMEOUT 36	ERIC_GLOBAL_DATEIZUGRIFF_VE RWEIGERT eric_fehlercodes.h 30
ERIC_TRANSFER_ERR_XML_EN CODING 36	
ERIC_TRANSFER_ERR_XML_NH EADER 36	
ERIC_TRANSFER_ERR_XML_THE ADER 35	
ERIC_TRANSFER_ERR_XMLTAG_ NICHT_GEFUNDEN 37	
ERIC_TRANSFER_VORGANG_NI CHT_UNTERSTUETZT 34	
ERIC_FORTSCHRITTCALLBACK_ID _DRUCKEN eric_types.h 274	

ERIC_GLOBAL_DATENARTVERSIO N_UNBEKANNT eric_fehlercodes.h 29	eric_fehlercodes.h 28
ERIC_GLOBAL_DATENARTVERSIO N_XML_INKONSISTENT eric_fehlercodes.h 29	ERIC_GLOBAL_FUNKTION_NICHT_ UNTERSTUETZT eric_fehlercodes.h 34
ERIC_GLOBAL_DATENSATZ_ZU_G ROSS eric_fehlercodes.h 28	ERIC_GLOBAL_HERSTELLER_ID_NI CHT_ERLAUBT eric_fehlercodes.h 27
ERIC_GLOBAL_DRUCK_FUER_VER FAHREN_NICHT_ERLAUBT eric_fehlercodes.h 31	ERIC_GLOBAL_HINWEISE eric_fehlercodes.h 27
ERIC_GLOBAL_ECHTFALL_NICHT_ ERLAUBT eric_fehlercodes.h 28	ERIC_GLOBAL_IBAN_FORMALER_F EHLER eric_fehlercodes.h 32
ERIC_GLOBAL_EINSTELLUNG_NA ME_UNGUELTIG eric_fehlercodes.h 33	ERIC_GLOBAL_IBAN_LAENDERCO DE_FEHLER eric_fehlercodes.h 32
ERIC_GLOBAL_EINSTELLUNG_WE RT_UNGUELTIG eric_fehlercodes.h 33	ERIC_GLOBAL_IBAN_LANDESFOR MAT_FEHLER eric_fehlercodes.h 32
ERIC_GLOBAL_ERR_DEKODIEREN eric_fehlercodes.h 34	ERIC_GLOBAL_IBAN_PRUEFZIFFE R_FEHLER eric_fehlercodes.h 33
ERIC_GLOBAL_ERROR_XML_CREA TE eric_fehlercodes.h 28	ERIC_GLOBAL_IDNUMMER_UNGUE LTIG eric_fehlercodes.h 33
ERIC_GLOBAL_EWAZ_LANDESKUE RZEL_UNBEKANNT eric_fehlercodes.h 33	ERIC_GLOBAL_ILLEGAL_STATE eric_fehlercodes.h 27
ERIC_GLOBAL_EWAZ_UNGUELTIG eric_fehlercodes.h 33	ERIC_GLOBAL_INCOMPATIBLE_VE RSIONEN eric_fehlercodes.h 32
ERIC_GLOBAL_FEHLER_INITIALISI ERUNG eric_fehlercodes.h 31	ERIC_GLOBAL_INTERNER_FEHLER eric_fehlercodes.h 28
ERIC_GLOBAL_FEHLMELDUNG_ NICHT_VORHANDEN eric_fehlercodes.h 27	ERIC_GLOBAL_KEINE_DATEN_VOR HANDEN eric_fehlercodes.h 27
ERIC_GLOBAL_FUNKTION_NICHT_ ERLAUBT	ERIC_GLOBAL_LANDESNRUMMER_ BUFANR eric_fehlercodes.h 29
	ERIC_GLOBAL_LANDESNRUMMER_ UNBEKANNT

eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_LOG\_EXCEPTION  
    eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_MEHRFACHAUFRUF  
    E\_NICHT\_UNTERSTUETZT  
        eric\_fehlercodes.h 32  
ERIC\_GLOBAL\_MEHRFACHE\_INITIA  
    LISIERUNG  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_GENUEGEN  
    D\_ARBEITSSPEICHER  
        eric\_fehlercodes.h 27  
ERIC\_GLOBAL\_NICHT\_INITIALISIER  
    T  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_NO\_VERSAND\_IN\_B  
    ETA\_VERSION  
        eric\_fehlercodes.h 28  
ERIC\_GLOBAL\_NULL\_PARAMETER  
    eric\_fehlercodes.h 33  
ERIC\_GLOBAL\_NUR\_PORTALZERTI  
    FIKAT\_ERLAUBT  
        eric\_fehlercodes.h 28  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENHEADE  
    R\_EMPFAENGER\_NICHT\_KORRE  
    KT  
        eric\_fehlercodes.h 34  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENHEADE  
    RVERSIONEN\_UNEINHEITLICH  
        eric\_fehlercodes.h 34  
ERIC\_GLOBAL\_NUTZDATENTICKET  
    S\_NICHT\_EINDEUTIG  
        eric\_fehlercodes.h 34  
ERIC\_GLOBAL\_OEFFENTLICHER\_S  
    CHLUESSEL\_UNGUELTIG  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_PLUGININITIALISIE  
    RUNG  
        eric\_fehlercodes.h 32

ERIC\_GLOBAL\_PRUEF\_FEHLER  
    eric\_fehlercodes.h 27  
ERIC\_GLOBAL\_PUFFER\_UEBERLA  
    UF  
        eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_PUFFER\_UNGLEICH  
    ER\_INSTANZ  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_PUFFER\_ZUGRIFFS  
    KONFLIKT  
        eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_SEND\_FLAG\_MEHR  
    \_ALS\_EINES  
        eric\_fehlercodes.h 31  
ERIC\_GLOBAL\_STEUERNUMMER\_F  
    ALSCHE\_LAENGE  
        eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_STEUERNUMMER\_  
    NICHT\_NUMERISCH  
        eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_STEUERNUMMER\_  
    UNGUELTIG  
        eric\_fehlercodes.h 29  
ERIC\_GLOBAL\_TESTMERKER\_UNG  
    UELTI  
        eric\_fehlercodes.h 28  
ERIC\_GLOBAL\_TEXTPUFFERGROE  
    SSE\_FIX  
        eric\_fehlercodes.h 28  
ERIC\_GLOBAL\_TRANSFERHANDLE  
    eric\_fehlercodes.h 32  
ERIC\_GLOBAL\_TRANSPORTSCHLU  
    ESSEL\_NICHT\_ERLAUBT  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_TRANSPORTSCHLU  
    ESSEL\_TYP\_FALSCH  
        eric\_fehlercodes.h 30  
ERIC\_GLOBAL\_UNGUELTIGE\_FLAG  
    \_KOMBINATION

eric_fehlercodes.h 31	ERIC_GLOBAL_ZEITRAEUME_UNEI NHEITLICH
ERIC_GLOBAL_UNGUELTIGE_INST ANZ	eric_fehlercodes.h 34
eric_fehlercodes.h 30	ERIC_GLOBAL_ZULASSUNGNUM MER_ZU_LANG
ERIC_GLOBAL_UNGUELTIGE_PAR AMETER_VERSION	eric_fehlercodes.h 33
eric_fehlercodes.h 32	ERIC_IO_DATEI_INKORREKT
ERIC_GLOBAL_UNGUELTIGER_PA RAMETER	eric_fehlercodes.h 43
eric_fehlercodes.h 31	ERIC_IO_DATENTEILENDNOTFOUN D
ERIC_GLOBAL_UNKNOWN	eric_fehlercodes.h 47
eric_fehlercodes.h 27	ERIC_IO_DATENTEILNOTFOUND
ERIC_GLOBAL_UNKNOWN_PARAM ETER_ERROR	eric_fehlercodes.h 47
eric_fehlercodes.h 31	ERIC_IO_FALSCHES_VERFAHREN
ERIC_GLOBAL_UPDATE_NECESSA RY	eric_fehlercodes.h 44
eric_fehlercodes.h 33	ERIC_IO_FEHLER
ERIC_GLOBAL_UTI_COUNTRY_NO T_SUPPORTED	eric_fehlercodes.h 43
eric_fehlercodes.h 32	ERIC_IO_MASTERDATENSERVICE_ NICHT_VERFUEGBAR
ERIC_GLOBAL_VERSAND_ART_NIC HT_UNTERSTUETZT	eric_fehlercodes.h 44
eric_fehlercodes.h 31	ERIC_IO_NDS_GENERIERUNG_FEH LGESCHLAGEN
ERIC_GLOBAL_VERSCHLUESSELU NGS_PARAMETER_NICHT_ANGE GEBEN	eric_fehlercodes.h 43
eric_fehlercodes.h 31	ERIC_IO_PARSE_FEHLER
ERIC_GLOBAL_VERSCHLUESSELU NGS_PARAMETER_NICHT_ERLA UBT	eric_fehlercodes.h 43
eric_fehlercodes.h 28	ERIC_IO_READER_ANHAENGE_ZU _GROSS
ERIC_GLOBAL_VERSCHLUESSELU NGSVERFAHREN_NICHT_UNTER STUETZT	eric_fehlercodes.h 46
eric_fehlercodes.h 32	ERIC_IO_READER_ANHANG_ZU_G ROSS
ERIC_GLOBAL_VORSATZ_UNGUEL TIG	eric_fehlercodes.h 46
eric_fehlercodes.h 30	ERIC_IO_READER_ANHANG_ZU_K LEIN
	eric_fehlercodes.h 46
	ERIC_IO_READER_FALSCHES_EN CODING
	eric_fehlercodes.h 44
	ERIC_IO_READER_FORMALE_FEHL ER

eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_READER\_KEINE\_RABEID  
    eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_N  
    UTZDATEN\_ELEMENTE  
        eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_N  
    UTZDATENBLOCK\_ELEMENTE  
        eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_READER\_MEHRFACHE\_S  
    TEUERFAELLE  
        eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_FEHLER  
    eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERE  
    NZID\_NICHT\_ERLAUBT  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERE  
    NZID\_UNGUELTIG  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_REFERE  
    NZIDS\_NICHT\_EINDEUTIG  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_RABE\_VERIFIKA  
    TIONSID\_UNGUELTIG  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_RABEID\_UNGUE  
    LTIG  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_SCHEMA\_VALID  
    IERUNGSFEHLER  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHE  
    N\_IM\_NUTZDATENHEADER  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHE  
    N\_IM\_TRANSFERHEADER  
        eric\_fehlercodes.h 45

ERIC\_IO\_READER\_STEUERZEICHE  
    N\_IN\_DEN\_NUTZDATEN  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_UNBEKANNTETE\_  
    XML\_ENTITY  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_UNERWARTETE  
    \_ELEMENTE  
        eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_READER\_UNTERSACHBE  
    REICH\_UNGUELTIG  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_READER\_ZU\_VIELE\_ANH  
    AENGE  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_READER\_ZU\_VIELE\_NUTZ  
    DATENBLOCK\_ELEMENTE  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_STEUERZEICHEN\_IM\_ND  
    S  
        eric\_fehlercodes.h 44  
ERIC\_IO\_TESTHERSTELLERID\_GE  
    SPERRT  
        eric\_fehlercodes.h 46  
ERIC\_IO\_UEBERGABEPARAMETER  
    \_FEHLERHAFT  
        eric\_fehlercodes.h 47  
ERIC\_IO\_UNBEKANNTETE\_DATENAR  
    T  
        eric\_fehlercodes.h 45  
ERIC\_IO\_UNGUELTIGE\_UTF8\_SEQ  
    UENZ  
        eric\_fehlercodes.h 47  
ERIC\_IO\_UNGUELTIGE\_ZEICHEN\_I  
    N\_PARAMETER  
        eric\_fehlercodes.h 47  
ERIC\_IO\_VERSIONSINFORMATION  
    EN\_NICHT\_GEFUNDEN  
        eric\_fehlercodes.h 44

ERIC\_LOG\_DEBUG  
  eric\_types.h 275

ERIC\_LOG\_ERROR  
  eric\_types.h 275

ERIC\_LOG\_INFO  
  eric\_types.h 275

eric\_log\_level\_t  
  eric\_types.h 275

ERIC\_LOG\_TRACE  
  eric\_types.h 275

ERIC\_LOG\_WARN  
  eric\_types.h 275

ERIC\_MAJOR\_VERSION  
  ericversion.h 203

ERIC\_MAX\_LAENGE\_FUSSTEXT  
  ericdef.h 279

ERIC\_MINOR\_VERSION  
  ericversion.h 203

ERIC\_OK  
  eric\_fehlercodes.h 27

ERIC\_PATCH\_VERSION  
  ericversion.h 203

ERIC\_PRINT\_ABBRUCH\_DRUCKVORLAGE  
  ERIC\_DRUCKVORLAGE\_NICHT\_GEFUNDEN  
    eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRINT\_ABBRUCH\_GENERIERT  
  eric\_fehlercodes.h 48

ERIC\_PRINT\_AUSGABEZIEL\_UNBEKANNT  
  eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRINT\_DRUCKVORLAGE\_NICHT\_GEFUNDEN  
  eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRINT\_FUSSTEXT\_ZU\_LANG  
  eric\_fehlercodes.h 48

ERIC\_PRINT\_INITIALISIERUNG\_FEHLERHAFT  
  eric\_fehlercodes.h 48

eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRINT\_INTERNER\_FEHLER  
  eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRINT\_PDFCALLBACK  
  eric\_fehlercodes.h 48

ERIC\_PRINT\_STEUERFALL\_NICHT\_UNTERSTUETZT  
  eric\_fehlercodes.h 48

ERIC\_PRINT\_UNGUELTIGER\_DATEI\_PFAD  
  eric\_fehlercodes.h 47

ERIC\_PRUEFE\_HINWEISE  
  eric\_types.h 274

ERIC\_SENDE  
  eric\_types.h 274

ERIC\_TESTMERKER\_CLEARINGSTELLE  
  ericdef.h 279

ERIC\_TESTMERKER\_ECC  
  ericdef.h 279

ERIC\_TRANSFER\_COM\_ERROR  
  eric\_fehlercodes.h 34

ERIC\_TRANSFER\_EID\_CLIENTFEHLER  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC\_TRANSFER\_EID\_FEHLENDEFELDER  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC\_TRANSFER\_EID\_IDENTIFIKATION\_ABGE BROCHEN  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC\_TRANSFER\_EID\_IDNR\_NICHT\_EINDEUTIG  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC\_TRANSFER\_EID\_KEINCLIENT  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC\_TRANSFER\_EID\_KEINKONTO  
  eric\_fehlercodes.h 37

ERIC_TRANSFER_EID_NPABLOCKIERT	ERIC_TRANSFER_ERR_NORESPONSE
eric_fehlercodes.h 38	eric_fehlercodes.h 36
ERIC_TRANSFER_EID_SERVERFELDER	ERIC_TRANSFER_ERR_NOTENCRYPTION
eric_fehlercodes.h 37	ERIC_TRANSFER_ERR_OTHER
ERIC_TRANSFER_EID_ZERTIFIKATFEHLER	ERIC_TRANSFER_ERR_PARAM
eric_fehlercodes.h 37	ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYAUTH
ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINDATENGROESSE	ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYCONNECT
eric_fehlercodes.h 35	ERIC_TRANSFER_ERR_PROXYPORT_INVALID
ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINDATENLIEFERANT	ERIC_TRANSFER_ERR_SEND
eric_fehlercodes.h 35	ERIC_TRANSFER_ERR_SEND_INIT
ERIC_TRANSFER_ERR_BEGINTRANSPORTSCHLUESSEL	ERIC_TRANSFER_ERR_TIMEOUT
eric_fehlercodes.h 35	ERIC_TRANSFER_ERR_XML_ENCODING
ERIC_TRANSFER_ERR_CONNECTSERVER	ERIC_TRANSFER_ERR_XML_NHEADER
eric_fehlercodes.h 36	ERIC_TRANSFER_ERR_XML_THEADER
ERIC_TRANSFER_ERR_DATENTEILENDNOTFOUND	ERIC_TRANSFER_ERR_XMLTAG_NICHT_GEFUNDEN
eric_fehlercodes.h 35	ERIC_TRANSFER_VORGANG_NICHT_UNTERSTUETZT
ERIC_TRANSFER_ERR_DATENTEILFEHLER	
eric_fehlercodes.h 37	
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDDATENGROESSE	
eric_fehlercodes.h 35	
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDDATENLIEFERANT	
eric_fehlercodes.h 35	
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDSIGUSER	
eric_fehlercodes.h 36	
ERIC_TRANSFER_ERR_ENDTRANSPORTSCHLUESSEL	
eric_fehlercodes.h 35	

eric\_fehlercodes.h 34  
eric\_types.h 267  
byteChar 269  
eric\_bearbeitung\_flag\_t 274  
ERIC\_DRUCKE 274  
ERIC\_FORTSCHRITTCALLBACK\_I  
D\_DRUCKEN 274  
ERIC\_FORTSCHRITTCALLBACK\_I  
D\_EINLESEN 273  
ERIC\_FORTSCHRITTCALLBACK\_I  
D\_SENDEN 274  
ERIC\_FORTSCHRITTCALLBACK\_I  
D\_VALIDIEREN 274  
ERIC\_FORTSCHRITTCALLBACK\_I  
D\_VORBEREITEN 274  
ERIC\_LOG\_DEBUG 275  
ERIC\_LOG\_ERROR 275  
ERIC\_LOG\_INFO 275  
eric\_log\_level\_t 275  
ERIC\_LOG\_TRACE 275  
ERIC\_LOG\_WARN 275  
ERIC\_PRUEFE\_HINWEISE 274  
ERIC\_SENDE 274  
ERIC\_VALIDIERE 274  
ERIC\_VALIDIERE\_OHNE\_FREIGA  
BEDATUM 274  
EricFortschrittCallback 269  
EricInstanzHandle 270  
EricLogCallback 270  
EricPdfCallback 271  
EricRueckgabepufferHandle 272  
EricTransferHandle 273  
EricZertifikatHandle 273  
ERIC\_VALIDIERE  
eric\_types.h 274  
ERIC\_VALIDIERE\_OHNE\_FREIGAB  
EDATUM  
eric\_types.h 274  
eric\_verschlüsselungs\_parameter\_t  
12  
pin 13  
version 13  
zertifikatHandle 13  
eric\_zertifikat\_parameter\_t 14  
abteilung 15  
adresse 16  
beschreibung 16  
email 16  
land 16  
name 16  
organisation 16  
ort 17  
version 17  
ericapi.h 49  
EricBearbeiteVorgang 56  
EricBeende 62  
EricChangePassword 63  
EricCheckXML 65  
EricCloseHandleToCertificate 66  
EricCreateKey 68  
EricCreateTH 70  
EricCreateUUID 73  
EricDekodiereDaten 74  
EricEinstellungAlleZuruecksetzen  
76  
EricEinstellungLesen 77  
EricEinstellungSetzen 78  
EricEinstellungZuruecksetzen 79  
EricEntladePlugins 80  
EricFormatEWAz 81  
EricFormatStNr 82  
EricGetAuswahlListen 83  
EricGetErrormessagesFromXMLAns  
wer 85  
EricGetHandleToCertificate 87

EricGetPinStatus	91	ERICAPI_IMPORT	277
EricGetPublicKey	93	EricBearbeiteVorgang	
EricHoleFehlerText	94	ericapi.h	56
EricHoleFinanzaemter	95	EricBeende	
EricHoleFinanzamtLandNummern	96	ericapi.h	62
EricHoleFinanzamtsdaten	97	EricChangePassword	
EricHoleTestfinanzaemter	98	ericapi.h	63
EricHoleZertifikatEigenschaften	99	EricCheckXML	
EricHoleZertifikatFingerabdruck	101	ericapi.h	65
EricInitialisiere	102	EricCloseHandleToCertificate	
EricMakeElsterEWAz	103	ericapi.h	66
EricMakeElsterStnr	104	EricCreateKey	
EricPruefeBIC	105	ericapi.h	68
EricPruefeBuFaNummer	106	EricCreateTH	
EricPruefeEWAz	107	ericapi.h	70
EricPruefelIBAN	108	EricCreateUUID	
EricPruefeldentifikationsMerkmal	109	ericapi.h	73
EricPruefeSteuernummer	110	ericdef.h	278
EricPruefeWldNr	111	ERIC_MAX_LAENGE_FUSSTEXT	
EricPruefeZertifikatPin	112	279	
EricRegistriereFortschrittCallback	114	ERIC_TESTMERKER_CLEARINGS	
EricRegistriereGlobalenFortschrittC	115	TELLE	279
EricRegistriereLogCallback	116	ERIC_TESTMERKER_ECC	279
EricRueckgabepufferErzeugen	117	EURO	279
EricRueckgabepufferFreigeben	118	EricDekodiereDaten	
EricRueckgabepufferInhalt	119	ericapi.h	74
EricRueckgabepufferLaenge	120	EricEinstellungAlleZuruecksetzen	
EricSystemCheck	121	ericapi.h	76
EricVersion	122	EricEinstellungLesen	
ERICAPI_IMPORT		ericapi.h	77
ericapiExport.h	277	EricEinstellungSetzen	
ericapiExport.h	276	ericapi.h	78
EricEntladPlugins		EricEinstellungZuruecksetzen	
ericapi.h	80	ericapi.h	79
EricFormatEWAz			

ericapi.h	81	ericapi.h	103
EricFormatStNr		EricMakeElsterStnr	
ericapi.h	82	ericapi.h	104
EricFortschrittCallback		ericmtapi.h	124
eric_types.h	269	EricMtBearbeiteVorgang	132
EricGetAuswahlListen		EricMtChangePassword	138
ericapi.h	83	EricMtCheckXML	140
EricGetErrormessagesFromXMLAnsw		EricMtCloseHandleToCertificate	
er		141	
ericapi.h	85	EricMtCreateKey	143
EricGetHandleToCertificate		EricMtCreateTH	145
ericapi.h	87	EricMtCreateUUID	148
EricGetPinStatus		EricMtDekodiereDaten	149
ericapi.h	91	EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen	
EricGetPublicKey		151	
ericapi.h	93	EricMtEinstellungLesen	152
EricHoleFehlerText		EricMtEinstellungSetzen	153
ericapi.h	94	EricMtEinstellungZuruecksetzen	
EricHoleFinanzaemter		154	
ericapi.h	95	EricMtEntladePlugins	155
EricHoleFinanzamtLandNummern		EricMtFormatEWAz	156
ericapi.h	96	EricMtFormatStNr	157
EricHoleFinanzamtsdaten		EricMtGetAuswahlListen	158
ericapi.h	97	EricMtGetErrormessagesFromXML	
EricHoleTestfinanzaemter		Answer	160
ericapi.h	98	EricMtGetHandleToCertificate	162
EricHoleZertifikatEigenschaften		EricMtGetPinStatus	166
ericapi.h	99	EricMtGetPublicKey	168
EricHoleZertifikatFingerabdruck		EricMtHoleFehlerText	169
ericapi.h	101	EricMtHoleFinanzaemter	170
EricInitialisiere		EricMtHoleFinanzamtLandNummern	
ericapi.h	102	172	
EricInstanzHandle		EricMtHoleFinanzamtsdaten	173
eric_types.h	270	EricMtHoleTestfinanzaemter	174
EricLogCallback		EricMtHoleZertifikatEigenschaften	
eric_types.h	270	175	
EricMakeElsterEWAz		EricMtHoleZertifikatFingerabdruck	
		177	

EricMtInstanzErzeugen	179	ericmtapi.h	145
EricMtInstanzFreigeben	180	EricMtCreateUUID	
EricMtMakeElsterEWAz	181	ericmtapi.h	148
EricMtMakeElsterStnr	182	EricMtDekodiereDaten	
EricMtPruefeBIC	183	ericmtapi.h	149
EricMtPruefeBuFaNummer	184	EricMtEinstellungAlleZuruecksetzen	
EricMtPruefeEWAz	185	ericmtapi.h	151
EricMtPruefelBAN	186	EricMtEinstellungLesen	
EricMtPruefeldentifikationsMerkmal		ericmtapi.h	152
187		EricMtEinstellungSetzen	
EricMtPruefeSteuernummer	188	ericmtapi.h	153
EricMtPruefeWIdNr	189	EricMtEinstellungZuruecksetzen	
EricMtPruefeZertifikatPin	190	ericmtapi.h	154
EricMtRegistriereFortschrittCallback		EricMtEntladePlugins	
192		ericmtapi.h	155
EricMtRegistriereGlobalenFortschritt		EricMtFormatEWAz	
Callback	193	ericmtapi.h	156
EricMtRegistriereLogCallback	194	EricMtFormatStNr	
EricMtRueckgabepufferErzeugen		ericmtapi.h	157
196		EricMtGetAuswahlListen	
EricMtRueckgabepufferFreigeben		ericmtapi.h	158
197		EricMtGetErrormessagesFromXMLAn	
EricMtRueckgabepufferInhalt	198	swer	
EricMtRueckgabepufferLaenge		ericmtapi.h	160
199		EricMtGetHandleToCertificate	
EricMtSystemCheck	200	ericmtapi.h	162
EricMtVersion	201	EricMtGetPinStatus	
EricMtBearbeiteVorgang		ericmtapi.h	166
ericmtapi.h	132	EricMtGetPublicKey	
EricMtChangePassword		ericmtapi.h	168
ericmtapi.h	138	EricMtHoleFehlerText	
EricMtCheckXML		ericmtapi.h	169
ericmtapi.h	140	EricMtHoleFinanzaemter	
EricMtCloseHandleToCertificate		ericmtapi.h	170
ericmtapi.h	141	EricMtHoleFinanzamtLandNummern	
EricMtCreateKey		ericmtapi.h	172
ericmtapi.h	143	EricMtHoleFinanzamtsdaten	
EricMtCreateTH			

ericmtapi.h 173	ericmtapi.h 194
EricMtHoleTestfinanzaemter ericmtapi.h 174	EricMtRueckgabepufferErzeugen ericmtapi.h 196
EricMtHoleZertifikatEigenschaften ericmtapi.h 175	EricMtRueckgabepufferFreigeben ericmtapi.h 197
EricMtHoleZertifikatFingerabdruck ericmtapi.h 177	EricMtRueckgabepufferInhalt ericmtapi.h 198
EricMtInstanzErzeugen ericmtapi.h 179	EricMtRueckgabepufferLaenge ericmtapi.h 199
EricMtInstanzFreigeben ericmtapi.h 180	EricMtSystemCheck ericmtapi.h 200
EricMtMakeElsterEWAz ericmtapi.h 181	EricMtVersion ericmtapi.h 201
EricMtMakeElsterStnr ericmtapi.h 182	EricPdfCallback eric_types.h 271
EricMtPruefeBIC ericmtapi.h 183	EricPruefeBIC ericapi.h 105
EricMtPruefeBuFaNummer ericmtapi.h 184	EricPruefeBuFaNummer ericapi.h 106
EricMtPruefeEWAz ericmtapi.h 185	EricPruefeEWAz ericapi.h 107
EricMtPruefelBAN ericmtapi.h 186	EricPruefelBAN ericapi.h 108
EricMtPruefeldentifikationsMerkmal ericmtapi.h 187	EricPruefeldentifikationsMerkmal ericapi.h 109
EricMtPruefeSteuernummer ericmtapi.h 188	EricPruefeSteuernummer ericapi.h 110
EricMtPruefeWIdNr ericmtapi.h 189	EricPruefeWIdNr ericapi.h 111
EricMtPruefeZertifikatPin ericmtapi.h 190	EricPruefeZertifikatPin ericapi.h 112
EricMtRegistriereFortschrittCallback ericmtapi.h 192	EricRegistriereFortschrittCallback ericapi.h 114
EricMtRegistriereGlobalenFortschrittC allback ericmtapi.h 193	EricRegistriereGlobalenFortschrittCall back ericapi.h 115
EricMtRegistriereLogCallback	EricRegistriereLogCallback

ericapi.h 116  
EricRueckgabepufferErzeugen  
    ericapi.h 117  
EricRueckgabepufferFreigeben  
    ericapi.h 118  
EricRueckgabepufferHandle  
    eric\_types.h 272  
EricRueckgabepufferInhalt  
    ericapi.h 119  
EricRueckgabepufferLaenge  
    ericapi.h 120  
EricSystemCheck  
    ericapi.h 121  
erictoolkit.h 204  
    ETKAPI DECL 205  
    EtkHoleDateiVersion 206  
    EtkHoleProduktVersion 207  
    EtkPruefeBIC 208  
    EtkPruefeBuFaNummer 209  
    EtkPruefeEWAz 210  
    EtkPruefelBAN 211  
    EtkPruefeldentifikationsMerkmal 212  
    EtkPruefeSteuernummer 213  
    EtkPruefeWIdNr 214  
EricTransferHandle  
    eric\_types.h 273  
EricVersion  
    ericapi.h 122  
ericversion.h 203  
    ERIC\_MAJOR\_VERSION 203  
    ERIC\_MINOR\_VERSION 203  
    ERIC\_PATCH\_VERSION 203  
EricZertifikatHandle  
    eric\_types.h 273  
ETKAPI DECL  
    erictoolkit.h 205  
    EtkHoleDateiVersion  
        erictoolkit.h 206  
    EtkHoleProduktVersion  
        erictoolkit.h 207  
    EtkPruefeBIC  
        erictoolkit.h 208  
    EtkPruefeBuFaNummer  
        erictoolkit.h 209  
    EtkPruefeEWAz  
        erictoolkit.h 210  
    EtkPruefelBAN  
        erictoolkit.h 211  
    EtkPruefeldentifikationsMerkmal  
        erictoolkit.h 212  
    EtkPruefeSteuernummer  
        erictoolkit.h 213  
    EtkPruefeWIdNr  
        erictoolkit.h 214  
EURO  
    ericdef.h 279  
fussText  
    eric\_druck\_parameter\_t 10  
HAS\_FUTIME  
    platform.h 281  
I64  
    platform.h 281  
land  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16  
name  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16  
organisation  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 16  
ort  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 17  
otto.h 215  
    OttoDatenAbholen 219  
    OttoEinstellungLesen 222

OttoEinstellungSetzen	223	OTTO_ENTSCHLUESSELN_FEHLGE SCHLAGEN
OttoEmpfangBeenden	224	otto_statuscode.h 261
OttoEmpfangBeginnen	225	OTTO_ESIGNER ASN1_NO_CONTE NT_DATA
OttoEmpfangBeginnenAbholzertifika t	226	otto_statuscode.h 260
OttoEmpfangFortsetzen	228	OTTO_ESIGNER ASN1_NO_ENVEL OPED_DATA
OttoHoleFehlerText	229	otto_statuscode.h 260
OttoInstanzErzeugen	230	OTTO_ESIGNER ASN1_READ_BU FER_TOO_SMALL
OttoInstanzFreigeben	232	otto_statuscode.h 260
OttoProxyKonfigurationSetzen	233	OTTO_ESIGNER ASN1_READ_DAT A_INCOMPLETE
OttoPruefsummeAktualisieren	234	otto_statuscode.h 260
OttoPruefsummeErzeugen	235	OTTO_ESIGNER_BUSY
OttoPruefsummeFreigeben	236	otto_statuscode.h 257
OttoPruefsummeSignieren	237	OTTO_ESIGNER_DATA_NOT_INITIA LIZED
OttoRueckgabepufferErzeugen	238	otto_statuscode.h 260
OttoRueckgabepufferFreigeben	239	OTTO_ESIGNER_DECRYPT
OttoRueckgabepufferGroesse	240	otto_statuscode.h 257
OttoRueckgabepufferInhalt	241	OTTO_ESIGNER_ENCODE_ERROR
OttoVersandAbschliessen	242	otto_statuscode.h 257
OttoVersandBeenden	243	OTTO_ESIGNER_ENCODE_UNKNO WN
OttoVersandBeginnen	244	otto_statuscode.h 257
OttoVersandFortsetzen	245	OTTO_ESIGNER_ENCRYPT
OttoVersion	246	otto_statuscode.h 257
OttoZertifikatOeffnen	247	OTTO_ESIGNER_ESICL_EXCEPTION
OttoZertifikatSchliessen	250	otto_statuscode.h 257
OTTO_DEKOMPRESSION_FEHLGE SCHLAGEN		OTTO_ESIGNER_INKOMPATIBEL
otto_statuscode.h	261	otto_statuscode.h 256
OTTO_EINSTELLUNG_UNBEKANNT		OTTO_ESIGNER_INVALID_HANDLE
otto_statuscode.h	257	otto_statuscode.h 257
OTTO_EINSTELLUNG_WERT_UNG UELIG		OTTO_ESIGNER_LOAD_DLL
otto_statuscode.h	257	otto_statuscode.h 257
OTTO_EMPFANG_VORZEITIG_BEE NDET		
otto_statuscode.h	256	

OTTO_ESIGNER_MAX_SESSION	OTTO_ESIGNER_P12_NO_SIG_CER
otto_statuscode.h 257	T
OTTO_ESIGNER_NICHT_GELADEN	otto_statuscode.h 259
otto_statuscode.h 256	OTTO_ESIGNER_P12_READ
OTTO_ESIGNER_NO_SERVICE	otto_statuscode.h 259
otto_statuscode.h 257	OTTO_ESIGNER_P12_SIG_KEY
OTTO_ESIGNER_NO_SIG_ENC_KEY	otto_statuscode.h 258
Y	OTTO_ESIGNER_P7_DECODE
otto_statuscode.h 257	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_OUT_OF_MEM	OTTO_ESIGNER_P7_READ
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_ENC_KEY	OTTO_ESIGNER_P7_RECIPIENT
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_ENGINE_LOADED	OTTO_ESIGNER_PIN_LOCKED
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_INIT_FAILED	OTTO_ESIGNER_PIN_WRONG
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_NO_ENC_CERT	OTTO_ESIGNER_PSE_PATH
R	otto_statuscode.h 259
otto_statuscode.h 258	OTTO_ESIGNER_SC_ENC_KEY
OTTO_ESIGNER_P11_NO_SIG_CERT	otto_statuscode.h 259
T	OTTO_ESIGNER_SC_INIT_FAILED
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_SIG_KEY	OTTO_ESIGNER_SC_NO_APPLET
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P11_SLOT_EMPTY	OTTO_ESIGNER_SC_NO_ENC_CERT
Y	T
otto_statuscode.h 258	otto_statuscode.h 259
OTTO_ESIGNER_P12_CREATE	OTTO_ESIGNER_SC_NO_SIG_CERT
otto_statuscode.h 258	T
OTTO_ESIGNER_P12_DECODE	otto_statuscode.h 260
otto_statuscode.h 258	OTTO_ESIGNER_SC_SESSION
OTTO_ESIGNER_P12_ENC_KEY	otto_statuscode.h 260
otto_statuscode.h 258	OTTO_ESIGNER_SC_SIG_KEY
OTTO_ESIGNER_P12_NO_ENC_CERT	otto_statuscode.h 260
R	OTTO_ESIGNER_SC_SLOT_EMPTY
otto_statuscode.h 259	otto_statuscode.h 260

OTTO_ESIGNER_TOKEN_TYPE_MI SMATCH otto_statuscode.h 260	OTTO_PROXY_URL otto_statuscode.h 256
OTTO_ESIGNER_USER_CANCEL otto_statuscode.h 260	OTTO_PRUEFSUMME_FINALISIERT otto_statuscode.h 256
OTTO_ESIGNER_VERALTET otto_statuscode.h 256	OTTO_SIGNIEREN_FEHLGESCHLA GEN otto_statuscode.h 261
OTTO_ESIGNER_VERIFY_CERT_C HAIN otto_statuscode.h 260	otto_statuscode.h 251
OTTO_FUNKTION_NICHT_UNTERS TUETZT otto_statuscode.h 255	OTTO_DEKOMPRESSION_FEHLG ESCHLAGEN 261
OTTO_INIDATEI_LESEFEHLER otto_statuscode.h 261	OTTO_EINSTELLUNG_UNBEKA NT 257
OTTO_INSTANZ_UNTEROBJEKTE_ NICHT_FREIGEGEBEN otto_statuscode.h 255	OTTO_EINSTELLUNG_WERT_UN GELTIG 257
OTTO_INSTANZEN_INKONSISTENT otto_statuscode.h 255	OTTO_EMPFANG_VORZEITIG_BE ENDET 256
OTTO_INTERNER_FEHLER otto_statuscode.h 253	OTTO_ENTSCHLUESSELN_FEHL GESCHLAGEN 261
OTTO_LOG_FEHLER otto_statuscode.h 255	OTTO_ESIGNER ASN1_NO_CON TENT_DATA 260
OTTO_MEHRFACHAUFRUFE_NICH T_UNTERSTUETZT otto_statuscode.h 255	OTTO_ESIGNER ASN1_NO_ENV ELOPED_DATA 260
OTTO_NICHT_GENUEGEND_ARBEI TSSPEICHER otto_statuscode.h 261	OTTO_ESIGNER ASN1_READ_B UFFER_TOO_SMALL 260
OTTO_NPA_ZERTIFIKATFEHLER otto_statuscode.h 254	OTTO_ESIGNER ASN1_READ_D ATA_INCOMPLETE 260
OTTO_OK otto_statuscode.h 253	OTTO_ESIGNER_BUSY 257
OTTO_PROXY_AUTHSCHEMA otto_statuscode.h 256	OTTO_ESIGNER DATA_NOT_INIT IALIZED 260
OTTO_PROXY_PORT otto_statuscode.h 256	OTTO_ESIGNER DECRYPT 257
	OTTO_ESIGNER_ENCODE_ERRO R 257
	OTTO_ESIGNER_ENCODE_UNKN OWN 257
	OTTO_ESIGNER_ENCRYPT 257
	OTTO_ESIGNER_ESICL_EXCEPTI ON 257
	OTTO_ESIGNER_INKOMPATIBEL 256

OTTO_ESIGNER_INVALID_HANDL E 257	OTTO_ESIGNER_P7_DECODE 259
OTTO_ESIGNER_LOAD_DLL 257	OTTO_ESIGNER_P7_READ 259
OTTO_ESIGNER_MAX_SESSION 257	OTTO_ESIGNER_P7_RECIPIENT 259
OTTO_ESIGNER_NICHT_GELADE N 256	OTTO_ESIGNER_PIN_LOCKED 259
OTTO_ESIGNER_NO_SERVICE 257	OTTO_ESIGNER_PIN_WRONG 259
OTTO_ESIGNER_NO_SIG_ENC_K EY 257	OTTO_ESIGNER_PSE_PATH 259
OTTO_ESIGNER_OUT_OF_MEM 258	OTTO_ESIGNER_SC_ENC_KEY 259
OTTO_ESIGNER_P11_ENC_KEY 258	OTTO_ESIGNER_SC_INIT_FAILE D 259
OTTO_ESIGNER_P11_ENGINE_L OADED 258	OTTO_ESIGNER_SC_NO_APPLET 259
OTTO_ESIGNER_P11_INIT_FAILE D 258	OTTO_ESIGNER_SC_NO_ENC_C ERT 259
OTTO_ESIGNER_P11_NO_ENC_C ERT 258	OTTO_ESIGNER_SC_NO_SIG_CE RT 260
OTTO_ESIGNER_P11_NO_SIG_C ERT 258	OTTO_ESIGNER_SC_SESSION 260
OTTO_ESIGNER_P11_SIG_KEY 258	OTTO_ESIGNER_SC_SIG_KEY 260
OTTO_ESIGNER_P11_SLOT_EMP TY 258	OTTO_ESIGNER_SC_SLOT_EMP TY 260
OTTO_ESIGNER_P12_CREATE 258	OTTO_ESIGNER_TOKEN_TYPE_ MISMATCH 260
OTTO_ESIGNER_P12_DECODE 258	OTTO_ESIGNER_USER_CANCEL 260
OTTO_ESIGNER_P12_ENC_KEY 258	OTTO_ESIGNER_VERALTET 256
OTTO_ESIGNER_P12_NO_ENC_C ERT 259	OTTO_ESIGNER_VERIFY_CERT_ CHAIN 260
OTTO_ESIGNER_P12_NO_SIG_C ERT 259	OTTO_FUNKTION_NICHT_UNTER STUETZT 255
OTTO_ESIGNER_P12_READ 259	OTTO_INIDATEI_LESEFEHLER 261
OTTO_ESIGNER_P12_SIG_KEY 258	OTTO_INSTANZ_UNTEROBJEKTE _NICHT_FREIGEGEBEN 255

OTTO_INSTANZEN_INKONSISTE NT 255	OTTO_TRANSFER_PROXYAUTH 254
OTTO_INTERNER_FEHLER 253	OTTO_TRANSFER_SERVER_FEH LER 254
OTTO_LOG_FEHLER 255	OTTO_TRANSFER_TIMEOUT 254
OTTO_MEHRFACHAUFRUFE_NIC HT_UNTERSTUETZT 255	OTTO_TRANSFER_UNAUTHORIZ ED 254
OTTO_NICHT_GENUEGEND_ARB EITSSPEICHER 261	OTTO_UNBEKANNTER_FEHLER 253
OTTO_NPA_ZERTIFIKATFEHLER 254	OTTO_UNGUELTIGE_HERSTELLE RID 256
OTTO_OK 253	OTTO_UNGUELTIGER_PARAMET ER 255
OTTO_PROXY_AUTHSCHEMA 256	OTTO_UNGUELTIGES_HANDLE 255
OTTO_PROXY_PORT 256	OTTO_VERSAND_ABGESCHLOS SEN 256
OTTO_PROXY_URL 256	OTTO_VERSAND_GERINGE_DAT ENMENGE 256
OTTO_PRUEFSUMME_FINALISIE RT 256	OTTO_VERSAND_ZU_GROSSE_D ATENMENGE 257
OTTO_SIGNIEREN_FEHLGESchl AGEN 261	OTTO_ZERTIFIKAT_DEFekt 261
OTTO_TRANSFER_CONNECTPR OXY 254	OTTO_ZERTIFIKAT_FINGERABDR UCK_FEHLER 261
OTTO_TRANSFER_CONNECTSE RVER 254	OTTO_ZERTIFIKAT_LESEFEHLER 261
OTTO_TRANSFER_DECODING 254	OTTO_ZERTIFIKAT_NICHT_ERKA NNT 256
OTTO_TRANSFER_EID_CLIENTF EHLER 255	OTTO_ZERTIFIKAT_Pfad_FALSC H 256
OTTO_TRANSFER_EID_KEINCLIE NT 254	OTTO_ZERTIFIKAT_PIN_FALSCH 255
OTTO_TRANSFER_EID_KEINKON TO 255	OttoStatusCode 253
OTTO_TRANSFER_EID_NPABLO CKIERT 255	OTTO_TRANSFER_CONNECTPROX Y
OTTO_TRANSFER_EID_ZERTIFIK ATFEHLER 254	otto_statuscode.h 254
OTTO_TRANSFER_FEHLER 254	OTTO_TRANSFER_CONNECTSERV ER
OTTO_TRANSFER_INIT 254	otto_statuscode.h 254
OTTO_TRANSFER_NOT_FOUND 254	

OTTO_TRANSFER_DECODING	OTTOLOG_FEHLERMELDUNGEN
otto_statuscode.h 254	266
OTTO_TRANSFER_EID_CLIENTFEHLER	OTTOLOG_INFORMATIONEN
otto_statuscode.h 255	266
OTTO_TRANSFER_EID_KEINCLIENT	OTTOLOG_WARNUNGEN 266
T	
otto_statuscode.h 254	OttoLogCallback 264
OTTO_TRANSFER_EID_KEINKONT	OttoLogEbene 265
O	OttoPruefsummeHandle 264
otto_statuscode.h 255	OttoRueckgabepufferHandle 264
OTTO_TRANSFER_EID_NPABLOCKIERT	OttoVersandHandle 265
otto_statuscode.h 255	OttoZertifikatHandle 265
OTTO_TRANSFER_EID_ZERTIFIKATFEHLER	OTTO_UNBEKANNTER_FEHLER
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 253
OTTO_TRANSFER_FEHLER	OTTO_UNGUELTIGE_HERSTELLERID
otto_statuscode.h 254	D
OTTO_TRANSFER_INIT	otto_statuscode.h 256
otto_statuscode.h 254	OTTO_UNGUELTIGER_PARAMETR
OTTO_TRANSFER_NOT_FOUND	R
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 255
OTTO_TRANSFER_PROXYAUTH	OTTO_UNGUELTIGES_HANDLE
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 255
OTTO_TRANSFER_SERVER_FEHLERR	OTTO_VERSAND_ABGESCHLOSSEN
R	N
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 256
OTTO_TRANSFER_TIMEOUT	OTTO_VERSAND_GERINGE_DATENMENGE
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 256
OTTO_TRANSFER_UNAUTHORIZED	OTTO_VERSAND_ZU_GROSSE_DATENMENGE
otto_statuscode.h 254	otto_statuscode.h 257
otto_types.h 262	OTTO_ZERTIFIKAT_DEFEKT
OttoEmpfangHandle 263	otto_statuscode.h 261
OttolInstanzHandle 263	OTTO_ZERTIFIKAT_FINGERABDRUCK_FEHLER
OTTOLOG_DEBUGMELDUNGEN	otto_statuscode.h 261
266	OTTO_ZERTIFIKAT_LESEFEHLER
	otto_statuscode.h 261

OTTO\_ZERTIFIKAT\_NICHT\_ERKAN  
NT  
otto\_statuscode.h 256

OTTO\_ZERTIFIKAT\_PFAD\_FALSCH  
otto\_statuscode.h 256

OTTO\_ZERTIFIKAT\_PIN\_FALSCH  
otto\_statuscode.h 255

OttoDatenAbholen  
otto.h 219

OttoEinstellungLesen  
otto.h 222

OttoEinstellungSetzen  
otto.h 223

OttoEmpfangBeenden  
otto.h 224

OttoEmpfangBeginnen  
otto.h 225

OttoEmpfangBeginnenAbholzertifikat  
otto.h 226

OttoEmpfangFortsetzen  
otto.h 228

OttoEmpfangHandle  
otto\_types.h 263

OttoHoleFehlertext  
otto.h 229

OttoInstanzErzeugen  
otto.h 230

OttoInstanzFreigeben  
otto.h 232

OttoInstanzHandle  
otto\_types.h 263

OTTOLOG\_DEBUGMELDUNGEN  
otto\_types.h 266

OTTOLOG\_FEHLERMELDUNGEN  
otto\_types.h 266

OTTOLOG\_INFORMATIONEN  
otto\_types.h 266

OTTOLOG\_WARNUNGEN  
otto\_types.h 266

OttoLogCallback  
otto\_types.h 264

OttoLogEbene  
otto\_types.h 265

OttoProxyKonfiguration 18  
authentifizierungsMethode 19  
benutzerName 19  
benutzerPasswort 19  
url 19  
version 20

OttoProxyKonfigurationSetzen  
otto.h 233

OttoPruefsummeAktualisieren  
otto.h 234

OttoPruefsummeErzeugen  
otto.h 235

OttoPruefsummeFreigeben  
otto.h 236

OttoPruefsummeHandle  
otto\_types.h 264

OttoPruefsummeSignieren  
otto.h 237

OttoRueckgabepufferErzeugen  
otto.h 238

OttoRueckgabepufferFreigeben  
otto.h 239

OttoRueckgabepufferGroesse  
otto.h 240

OttoRueckgabepufferHandle  
otto\_types.h 264

OttoRueckgabepufferInhalt  
otto.h 241

OttoStatusCode  
otto\_statuscode.h 253

OttoVersandAbschliessen

otto.h 242  
OttoVersandBeenden  
    otto.h 243  
OttoVersandBeginnen  
    otto.h 244  
OttoVersandFortsetzen  
    otto.h 245  
OttoVersandHandle  
    otto\_types.h 265  
OttoVersion  
    otto.h 246  
OttoZertifikatHandle  
    otto\_types.h 265  
OttoZertifikatOeffnen  
    otto.h 247  
OttoZertifikatSchliessen  
    otto.h 250  
pdfCallback  
    eric\_druck\_parameter\_t 10  
pdfCallbackBenutzerdaten  
    eric\_druck\_parameter\_t 10  
pdfName  
    eric\_druck\_parameter\_t 10  
pin  
    eric-verschluesselungs\_parameter\_t 13  
platform.h 280  
    ATOI64 281  
    HAS\_FUTIME 281  
    I64 281  
    uint32\_t 281  
    UTIME\_NEEDS\_CLOSED\_FILE  
        281  
Start 4  
    uint32\_t  
        platform.h 281  
url  
    OttoProxyKonfiguration 19  
    UTIME\_NEEDS\_CLOSED\_FILE  
        platform.h 281  
version  
    eric\_druck\_parameter\_t 11  
    eric-verschluesselungs\_parameter\_t 13  
    eric\_zertifikat\_parameter\_t 17  
    OttoProxyKonfiguration 20  
vorschau  
    eric\_druck\_parameter\_t 11  
zertifikatHandle  
    eric-verschluesselungs\_parameter\_t 13