HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT (đi cặp sổ GPAcc TT99)

1. File này làm gì

Tính giá thành sản phẩm theo định mức nguyên vật liệu (sản xuất, nhà hàng, quán ăn) từng tháng, rồi ghi kết quả về sổ xuất NVL cho sản xuất, nhập kho thành phẩm theo giá thành, bút toán kết chuyển 621 / 622 / 627 → 154 → 155 → 632.
Sổ TT99 vẫn là nơi nhập chứng từ và lập báo cáo tài chính. File này chỉ lo phần giá thành.

2. Lần đầu sử dụng

• Sổ TT99 phải được nơi bán BẬT chức năng nối file Giá Thành (khi đó TT99 có nút Tiện Ích → «Nạp File Giá Thành»).
• Mở file này → Ribbon «GPAcc Giá Thành» → «Kéo DL Từ TT99» → chọn file sổ TT99 của công ty (chỉ hỏi lần đầu, lưu ở
• Khai báo định mức ở sheet «Dữ Liệu Định Mức»: mỗi dòng = 1 thành phẩm × 1 nguyên vật liệu, có hiệu lực từ tháng → đến
• Đang dùng file giá thành kiểu cũ: Tiện Ích → «Lấy DL File Cũ» để chuyển định mức, tồn đầu kỳ, bảng kê, chi phí đã gõ.
• Sổ TT99 lệch niên độ (vd từ 01/04 đến 31/03): mỗi niên độ dùng 1 file Giá Thành. Máy tự lấy tháng bắt đầu khi Kéo DL (ThongTin ô K6): sheet NVL1 / DM1 / TP1 là tháng đầu niên độ, NVL2 là tháng kế tiếp... Ô chọn tháng vẫn chọn theo tháng

3. Mỗi tháng làm 5 bước

Trước khi làm - Sổ TT99: nhập chứng từ như thường lệ. Mua NVL ghi TK 152x, bán thành phẩm ghi TK 155x, lương / khấu hao / chi phí xưởng ghi 622, 627x. Xong bấm «Kết Chuyển NKC».
Bước 1 - Lấy số liệu (thẻ «Bước 1»): «Kéo DL Từ TT99», chọn tháng. Máy lấy tồn đầu kỳ, nhập NVL, bán thành phẩm và chi phí 622 / 627 theo tháng. Xem lại ở «Nhật Ký Mua», «Nhật Ký Bán».
Bước 2 - Nhập tại file này: khai hao hụt (nếu có) ở «Xuất Hao Hụt», hàng mua không hóa đơn ở «Nhập Không Hoá Đơn».
Bước 3 - Tính giá thành: bấm «Tính Giá Thành» (muốn xem / sửa từng bước thì dùng menu «Lấy Định Mức» trước).
Bước 4 - Xem kết quả: kiểm bảng chi phí ở ThongTin (dòng «Chi phí chưa vào Z» phải bằng 0), xem «Xem Giá Thành» và «Lãi
Bước 5 - Về sổ TT99: bấm «Ghi Về TT99». Sổ TT99 đang mở cùng Excel thì máy đã nạp sẵn; nếu không, ở sổ TT99 bấm Tiện Ích → «Nạp File Giá Thành». Sau đó «Kết Chuyển NXT» (152x, 155x) và «Kết Chuyển NKC».
Ghi về TT99 bao nhiêu lần cũng không bị trùng: các dòng có ghi chú [GT] của tháng đó được xoá rồi ghi mới. Đừng sửa tay

4. Chi phí 622 / 627

Máy lấy phát sinh Nợ 622, 6271...6278 theo tháng từ sổ nhật ký chung TT99. Muốn chỉnh thì gõ đè ngay trên bảng ở ThongTin: ô đã sửa tay được GIỮ ở các lần kéo sau (chữ màu cam, rê chuột vào ô xem số TT99).
Cột «Tiêu thức» (X) chọn cách chia cho từng tài khoản: 1 = theo nguyên vật liệu, 2 = theo doanh thu, 3 = theo số lượng sản

5. Hao hụt nguyên vật liệu

Loại DM - hao hụt TRONG định mức (khi chế biến): nhập tỷ lệ %. Số lượng hao hụt = tỷ lệ × số lượng NVL xuất sản xuất trong
Loại KK - THIẾU khi kiểm kê (ngoài định mức): nhập số lượng thiếu và TK Nợ (mặc định 632; 1381 khi chưa rõ nguyên nhân; 1388 khi bắt bồi thường). Không tính vào giá thành.

6. Số lượng sản xuất

ThongTin ô K4 = 1: số lượng sản xuất bằng số lượng bán (nhà hàng, quán ăn, làm tới đâu bán tới đó).
ThongTin ô K4 = 2: tự nhập số lượng sản xuất ở dòng «slsx» (dòng 15) của sheet định mức từng tháng.

7. Không dùng sổ TT99

Vẫn dùng được: nhập tay «Nhật Ký Mua» (NVL), «Nhật Ký Bán» (thành phẩm), gõ chi phí 622 / 627 trên ThongTin, rồi bấm

8. Khi có lỗi

• «Chi phí chưa vào Z» khác 0: tháng đó có chi phí nhưng không có thành phẩm nào sản xuất → kiểm định mức / số lượng

• TT99 báo «chưa bật nối file Giá Thành»: liên hệ nơi bán để bật cho sổ của công ty.
• Liên hệ hỗ trợ: Zalo 0907.012.012 - quocphuoc88@gmail.com.

9. Lãi gộp theo thành phẩm và theo phân xưởng

• Thẻ «Giá Thành» → «Lãi Gộp - Xưởng»: mỗi thành phẩm một dòng cho kỳ chọn (ô «Từ tháng» / «Đến tháng»; để trống = cả niên độ): số lượng sản xuất, số lượng bán, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, % lãi gộp, giá bán / giá vốn / giá thành bình quân. Số
• Bấm «Làm Mới Lãi Gộp» SAU KHI «Tính Giá Thành». Cảnh báo: bán lỗ, lãi gộp thấp (dưới 10%), chỉ sản xuất chưa bán. Màu
• Cột «Phân xưởng»: lấy từ sheet «Phân Xưởng» (mục 10; chưa khai ở đó thì gõ tạm ngay ô xanh ngọc ở đây, chỉ để báo cáo). Bảng bên phải tổng hợp doanh thu, giá vốn, lãi gộp, tỷ trọng theo từng xưởng. Khi đã khai xưởng, chi phí 622 / 627x đã được tập hợp riêng cho từng xưởng nên giá vốn của mỗi xưởng phản ánh đúng chi phí xưởng đó.

10. Chi phí theo từng phân xưởng

• Sheet «Phân Xưởng» (thẻ Bước 2): ở mục 1 gõ xưởng cho từng thành phẩm («Lấy Thành Phẩm Cho Xưởng» đưa sẵn danh sách thành phẩm vào). Chưa khai xưởng nào thì file tính như cũ - một nhóm chung cho cả nhà máy.
• Có xưởng: mỗi tháng máy tập hợp nhân công 622 và chi phí chung 627x riêng cho từng xưởng rồi mới phân bổ cho thành phẩm của xưởng đó. Chi phí chung = chi phí tháng (từ sổ TT99) trừ các khoản trực tiếp nhập ở mục 4 (ví dụ lương quản đốc, khấu hao máy, điện đo riêng của xưởng). Khoản chung được chia cho các xưởng theo cách chọn ở mục 2: 0 = như tiêu thức của thành phẩm, 1 = giá trị NVL, 2 = doanh thu, 3 = số lượng sản xuất, 4 = tỷ lệ % nhập ở mục 3 (ví dụ chia điện, khấu hao
• Khai xưởng mà không nhập trực tiếp và để cách chia = 0 thì kết quả giống hệt trước. Kết quả từng tháng xem ở sheet TP của tháng (khối «Chi phí chia theo xưởng» từ cột AI, dòng «Chưa vào thành phẩm» phải bằng 0) và ở «Lãi Gộp - Xưởng».
• Thành phẩm chưa gán xưởng nằm ở nhóm «(Chưa gán xưởng)». Sản xuất nối tiếp (xưởng 1 làm bán thành phẩm cho xưởng 2): bán thành phẩm chuyển qua xưởng sau như NVL tài khoản 154, mỗi xưởng tính giá riêng. Chi phí quản lý doanh nghiệp