
Лекции Рязанова Н.Ю.

Управление устройствами в Linux

https://makelinux.github.io/kernel/map/



На рис.1 показана часть интерактивной карты ядра Linux, в которой показаны уровни управления внешними устройствами. Даже при беглом взгляде видно, что это многоуровневая система, которая начинается с пользовательского интерфейса, содержащего системные вызовы и системные файлы, такие как виртуальная файловая система /proc, /sysfs, /dev. Затем идет виртуальный уровень: «Модель устройств» и «Виртуальная файловая система». Из карты ядра видно, что блочные устройства связаны с файловой системой. В позиции «Модель устройств» можно выделить три позиции: шину (bus), устройство (device) и драйвер устройства (device_driver). К позиции device_driver направлена стрелка от probe. Между виртуальным уровнем и логическим уровнем находятся, так называемые, мосты – кросс-функциональные модули. Логический уровень расшифровывается как реализация функций. На уровне «Управление устройствами» в позиции Система определяется общий доступ к оборудованию и в позиции Запоминающее устройство (storage) – блочные устройства. Блочные устройства рассматриваются по отношению к файловой системе, так как именно на блочных устройствах хранятся обычные файлы и выделяется область свопинга. Интерфейс аппаратных средств драйверы, регистры и прерывания. В позиции «Доступ к устройству и драйвер шины» включены позиции, связанные с EHCI — Enhanced Host Controller Interface (Расширенный интерфейс хост-контроллера), который является улучшенной версией UHCI - Universal Host Controller Interface, который работает как PCI-устройство, но, в отличии от EHCI использует порты, а не MMIO (Memory-Mapped-IO). В позиции Драйверы контроллера диска указан интерфейс SCSI (англ. Small Computer System Interface, часто произносится как «скази»), который представляет собой набор стандартов для физического подключения и передачи данных между компьютерами и периферийными запоминающими устройствами. С течением времени этот интерфейс претерпел много изменений: старый 8-битный интерфейс SCSI в наши дни называется narrow SCSI, 16разрядный интерфейс - wide SCSI, затем после удвоения частоты шины до 10MHz интерфейс стал называться fast SCSI и, наконец, после следующего удвоения частоты шины до 20MHz было введено название ultra SCSI (https://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI). В настоящее время, SCSI предлагает очень

SCSI (https://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI). В настоящее время, SCSI предлагает очень быструю скорость передачи данных в 320 Мегабайт в секунду (Мб/сек), используя современный интерфейс Ultra320 SCSI. Кроме того, SCSI предлагает большой выбор возможностей, среди которых Command-Tag Queuing (метод оптимизации I/O команд для увеличения производительности). Жесткие диски SCSI отличаются надежностью; на коротком расстоянии можно создать последовательную цепь из 15 устройств, подключенную к каналу SCSI. Эти особенности делают SCSI замечательным выбором для производительных десктопов и рабочих станций, вплоть до серверов предприятий, по настоящее время.

Жесткие диски SAS используют набор команд SCSI и обладают схожей надежностью и производительностью, как и SCSI диски, однако используют последовательную версию интерфейса SCSI, со скоростью 300 Мб/сек. И хотя это немного медленнее, чем SCSI с 320 Мб/сек, интерфейс SAS способен поддерживать до 128 устройств на больших расстояниях, чем Ultra320, и может расширяться до 16000 устройств на канал. Жесткие диски SAS предлагают такую же надежность и скорости вращения (10000-15000), как и диски SCSI.

Диски SATA являются немного другими. Там, где SCSI и SAS диски уделяют внимание производительности и надежности, диски SATA жертвуют ими в пользу существенного увеличения емкости и снижения стоимости. К примеру, диск SATA в настоящий момент достиг емкости в 1 терабайт (ТБ). SATA используется там, где нужна максимальная емкость, например, для резервного копирования данных или архивирования. Сейчас SATA предлагает соединения точка-точка со скоростью до 300 Мб/сек, и легко опережает традиционный параллельный интерфейс ATA, со скоростью 150 Мб/сек.

Проблема с традиционным SCSI заключается в том, что просто его время заканчивается. Параллельный интерфейс SCSI, обладающий скоростью в 320 Мб/сек, не сможет работать значительно быстрее на существующих в настоящий момент длинах SCSI кабелей. Для сравнения, диски SATA достигнут скорости в 600 Мб/сек в ближайшем будущем, SAS достигнут 1200 Мб/сек. Диски SATA могут, кроме того, работать с интерфейсом SAS, таким образом эти диски могут использоваться одновременно в нескольких системах хранения. Потенциал SATA к увеличению производительности и расширяемости передачи данных намного превышает возможности, имеющиеся у SCSI. Но SCSI не уйдет со сцены в ближайшее время.

На самом нажнем уровне находится физические устройства, которые здесь обозначены как electronics.

Специальные файлы устройств

Специальные файлы устройств обеспечивают единообразный доступ к внешним устройствам. Эти файлы обеспечивают связь между файловой системой и драйверами устройств. В отличие от обычных файлов, специальные файлы устройств в действительности являются только указателями на соответствующие драйверы устройств в ядре. Такая интерпретация специальных файлов обеспечивает доступ к внешним устройствам как к обычным файлам. Так же как обычный файл, файл устройства может быть открыт, закрыт, в него можно писать или из него можно читать. По сравнению с обычными файлами файлы устройств имеют три дополнительных атрибута, которые характеризуют устройство, соответствующее данному файлу:

- 1. **Класс устройства**. В ОС Linux различают устройства блок-ориентированные и байт-ориентированные. Блок-ориентированные (или блочные) устройства, например, жесткий диск, передают данные блоками. Байт-ориентированные (или символьные) устройства, например, принтер и модем, передают данные посимвольно, как непрерывный поток байтов. Взаимодействие с блочными устройствами может осуществляться лишь через буферную память, а для символьных устройств буфер не требуется. Кроме этих двух классов устройств имеются еще два небуферизованные байт-ориентированные устройства и именованные каналы (FIFO).
- 2. **Старший номер устройства**, обозначающий тип устройства, например, жесткий диск или звуковая плата. Текущий список старших номеров устройств можно найти в файле /usr/include/linux/major.h. Вот небольшая выдержка из этого списка

Таблица 9.1. Старшие номера некоторых устройств

Старший номер	Тип устройства
1	Оперативная память
2	Дисковод гибких дисков
3	Первый контроллер для жестких IDE-дисков
4	Терминалы
5	Терминалы
6	Принтер (параллельный разъем)
8	Жесткие SCSI-диски

14	Звуковые карты
22	Второй контроллер для жестких IDE- дисков

Файлы устройств одного типа имеют одинаковые имена и различаются по номеру, прибавляемому к имени. Например, все файлы сетевых плат Ethernet имеют имена, начинающиеся на **eth:** eth0, eth1 и т. д.

3. **Младший номер устройства** применяется для нумерации устройств одного типа, т. е. устройств с одинаковыми старшими номерами.

Если перейти каталог /dev и выполнить команду ls –l, то можно увидеть два числа, которые разделены запятой. Эти числа представляют собой старший и младший номер каждого из устройств. Ниже приведен типичный пример вывода команды **ls -l**. В этом списке, старшие номера устройств представлены числами 1, 4, 7, и 10, тогда как младшие – числами 1, 3, 5, 64, 65, и 129. Другими словами, символьные и блочные устройства представляются парой чисел: <major>:<minor>.

```
crw-rw-rw-1 root root 1, 3 Feb 23 1999 null crw------ 1 root root 10, 1 Feb 23 1999 psaux crw------ 1 rubini tty 4, 1 Aug 16 22:22 tty1 crw-rw-rw-1 root dialout 4, 64 Jun 30 11:19 ttyS0 crw-rw-rw-1 root dialout 4, 65 Aug 16 00:00 ttyS1 crw------ 1 root sys 7, 1 Feb 23 1999 vcs1 crw------ 1 root sys 7, 129 Feb 23 1999 vcsa1 crw-rw-rw-1 root root 1, 5 Feb 23 1999 zero
```

Старший номер устройства определяет драйвер, связанный с устройством, т.е. это номер драйвера. Например, устройства /dev/null и /dev/zero используют драйвер с номером 1. Некоторые major номера зарезервированы для определенных устройств. Другие major номера динамически присваиваются драйверам устройств, когда Linux загружается. Например, major 94 всегда обозначает DAST (Direct Access Storage device). Номер 4 — для последовательных интерфейсов - виртуальные консоли и терминалы, 13 — для мышей, 14 — для аудиоустройств. Также, и vcs1, и vcsa1 управляются драйвером с номером 7.

В системе могут существовать псевдоустройства, это – узлы (файлы) устройств, которые не сопоставлены с физическим устройством:

- /dev/random, see random (4)
- /dev/shm
- /dev/null, /dev/zero, see null (4)
- /dev/full, see full (4)
- /dev/ttyX, where X is a number

Если использовать команду ls непосредственно для /dev/zero:

```
# 1s -1 /dev/zero
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 Nov 5 09:34 /dev/zero
```

Ядро использует старший номер устройства для диспетчеризации запроса на нужный драйвер.

Младший номер устройства используется самим драйвером, чтобы различать отдельные физические или логические устройства. Никакие другие части ядра не используют младший номер устройства.

Старшие номера, которые известны ядру устройств можно увидеть, выполнив команду: [user]\$ cat /proc/devices

Если необходимо подключить к системе какое-то новое устройство, вначале следует проверить, что в каталоге /dev имеется специальный файл (или ссылка на специальный файл) для этого устройства. Специальные файлы устройств создаются с помощью команды mknod (но, естественно, использовать команду mknod без необходимости и полного понимания последствий не стоит). Эта команда имеет следующий формат:

mknod [опции] <имя_устройства> <тип_устройства> <старший_номер> <младший номер>

где параметр – «тип устройства» может принимать одно из четырех значений:

- b блок-ориентированное устройство;
- с байт-ориентированное (символьное) устройство;
- и не буферизованное байт-ориентированное устройство;
- р именованный канал.

Для блок-ориентированных и байт-ориентированных устройств (b, c, u) нужны и старший и младший номера, для именованных каналов номера не используются. В следующем примере создается специальный файл для терминала, подключенного к порту COM3, который в Linux обозначается как /dev/ttyS2:

```
[root]# mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66
```

Как было сказано, устройства-терминалы представляют собой байт-ориентированные устройства, которые имеют старший номер 4 и младшие номера, которые начинаются с 64.

Внутреннее представление номеров устройств

Для хранения номеров устройств, как старшего так и младшего, в ядре используется тип $\mathbf{dev_t}$, определённый в $\langle linux/types.h \rangle$.

```
typedef __kernel_dev_t

dev_t;
```

Стандарт POSIX.1 определяет существование этого типа, но не оговаривает формат полей и их содержание. Начиная с версии ядра 2.6.0, **dev_t** является 32-х разрядным, 12 бит отведены для старшего номера и 20 - для младшего.

Для получения старшей или младшей части dev_t можно использовать макросы из $< linux/kdev_t.h>$:

```
MAJOR(dev_t dev);
MINOR(dev_t dev);
fine MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))

#ifndef _LINUX_KDEV_T_H

#define _ LINUX_KDEV_T_H

#include <uapi/linux/kdev_t.h>

#define MINORBITS 20

#define MINORMASK ((IU << MINORBITS) - 1)
```

```
#define MAJOR(dev) ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS))
#define MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))
```

Если имеются старший и младший номера, то, наоборот, их необходимо преобразовать в **dev_t**, используя:

MKDEV(int major, int minor);

```
#define MKDEV(ma, mi) (((ma) << MINORBITS) | (mi))
В ядре Linux определены аналогичные функции:
#include <sys/sysmacros.h>
dev_t makedev(unsigned int maj, unsigned int min);
unsigned int major(dev_t dev);
unsigned int minor(dev_t dev);
```

Функция makedev() объединяет major и minor идентификаторы устройств для получения идентификатора устройства, возвращаемого как результат функции. Этот идентификатор устройства можно присвоить, например, mknod (2). Функции major() и minor() выполняют обратную задачу. Эти макросы могут быть полезны, например, для декомпозиции идентификаторов устройств в структуре, возвращаемой stat (2).

Следуя парадигме UNIX в UNIX все — файл, внешние устройства представляются в системе как специальные файлы и имеют inode. inode файла содержит метаданные о файле. Приложения обращаются к символьным и блочным устройствам через inode. Когда создается inode устройства, он сопоставляется с номерами major и minor.

В struct inode имеются соответствующие поля:

```
* Keep mostly read-only and often accessed (especially for
* the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
* of the 'struct inode'
struct inode {
         umode t
                                       i mode:
         const struct inode_operations *i_op; /* операции, определенные на inode*/
         struct super_block *i_sb;
         struct address_space
                                       *i_mapping;
         /* Stat data, not accessed from path walking */
         unsigned long
                                       i ino; /*Homep inode*/
          dev_t
                                       i_rdev;
                                                  /*фактический номер устройства, содержащий
major, minor*/
         union {
                    const struct file operations
                                                 *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
                    void (*free_inode)(struct inode *);
          };
          struct list_head
                             i_devices;
```

Приложение может извлечь метаданные из inode, используя системный вызов stat(2) (или связанные вызовы), который возвращает структуру stat.

```
struct stat {
                              /* ID of device containing file */
         dev_t st_dev;
                             /* Inode number */
        ino t st ino;
        mode_t st_mode;
                               /* File type and mode */
                              /* Number of hard links */
         nlink t st nlink;
         uid_t st_uid;
                             /* User ID of owner */
                            /* Group ID of owner */
         gid t st gid;
         dev_t st_rdev;
                               /* Device ID (if special file) */
                            /* Total size, in bytes */
         off_t st_size;
         blksize_t st_blksize;
                               /* Block size for filesystem I/O */
        blkent t st blocks;
                               /* Number of 512B blocks allocated */
        /* Since Linux 2.6, the kernel supports nanosecond
          precision for the following timestamp fields.
          For the details before Linux 2.6, see NOTES. */
        struct timespec st_atim; /* Time of last access */
        struct timespec st_mtim; /* Time of last modification */
        struct timespec st ctim; /* Time of last status change */
      #define st atime st atim.tv sec
                                        /* Backward compatibility */
      #define st_mtime st_mtim.tv_sec
      #define st_ctime st_ctim.tv_sec
```

Поле st_dev - описывает устройство, на котором «живет» inode. Это устройство идентифицируется комбинацией его major идентификатором, котрый идентифицирует общий класс устройства, и minor идентификатором, который идентифицирует конкретный экземпляр в общем классе.

Поле st mode – определяет тип файла и режим.

```
POSIX ссылается на биты stat.st mode, соответствующие маске S IFMT, в качестве типа
файла, 12 битов, соответствующих маске 07777, в качестве битов режима файла и
наименьших 9 бит (0777) в качестве битов разрешения файла.
 Следующие значения маски определены для типа файла:
                  0170000 bit mask for the file type bit field
     S IFMT
     S IFSOCK 0140000 socket
     S IFLNK 0120000 symbolic link
     S_IFREG 0100000 regular file
     S_IFBLK 0060000 block device
     S_IFDIR 0040000 directory
     S IFCHR 0020000 character device
     S IFIFO 0010000 FIFO
   Thus, to test for a regular file (for example), one could write:
     stat(pathname, &sb);
     if ((sb.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
```

```
/* Handle regular file */
}
Поскольку тесты описанной выше формы являются общими, POSIX определяет
дополнительные макросы, позволяющие писать тест типа файла в st_mode более кратко:

S_ISREG(m) is it a regular file?

S_ISDIR(m) directory?

S_ISCHR(m) character device?

S_ISBLK(m) block device?

S_ISFIFO(m) FIFO (named pipe)?

S_ISLNK(m) symbolic link? (Not in POSIX.1-1996.)

S_ISSOCK(m) socket? (Not in POSIX.1-1996.)

Таким образом, предыдущий фрагмент кода можно переписать так:

stat(pathname, &sb);

if (S_ISREG(sb.st_mode)) {

/* Handle regular file */
}
```

Поле st_rdev – устройство, представленное данным inode. Если этот файл, имеющий inode, представляет устройство, тогда inode содержит major и minor идентификаторы этого устройства.

Макросы major(3) и minor(3) могут быть полезны для разложения идентификатора устройства в этом поле.

devfs

http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/holm/l-fs4_ru.html

В то время как сама идея отображения устройств как специальных файлов хороша, следует заметить, что обычные Linux системы управляют ими далеко не оптимальным и громоздким способом. В наши дни в Linux поддерживается много самого разного hardware. При "классическом" подходе это означает, что в каталоге /dev "обитают" сотни специальных файлов для "презентации" соответствующих hardware. Большинство таких специальных файлов "don't even map" на реально существующее на вашей машине устройство (но в каталоге /dev такой специальный файл все равно должен присутствовать на случай добавления нового hardware/drivers). Такой подход вносит много путаницы.

Только одного такого аргумента достаточно, чтобы осознать необходимость "перестройки" каталога /dev, конечно, при соблюдении принципа "обратной совместимости". Чтобы хорошо понять, как именно devfs решает большинство проблем связанных с "классическим" каталогом /dev, посмотрим на devfs с позиции разработки нового драйвера для устройства.

Традиционный (без devfs) kernel-based device driver "прописывает" устройство в остальной части системы через системные вызовы register_blkdev() или register_chrdev() (зависит от того, регистрируется блочное или символьное устройство).

Major номер (unsigned 8-bit integer) передается как параметр либо register_blkdev(), либо register_chrdev(). После регистрации устройства ядро знает, что этот конкретный major номер соответствует конкретному драйверу для устройства, которое выполнило вызов register_???dev().

Вопрос, а какой major номер разработчик драйвера должен использовать для передачи с запросом register_???dev()? Проблемы нет, если developer драйвера не планирует его использования "внешним миром". В этом случае сгодится любой major номер, лишь бы он

не конфликтовал с другими major номерами, используемыми в конкретном частном случае. Как альтернатива, разработчик может "динамически" ассигновать major номер перед register_???dev(). Однако, "по большому счету", такое решение приемлемо только в случае, если драйвер не предназначен для широкого использования.

Если developer хочет предложить свой драйвер для широкого использования (а большинство Linux developers имеет тенденцию делать именно так), то использование major номера "от балды" или даже вариант с его динамическим ассигнованием "не пройдет". В таких случаях разработчик драйвера должен войти в контакт с Linux kernel developers и получить для своего специфического устройства "официальный" major номер. После этого, для всех Linux пользователей это устройство (и только оно) будет связано с таким major номером.

Важно иметь "официальный" major номер, так как для взаимодействия с этим специфическим устройством, администратор должен в каталоге /dev создать специальный файл. Когда device node (специальный файл) создается, он должен получить тот же major, как зарегистрирован во внутренних структурах ядра. После этого, когда пользовательский процесс выполняет операцию над файлом-устройством, ядро знает, с каким драйвером нужно связаться. Иначе, mapping от специального файла на kernel driver сделано по major номером, а не по именам устройств. Такое "непонимание" device name - особенность non-devfs систем.

Как только device driver получает официальный major, он может использоваться публично, а device node можно включать в дерево /dev разных дистрибутивов через официальный сценарий /dev/MAKEDEV. Такой сценарий помогает суперпользователю автоматизировать процесс создания device nodes с правильными major и minor номерами, правами и владельцами.

К сожалению, при таком подходе имеется много проблем. У разработчика драйвера появляется "головная боль" от необходимости согласования действий с kernel developers для получения "официального" major. То же относится к самим kernel developers. Возникает потребность отслеживания процедуры ассигнования всех major номеров. Во многом это похоже на проблемы системного администратора при использовании статического ассигнования IP адресов в локальной сети, когда сеть начинает "разрастаться". Точно так же, как системный администратор может "разрубить узел", воспользовавшись DHCP, можно было бы использовать подобный подход для регистрации devices.

Проблема не только в этом. Linux подошел к границе, когда все "официальные" major и minor номера будут исчерпаны. Конечно, можно просто увеличить разрядность номеров, но при этом станет еще сложнее отслеживать уникальность major для драйверов. Имеется и более радикальный способ решения проблемы. Это переход на devfs.

После правильного конфигурирования devfs, что подразумевает добавление поддержки devfs в ядро и выполнение множества достаточно хитрых изменений в сценариях запуска, суперпользователь перезагружает систему. Стартует ядро и device drivers начинают регистрировать свои устройства для остальной части системы. Если это non-devfs система, как и ранее, выполняются системные вызовы register_blkdev() и register_chrdev() (вместе с сопровождающими вызовы major номерами). Однако, если enabled devfs, то device drivers для регистрации своих устройств используют новый, улучшенный kernel call, называемый devfs_register(). Хотя можно указать major и minor номера для обратной совместимости, жесткого требования, делать именно так, не существует. Вместо этого вызов devfs_register() передает рath на устройство как параметр, и именно так оно впоследствии появиться под /dev.

Например, драйвер устройства foo регистрирует свое устройство в devfs. При этом драйвер передает параметр foo0 с вызовом $devfs_register()$, сообщая ядру, что в корне devfs

патеврасе должен быть создан новый файл-устройство foo0. В ответ на вызов devfs_register() добавляется foo0 device node к корню devfs namespace и запись о том, что этот новый foo0 node должен отобразится на foo device driver в ядре.

Пример получения и освобождения номеров устройств для блочных устройств

Рассмотрим получение и освобождение номера блочного устройства на следующем примере:

```
static int __init sblkdev_init(void)
{
   int ret = SUCCESS:
   sblkdev major = register blkdev( sblkdev major, sblkdev name);
  if ( sblkdev major <= 0)
 {
    printk(KERN WARNING "sblkdev: unable to get major number\n");
    return -EBUSY;
 }
  ret = sblkdev_add_device();
  if (ret) unregister_blkdev(_sblkdev_major, _sblkdev_name);
   return ret;
static void exit sblkdev exit(void)
{
   sblkdev_remove_device();
   if (_sblkdev_major > 0) unregister_blkdev(_sblkdev_major, _sblkdev_name);
}
module_init(sblkdev_init);
module_exit(sblkdev_exit);
```

При загрузке модуля выполняется функция $sblkdev_init()$, при выгрузке — функция $sblkdev_exit()$.

Функция register blkdev() регистрирует блочное устройство. Ему выделяется major номер.

int register_blkdev(unsigned int major, const char * name);

```
major - запрашиваемый основной номер устройства [1..255]. Если major = 0, mo выделяется какой-либо неиспользованный номер major.
```

name - имя нового блочного устройства в виде строки с нулевым символом в конце. В качестве name в этот вызов передаётся родовое имя класса устройств, например, для дисков **xda**, **xdb**, ... , создаваемых в примере ниже, это будет "**xd**".

Регистрация имени устройства создаёт соответствующую запись в файле /proc/devices, но не создаёт самого устройства в /dev:

- 1 \$ cat /proc/devices | grep xd
- 2 252 xd

Функция:

static int sblkdev add device(void)

Имя должно быть уникальным в системе. Возвращаемое значение зависит от основного входного параметра. Если major номер устройства был запрошен в диапазоне [1..255], то функция возвращает ноль при успешном завершении или отрицательный код ошибки. Если был запрошен неиспользуемый основной номер с **параметром major** = $\mathbf{0}$, тогда возвращаемое значение является назначенным major в диапазоне [1..255], иначе будет возвращен отрицательный код ошибки.

Функция unregister_blkdev() — освобождает этот номер.

В данном контексте функция sblkdev_add_device() интересна тем, что в ней определяются поля структуры struct gendisk, в которой имеются поля major, first_minor, minor:

```
struct gendisk {
        /* major, first_minor and minors are input parameters only,
         * don't use directly. Use disk_devt() and disk_max_parts().
        int major;
                          /* major number of driver */
        int first_minor;
        int minors; /* maximum number of minors, =1 for
                             * disks that can't be partitioned. */
        char disk name[DISK NAME LEN]; /* name of major driver
*/
        char *(*devnode)(struct gendisk *gd, umode t *mode);
        unsigned int events;
                                   /* supported events */
        unsigned int async events;
                                   /* async events, subset of all */
        /* Array of pointers to partitions indexed by partno.
         * Protected with matching bdev lock but stat and other
         * non-critical accesses use RCU. Always access through
         * helpers.
         */
        struct disk_part_tbl __rcu *part_tbl;
        struct hd struct part0;
        const struct block_device_operations *fops;
        struct request_queue *queue;
        void *private_data;
        int flags;
        struct rw_semaphore lookup_sem;
        struct kobject *slave dir;
        struct timer_rand_state *random;
        atomic t sync io;
                                   /* RAID */
        struct disk_events *ev;
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
        struct kobject integrity_kobj;
        /* CONFIG BLK DEV INTEGRITY */
#endif
        int node_id; /* номер inode */
        struct badblocks *bb;
        struct lockdep_map lockdep_map;
};
```

```
int ret = SUCCESS;
...
struct gendisk *disk = alloc_disk(1); //only one partition
...
disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN; //only one partition
disk->flags |= GENHD_FL_REMOVABLE;
disk->major = _sblkdev_major;
disk->first_minor = 0;
...
}
```

Получение и освобождение номеров устройств для символьных устройств

Аналогично блочным устройствам для символьных устройств существует функция register_chrdevice():

```
#include ux/fs.h>
```

int register_chrdev(unsigned int major, const char*name, struct file_operations*ops); int unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name);

Функция register_chrdev() связывает major номер символьного устройства с набором точек входа драйвера. Структура file_operations содержит указатели на функции, которые драйвер использует для реализации интерфейса ядра с драйвером.

Параметр *major* - это *major* номер, назначаемый драйверу символьного устройства и сопоставляемый с таблицей функций. Параметр name представляет собой краткое имя устройства и отображается в списке /proc/devices. Он также должен точно соответствовать имени, переданному функции unregister_chrdev() при освобождении функций. Модуль драйвера устройства может зарегистрировать столько разных основных номеров, сколько он поддерживает, хотя обычно это не делается. Функция unregister_chrdev() освобождает старший номер и обычно вызывается в функции module_cleanup для удаления драйвера из ядра.

В случае успеха, register_chrdev возвращает 0, если major - это число, отличное от 0. В противном случае (если major = 0) Linux выберет старший номер и вернет выбранное значение.

В случае ошибки возвращается один из следующих кодов:

- -EINVAL
- Указанный номер недействителен (> MAX CHRDEV)
- -ERUSY
- Основной номер занят

Функция unregister_chrdev() вернет 0 в случае успеха или -EINVAL, если основной номер не зарегистрирован с соответствующим именем.

Существует набор функций, которые решают эту задачу. Эти функции приведены в приложении 1. Например, функция register_chrdev_region() регистрирует диапазон номеров устройств.

Одним из первых шагов, который необходимо сделать разрабатываемому драйверу при установке символьного устройства, является получение одного или нескольких номеров устройств для работы с ними. Одной из функций для выполнения этой задачи является register_chrdev_region, которая объявлена в linux/fs.h>:

int register chrdev region(dev t first, unsigned int count, char *name);

Здесь **first** это - начало диапазона номеров устройств, который вы хотели бы выделить. Младшее число **first** часто 0, но не существует никаких требований на этот счёт. **count** - запрашиваемое общее число смежных номеров устройств. Заметим, что если число **count** большое, запрашиваемый диапазон может перекинуться на следующей старший номер, но всё будет работать правильно, если запрашиваемый диапазон чисел доступен. Наконец, **name** - имя устройства, которое должно быть связано с этим диапазоном чисел; оно будет отображаться в /proc/devices и sysfs.

Функция register_chrdev_region хорошо работает, если заранее известно, какие именно номера устройств будут использоваться. Однако, часто не известно, какие старшие номера устройств будут использоваться. Поэтому сообщество разработчиков ядра Linux прилагает постоянные усилия, чтобы перейти к использованию динамически выделяемых номеров устройств. Ядро будет выделить старший номер "на лету", но для этого необходимо запрашивать другую функцию:

int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned int firstminor, unsigned int count, char *nam e);

В этой функции **dev** является только выходным значением, которое при успешном завершении содержит первый номер выделенного диапазона. **firstminor** должен иметь значение первого младшего номера для использования; как правило, 0. Параметры **count** и **name** аналогичны **register_chrdev_region**.

```
Hапример: de de /linux/ko
```

```
de de linux/kdev_t.h>
  de de linux/cdev.h>
  de de linux/device.h>
  ...

dev_t dev = 0;
static int __init etx_driver_init(void)
{
    /*Allocating Major number*/
    if((alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, "etx_Dev")) < 0){
        printk(KERN_INFO "Cannot allocate major number\n");
        return -1;
    }
    printk(KERN_INFO "Major = %d Minor = %d \n",MAJOR(dev), MINOR(dev));
    /*Creating cdev structure*/</pre>
```

```
cdev_init(&etx_cdev,&fops);
etx_cdev.owner = THIS_MODULE;
etx_cdev.ops = &fops;

/*Adding character device to the system*/
if((cdev_add(&etx_cdev,dev,1)) < 0){
    unregister_chrdev_region(dev,1);
    return -1;
    }
...
}</pre>
```

Независимо от того, как были назначены номера устройств, нужно их освободить, если они больше не используются. Номера устройств освобождаются функцией:

void unregister_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count);

Обычное место для вызова *unregister_chrdev_region* будет в функции module_cleanup или exit загружаемого модуля ядра. Например:

```
void __exit etx_driver_exit(void)
{
    ...
    unregister_chrdev_region(dev, 1);
    printk(KERN_INFO "Device Driver Remove...Done!!!\n");
}
```

Приведённые функции выделяют номера устройств для использования драйвером, но ничего не говорят ядру, как в действительности эти номера будут использоваться. Перед тем, как какая-либо программа из пространства пользователя сможет получить доступ к одному из этих номеров устройств, драйверу необходимо подключить их к своим внутренним функциям, которые осуществляют операции, связанные с устройством.

Внешние устройства и драйверы устройств

Устройства

На самом низком уровне каждое устройство в Linux представлено экземпляром struct device. Эта структура содержит информацию, которая необходима ядру для представления устройства. Но ядро содержит набор подсистем таких как рсі, рсі ехргеss, usb. Большинство подсистем отслеживают дополнительную информацию об устройствах, которые к ним относятся. В результате устройства редко представляются структурой struct device. Эта структура входит в состав таких структур, как struct pci_device или struct usb_device, которые рассмотрены ниже.

```
struct device {
    struct kobject kobj;
    ...
    const char *init_name; /* initial name of the device< - > ucxodhoe название
ycmpoйcmsa */
    const struct device type *type;
    struct bus_type *bus; /* type of bus device is on */
    struct device driver *driver; /* which driver has allocated this
```

```
device< - > драйвер, относящийся к
```

```
устройству */
          void
                             *platform_data;
                                                 /* Platform specific data, device
                                                  core doesn't touch it */
                             *driver data;
                                                 /* Driver data, set and get with
          void
#ifdef CONFIG GENERIC MSI IRQ DOMAIN
          struct <a href="mailto:irq_domain">irq_domain</a> *msi_domain;
#endif
#ifdef CONFIG_PINCTRL
          struct dev_pin_info *pins;
#endif
#ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ
          struct list_head
                             msi_list;
#endif
          const struct dma map ops *dma ops;
                             *dma_mask;
         u64
                                                 /* dma mask (if dma'able device) */
          •••
#<u>ifdef</u> CONFIG_NUMA
         int
                             numa_node;
                                                /* NUMA node this device is close to */
#endif
                                                /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
          dev t
                                       devt;
          u32
                                       id:
                                                 /* device instance */
};
Устройства, подключаемые к шине рсі представляются структурой struct pci_dev, которая
содержит строку struct device dev. Данная строка представляет универсальный интерфейс
устройства в системе.
/* The pci_dev structure describes PCI devices */
struct pci_dev {
          struct list_head bus_list;
                                       /* Node in per-bus list */
          struct pci bus
                             *bus:
                                                 /* Шина, на которой находится устройство */
                             *subordinate;
                                                /* Bus this device bridges to */
          struct pci_bus
          ...
                             vendor; /*поставщик*/
          unsigned short
          unsigned short
                             device; /*устройство*/
          unsigned short
                             subsystem_vendor;
          unsigned short
                             subsystem_device;
          unsigned int
                                                /* 3 bytes: (base, sub, prog-if) */
                             class;
                                                /* Interrupt pin this device uses */
          u8
                             pin;
         struct pci_driver *driver; /* Драйвер, связанный с конкретным устройством
*/
         struct device dma parameters dma parms;
                                                /* универсальный интерфейс устройства */
          struct device
                             dev;
          * Instead of touching interrupt line and base address registers
          * directly, use the values stored here. They might be different!
```

```
*Вместо непосредственного использования линии прерывания и регистров базового адреса используйте значения,
```

```
* хранящиеся здесь. Они могут быть разными!

""

unsigned int irq;

struct resource resource[DEVICE_COUNT_RESOURCE]; /* I/O and memory regions +
expansion ROMs */

...

pci_dev_flags_t dev_flags;
...

unsigned long priv_flags; /* Private flags for the PCI driver */
};
```

Шины PCI и PCI Express

PCI (англ. Peripheral component interconnect - взаимосвязь периферийных компонентов) — шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера.

Стандарт на шину РСІ определяет:

- физические параметры (например, разъёмы и разводку сигнальных линий);
- электрические параметры (например, напряжения);
- логическую модель (например, типы циклов шины, адресацию на шине).

В 2002-х году появилась первая базовая спецификация PCI Express и был осуществлен переход со стандарта PCI на PCI Express (англ. *Peripheral Component Interconnect Express*, или **PCIe**, или **PCIe**, также известная как **3GIO** for *3rd Generation I/O*). У стандарта PCIe имеется одно важное преимущество: вместо последовательной шины, которой является шина PCI, стала использоваться двухточечная система доступа. В отличие от стандарта PCI, использовавшего для передачи данных общую шину с подключением параллельно нескольких устройств, PCI Express, если рассматривать в общем, является пакетной сетью с топологией типа звезда. В настоящее время устройства интегрируются к материнским платам компьютера, а иногда и к другому компьютеру через разъемы типа PCIe (PCI Express).

На материнской плате компьютера доступно в основном два разных типа слотов расширения:

- для обеспечения обратной совместимости настольные компьютеры попрежнему оснащены слотами PCI;
- слоты PCI Express, которые доступны в четырех разных размерах.

Порт PCI Express - это логическая структура моста PCI-PCI. Существует два типа портов PCI Express: корневой порт и порт коммутатора. Корневой порт образует канал PCI Express от корневого комплекса PCI Express, а порт коммутатора соединяет каналы PCI Express с внутренними логическими шинами PCI. Порт коммутатора, у которого есть его вторичная шина, представляющая логику внутренней маршрутизации коммутатора, называется восходящим портом коммутатора. Нисходящий порт коммутатора соединяет внутреннюю шину маршрутизации коммутатора с шиной, представляющей нисходящий канал PCI Express от коммутатора PCI Express.

В существующих ядрах Linux модель драйвера устройства Linux позволяет обрабатывать физическое устройство только одним драйвером. Порт PCI Express - это мостовое устройство PCI-PCI с несколькими различными службами. Чтобы поддерживать чистое и простое решение, каждая служба может иметь свой собственный драйвер службы программного обеспечения. В этом случае несколько сервисных драйверов будут конкурировать за одно устройство моста PCI-PCI. Например, если драйвер службы горячего подключения собственного корневого порта PCI Express загружается первым, он запрашивает корневой порт моста PCI-PCI. Поэтому ядро не загружает другие служебные драйверы для этого корневого порта. Другими словами, невозможно одновременно загружать и запускать несколько сервисных драйверов на мостовом устройстве PCI-PCI, используя текущую модель драйвера.

Для включения одновременной работы нескольких служебных драйверов необходим *драйвер шины PCI Express Port Bus*, который управляет всеми заполненными портами PCI Express и по мере необходимости распределяет все предоставленные сервисные запросы в соответствующие служебные драйверы. Некоторые ключевые преимущества использования драйвера шины PCI Express Port перечислены ниже:

- Разрешить одновременную работу нескольких сервисных драйверов на устройстве с мостовым портом PCI-PCI.
 - Разрешить использование сервисных драйверов в независимом поэтапном подходе.
- Разрешить запуск одного служебного драйвера на нескольких устройствах мостового порта PCI-PCI.
- Управлять ресурсами распределительного моста PCI-PCI и распределять их по требуемым служебным драйверам.

Драйверы устройств PCI реализованы на основе модели драйверов устройств Linux. Все служебные драйверы являются драйверами устройств PCI. Как обсуждалось выше, невозможно загрузить какой-либо служебный драйвер после того, как ядро загрузит драйвер шины PCI Express Port. Для соответствия модели драйвера шины PCI Express Port Tpeбуются некоторые минимальные изменения в существующих служебных драйверах, которые не влияют на функциональность существующих служебных драйверов. Драйвер службы должен использовать два API, показанных ниже, для регистрации своей службы с помощью драйвера шины PCI Express Port. Важно, чтобы служебный драйвер инициализировал структуру данных pcie_port_service_driver, включенную в заголовочный файл /include/linux/pcieport_if.h, перед вызовом этих API. Невыполнение этого требования приведет к несоответствию идентификатора, что не позволит драйверу шины PCI Express загрузить драйвер службы.

Определены специальные АРІ. Например,

int pcie_port_service_register(struct pcie_port_service_driver *new) заменяет API Linux Driver Model's pci_register_device. A int pcie_port_service_unregister(struct pcie_port_service_driver *new) заменяет pci_unregister_device.

USB (Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина) является промышленным стандартом расширения архитектуры PC, ориентированным на интеграцию с телефонией и устройствами бытовой электроники. Версия 1.0 была опубликована в январе 1996 года. С середины 1996 года выпускаются PC со встроенным контроллером USB, реализуемым чипсетом. Ожидается появление модемов, клавиатур, сканеров, динамиков и других устройств ввода/вывода с поддержкой USB, а также мониторов с USB-адаптерами - они будут играть роль хабов для подключения других устройств.




Рис.2 Система USB реализована на базовой платформе PCI

Данная иллюстрация показывает шину USB, реализованную в системе, построенной на шине PCI.

http://www.usb.org.

Устройства (Device) USB могут являться хабами, функциями или их комбинацией. Хаб (Hub) обеспечивает дополнительные точки подключения устройств к шине. Функции (Function) USB предоставляют системе дополнительные возможности, например подключение к ISDN, цифровой джойстик, акустические колонки с цифровым интерфейсом и т. п. Устройство USB должно иметь интерфейс USB, обеспечивающий полную поддержку протокола USB, выполнение стандартных операций (конфигурирование и сброс) и предоставление информации, описывающей устройство. Многие устройства, подключаемые к USB, имеют в своем составе и хаб, и функции. Работой всей системы USB управляет хост-контроллер (Host Controller), являющийся программно-аппаратной подсистемой хост-компьютера.

Физическое соединение устройств осуществляется по топологии многоярусной звезды. Центром каждой звезды является хаб, каждый кабельный сегмент соединяет две точки - хаб с другим хабом или с функцией. В системе имеется один (и только один) хост-контроллер, расположенный в вершине пирамиды устройств и хабов. Хост-контроллер интегрируется с корневым хабом (Root Hub), обеспечивающим одну или несколько точек подключения - портов. Контроллер USB, входящий в состав чипсетов, обычно имеет встроенный двухпортовый хаб. Логически устройство, подключенное к любому хабу USB и сконфигурированное (см. ниже), может рассматриваться как непосредственно подключенное к хост-контроллеру.

Функции представляют собой устройства, способные передавать или принимать данные или управляющую информацию по шине. Функции представляют собой отдельные ПУ с кабелем, подключаемым к порту хаба. Физически в одном корпусе может быть несколько функций со встроенным хабом, обеспечивающим их подключение к одному порту. Эти комбинированные устройства для хоста являются хабами с постоянно подключенными устройствами-функциями.

Каждая функция предоставляет конфигурационную информацию, описывающую возможности ПУ и требования к ресурсам. Перед использованием функция должна быть сконфигурирована хостом - ей должна быть выделена полоса в канале и выбраны опции конфигурации [5].




Рис.3 Пример топологии USB с точки зрения хоста

Топология шины - это модель соединения между хостом и периферийными устройствами USB. Архитектура USB имеет четко определенную физическую и логическую топологию шины, которая полностью описана в спецификации USB. На рисунке 3 показаны 7 уровней топологии:

- 1. USB host with host controller
- 2. 2-port root hub integrated into the host controller
- 3. 4-port hub integrated into the keyboard (part of the compound device)
- 4. USB keyboard (part of the compound device)
- 5. USB keypad (part of the compound device)
- 6. 4-port hub (part of the 7-port hub)
- 7. 4-port hub (part of the 7-port hub)
- 8. USB mouse
- 9. USB flash drive
- 10. 4-port hub
- 11. 4-port hub
- 12. USB bluetooth adapter

Можно сказать, что на рис.3 показано USB-дерево или, так называемая, многоярусная звезда (tiered star). Ноst контроллер это – корневой узел USB дерева. Нub – концентратор или повторитель имеет одно соединение, которое называется upstream port, к верхнему уровню USB дерева и некоторое количество портов для подключения внешних устройств или других хабов. Хабы являются активными электронными устройствами.

Аналогично, struct pci_dev структура struct usb_dev содержит struct device dev.

Эти структуры объявлены в системе для более детального представления специфических устройств.

В ОС Linux USB устройства описываются следующей структурой:

```
/* USB_DT_DEVICE: Device descriptor – вспомогательная структура */
struct usb_device_descriptor {
        u8 bLength;
        u8 bDescriptorType;
        le16 bcdUSB:
         u8 bDeviceClass;
          u8 bDeviceSubClass:
         u8 bDeviceProtocol;
         u8 bMaxPacketSize0:
         le16 idVendor;
         le16 idProduct:
         le16 bcdDevice;
         u8 iManufacturer;
         _u8 iProduct;
        u8 iSerialNumber;
         u8 bNumConfigurations;
} __attribute__ ((packed));
struct usb_device {
                         devnum:
        int
        char
                         devpath[16];
        u32
                         route:
        enum usb_device_state
                                  state; /*Состояние устройства: настроено, не
подключено и т. д.*/
        enum usb device speed
                                  speed; /*Скорость устройства: высокая / полная /
низкая (или ошибка)*/
        struct usb device *parent;
        struct usb_bus *bus; /*шина, частью которого мы являемся*/
        struct usb_host_endpoint ep0; /*данные конечной точки 0 (канал управления по
умолчанию)*/
        struct device dev; /* универсальный интерфейс устройства */
        struct usb device descriptor descriptor;
        struct usb host bos *bos;
        struct usb_host_config *config;
        struct usb_host_config *actconfig;
        struct usb_host_endpoint *ep_in[16]; /*массив конечных точек IN*/
        struct usb_host_endpoint *ep_out[16]; /*массив конечных точек OUT*/
        u8 portnum; /*номер родительского порта (источник 1)*/
        u8 level; /*количество предков USB-концентраторов*/
        u8 devaddr;
        unsigned can_submit:1; /*URB могут быть представлены*/
                                  /*идентификатор языка для строк*/
        int string_langid;
        /* static strings from the device */
                                  /*идентификатор продукта, если есть (статический)*/
        char *product;
```

```
char *manufacturer;
                                 /*Строка і-производителя, если имеется
(статическая)*/
        char *serial;
                                  /* серийный номер*/
        struct list_head filelist;
                                 /*количество портов в хабе*/
        int maxchild;
        u32 quirks;
        atomic_t urbnum; /*количество URB, представленных для всего
устройства*/
        unsigned long active_duration;
#ifdef CONFIG_PM
        unsigned long connect_time; /*время, когда устройство было впервые подключено/*
        unsigned port_is_suspended:1;
#endif
        struct wusb_dev *wusb_dev;
        int slot id;
        enum usb_device_removable removable;
```

Структуры для символьных и блочных устройств

Традиционно с операционных системах различается два типа устройств: символьные и блочные. Для их описания существуют дополнительные структуры, детализирующие особенности типов устройств, но на эти структуры ссылается **inode**:

```
struct inode {
     const struct inode operations
                                *i op;
     struct super block *i_sb;
     struct address space *i_mapping;
                       i rdev;
     dev t
     union {
          const struct file operations *i fop;
                                                      /*
former ->i op->default file ops */
           void (*free inode) (struct inode *);
     };
     struct list head i devices;
     union {
           *i bdev;
            struct cdev
                                   *i cdev;
                            *i_link;
            char
           unsigned
                              i dir seq;
      };
   randomize layout;
```

To есть, структуры block_device и cdev определены в файловой системе Linux.

Как уже было сказано, **struct cdev** является одним из элементов структуры inode, которая используется ядром для представления файлов. Структура cdev - это внутренняя структура ядра, которая представляет символьные устройства.

```
struct cdev {
    struct kobject kobj;
    struct module *owner;
    const struct file operations *ops;
    struct list head list;
    dev t dev;
    unsigned int count;
}
```

При создании *символьного устройства* в данной структуре нужно заполнить только два поля:

- 1. **file_operation** (Эта структура является одним из полей структуры cdev)
- 2. **owner** (Обязательное значение THIS_MODULE)

Существует два способа выделения и инициализации структуры:

- 1) Runtime Allocation
- 2) Own allocation.

Если нужно получить автономную структуру cdev во время выполнения, то это можно сделать с помощью следующего кода:

```
struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();
my_cdev->ops = &my_fops;
```

Или же можно встроить структуру cdev в собственную структуру устройства, используя следующую функцию:

```
void cdev_init(struct cdev *cdev, struct file_operations *fops);
```

Как только структура cdev настроена с file_operations и owner, последний шаг - сообщить ядру об этом с помощью вызова:

```
int cdev_add(struct cdev *dev, dev_t num, unsigned int count);
```

Где: dev - структура cdev, num - номер первого устройства, на которое отвечает это устройство, count - количество номеров устройств, которые должны быть связаны с устройством. Часто счет равен единице, но есть ситуации, когда имеет смысл иметь более одного номера устройства, соответствующего конкретному устройству. Если эта функция возвращает отрицательный код ошибки, то устройство не было добавлено в систему.

После вызова **cdev_add** () устройство сразу же активируется. Все функции, которые были определены (через структуру file_operations), могут быть вызваны.

Чтобы удалить устройство char из системы, нужно вызвать функцию: void cdev_del(struct cdev *dev).

Драйвер блочного устройства обеспечивает доступ к устройствам, которые передают произвольно доступные данные блоками фиксированного размера, в первую очередь на дисках. Очевидно, что блочные устройства принципиально отличаются от символьных устройств, и эти особенности не могу не учитываться в ядре. В результате драйверы блочных устройств имеют соответствующий интерфейс, который определяется специфическими задачами и проблемами блочных устройств.

Эффективные блочные драйверы имеют решающее значение для производительности системы. Современные системы с виртуальной памятью работают путем перемещения данных во вторичную память, которая обычно представляет собой жесткий диск. Можно сказать, что драйверы блочных устройств - это канал между памятью ядра и вторичным хранилищем; следовательно, они могут рассматриваться как составляющие подсистемы виртуальной памяти.

Большая часть дизайна блочного слоя сосредоточена на производительности.

Аналогично struct cdev структура struct block_device является одним из элементов структуры inode, которая используется ядром для представления файлов. Структура block_device - это внутренняя структура ядра, которая представляет блочные устройства. Это поле содержит указатель на эту структуру, когда inode ссылается на файл устройства типа block_device.

```
struct block_device {
                                       bd_dev; /* not a kdev_t - it's a search key */
         dev_t
         int
                                       bd_openers;
         struct inode *
                                       bd_inode;
                                                          /* will die */
         struct super_block *
                                       bd super;
         struct mutex
                                       bd_mutex;
                                                          /* open/close mutex */
         void *
                                       bd claiming;
         void *
                                       bd holder;
                                       bd holders;
         int
                                       bd_write_holder;
         bool
#ifdef CONFIG_SYSFS
         struct list head
                             bd holder disks;
#endif
         struct block_device *
                                       bd_contains;
         unsigned
                             bd_block_size;
         u8
                                       bd_partno;
         struct hd struct * bd part;
         /* number of times partitions within this device have been opened. */
         unsigned
                             bd_part_count;
         int
                                       bd invalidated:
         struct gendisk *
                             bd_disk;
         struct <a href="request_queue">request_queue</a> * bd_queue;
         struct backing_dev_info *bd_bdi;
         struct list head
                             bd list:
          * Private data. You must have bd_claim'ed the block_device
          * to use this. NOTE: bd claim allows an owner to claim
          * the same device multiple times, the owner must take special
          * care to not mess up bd_private for that case.
         unsigned long
                                       bd_private;
         /* The counter of freeze processes */
                                       bd fsfreeze count;
         int
         /* Mutex for freeze */
         struct mutex
                                       bd_fsfreeze_mutex;
    randomize layout;
```

Драйверы блочных устройств, также как и драйверы символьных устройств, должны использовать набор интерфейсов для регистрации, чтобы сделать блочные устройства доступными для ядра. Концепции похожи, но детали регистрации блочных и символьных устройств различны.

Первым шагом, предпринимаемым большинством блочных драйверов, является регистрация себя в ядре. Функция для этой задачи - register_blkdev (которая объявлена в linux / fs.h>):

int register_blkdev(unsigned int major, const char *name);

Аргументами данной функции являются: major - основной номер, который будет использовать устройство, name — имя, которое ядро будет отображать в / proc / devices. Если major передается как 0, ядро выделяет новый главный номер и возвращает его вызывающей стороне. Как всегда, отрицательное возвращаемое значение из register_blkdev указывает, что произошла ошибка. Начина с ядра 2.6 вызов этой функции совершенно необязателен. Функции, выполняемые register_blkdev, со временем уменьшались. Единственными задачами, которые выполняет этот вызовом в настоящий момент, являются: 1) выделение динамического старшего номера, если требуется, и 2) создание записи в / proc / devices.

Символьные устройства для регистрации в системе нужных операций используют структуру file_operations. Блочные устройства используют для этого struct block_device_operations. На эту структуру ссылается **struct gendisk**. Структура **block_device_operations** объявлена в include/linux/blkdev.h:

```
struct block device operations {
         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
         int (*compat ioctl) (struct block device *, fmode t, unsigned, unsigned long);
         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
                                         unsigned int clearing);
         /* ->media changed() is DEPRECATED, use ->check events() instead */
         int (*media_changed) (struct gendisk *);
         void (*unlock native_capacity) (struct gendisk *);
         int (*revalidate disk) (struct gendisk *);
         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
         /* this callback is with swap lock and sometimes page table lock held */
         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
         int (*report zones)(struct gendisk *, sector t sector,
                              struct blk_zone *zones, unsigned int *nr_zones,
                              gfp_t gfp_mask);
         struct module *owner;
         const struct pr ops *pr ops;
};
```

Функции open() и release() работают так же, как их эквиваленты для драйверов символов. Эти функции вызываются всякий раз, когда устройство открывается и закрывается. Как видно из приведенной структуры одним из параметров функций release, media_change, revalidate_disk, report_zones является параметр типа struct gendisk.

С другой стороны, структура **block_device operations** определяет поле *fops в уже упоминавшейся структуре gendisk. Данная структура struct gendisk (объявлена в linux / genhd.h>) представляет в ядре отдельное дисковое устройство. Фактически, ядро также использует структуры gendisk для представления разделов, но авторам драйверов не нужно об этом знать. В struct gendisk есть несколько полей, которые должны быть инициализированы драйвером блочного устройства:

```
struct gendisk {
        /* major, first minor and minors are input parameters only,
         * don't use directly. Use disk_devt() and disk_max_parts().
        int major;
                                            /* major number of driver */
         int first minor;
         int minors:
                      /* maximum number of minors, =1 for disks that can't be partitioned. */
         char disk_name[DISK_NAME_LEN];
                                                     /* name of major driver */
         char *(*devnode)(struct gendisk *gd, umode_t *mode);
                                            /* supported events */
         unsigned int events;
         unsigned int async_events; /* async events, subset of all */
        /* Array of pointers to partitions indexed by partno.
         * Protected with matching bdev lock but stat and other
         * non-critical accesses use RCU. Always access through
         * helpers.
         */
         struct disk part tbl rcu *part_tbl;
         struct hd_struct part0;
         const struct block device operations *fops;
         struct request_queue *queue;
         void *private data;
         int flags;
         struct rw_semaphore lookup_sem;
         struct kobject *slave dir;
         struct timer_rand_state *random;
         atomic t sync io;
                                   /* RAID */
        struct disk_events *ev;
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
         struct kobject integrity kobj;
#endif
        /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
        int node id;
         struct badblocks *bb;
         struct lockdep_map lockdep_map;
};
```

В известной работе [2] приводится пример драйвера блочного устройства sbull, который реализует блок-ориентированное устройство на основе памяти. По сути, это виртуальный диск. Ядро уже содержит гораздо лучшую реализацию ramdisk, но драйвер, который назван **sbull**, позволяет продемонстрировать создание блочного драйвера, минимизируя при этом несвязанную сложность.

Нужно отметить, что примеры, относящиеся к созданию символьных и блочных устройств, в литературе называются драйверами и используют специальные функции регистрации, добавления и т.п., но эти реализации не построены на основе специальных структур, описывающих драйверы struct XXX_driver.

Структуры драйверов

Программный уровень управления внешними устройствами имеет два уровня:

- 1. Верхний драйверы устройств.
- 2. Нижний функции, для работы с устройствами, предоставляемые ОС.

Paccмотрим три системные структуры: struct device_driver, struct pci_driver, struct usb_driver.

Структура **struct device_driver** представляет универсальную модель драйвера устройства, которая отслеживает все драйверы, известные системе. Основная причина такого отслеживания заключается в том, чтобы позволить ядру драйвера сопоставлять драйверы с новыми устройствами. Драйверы устройств различаются не только в зависимости от типов устройств, но и от того с какой шиной они работают. Но драйверы устройств могут экспортировать информацию и переменные конфигурации, которые не зависят от конкретного устройства и способа взаимодействия с системой.

Аналогично тому, что struct device представляет универсальный интерфейс устройства struct device_driver представляет универсальную структуру драйвера.

```
struct device_driver {
        const char
                                    *name;
        struct bus type
                                   *bus:
        struct module
                                    *owner:
                                                    /* used for built-in modules */
        const char
                                    *mod name;
        bool suppress_bind_attrs;
                                   /* disables bind/unbind via sysfs */
        enum probe type probe type;
        const struct of device id
                                   *of match table;
         const struct acpi_device_id *acpi_match_table;
        int (*probe) (struct device *dev); /*Вызывается для запроса существования
определенного устройства,
                                           может ли этот драйвер работать с ним, и
                                           связать драйвер с конкретным устройством*/
         void (*sync_state)(struct device *dev);
         int (*remove) (struct device *dev); /*Вызывается, когда устройство удаляется из
                           системы, чтобы отсоединить устройство от этого драйвера.*/
         void (*shutdown) (struct device *dev); /*Вызывается во время выключения, чтобы
                                           отключить устройство*/
        int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state); /*Вызывается перевести
                                  устройство в спящий режим. Обычно в состоянии низкого
                                  энергопотребления*/
        int (*resume) (struct device *dev); /* Вызывается, чтобы вывести устройство из
спящего режима. */
        const struct attribute_group **groups;
         const struct attribute group **dev groups;
         const struct dev_pm_ops *pm;
         void (*coredump) (struct device *dev);
        struct driver_private *p;
};
```

Для драйверов устройств, подключенных к шине РСІ определена структура:

```
struct <a href="mailto:pci_driver">pci_driver</a> {
    struct list_head node;
```

```
const char
                            *name:
         const struct pci device id *id table; /* Должен быть ненулевым, чтобы вызывалась
probe */
         int (*probe)(struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id); /* Новое устройство
вставлено */
         void (*remove)(struct pci_dev *dev); /* Устройство удалено (NULL, если драйвер без
                                               поддержки «горячей» замены)*/
         int (*suspend)(struct pci_dev *dev, pm_message_t state); /* Устройство
приостановлено */
                                               /* Устройство проснулось */
         int (*resume)(struct pci dev *dev);
         void (*shutdown)(struct pci_dev *dev);
         int (*sriov_configure)(struct pci_dev *dev, int num_vfs); /* On PF */
         const struct pci_error_handlers *err_handler;
         const struct attribute group **groups;
         struct device driverdriver;
         struct pci_dynids dynids;
};
```

- **name** имя драйвера, которое должно быть уникальным среди всех PCI-драйверов в ядре и обычно устанавливается равным имени модуля драйвера (после загрузки драйвера это имя появляется в /sys/bus/pci/drivers/).
- id_table— массив записей pci_device_id.
- **probe** функция обратного вызова, используемая для инициализации устройства; *функция probe* вызывается (во время выполнения функции **pci_register_driver** () для уже существующих устройств или позже, если новое устройство вставляется) для всех устройств PCI, которые соответствуют таблице идентификаторов и еще не «принадлежат» другим драйверам. Эта функция получает "struct pci_dev \ *" для каждого устройства, чья запись в таблице идентификаторов соответствует устройству. Функция probe возвращает ноль, когда driver выбирает «владение» устройством или код ошибки (отрицательное число) в противном случае. Функция probe всегда вызывается из контекста процесса, поэтому она может спать.
- **remove** функция обратного вызова при удалении устройства; функция remove () вызывается всякий раз, когда устройство, обрабатываемое этим драйвером, удаляется (либо во время отмены регистрации драйвера, либо когда оно вручную извлекается из слота с возможностью горячей замены). Функция удаления всегда вызывается из контекста процесса, поэтому она может спать.
- **suspend** функция менеджера энергосохранения вызывается, когда устройство переходит в пассивное состояние (засыпает).
- **resume** функция менеджера энергосохранения, вызываемая при пробуждении устройства.
- **shutdown** Hook к списку reboot_notifier_list (kernel / sys.c). Предназначен для остановки любых операций DMA на холостом ходу. Полезно для включения функции пробуждения по локальной сети (NIC) или изменения состояния питания устройства перед перезагрузкой. например drivers/net/e100.c.

Функции probe(), remove(), suspend(), resume(), shutdown() получают указатель на устройство, представленное структурой **pci_dev**.

Для USB драйверов определена структура struct usb_driver. Эта структура используется практически во всех примерах, приводимых в специальной литературе и источниках. Но в ядре Linux объявлена еще одна структура struct usb_device_driver (см. приложение 2).

Драйверы интерфейса USB должны предоставлять методы name, probe () и disconnect () и id_table. Другие поля драйвера являются необязательными. id_table используется для горячего подключения. Он содержит набор дескрипторов, и специализированные данные

могут быть связаны с каждой записью. Эта таблица используется поддержкой горячего подключения как в режиме пользователя, так и в режиме ядра.

```
struct usb_driver {
          const char *name;
          int (*probe) (struct usb_interface *intf,
                         const struct usb_device_id *id);
          void (*disconnect) (struct usb_interface *intf);
          int (*unlocked_ioctl) (struct usb_interface *intf, unsigned int code,
                                void *buf);
          int (*suspend) (struct usb_interface *intf, pm_message_t message);
          int (*resume) (struct usb interface *intf);
          int (*reset resume)(struct usb interface *intf);
          int (*pre_reset)(struct usb_interface *intf);
          int (*post_reset)(struct usb_interface *intf);
          const struct <a href="mailto:usb_device_id">usb_device_id</a> *id_table;
          const struct attribute_group **dev_groups;
          struct usb_dynids dynids;
          struct usbdrv_wrap drvwrap;
          unsigned int no_dynamic_id:1;
          unsigned int supports_autosuspend:1;
          unsigned int disable_hub_initiated_lpm:1;
          unsigned int soft unbind:1;
};
```

Как видим, в структуре функции probe(), disconnect(), suspend(), resume() в отличие от функций pci_driver получают указатель на struct usb_interface (см. приложение 2).

Анализ приведенных структур показывает, что в состав каждой входят поля с функциями, определенными для работы с драйверами: probe, disconnect, suspend, resume и другие.

Рассмотри как любой драйвер может определить свои функции на примере драйвера рсі:

После определения данной структуры драйвер может быть зарегистрирован с помощью функции:

```
int pci_register_driver(struct pci_driver *dev);
```

При успешной регистрации функция возвращает 0. Это означает, что устройство готово к работе.

При выгрузке модуля вызывается функция:

```
void pci_unregister_driver(struct pci_driver *dev);
```

Кроме имени драйвера и входящих в структуры функций probe и remove, в структуру включена строка id_table.

```
#define PCI_ANY_ID (~0)
* struct pci_device_id - PCI device ID structure
* @vendor:
                            Vendor ID to match (or PCI_ANY_ID)
* @device:
                            Device ID to match (or PCI_ANY_ID)
* @subvendor:
                            Subsystem vendor ID to match (or PCI ANY ID)
* @subdevice:
                            Subsystem device ID to match (or PCI ANY ID)
* @ class:
                            Device class, subclass, and "interface" to match.
                            See Appendix D of the PCI Local Bus Spec or
                            include/linux/pci_ids.h for a full list of classes.
                            Most drivers do not need to specify class/class_mask
                            as vendor/device is normally sufficient.
* @class mask:
                             Limit which sub-fields of the class field are compared.
                            See drivers/scsi/sym53c8xx_2/ for example of usage.
* @driver data: Data private to the driver.
                            Most drivers don't need to use driver data field.
                             Best practice is to use driver data as an index
                             into a static list of equivalent device types,
                            instead of using it as a pointer.
struct pci device id {
                                                   /* Vendor and device ID or PCI_ANY_ID*/
        <u>u32</u> <u>vendor</u>, <u>device</u>;
         u32 subvendor, subdevice; /* Subsystem ID's or PCI_ANY_ID */
        u32 class, class_mask; /* (class, subclass, prog-if) triplet */
      kernel_ulong_t driver_data;
                                      /* Data private to the driver */
```

id_table – массив структур или таблица, которая должна заканчиваться пустым элементом. Каждый из ненулевых элементов задается одним из предописанных макросов, например:

Затем используется макрос MODULE_DEVICE_TABLE, чтобы экспортировать созданную таблицу в пространство пользователя. Это делается для того, чтобы системы горячего подключения и загрузки модулей (sysfs, udev и т.д.) смогли узнать, с какими устройствами работает данный модуль.

Для нашего примера это выглядит следующим образом:

```
MODULE DEVICE TABLE ( pci, my id table );
```

Аналогичные структуры определены для драйверов USB и HID драйверов (см. ниже).

```
* Device table entry for "new style" table-driven USB drivers.
* User mode code can read these tables to choose which modules to load.
* Declare the table as a MODULE DEVICE TABLE.
* A probe() parameter will point to a matching entry from this table.
* Use the driver info field for each match to hold information tied
* to that match: device quirks, etc.
* Terminate the driver's table with an all-zeroes entry.
* Use the flag values to control which fields are compared.
```

Запись в таблице устройств для USB-драйверов с табличным управлением «новый стиль». Код пользовательского режима может прочитать эти таблицы, чтобы выбрать, какие модули загрузить. Объявите таблицу как MODULE_DEVICE_TABLE.

Параметр probe () будет указывать на соответствующую запись из этой таблицы. Используйте поле driver_info для каждого совпадения для хранения информации, связанной с этим совпадением: причуды устройства и т. Д. Уточните таблицу драйверов записью со всеми нулями. Используйте значения флага, чтобы контролировать, какие поля сравниваются.

```
* struct usb_device_id - identifies USB devices for probing and hotplugging
определяет USB-устройства для проверки и горячего подключения
* @match flags: Bit mask controlling which of the other fields are used to
           match against new devices. Any field except for driver info may be
           used, although some only make sense in conjunction with other fields.
           This is usually set by a USB DEVICE *() macro, which sets all
           other fields in this structure except for driver_info.
 * @idVendor: USB vendor ID for a device; numbers are assigned
           by the USB forum to its members.
```

USB-идентификатор производителя для устройства; номера назначаются форумом

USB своим членам.

interfaces.

```
* @idProduct: Vendor-assigned product ID.
Назначенный поставщиком идентификатор продукта.
* @bcdDevice_lo: Low end of range of vendor-assigned product version numbers.
           This is also used to identify individual product versions, for
           a range consisting of a single device.
* @bcdDevice_hi: High end of version number range. The range of product
          versions is inclusive.
* @bDeviceClass: Class of device; numbers are assigned
           by the USB forum. Products may choose to implement classes,
           or be vendor-specific. Device classes specify behavior of all
           the interfaces on a device.
* @bDeviceSubClass: Subclass of device; associated with bDeviceClass.
* @bDeviceProtocol: Protocol of device; associated with bDeviceClass.
* @bInterfaceClass: Class of interface; numbers are assigned
           by the USB forum. Products may choose to implement classes,
           or be vendor-specific. Interface classes specify behavior only
           of a given interface; other interfaces may support other classes.
 * @bInterfaceSubClass: Subclass of interface; associated with bInterfaceClass.
```

* @bInterfaceProtocol: Protocol of interface; associated with bInterfaceClass. * @bInterfaceNumber: Number of interface; composite devices may use

fixed interface numbers to differentiate between vendor-specific

```
* @driver_info: Holds information used by the driver. Usually it holds

a pointer to a descriptor understood by the driver, or perhaps

device flags.

* In most cases, drivers will create a table of device IDs by using

USB_DEVICE(), or similar macros designed for that purpose.

They will then export it to userspace using MODULE_DEVICE_TABLE(),

and provide it to the USB core through their usb_driver structure.

* See the usb_match_id() function for information about how matches are

performed. Briefly, you will normally use one of several macros to help

construct these entries. Each entry you provide will either identify

one or more specific products, or will identify a class of products

which have agreed to behave the same. You should put the more specific

matches towards the beginning of your table, so that driver_info can

record quirks of specific products.
```

В большинстве случаев драйверы создают таблицу идентификаторов устройств с помощью USB_DEVICE () или аналогичных макросов, разработанных для этой цели.

Затем они экспортируют его в пользовательское пространство с помощью

MODULE_DEVICE_TABLE () и предоставляют его ядру USB через свою структуру usb_driver.

* См. Функцию usb_match_id () для получения информации о том, как выполняются совпадения. Вкратце, вы обычно будете использовать один из нескольких макросов для создания этих записей. Каждая предоставленная вами запись будет либо идентифицировать один или несколько конкретных продуктов, либо будет определять класс продуктов, которые согласились вести себя одинаково. Вы должны поместить более конкретные совпадения в начало вашей таблицы, чтобы driver_info могла записывать причуды определенных продуктов.

```
struct usb_device_id {
            /* which fields to match against? */
            <u>u16</u>
                                     match flags:
            /* Used for product specific matches; range is inclusive */
                                     idVendor;
              u16
               u16
                                     idProduct;
                                     bcdDevice_lo;
               u16
              u16
                                     bcdDevice hi;
            /* Used for device class matches */
              u8
                                     bDeviceClass:
                                     bDeviceSubClass:
              u8
                                     bDeviceProtocol;
              u8
            /* Used for interface class matches */
              u8
                                     bInterfaceClass;
              u8
                                     bInterfaceSubClass;
              u8
                                     bInterfaceProtocol;
            /* Used for vendor-specific interface matches */
                                     bInterfaceNumber:
             u8
            /* not matched against */
                                     driver info
            kernel ulong t
                         \underline{ attribute} \underline{ \ } ((\underline{aligned}(size of (\underline{kernel}\underline{\ ulong}\underline{\ t}))));
};
```

Последняя структура связана с HID драйверами. Важно помнить, что драйвер HID обрабатывает те устройства (или фактически те интерфейсы на каждом устройстве), которые соответствуют спецификации HID (англ. Human Interface Device (HID) specification). Однако спецификация HID ничего не говорит о том, что драйвер HID должен делать с информацией, полученной от устройства HID, или откуда поступает информация, отправляемая на устройство, поскольку это, очевидно, зависит от того, каким устройством должно быть делать, и что это за операционная система. Linux (на уровне ядра операционной системы)

поддерживает четыре интерфейса для устройства HID - клавиатуру, мышь, джойстик и универсальный интерфейс, известный как интерфейс событий.

Типы драйверов

Необходимость драйверов устройств в операционной системе объясняется тем, что каждое отдельное устройство воспринимает только свой строго фиксированный набор специализированных команд, с помощью которых этим устройством можно управлять [3]. Причем команды эти чаще всего предназначены для выполнения низкоуровневых операций. Если бы каждое приложение вынуждено было использовать только эти команды, писать приложения было бы очень сложно, да и размер их был бы очень велик. Поэтому приложения обычно используют команды высокого уровня, предоставляемый ОС, а о преобразовании этих команд в управляющие последовательности для конкретного устройства заботится драйвер этого устройства. Поэтому каждое отдельное устройство, будь то дисковод, клавиатура, мышь или принтер, должно иметь свой программный драйвер, который выполняет роль связующего звена между аппаратной частью устройства и программными приложениями, использующими это устройство.

В Linux драйверы устройств бывают трех типов.

Драйверы первого типа являются частью программного кода ядра (встроены в ядро). Соответствующие устройства автоматически обнаруживаются системой и становятся доступны для приложений. Обычно таким образом обеспечивается поддержка тех устройств, которые необходимы для монтирования корневой файловой системы и запуска компьютера. Примерами таких устройств являются стандартный видеоконтроллер VGA, контроллеры IDE-дисков, материнская плата, последовательные и параллельные порты.

Драйверы второго типа представлены загружаемыми модулями ядра. Они оформлены в виде отдельных файлов и для их подключения (на этапе загрузки или впоследствии) необходимо выполнить отдельную команду подключения модуля. Если необходимость в использовании устройства отпала, модуль можно выгрузить из памяти (отключить). Поэтому использование модулей обеспечивает большую гибкость, так как каждый такой драйвер может быть переконфигурирован без остановки системы. Модули часто используются для управления такими устройствами как SCSI-адаптеры, звуковые и сетевые карты. Разработчики с помощью таких драйверов могут изменять функциональность внешних устройств.

Файлы модулей ядра располагаются в подкаталогах каталога /lib/modules. Обычно при инсталляции системы задается перечень модулей, которые будут автоматически подключаться на этапе загрузки. Список загружаемых модулей хранится в файле /etc/modules. А в файле /etc/modules.conf находится перечень опций для таких модулей. Редактировать этот файл "вручную" не рекомендуется, для этого существуют специальные скрипты (типа update-modules).

И, наконец, третий тип драйверов. В этих драйверах устройств программный код драйвера поделен между ядром и специальной утилитой, предназначенной для управления

данным устройством. Например, для драйвера принтера ядро отвечает за взаимодействие с параллельным портом, а формирование управляющих сигналов для принтера осуществляет демон печати lpd.

Но надо специально отметить, что во всех трех случаях непосредственное взаимодействие с устройством осуществляет ядро или какой-то модуль ядра. А пользовательские программы взаимодействуют с драйверами устройств через специальные файлы, расположенные в каталоге /dev и его подкаталогах. То есть взаимодействие прикладных программ с аппаратной частью компьютера в ОС Linux осуществляется по следующей схеме:

устройство <-> ядро <-> специальный файл устройства <-> программа пользователя

Такая схема обеспечивает единый подход ко всем устройствам, которые с точки зрения приложений выглядят как обычные файлы.

Драйверы

При разработке драйверов устройств необходимо ориентироваться на структуры, определенные в ядре. Рассмотрим основные действия, которые должен выполнять драйвер устройства демонстрируются на примере простого драйвера USB.

Известно, что USB драйверы пишутся для интерфейсов устройств, а не для самого устройства. Интерфейс имеет дескриптор типа struct usb_interface (см. приложение 2).

```
int (*probe) (struct <u>usb_interface</u> *<u>intf</u>, const struct <u>usb_device_id</u> *id); void (*<u>disconnect</u>) (struct <u>usb_interface</u> *<u>intf</u>);
```

USB драйвер является драйвером устройства, т.е. он должен подключиться к реальному устройству в пространстве аппаратных средств. USB поддерживает «горячее» (plug'n'play) соединение с динамически загружаемым и выгружаемым драйвером. Пользователь не заботится ни о терминировании, ни об IRQ и адресах портов. Загрузка подходящего драйвера осуществляется по комбинации PID/VID (Product ID/Vendor ID).

Интерфейсы API для ядра USB выглядят следующим образом (прототип в linux/usb.h>):

```
int usb_register(struct usb_driver *driver);
void usb_deregister(struct usb_driver *);
```

В структуре usb_driver в соответствующих полях должны быть указаны имя устройства - name, идентификационная таблица — id_table, используемая для автоматического обнаружения конкретного устройства, и две функции обратного вызова — probe и disconnect, которые вызываются ядром USB при горячем подключении и отключении устройства, соответственно.

Код простейшего драйвера имеет следующий вид:

```
#include linux/module.h>
```

```
#include linux/kernel.h>
#include ux/usb.h>
static int skel_probe(struct usb_interface *interface, const struct usb_device_id *id)
  printk(KERN_INFO "Skel drive plugged\n");
  return 0;
static void skel_disconnect(struct usb_interface *interface)
  printk(KERN_INFO "Skel drive removed\n");
static struct usb_device_id skel_table[] =
  { USB_DEVICE(USB_SKEL_VENDOR_ID, USB_SKEL_PRODUCT_ID) },
  { } /* Terminating entry */
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, skel_table);
static struct usb_driver pen_driver =
  .name = "skel",
  .id_table = skel_table,
  .probe = skel_probe,
  .disconnect = skel_disconnect,
};
static int __init usb_skel_init(void)
  int result;
  result = usb_register(&skel_driver);
  if(result<0)
       err("usb register failed for the "FILE "driver. Error number %d",result);
       return -1;
  return 0;
static void __exit usb_skel_exit(void)
  usb_deregister(&pen_driver);
module_init(usb_skel_init);
module_exit(usb_skel_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("XXX");
MODULE_DESCRIPTION("USB Skeleton Registration Driver");
```

Если необходимо написать полноценный драйвер USB для Linux, нужно ознакомьтесь со спецификацией протокола USB. Он объясняет, как структурирована USB-подсистема Linux, и описывает концепцию USB urbs (USB Request Blocks) [8], которые необходимы для драйверов USB.

Одна из главных концепций USB заключается в том, что в USB-системе может быть только один мастер. Им является host-компьютер. USB - устройства всегда отвечают на запросы host-компьютера, но они никогда не могу посылать информацию самостоятельно.

Передача данных выполняется между буфером в памяти хост компьютера и конечной точкой универсальной последовательной шины USB устройства. Перед передачей данные организуются в пакеты. Используемый тип передачи зависит от канала, по которому выполняется передача.

На логическом уровне USB устройство поддерживает транзакции приема и передачи данных. Хост всегда является мастером, а обмен данными должен осуществляться в обоих направлениях:

- * OUT отсылая пакет с флагом OUT, хост отсылает данные устройству
- * IN отсылая пакет с флагом IN, хост отправляет запрос на прием данных из устройства.

В составе USB-функции, то есть в устройстве с интерфейсом USB, имеется периферийный контроллер USB. Как показано на рисунке 4, этот контроллер имеет две основные функции: он взаимодействует с USB-системой (соединяясь с хостом или хабом) и содержит в себе буферы в количестве от одного до шестнадцати, называемые конечными точками.




Рис. 4

Конечные точки (endpoints). Это базовый объект связи интерфейса USB. Устройство может иметь до 16 конечных точек, нумерация начинается с 0 и заканчивается 15. Каждая конечная точка может включать в себя два буфера (адреса): входной и выходной. То есть устройство может обладать 32 адресами конечных точек. Каждая USB-функция должна содержать как минимум одну (нулевую) конечную точку с входным и выходным буфером.

Каналы (pipes). USB это протокол, построенный по принципу master/slave. Все общение инициализируется хостом. Хост определяет каналы, которые связаны с конечными точками функции. В отличие от конечной точки, которая имеет физическую сущность в нашем мире, канал является всего лишь логической концепцией, правилом. После установки канала, становится определенным и тип передачи данных, который он поддерживает.

Передачи (transfers). Данные отправляются и принимаются посредством передач или сообщений, состоящих из ряда транзакций, каждая из которых в свою очередь состоит из пакетов. В любой момент времени система USB может поддерживать несколько передач и связанные с ними транзакции. Существует 4 типа передач:

Следующая таблица показывает типы передачи, которые могут использовать драйверы

USB устройств:

гройств:		
№п.п	Тип передачи	Описание
1	control	Передача типа control является двунаправленным и
		предназначен для обмена с устройством короткими
		пакетами типа «вопрос-ответ». Обеспечивает
		гарантированную доставку данных. Используется
		системным ПО USB для выдачи определенных общих
		команд на USB устройство и позволяет ПО ОС
		прочитать информацию об устройстве, такую как коды
		производителя и модели (PID/VID). Передача типа
		control обычно осуществляется конечной точкой 0
		USB устройства, но могут использоваться другие
		конечные точки.
2	isochronous	Изохронный канал имеет гарантированную
		пропускную способность (N пакетов за один период
		шины) и обеспечивает непрерывную передачу данных.
		Используются для устройств с очень большим
		объемом данных, где синхронизация по времени
		является более критической, чем точность
		передаваемых данных. Передача осуществляется без
		подтверждения приема. Используется для приложений
		реального времени, например для передачи аудио и
		видео информации
3	interrupt	Канал прерывания позволяет доставлять короткие
		пакеты без гарантии доставки и без подтверждений
		приема, но с гарантией времени доставки – пакет
		будет доставлен не позже, чем через N миллисекунд.
		Например, используется в устройствах ввода таких,
		как клавиатура, мышь или джойстики.
4	bulk	Поточная или сплошная передача используется
		устройствами, отправляющими и принимающими
		большое количество данных. Канал дает гарантию
		доставки каждого пакета. Поддерживает
		автоматическую приостановку передачи данных.
		Однако, не дает гарантии скорости и задержки
		доставки. Bulk пакеты передаются в последнюю
		очередь, т.к. имеет самый низкий приоритет передачи
		и занимают всю свободную полосу пропускания
		шины.

Блоки запросов URB

Код USB в ядре Linux взаимодействует со всеми устройствами USB с помощью URB (англ. USB request block – блок запроса USB). Блок запроса USB (URB) описывается структурой struct urb (см. приложение 3).

URB используется для передачи или в или из заданной конечной точки USB на заданное USB устройство в асинхронном режиме. В зависимости от потребностей, драйвер USB устройства может выделить для одной конечной точки много блоков или может повторно использовать один urb для множества разных конечных точек. Каждая конечная точка в устройстве может обрабатывать очередь блоков так, что перед тем, как очередь опустеет, к одной конечной точке может быть направлено множество urb. Типичный жизненный цикл содержит следующие шаги:

- Создание urb драйвером USB.
- Назначение urb в определенную точку конечную точку.
- Передача драйвером USB устройства в USB ядро.
- Передача urb драйвером USB в заданный драйвер контроллера USB узла для указанного устройства
- Обработка драйвером контроллера USB узла, который выполняет передачу в USB устройство.
- После завершения работы с urb драйвер контроллера USB узла уведомляет драйвер USB устройства

URB может быть отменен драйвером, который передал urb или драйвером USB. URB создается динамически и содержит счетчик ссылок, что позволяет освободить urb автоматически, когда освобождается блок последним пользователем.

Функции URB

Имеется четыре функции ядра USB, которые обрабатывают URB:

struct urb *usb_alloc_urb(int iso_packets, int mem_flags);

Всякий раз, когда требуется структура URB, эта функция должна вызываться. Параметр iso-packets определяет число изохронных пакетов, которое должен содержать этот urb. Второй параметр mem_flags эквивалентен параметру, который передается в kmalloc() для указания того, как выделять буфера. В случае успеха возвращаемое значение является указателем на структуру URB, предварительно установленную в ноль, в противном случае возвращается указатель NULL.

```
Haпример,
mouse->irq = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
if (!mouse->irq)
{
    usb_free_coherent(dev, 0, mouse->data, mouse->data_dma);
    input_free_device(input_dev);
    kfree(mouse);
    returen error;
}

void usb_free_coherent(struct_usb_device_*dev, size_t_size, void *addr,
```

dma_addr_t dma)

if (!dev || !dev->bus)

```
return;
if (!addr)
return;
hcd_buffer_free(dev->bus, size, addr, dma);

EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_free_coherent);
Эта функция освобождает буфер ввода / вывода, позволяя использовать его повторно.
```

void usb_free_urb (struct urb *urb);

Сообщает ядру, что драйвер закончил работу с urb.

int usb_submit_urb(struct urb *urb, int mem_flags);

Эта функция асинхронно отправляет запрос на передачу в ядро USB. Аргумент purb является указателем на ранее выделенную и инициализированную структуру URB. В случае успеха возвращаемое значение равно 0, в противном случае возвращается соответствующий код ошибки. Функция всегда возвращает неблокирование, и можно запланировать несколько URB для разных конечных точек без ожидания. На изохронных конечных точках даже можно запланировать больше URB для одной конечной точки. Это ограничение вызвано механизмами обработки ошибок и повторных попыток протокола USB.

• int usb_unlink_urb(struct urb *urb); или usb_kill_urb(struct urb *urb);

Эта функция отменяет запланированный запрос до его завершения. Функцию можно вызывать синхронно или асинхронно в зависимости от флага передачи USB_ASYNC_UNLINK. Синхронно вызываемая функция ожидает 1 мс и не должна вызываться из обработчика прерываний или завершения. Возвращаемое значение равно 0, если функция завершается успешно. Асинхронно вызванная функция сразу возвращается. Возвращаемое значение равно -EINPROGRESS, если функция была успешно запущена. При вызове usb unlink urb обработчик завершения вызывается после завершения функции. Состояние URB помечается как -ENOENT (синхронно вызывается) или -ECONNRESET (асинхронно вызывается). Функция usb_kill_urb срабатывает, когда устройство отключается.

Следующий пример является более развитым, поскольку обеспечивает передачу данных. Обратите внимание, что флэш-накопитель относится к классу устройств USB массового хранения данных, для работы с которыми предполагается использование команд, похожих на команды SCSI, которые предназначены для передачи данных в источник / приемник данных массовой памяти (bulk endpoints). Поэтому в случае, если данные не отформатированы должным образом, команды read/write, который показаны ниже в листинге кода, могут, в действительности, не передавать данные так, как это от них ожидается. Но все же, в этом коде собран весь драйвер USB. Чтобы получить представление о реальной передаче данных через USB простым и элегантным способом, может потребоваться воспользоваться некоторым специально настроенным устройством USB, похожим на то, что показано здесь [16].

```
#include linux/module.h>
#include linux/kernel.h>
#include linux/usb.h>
#define MIN(a,b) (((a) <= (b)) ? (a) : (b))</pre>
```

```
#define BULK_EP_OUT 0x01
#define BULK EP IN 0x82
#define MAX_PKT_SIZE 512
static struct usb_device *device;
static struct usb_class_driver class;
static unsigned char bulk_buf[MAX_PKT_SIZE];
static int pen_open(struct inode *i, struct file *f)
  return 0;
static int pen_close(struct inode *i, struct file *f)
  return 0;
static ssize_t pen_read(struct file *f, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *off)
  int retval;
  int read cnt;
  /* Read the data from the bulk endpoint */
  retval = usb_bulk_msg(device, usb_rcvbulkpipe(device, BULK_EP_IN),
       bulk_buf, MAX_PKT_SIZE, &read_cnt, 5000);
  if (retval)
    printk(KERN_ERR "Bulk message returned %d\n", retval);
    return retval;
  if (copy_to_user(buf, bulk_buf, MIN(cnt, read_cnt)))
    return -EFAULT;
  return MIN(cnt, read_cnt);
static ssize_t pen_write(struct file *f, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *off)
  int retval;
  int wrote cnt = MIN(cnt, MAX PKT SIZE);
  if (copy_from_user(bulk_buf, buf, MIN(cnt, MAX_PKT_SIZE)))
    return -EFAULT;
  /* Write the data into the bulk endpoint */
  retval = usb_bulk_msg(device, usb_sndbulkpipe(device, BULK_EP_OUT),
       bulk_buf, MIN(cnt, MAX_PKT_SIZE), &wrote_cnt, 5000);
  if (retval)
    printk(KERN_ERR "Bulk message returned %d\n", retval);
    return retval;
  return wrote_cnt;
```

```
static struct file_operations fops =
  .open = pen_open,
  .release = pen_close,
  .read = pen_read,
  .write = pen_write,
};
static int pen_probe(struct usb_interface *interface, const struct usb_device_id *id)
  int retval:
  device = interface_to_usbdev(interface);
  class.name = "usb/pen%d";
  class.fops = &fops;
  if ((retval = usb_register_dev(interface, &class)) < 0)
    /* Something prevented us from registering this driver */
     err("Not able to get a minor for this device.");
  else
     printk(KERN_INFO "Minor obtained: %d\n", interface->minor);
  return retval;
}
static void pen_disconnect(struct usb_interface *interface)
  usb_deregister_dev(interface, &class);
/* Table of devices that work with this driver */
static struct usb_device_id pen_table[] =
  { USB_DEVICE(0x058F, 0x6387) },
  {} /* Terminating entry */
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, pen_table);
static struct usb_driver pen_driver =
  .name = "pen_driver",
  .probe = pen_probe,
  .disconnect = pen_disconnect,
  .id_table = pen_table,
};
static int __init pen_init(void)
  int result;
```

```
/* Register this driver with the USB subsystem */
if ((result = usb_register(&pen_driver)))
{
    err("usb_register failed. Error number %d", result);
}

return result;
}

static void __exit pen_exit(void)
{
    /* Deregister this driver with the USB subsystem */
    usb_deregister(&pen_driver);
}

module_init(pen_init);
module_exit(pen_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Anil Kumar Pugalia <email_at_sarika-pugs_dot_com>");
MODULE_DESCRIPTION("USB Pen Device Driver");
```

Как видно из кода, здесь используется функция, которая создает bulk urb, отсылает его и ждет завершения:

```
int usb_bulk_msg(struct usb_device * usb_dev, unsigned int pipe, void * data, int len, int * actual_length, int timeout);

usb_dev — указатель на usb устройство для отправки сообщения;
```

ріре - конечная точка "ріре" для отправки сообщения

data - указатель на данные для отправки

len - длина в байтах данных для отправки

actual_length - указатель на местоположение, чтобы поместить фактическую длину, переданную в байтах

timeout - время в msecs для ожидания завершения сообщения до истечения времени ожидания (если 0, ожидание будет длиться вечно)

Эта функция отправляет простое bulk сообщение в указанную конечную точку и ожидает его завершения или истечения времени ожидания.

Эту функцию нельзя использовать из контекста прерывания, как обработчик нижней половины. Если нужно асинхронное сообщение или нужно отправить сообщение из контекста прерывания, то используйте **usb_submit_urb**. Если поток драйвере использует этот вызов, нужно убедиться, что метод отсоединения может дождаться его завершения. Поскольку нет дескриптора используемого URB, то нельзя отменить запрос.

Поскольку в ioctl нет usb_interrupt_msg и USBDEVFS_INTERRUPT, пользователи вынуждены злоупотреблять этой процедурой, используя ее для отправки URB для конечных точек прерываний.

В случае успеха 0. В противном случае отрицательный номер ошибки. Количество переданных байтов будет сохранено в параметре actual_length.

Используемые источники

- Linux Device Driver Tutorial Part 6 Cdev structure and File Operations https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/cdev-structure-and-file-operations-of-character-drivers/
- 2. O'Reilly Chapter 16. Block Drivers https://www.oreilly.com/library/view/linux-device-drivers/0596005903/ch16.html
- 3. PCI Express Port Bus Driver. https://lwn.net/Articles/116311/
- 4. 3. PCI Express I/O Virtualization Howto https://www.kernel.org/doc/html/latest/PCI/pci-iov-howto.html
- 5. USB Topology https://www.usblyzer.com/usb-topology.htm
- 6. USB 3.0: что нужно знать разработчику? Автор: Mike(admin) от 22-09-2013, 17:45 http://digitrode.ru/articles/37-usb-30-chto-nuzhno-znat-razrabotchiku.html
- 7. Linux для пользователя. Глава 9 Подключение и настройка аппаратных устройств. 9.1 Драйверы устройств. http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/linux_dlja_polzovatelja/p10.php
- 8. USB Request Block (URB) https://www.kernel.org/doc/html/v5.4/driver-api/usb/URB.html
- 9. Codebot. Настоящие программисты не исправляют... https://codebot.wordpress.com/
- 10. Writing a Linux Kernel Module Part 2: A Character Device http://derekmolloy.ie/writing-a-linux-kernel-module-part-2-a-character-device/
- 11. Как написать свой первый Linux device driver https://habr.com/ru/post/337946/
- 12. Обслуживание периферии в коде модулей ядра: Часть 51. Взаимодействие с PCI-устройствами https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_kernel_51/
- 13. Device drivers infrastructure. The Basic Device Driver-Model Structures https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/driver-api/infrastructure.html
- 14. Разработка драйвера PCI устройства под Linux. https://habr.com/ru/post/348042/
- 15. CHAPTER 3 Char Drivers. https://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch03.pdf
- 16. Anil Kumar Pugalia Драйверы устройств в Linux. Часть 11: Драйверы USB в Linux http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/drivers/linux-device-drivers-11.html
- 17. Linux Device Driver Tutorial Part 7 Linux Device Driver Tutorial Programming/ https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/linux-device-driver-tutorial-programming/
- 18. Linux Driver Tutorial: How to Write a Simple Linux Device Driver. https://www.apriorit.com/dev-blog/195-simple-driver-for-linux-os
- 19. Introduction to Major and Minor Number.

- 20. Блочные устройства. Создание и регистрация блочных устройств в системе. https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_kernel_block_devices_01/
- 21. Programming Guide for Linux USB Device Drivers (c) 2000 by Detlef Fliegl, deti@fliegl.de http://usb.cs.tum.edu.

http://lmu.web.psi.ch/docu/manuals/software_manuals/linux_sl/usb_linux_programming _guide.pdf

Приложение 1

```
* Register a single major with a specified minor range.
* If major == 0 this function will dynamically allocate an unused major.
* If major > 0 this function will attempt to reserve the range of minors
* with given major.
static struct char device struct *
register chrdev region (unsigned int major, unsigned int baseminor,
                               int minorct, const char *name)
         struct char_device_struct *cd, *curr, *prev = NULL;
         int ret;
         int i:
         if (major >= CHRDEV_MAJOR_MAX) {
                   pr_err("CHRDEV \"%s\" major requested (%u) is greater than the maximum
(\% u) \ n''
                       name, major, CHRDEV_MAJOR_MAX-1);
                   return ERR_PTR(-EINVAL);
         if (minorct > MINORMASK + 1 - baseminor) {
                   pr_err("CHRDEV \"%s\" minor range requested (%u-%u) is out of range of
maximum range (%u-%u) for a single major\n",
                             name, baseminor, baseminor + minorct - 1, 0, MINORMASK);
                   return ERR_PTR(-EINVAL);
         cd = kzalloc(sizeof(struct char_device_struct), GFP_KERNEL);
         if (cd == NULL)
                   return ERR_PTR(-ENOMEM);
         mutex_lock(&chrdevs_lock);
         if (major == 0) {
                   ret = find dynamic major();
                   if (ret < 0)
                             pr_err("CHRDEV \"%s\" dynamic allocation region is full\n",
                                 name);
                             goto out;
                   major = ret;
         ret = -EBUSY;
         i = major to index(major);
          for (curr = chrdevs[i]; curr; prev = curr, curr = curr->next) {
                   if (curr->major < major)
                             continue:
```

```
if (curr->major > major)
                              break:
                    if (curr->baseminor + curr->minorct <= baseminor)
                              continue:
                    if (curr->baseminor >= baseminor + minorct)
                              break;
                    goto out;
          cd->major = major;
          cd->baseminor = baseminor:
          cd->minorct = minorct;
          strlcpy(cd->name, name, sizeof(cd->name));
          if (!prev) {
                    cd->next = curr;
                    chrdevs[i] = cd;
          } else {
                    cd->next = prev->next;
                    prev->next = cd;
          mutex_unlock(&chrdevs_lock);
          return cd;
out:
          mutex_unlock(&chrdevs_lock);
          kfree(cd);
          return ERR PTR(ret);
static struct char_device_struct *
  _unregister_chrdev_region(unsigned major, unsigned baseminor, int minorct)
          struct char_device_struct *cd = NULL, **cp;
          int i = major_to_index(major);
          mutex lock(&chrdevs lock);
          for (cp = \& chrdevs[i]; *cp; cp = \&(*cp)->next)
                   if ((*cp)->major == major &&
                      (*cp)->baseminor == baseminor &&
                      (*cp)->minorct == minorct)
                              break;
          if (*cp) {
                    \mathbf{cd} = *\mathbf{cp};
                    *cp = cd - next;
          mutex_unlock(&chrdevs_lock);
          return cd;
* register_chrdev_region() - register a range of device numbers
* @from: the first in the desired range of device numbers; must include
      the major number.
* @count: the number of consecutive device numbers required
* @name: the name of the device or driver.
* Return value is zero on success, a negative error code on failure.
```

```
int register chrdev region(dev t from, unsigned count, const char *name)
          struct char device struct *cd;
           \mathbf{dev} \ \mathbf{t} \ \mathbf{to} = \mathbf{from} + \mathbf{count};
           dev_t n, next;
           for (n = from; n < to; n = next) {
                     next = MKDEV(MAJOR(n)+1, 0);
                     if (next > to)
                                next = to;
                     cd = \underline{\hspace{0.1cm}} register\_chrdev\_region(MAJOR(n), MINOR(n),
                                    next - n, name);
                     if (IS\_ERR(cd))
                                goto fail;
          return 0;
fail:
          to = n:
          for (n = from; n < to; n = next) {
                     next = MKDEV(MAJOR(n)+1, 0);
                     kfree(__unregister_chrdev_region(MAJOR(n), MINOR(n), next - n));
           }
          return PTR_ERR(cd);
}
/**
* alloc chrdev region() - register a range of char device numbers
* @dev: output parameter for first assigned number
* @baseminor: first of the requested range of minor numbers
* @count: the number of minor numbers required
* @name: the name of the associated device or driver
* Allocates a range of char device numbers. The major number will be
* chosen dynamically, and returned (along with the first minor number)
* in @dev. Returns zero or a negative error code.
          Выделяет диапазон номеров символьных устройств. Старший номер будет выбран динамически и
          возвращен (вместе с первым младшим номером) в @dev. Возвращает ноль или отрицательный код
          ошибки.
int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned baseminor, unsigned count,
                                const char *name)
          struct char_device_struct *cd;
          cd = __register_chrdev_region(0, baseminor, count, name);
          if (IS_ERR(cd))
                     return PTR_ERR(cd);
           *dev = MKDEV(cd->major, cd->baseminor);
          return 0:
}
* __register_chrdev() - create and register a cdev occupying a range of minors
* @major: major device number or 0 for dynamic allocation
* @baseminor: first of the requested range of minor numbers
* @count: the number of minor numbers required
* @name: name of this range of devices
* @fops: file operations associated with this devices
```

```
* If @major == 0 this functions will dynamically allocate a major and return
* its number.
* If @major > 0 this function will attempt to reserve a device with the given
* major number and will return zero on success.
* Returns a -ve errno on failure.
* The name of this device has nothing to do with the name of the device in
*/dev. It only helps to keep track of the different owners of devices. If
* your module name has only one type of devices it's ok to use e.g. the name
* of the module here.
int <u>__register_chrdev</u>(unsigned int <u>major</u>, unsigned int baseminor,
                        unsigned int count, const char *name,
                        const struct file_operations *fops)
          struct char device struct *cd;
          struct cdev *cdev;
          int err = -ENOMEM;
          cd = __register_chrdev_region(major, baseminor, count, name);
          if (IS_ERR(cd))
                    return PTR_ERR(cd);
          cdev = cdev_alloc();
          if (!cdev)
                    goto out2;
          cdev->owner = fops->owner;
          cdev->ops = fops;
          kobject_set_name(&cdev->kobj, "%s", name);
          err = cdev_add(cdev, MKDEV(cd->major, baseminor), count);
          if (err)
                    goto out;
          cd->cdev = cdev;
          return major ? 0 : cd->major;
out:
          kobject_put(&cdev->kobj);
out2:
          kfree(__unregister_chrdev_region(cd->major, baseminor, count));
          return err;
/**
* unregister_chrdev_region() - unregister a range of device numbers
* @from: the first in the range of numbers to unregister
* @count: the number of device numbers to unregister
* This function will unregister a range of @count device numbers,
* starting with @from. The caller should normally be the one who
* allocated those numbers in the first place...
void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count)
```

```
\mathbf{dev} \ \mathbf{t} \ \mathbf{to} = \mathbf{from} + \mathbf{count};
          dev t n, next;
          for (n = from; n < to; n = next) {
                    next = \mathbf{MKDEV}(\mathbf{MAJOR}(n)+1, 0);
                    if (\text{next} > \textbf{to})
                              next = to;
                    kfree(__unregister_chrdev_region(MAJOR(n), MINOR(n), next - n));
          }
}
/**
* __unregister_chrdev - unregister and destroy a cdev
* @major: major device number
* @baseminor: first of the range of minor numbers
* @count: the number of minor numbers this cdev is occupying
* @name: name of this range of devices
* Unregister and destroy the cdev occupying the region described by
* @major, @baseminor and @count. This function undoes what
 * register chrdev() did.
void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
                               unsigned int count, const char *name)
          struct char device struct *cd;
          cd = __unregister_chrdev_region(major, baseminor, count);
          if (cd && cd->cdev)
                    cdev_del(cd->cdev);
          kfree(cd);
      Приложение 2
/**
 * struct usb_driver - identifies USB interface driver to usbcore
* @name: The driver name should be unique among USB drivers,
          and should normally be the same as the module name.
 * @probe: Called to see if the driver is willing to manage a particular
          interface on a device. If it is, probe returns zero and uses
          usb set intfdata() to associate driver-specific data with the
          interface. It may also use usb_set_interface() to specify the
          appropriate altsetting. If unwilling to manage the interface,
          return -ENODEV, if genuine IO errors occurred, an appropriate
          negative errno value.
Вызывается, чтобы узнать, готов ли драйвер управлять определенным интерфейсом на устройстве.
Если это так, probe возвращает ноль и использует usb set intfdata (), чтобы связать специфичные
для драйвера данные с интерфейсом. Он также может использовать usb set interface () для
указания подходящего altsetting. Если вы не хотите управлять интерфейсом, верните -ENODEV,
если произошли подлинные ошибки ввода-вывода, соответствующее отрицательное значение
errno.
 * @disconnect: Called when the interface is no longer accessible, usually
          because its device has been (or is being) disconnected or the
          driver module is being unloaded.
* @unlocked ioctl: Used for drivers that want to talk to userspace through
          the "usbfs" filesystem. This lets devices provide ways to
```

```
expose information to user space regardless of where they
*
         do (or don't) show up otherwise in the filesystem.
* @suspend: Called when the device is going to be suspended by the
         system either from system sleep or runtime suspend context. The
          return value will be ignored in system sleep context, so do NOT
*
         try to continue using the device if suspend fails in this case.
         Instead, let the resume or reset-resume routine recover from
          the failure.
* @resume: Called when the device is being resumed by the system.
* @reset_resume: Called when the suspended device has been reset instead
          of being resumed.
* @pre_reset: Called by usb_reset_device() when the device is about to be
         reset. This routine must not return until the driver has no active
          URBs for the device, and no more URBs may be submitted until the
         post_reset method is called.
* @post_reset: Called by usb_reset_device() after the device
         has been reset
* @id_table: USB drivers use ID table to support hotplugging.
         Export this with MODULE DEVICE TABLE(usb,...). This must be set
          or your driver's probe function will never get called.
* @dev groups: Attributes attached to the device that will be created once it
         is bound to the driver.
* @dynids: used internally to hold the list of dynamically added device
         ids for this driver.
* @drvwrap: Driver-model core structure wrapper.
* @no dynamic id: if set to 1, the USB core will not allow dynamic ids to be
         added to this driver by preventing the sysfs file from being created.
* @supports_autosuspend: if set to 0, the USB core will not allow autosuspend
         for interfaces bound to this driver.
* @soft_unbind: if set to 1, the USB core will not kill URBs and disable
          endpoints before calling the driver's disconnect method.
* @disable_hub_initiated_lpm: if set to 1, the USB core will not allow hubs
*
         to initiate lower power link state transitions when an idle timeout
*
         occurs. Device-initiated USB 3.0 link PM will still be allowed.
* USB interface drivers must provide a name, probe() and disconnect()
* methods, and an id_table. Other driver fields are optional.
* The id_table is used in hotplugging. It holds a set of descriptors,
* and specialized data may be associated with each entry. That table
* is used by both user and kernel mode hotplugging support.
* The probe() and disconnect() methods are called in a context where
* they can sleep, but they should avoid abusing the privilege. Most
* work to connect to a device should be done when the device is opened,
* and undone at the last close. The disconnect code needs to address
* concurrency issues with respect to open() and close() methods, as
* well as forcing all pending I/O requests to complete (by unlinking
* them as necessary, and blocking until the unlinks complete).
Драйверы интерфейса USB должны предоставлять методы name, probe () и disconnect () и id_table.
```

Драйверы интерфейса USB должны предоставлять методы name, probe () и disconnect () и id_table Другие поля драйвера являются необязательными. id_table используется для горячего подключения. Он содержит набор дескрипторов, и специализированные данные могут быть связаны с каждой записью. Эта таблица используется поддержкой горячего подключения как в режиме пользователя, так и в режиме ядра.

^{*} Методы probe () и disconnect () вызываются в контексте, в котором они могут спать, но они должны избегать злоупотребления привилегией. Большая часть работы по подключению к

устройству должна выполняться, когда устройство открыто, и отменено при последнем закрытии. Код разъединения должен разрешать проблемы параллелизма в отношении методов open () и close (), а также принудительно завершать все ожидающие запросы ввода-вывода (отсоединяя их по мере необходимости и блокируя до завершения отмены ссылок).

```
struct usb_driver {
          const char *name;
          int (*probe) (struct usb_interface *intf,
                        const struct usb device id *id);
          void (*disconnect) (struct usb_interface *intf);
          int (*unlocked_ioctl) (struct usb_interface *intf, unsigned int code,
                               void *buf);
          int (*suspend) (struct usb_interface *intf, pm_message_t message);
          int (*resume) (struct usb_interface *intf);
          int (*reset_resume)(struct usb_interface *intf);
          int (*pre_reset)(struct usb_interface *intf);
          int (*post_reset)(struct usb_interface *intf);
          const struct usb device id *id table;
          const struct attribute_group **dev_groups;
          struct usb dynids dynids;
          struct usbdrv_wrap drvwrap;
          unsigned int no dynamic id:1;
          unsigned int supports_autosuspend:1;
          unsigned int disable hub initiated lpm:1;
          unsigned int soft_unbind:1;
};
* struct usb_interface - what usb device drivers talk to
* @altsetting: array of interface structures, one for each alternate
          setting that may be selected. Each one includes a set of
          endpoint configurations. They will be in no particular order.
* @cur altsetting: the current altsetting.
* @num altsetting: number of altsettings defined.
* @intf assoc: interface association descriptor
* @minor: the minor number assigned to this interface, if this
          interface is bound to a driver that uses the USB major number.
          If this interface does not use the USB major, this field should
          be unused. The driver should set this value in the probe()
          function of the driver, after it has been assigned a minor
          number from the USB core by calling usb_register_dev().
* @condition: binding state of the interface: not bound, binding
          (in probe()), bound to a driver, or unbinding (in disconnect())
* @sysfs files created: sysfs attributes exist
* @ep_devs_created: endpoint child pseudo-devices exist
* @unregistering: flag set when the interface is being unregistered
* @needs_remote_wakeup: flag set when the driver requires remote-wakeup
          capability during autosuspend.
* @needs_altsetting0: flag set when a set-interface request for altsetting 0
          has been deferred.
* @needs_binding: flag set when the driver should be re-probed or unbound
         following a reset or suspend operation it doesn't support.
* @authorized: This allows to (de)authorize individual interfaces instead
          a whole device in contrast to the device authorization.
```

```
* @dev: driver model's view of this device
* @usb dev: if an interface is bound to the USB major, this will point
         to the sysfs representation for that device.
* @reset ws: Used for scheduling resets from atomic context.
* @resetting_device: USB core reset the device, so use alt setting 0 as
         current; needs bandwidth alloc after reset.
* USB device drivers attach to interfaces on a physical device. Each
* interface encapsulates a single high level function, such as feeding
* an audio stream to a speaker or reporting a change in a volume control.
* Many USB devices only have one interface. The protocol used to talk to
* an interface's endpoints can be defined in a usb "class" specification,
* or by a product's vendor. The (default) control endpoint is part of
* every interface, but is never listed among the interface's descriptors.
* The driver that is bound to the interface can use standard driver model
* calls such as dev_get_drvdata() on the dev member of this structure.
* Each interface may have alternate settings. The initial configuration
* of a device sets altsetting 0, but the device driver can change
* that setting using usb set interface(). Alternate settings are often
* used to control the use of periodic endpoints, such as by having
* different endpoints use different amounts of reserved USB bandwidth.
* All standards-conformant USB devices that use isochronous endpoints
* will use them in non-default settings.
* The USB specification says that alternate setting numbers must run from
* 0 to one less than the total number of alternate settings. But some
* devices manage to mess this up, and the structures aren't necessarily
```

- * stored in numerical order anyhow. Use usb_altnum_to_altsetting() to
- * look up an alternate setting in the altsetting array based on its number.

Драйверы USB-устройств подключаются к интерфейсам на физическом устройстве. Каждый интерфейс инкапсулирует одну высокоуровневую функцию, такую как подача аудиопотока на динамик или сообщение об изменении в регуляторе громкости. Многие USB-устройства имеют только один интерфейс. Протокол, используемый для связи с конечными точками интерфейса, может быть определен в спецификации usb «class» или поставщиком продукта. Конечная точка управления (по умолчанию) является частью каждого интерфейса, но никогда не указывается в дескрипторах интерфейса.

- * Драйвер, связанный с интерфейсом, может использовать стандартные вызовы модели драйвера, такие как dev get drvdata () для члена dev этой структуры. Каждый интерфейс может иметь альтернативные настройки. Первоначальная конфигурация устройства устанавливает altsetting 0, но драйвер устройства может изменить этот параметр, используя usb set interface (). Альтернативные настройки часто используются для управления использованием периодических конечных точек, например, когда разные конечные точки используют разное количество зарезервированной полосы пропускания USB. Все совместимые со стандартами USB-устройства, которые используют изохронные конечные точки, будут использовать их в нестандартных настройках.
- * В спецификации USB указано, что номера альтернативных настроек должны быть от 0 до единицы меньше, чем общее количество альтернативных настроек. Но некоторым устройствам удается все испортить, и структуры все равно не обязательно хранятся в числовом порядке. Используйте usb altnum to altsetting (), чтобы найти альтернативный параметр в массиве altsetting на основе его номера.

```
*/
struct usb_interface {
          /* array of alternate settings for this interface,
```

```
* stored in no particular order */
          struct usb host interface *altsetting;
          struct usb_host_interface *cur_altsetting;
                                                         /* the currently
                                                  * active alternate setting */
          unsigned num_altsetting;
                                       /* number of alternate settings */
         /* If there is an interface association descriptor then it will list
          * the associated interfaces */
          struct <a href="mailto:usb_interface_assoc_descriptor">usb_interface_assoc_descriptor</a> *intf_assoc;
         int minor;
                                                 /* minor number this interface is
                                                  * bound to */
          enum usb interface condition condition;
                                                                    /* state of binding */
          unsigned sysfs_files_created:1;
                                                /* the sysfs attributes exist */
         unsigned ep_devs_created:1; /* endpoint "devices" exist */
                                      /* unregistration is in progress */
          unsigned unregistering:1;
          unsigned needs remote wakeup:1;
                                               /* driver requires remote wakeup */
          unsigned needs altsetting0:1; /* switch to altsetting 0 is pending */
          unsigned needs_binding:1; /* needs delayed unbind/rebind */
          unsigned resetting device:1; /* true: bandwidth alloc after reset */
          unsigned authorized:1;
                                                /* used for interface authorization */
         struct device dev;
                                      /* interface specific device info */
         struct device *usb dev;
         struct work struct reset ws; /* for resets in atomic context */
};
         Для USB драйверов в ядре Linux определена структура usb_device_driver.
         Драйверы USB должны содержать все поля, перечисленные в структуре, кроме
         drvwrap. Struct usb device driver определяет драйвер USB-устройства для usbcore.
struct usb_device_driver {
         const char *name; /* Имя драйвера должно быть уникальным среди драйверов
                              USB и обычно должно совпадать с именем модуля*/
         int (*probe) (struct usb_device *udev);
          void (*disconnect) (struct usb device *udev);
          int (*suspend) (struct usb_device *udev, pm_message_t message);
         int (*resume) (struct usb device *udev, pm message t message);
          const struct attribute_group **dev_groups;
         struct usbdrv_wrap drvwrap;
          unsigned int supports_autosuspend:1;
};
```

- * @probe: функция вызывается, чтобы узнать, готов ли драйвер управлять конкретным устройством. Если это так, probe возвращает ноль и использует dev_set_drvdata (), чтобы связать данные, относящиеся к драйверу, с устройством. Если управление устройством невозможно, то возвращается отрицательное значение errno.
- * @disconnect: вызывается, когда устройство больше недоступно, обычно потому, что оно было (или отключается) или модуль драйвера выгружается.
- * @suspend: вызывается, когда устройство будет приостановлено системой.
- * @resume: вызывается, когда устройство возобновляется системой.
- * @dev_groups: атрибуты, прикрепленные к устройству, которое будет создано после его привязки к драйверу.

Приложение 3

```
* struct urb - USB Request Block
* @urb list: For use by current owner of the URB.
* @anchor_list: membership in the list of an anchor
* @anchor: to anchor URBs to a common mooring
* @ep: Points to the endpoint's data structure. Will eventually
         replace @pipe.
  @pipe: Holds endpoint number, direction, type, and more.
         Create these values with the eight macros available;
          usb_{snd,rcv}TYPEpipe(dev,endpoint), where the TYPE is "ctrl"
         (control), "bulk", "int" (interrupt), or "iso" (isochronous).
          For example usb_sndbulkpipe() or usb_rcvintpipe(). Endpoint
          numbers range from zero to fifteen. Note that "in" endpoint two
         is a different endpoint (and pipe) from "out" endpoint two.
         The current configuration controls the existence, type, and
         maximum packet size of any given endpoint.
Содержит номер конечной точки, направление, тип и многое другое. Создайте эти значения с
помощью восьми доступных макросов; usb_ {snd, rcv} TYPEpipe (dev, конечная точка), где ТҮРЕ -
«ctrl» (контроль), «bulk», «int» (прерывание) или «iso» (изохронный). Например, usb_sndbulkpipe ()
или usb_rcvintpipe (). Числа конечных точек варьируются от нуля до пятнадцати. Обратите
внимание, что конечная точка «in» два - это другая конечная точка (и канал) от конечной точки
«out» два. Текущая конфигурация контролирует существование, тип и максимальный размер
пакета любой заданной конечной точки.
* @stream id: the endpoint's stream ID for bulk streams
* @dev: Identifies the USB device to perform the request.
Определяет USB-устройство для выполнения запроса.
* @status: This is read in non-iso completion functions to get the
          status of the particular request. ISO requests only use it
*
         to tell whether the URB was unlinked; detailed status for
         each frame is in the fields of the iso frame-desc.
  @transfer flags: A variety of flags may be used to affect how URB
         submission, unlinking, or operation are handled. Different
*
         kinds of URB can use different flags.
  @transfer_buffer: This identifies the buffer to (or from) which the I/O
         request will be performed unless URB NO TRANSFER DMA MAP is set
         (however, do not leave garbage in transfer_buffer even then).
          This buffer must be suitable for DMA; allocate it with
         kmalloc() or equivalent. For transfers to "in" endpoints, contents
         of this buffer will be modified. This buffer is used for the data
         stage of control transfers.
  @transfer dma: When transfer flags includes URB NO TRANSFER DMA MAP,
*
          the device driver is saying that it provided this DMA address,
ж
          which the host controller driver should use in preference to the
         transfer buffer.
  @sg: scatter gather buffer list, the buffer size of each element in
          the list (except the last) must be divisible by the endpoint's
         max packet size if no sg constraint isn't set in 'struct usb bus'
* @num mapped sgs: (internal) number of mapped sg entries
```

* transfer_buffer nor transfer_dma is used.* @actual length: This is read in non-iso completion functions, and

* @transfer_buffer_length: How big is transfer_buffer. The transfer may

be broken up into chunks according to the current maximum packet size for the endpoint, which is a function of the configuration and is encoded in the pipe. When the length is zero, neither

* @num_sgs: number of entries in the sg list

```
it tells how many bytes (out of transfer buffer length) were
         transferred. It will normally be the same as requested, unless
         either an error was reported or a short read was performed.
*
         The URB_SHORT_NOT_OK transfer flag may be used to make such
         short reads be reported as errors.
* @setup_packet: Only used for control transfers, this points to eight bytes
         of setup data. Control transfers always start by sending this data
         to the device. Then transfer_buffer is read or written, if needed.
* @setup_dma: DMA pointer for the setup packet. The caller must not use
         this field; setup_packet must point to a valid buffer.
* @start_frame: Returns the initial frame for isochronous transfers.
* @number_of_packets: Lists the number of ISO transfer buffers.
* @interval: Specifies the polling interval for interrupt or isochronous
         transfers. The units are frames (milliseconds) for full and low
         speed devices, and microframes (1/8 millisecond) for highspeed
         and SuperSpeed devices.
* @error_count: Returns the number of ISO transfers that reported errors.
* @context: For use in completion functions. This normally points to
         request-specific driver context.
* @complete: Completion handler. This URB is passed as the parameter to the
         completion function. The completion function may then do what
         it likes with the URB, including resubmitting or freeing it.
* @iso_frame_desc: Used to provide arrays of ISO transfer buffers and to
         collect the transfer status for each buffer.
* This structure identifies USB transfer requests. URBs must be allocated by
* calling usb alloc urb() and freed with a call to usb free urb().
* Initialization may be done using various usb_fill_*_urb() functions. URBs
* are submitted using usb_submit_urb(), and pending requests may be canceled
* using usb_unlink_urb() or usb_kill_urb().
* Data Transfer Buffers:
* Normally drivers provide I/O buffers allocated with kmalloc() or otherwise
* taken from the general page pool. That is provided by transfer_buffer
* (control requests also use setup_packet), and host controller drivers
* perform a dma mapping (and unmapping) for each buffer transferred. Those
* mapping operations can be expensive on some platforms (perhaps using a dma
* bounce buffer or talking to an IOMMU),
* although they're cheap on commodity x86 and ppc hardware.
* Alternatively, drivers may pass the URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP transfer flag,
* which tells the host controller driver that no such mapping is needed for
* the transfer buffer since
* the device driver is DMA-aware. For example, a device driver might
* allocate a DMA buffer with usb_alloc_coherent() or call usb_buffer_map().
* When this transfer flag is provided, host controller drivers will
* attempt to use the dma address found in the transfer_dma
* field rather than determining a dma address themselves.
* Note that transfer buffer must still be set if the controller
* does not support DMA (as indicated by hcd uses dma()) and when talking
* to root hub. If you have to trasfer between highmem zone and the device
* on such controller, create a bounce buffer or bail out with an error.
* If transfer_buffer cannot be set (is in highmem) and the controller is DMA
```

* capable, assign NULL to it, so that usbmon knows not to use the value.

* The setup packet must always be set, so it cannot be located in highmem.

- * Эта структура идентифицирует запросы передачи USB. URB должны быть выделены путем вызова usb_alloc_urb () и освобождены с помощью вызова usb_free_urb (). Инициализация может быть выполнена с использованием различных функций usb_fill_* urb (). URB передаются с использованием usb_submit_urb (), и отложенные запросы могут быть отменены с использованием usb_unlink_urb () или usb_kill_urb ().
- * Буферы передачи данных:
- * Обычно драйверы предоставляют буферы ввода / вывода, выделенные с помощью kmalloc () или иным образом взятые из общего пула страниц. Это обеспечивается Transfer_buffer (запросы на управление также используют setup_packet), а драйверы хост-контроллера выполняют отображение (и удаление) dma для каждого переданного буфера. Эти операции отображения могут быть дорогими на некоторых платформах (возможно, с использованием буфера отказов dma или общения с IOMMU), хотя они дешевы на стандартном оборудовании х86 и ppc.
- * В качестве альтернативы драйверы могут передавать флаг передачи URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP, который сообщает драйверу контроллера хоста, что такое отображение не требуется для Transfer_buffer, поскольку драйвер устройства поддерживает DMA. Например, драйвер устройства может выделить буфер DMA с помощью usb_alloc_coherent () или вызвать usb_buffer_map (). Когда этот флаг передачи предоставлен, драйверы хост-контроллера будут пытаться использовать адрес dma, найденный в поле Transfer_dma, вместо того, чтобы самим определять адрес dma.
- * Обратите внимание, что Transfer_buffer все еще должен быть установлен, если контроллер не поддерживает DMA (как указано hcd_uses_dma ()) и при общении с корневым концентратором. Если вам нужно переключиться между highmem-зоной и устройством на таком контроллере, создайте буфер возврата или выведите его с ошибкой. Если Transfer_buffer не может быть установлен (находится в highmem), и контроллер поддерживает DMA, присвойте ему значение NULL, чтобы usbmon знал, что не следует использовать это значение. Пакет setup_packet всегда должен быть установлен, поэтому он не может быть помещен в highmem.
- * Initialization:
- *
- * All URBs submitted must initialize the dev, pipe, transfer flags (may be
- * zero), and complete fields. All URBs must also initialize
- * transfer_buffer and transfer_buffer_length. They may provide the
- * URB_SHORT_NOT_OK transfer flag, indicating that short reads are
- * to be treated as errors; that flag is invalid for write requests.

Все отправленные URB должны инициализировать поля dev, pipe, Transfer_flags (могут быть нулевыми) и заполнить поля. Все URB также должны инициализировать Transfer_buffer и Transfer_length. Они могут предоставлять флаг передачи URB_SHORT_NOT_OK, указывающий, что короткие чтения должны рассматриваться как ошибки; этот флаг недействителен для запросов на запись.

- * Bulk URBs may
- * use the URB_ZERO_PACKET transfer flag, indicating that bulk OUT transfers
- * should always terminate with a short packet, even if it means adding an
- * extra zero length packet.

Bulk URB могут использовать флаг передачи URB_ZERO_PACKET, указывающий, что массовые передачи OUT должны всегда заканчиваться коротким пакетом, даже если это означает добавление дополнительного пакета нулевой длины.

- * Control URBs must provide a valid pointer in the setup_packet field.
- * Unlike the transfer_buffer, the setup_packet may not be mapped for DMA
- * beforehand.

Control URB должны предоставлять действительный указатель в поле setup_packet. В отличие от Transfer_buffer, setup_packet может не отображаться для DMA заранее.

- * Interrupt URBs must provide an interval, saying how often (in milliseconds
- * or, for highspeed devices, 125 microsecond units)
- * to poll for transfers. After the URB has been submitted, the interval
- * field reflects how the transfer was actually scheduled.
- * The polling interval may be more frequent than requested.
- * For example, some controllers have a maximum interval of 32 milliseconds,
- * while others support intervals of up to 1024 milliseconds.
- * Isochronous URBs also have transfer intervals. (Note that for isochronous
- * endpoints, as well as high speed interrupt endpoints, the encoding of
- * the transfer interval in the endpoint descriptor is logarithmic.
- * Device drivers must convert that value to linear units themselves.)

Interrupt URB должны предоставлять интервал, указывающий, как часто (в миллисекундах или для высокоскоростных устройств 125 микросекундных единиц) запрашивать передачи. После того, как URB был представлен, поле интервала отражает, как передача была фактически запланирована. Интервал опроса может быть более частым, чем требуется. Например, некоторые контроллеры имеют максимальный интервал 32 миллисекунды, в то время как другие поддерживают интервалы до 1024 миллисекунд. Изохронные URB также имеют интервалы передачи. (Обратите внимание, что для изохронных конечных точек, а также конечных точек высокоскоростных прерываний кодирование интервала передачи в дескрипторе конечной точки является логарифмическим. Драйверы устройств должны сами преобразовывать это значение в линейные единицы.)

- *
- * If an isochronous endpoint queue isn't already running, the host
- * controller will schedule a new URB to start as soon as bandwidth
- * utilization allows. If the queue is running then a new URB will be
- * scheduled to start in the first transfer slot following the end of the
- * preceding URB, if that slot has not already expired. If the slot has
- * expired (which can happen when IRQ delivery is delayed for a long time),
- * the scheduling behavior depends on the URB_ISO_ASAP flag. If the flag
- * is clear then the URB will be scheduled to start in the expired slot,
- * implying that some of its packets will not be transferred; if the flag
- * is set then the URB will be scheduled in the first unexpired slot,
- * breaking the queue's synchronization. Upon URB completion, the
- * start frame field will be set to the (micro)frame number in which the
- * transfer was scheduled. Ranges for frame counter values are HC-specific
- * and can go from as low as 256 to as high as 65536 frames.

Если изохронная очередь конечных точек еще не запущена, хост-контроллер запланирует запуск нового URB, как только позволит использование полосы пропускания. Если очередь работает, то новый URB будет запланирован для запуска в первом интервале передачи после окончания предыдущего URB, если этот интервал еще не истек. Если интервал истек (что может произойти, если доставка IRQ задерживается на длительное время), поведение планирования зависит от флага URB_ISO_ASAP. Если флаг снят, тогда URB будет запланирован для запуска в истекшем интервале, подразумевая, что некоторые из его пакетов не будут переданы; если флаг установлен, тогда URB будет запланирован в первом не истекшем временном интервале, нарушая синхронизацию очереди. После завершения URB поле start_frame будет установлено на (микро) номер кадра, в котором была запланирована передача. Диапазоны значений счетчика кадров зависят от НС и могут варьироваться от 256 до 65536 кадров.

- *
- * Isochronous URBs have a different data transfer model, in part because
- * the quality of service is only "best effort". Callers provide specially
- * allocated URBs, with number_of_packets worth of iso_frame_desc structures
- * at the end. Each such packet is an individual ISO transfer. Isochronous
- * URBs are normally queued, submitted by drivers to arrange that
- * transfers are at least double buffered, and then explicitly resubmitted
- * in completion handlers, so
- * that data (such as audio or video) streams at as constant a rate as the

* host controller scheduler can support.

Изохронные URB имеют другую модель передачи данных, отчасти потому, что качество обслуживания - это только «наилучшее усилие». Вызывающие абоненты предоставляют специально выделенные URB, в конце которых стоит число number_of_packets структур iso_frame_desc. Каждый такой пакет является отдельной передачей ISO. Изохронные URB обычно ставятся в очередь, представляются драйверами для обеспечения того, чтобы передачи были по меньшей мере с двойной буферизацией, а затем явно повторно передаются в обработчиках завершения, чтобы потоки данных (такие как аудио или видео) передавались с такой же постоянной скоростью, которую может поддерживать планировщик хост-контроллера,

* Completion Callbacks: Завершение обратных вызовов:

*

- * The completion callback is made in_interrupt(), and one of the first
- * things that a completion handler should do is check the status field.
- * The status field is provided for all URBs. It is used to report
- * unlinked URBs, and status for all non-ISO transfers. It should not
- * be examined before the URB is returned to the completion handler.

Обратный вызов завершения выполняется в in_interrupt (), и одна из первых вещей, которые должен сделать обработчик завершения, - это проверка поля состояния. Поле статуса предоставляется для всех URB. Он используется для сообщения о несвязанных URB и статусе для всех передач не-ISO. Его не следует проверять до того, как URB будет возвращен обработчику завершения.

*

- * The context field is normally used to link URBs back to the relevant
- * driver or request state.

Поле контекста обычно используется для связи URB с соответствующим драйвером или состоянием запроса.

*

- * When the completion callback is invoked for non-isochronous URBs, the
- * actual_length field tells how many bytes were transferred. This field
- * is updated even when the URB terminated with an error or was unlinked.

Когда обратный вызов завершения вызывается для неизохронных URB, поле actual_length сообщает, сколько байтов было передано. Это поле обновляется, даже если URB завершен с ошибкой или не был связан.

*

- * ISO transfer status is reported in the status and actual_length fields
- * of the iso_frame_desc array, and the number of errors is reported in
- * error_count. Completion callbacks for ISO transfers will normally
- * (re)submit URBs to ensure a constant transfer rate.

Статус передачи ISO сообщается в полях status и actual_length массива iso_frame_desc, а количество ошибок - в error_count. Обратные вызовы завершения для передач ISO обычно (повторно) передают URB для обеспечения постоянной скорости передачи.

*

- * Note that even fields marked "public" should not be touched by the driver
- * when the urb is owned by the hcd, that is, since the call to
- $\ ^*$ usb_submit_urb() till the entry into the completion routine.

Обратите внимание, что даже поля, помеченные как public, не должны затрагиваться драйвером, когда urb принадлежит hcd, то есть с момента вызова usb_submit_urb () до входа в подпрограмму завершения.

```
*/
struct urb {

/* private: usb core and host controller only fields in the urb */
struct kref kref; /* reference count of the URB */
int unlinked; /* unlink error code */
void *hcpriv; /* private data for host controller */
atomic t use count; /* concurrent submissions counter */
atomic t reject; /* submissions will fail */
```

```
/* public: documented fields in the urb that can be used by drivers */
          struct list head urb list;
                                          /* list head for use by the urb's
                                                      * current owner */
          struct <a href="list_head">list_head</a> anchor_list;
                                          /* the URB may be anchored */
          struct usb_anchor *anchor;
          struct usb device *dev;
                                                     /* (in) pointer to associated device */
          struct usb host endpoint *ep; /* (internal) pointer to endpoint */
          unsigned int pipe;
                                          /* (in) pipe information */
          unsigned int stream id;
                                                     /* (in) stream ID */
                                          /* (return) non-ISO status */
          int status;
                                          /* (in) URB_SHORT_NOT OK | ...*/
          unsigned int transfer_flags;
          void *transfer_buffer;
                                                     /* (in) associated data buffer */
          dma addr t transfer dma;
                                          /* (in) dma addr for transfer buffer */
          struct scatterlist *sg;
                                          /* (in) scatter gather buffer list */
          int num_mapped_sgs;
                                                     /* (internal) mapped sg entries */
                                                     /* (in) number of entries in the sg list */
          int num_sgs;
          u32 transfer_buffer_length;
                                          /* (in) data buffer length */
                                          /* (return) actual transfer length */
          u32 actual length;
          unsigned char *setup packet; /* (in) setup packet (control only) */
          dma addr t setup dma;
                                                     /* (in) dma addr for setup packet */
          int start_frame;
                                          /* (modify) start frame (ISO) */
          int number_of_packets;
                                                     /* (in) number of ISO packets */
          int interval;
                                                     /* (modify) transfer interval
                                                      * (INT/ISO) */
          int error count;
                                          /* (return) number of ISO errors */
          void *context;
                                                     /* (in) context for completion */
          usb_complete_t complete;
                                          /* (in) completion routine */
          struct usb_iso_packet_descriptor iso_frame_desc[0];
                                                     /* (in) ISO ONLY */
};
```