Deepseek企业级Agent项目开发实战

Part 1. Ollama 本地部署 Deepseek R1 模型

1. Ollama项目介绍

ollama 是在 Github 上的一个开源项目,其项目定位是:一个本地运行大模型的集成框架,目前主要针对主流的 LLama 架构的开源大模型设计,通过将模型权重、配置文件和必要数据封装进由 Modelfile 定义的包中,从而实现大模型的下载、启动和本地运行的自动化部署及推理流程。此外, ollama 内置了一系列针对大模型运行和推理的优化策略,目前作为一个非常热门的大模型托管平台,基本主流的大模型应用开发框架如 LangChain 、AutoGen 、Microsoft GraphRAG 及热门项目 AnythingLLM 、OpenWebUI 等高度集成。

011ama 通过将大模型运行的所有必要组件(如权重文件、配置设置和相关数据) 封装在一个单一的文件或包中, `Modelfile 允许用户更容易地下载、安装、配置和启动模型。这种方法类似于其他软件或应用程序的安装包,它们将所有必要的文件打包在一起,以便用户可以通过简单的安装过程将软件添加到他们的系统中。

Ollama官方地址: https://ollama.com/

Ollama Github开源地址: https://github.com/ollama/ollama




Get up and running with large language models.

Run <u>Llama 3.3</u>, <u>DeepSeek-R1</u>, <u>Phi-4</u>, <u>Mistral</u>, <u>Gemma 2</u>, and other models, locally.



Ollama 项目支持跨平台部署,目前已兼容**Mac、Linux和Windows**操作系统。特别地对 Mac 和 Windows 用户提供了非常直观的预览版,包括了内置的 GPU 加速功能、访问完整模型库的能力,以及对 OpenAI 的兼容性在内的 Ollama REST API,对用户使用尤为友好。



我们重点介绍在Ubuntu 22.04系统下安装部署Ollama项目的详细步骤。具体来说,Ollama在 Ubunut系统上的安装方式有两种,分别是: 一键安装和手动安装,但不论使用哪种方法进行安装,都需要安装Ollama项目的服务器上具备网络连通环境,因为不仅涉及Ollama安装包的更新,还会涉及后续 大模型的下载。

2. Ollama项目本地安装

ollama 项目本地安装的方法极为简单,这里我们以 Linux 系统为例,先进入命令行终端,执行如下一条命令行即可自动化完成:

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

这行命令的目的是从 https://ollama.com/ 网站读取 install.sh 脚本,并立即通过 sh 执行该脚本,在安装过程中会包含以下几个主要的操作:

- 1. 检查当前服务器的基础环境, 如系统版本等;
- 2. 下载Ollama的二进制文件;
- 3. 配置系统服务,包括创建用户和用户组,添加Ollama的配置信息;
- 4. 启动Ollama服务;

这个过程会比较慢,拉取的文件约2G左右,如果安装过程中未出现任何错误信息,通常情况下能够表明安装已成功。可以通过执行以下命令来检查Ollama服务的运行状态:

```
systemctl status ollama
```

如果 Active 状态显示为 active ,则说明Ollama服务目前处于正常运行状态。同时还可以通过以下命令查询当前安装的Ollama版本:

```
sudo ollama -v
```

请注意: 这种安装方式需要服务器保持联网状态以自动下载 011 ama 的二进制文件。如果出现下述报错,则说明网络环境不通,需要根据实际情况处理网络连接。


```
(langchain) root@4U:00.Work_muyu# curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Downloading ollama...
curl: (28) Failed to connect to github.com port 443 after 130512 ms: Connection timed out#

(base) root@4U:-# ollama -v
ollama version is 0.5.7
(base) root@4U:-#
```

至此,我们已成功完成 011ama 项目的本地部署,并顺利启动了 011ama 服务。下面,我们将介绍如何开始使用该服务。

3. Ollama下载 DeepSeek R1 及启动


需要说明的一点是: 011ama 项目虽然提供了本地化大模型的能力,但这并不意味着所有大模型都可以通过它下载和使用,其支持的大模型的详细列表可在 011ama 的官方模型库页面查看: https://ollama.com/library。



在 011ama 的模型库中主要支持的还是基于 LLaMA 架构的一些主流大模型,并且现在已经全面接入了 DeepSeek R1 满血版模型及其蒸馏的小模型,可以进入如下页面查看所有可使用的 DeepSeek 模型。注意: 011ama 暂时没有接入 DeepSeek v3 模型。

deepseek-r1


DeepSeek's first-generation of reasoning models with comparable performance to OpenAI-o1, including six dense models distilled from DeepSeek-R1 based on Llama and Qwen.



在进入到大模型的详细信息页面后,可以通过下拉菜单选择不同参数量的大模型版本。然后需要复制页面右侧提供的模型标识符以进行下一步的模型下载操作。



接下来回到服务器的命令行终端,直接复制并运行此命令即可执行 Deepseek R1 模型文件的自动化下载,执行的具体命令如下:



上述命令会自动执行 deepseek-r1:32b 模型的下载过程,在 Linux 系统中,当下载任务完成后,大模型的全部文件将存储在 /usr/share/ollama/.ollama/models 路径中,可以通过如下命令进行查看:

macOS系统路径: ~/.ollama/models

Windows系统: C:\Users\%username%.ollama\models

同时,进一步进入子文件,即可找到下载模型的具体标识:

```
(base) root@4U:models# cd /usr/share/ollama/.ollama/models/
(base) root@4U:models# ll
total 36
drwxr-xr-x 4 ollama ollama 4 9月 18 18:13 ./
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 5 9月 18 18:13 ../
drwxr-xr-x 2 ollama ollama 18 2月 13 14:19 blobs/
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 2月 12 15:21 manifests/
(base) root@4U:models# cd manifests/
(base) root@4U:manifests# ll
total 3
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 2月 12 15:21 ./
drwxr-xr-x 4 ollama ollama 4 9月 18 18:13 ../
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 11月 6 11:13 registry.ollama.ai/
(base) root@4U:manifests# cd registry.ollama.ai/
(base) root@4U:registry.ollama.ai# ll
total 3
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 11月 6 11:13 ./
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 2月 12 15:21 ../
drwxr-xr-x 4 ollama ollama 4 2月 12 15:22 library/
(base) root@4U:registry.ollama.ai# cd library/
(base) root@4U:library# ll
total 4
drwxr-xr-x 4 ollama ollama 4 2月 12 15:22 ./
drwxr-xr-x 3 ollama ollama 3 11月 6 11:13 ../
drwxr-xr-x 2 ollama ollama 6 2月 13 14:21 deepseek-r1/
drwxr-xr-x 2 ollama ollama 3 2月 13 14:13 qwen2.5/
(base) root@4U:library#
```

011ama 下载的模型是 GGUF 格式。 GGUF (Generalized Graph Universal Format) 是一种用于存储和表示模型的格式。它与原版开源模型的关系是:

- 首先下载原版的开源模型 (例如这里的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B)。
- 通过转化脚本将原版开源模型被转换为 GGUF 格式
- 将 GGUF 格式的模型文件量化为较低的精度

在 011ama 中,最常用的量化类型是 Q4_K_M,表示 4-bit 量化,旨在在保持较高性能的同时减少模型的存储需求。

此外,还可以使用命令 ollama list 来直接查看通过 ollama 下载的大模型文件列表,这些模型都支持在线启动和调用。

(base) root@4U:library# ollama list								
NAME	ID	SIZE	MODIFIED					
deepseek-r1:32b	38056bbcbb2d	19 GB	14 minutes ago					
qwen2.5:1.5b	65ec06548149	986 MB	5 hours ago					
deepseek-r1:70b	0c1615a8ca32	42 GB	23 hours ago					
deepseek-r1:7b	0a8c26691023	4.7 GB	26 hours ago					
deepseek-r1:1.5b	a42b25d8c10a	1.1 GB	5 days ago					

4. Ollama启动和使用方法

在 011ama 的机制中,使用 run 命令时,系统会首先检查本地是否已经存在指定的模型,如果本地没有找到该模型, 011ama 会自动执行 011ama pull <model_name> 命令,从远程仓库下载该模型,下载完成后将模型存储为 GGUF 格式,供后续使用。最后,当成功下载后, 011ama 会继续执行 run 命令,启动模型并进行推理或生成任务。

因此是可以直接通过在命令行终端对启动的大模型进行调用的,如下所示:

这里要重点说明两点:其一是 DeepSeek R1 作为推理模型,其返回结果是包含的,里面包含的是思考推理的内容;其二也会存在中为空,这其实是因为 DeepSeek-R1 系列模型倾向于绕过思维模式(即输出"\n\n"),因此一个使用的技巧是:每个输出的开头强制模型以"\n"开头。(此问题我们在代码环节在给大家讲解实现的方式)

5. Ollama 多GPU部署及serve启动

使用最简单的命令,即 ollama run xxxx 时, ollama 的内部机制会根据启动模型的参数量去运行该模型所需的 VRAM (显存)。如果该模型可以使用单个 GPU 加载,则 ollama 将在该 GPU 上加载该模型。这种做法一般可以提供出最佳的性能,因为它可以减少推理过程中 PCI 总线的数据传输量。而如果该模型没办法仅在一个 GPU 上加载,则将分布在所有可用的 GPU 中。比如:

根据官网的介绍, DeepSeek-r1:32b 模型需要占用 20GB 显存。



实际也确实运行在了单张 3090 GPU 上,占用约 21GB 显存,如下:

NVID	IA-SMI	530.30.02)	D	river	Version:	530.	30.02	CUDA V	ersio	on: 12.1
GPU Fan	Name Temp	Perf				Bus-Id					Uncorr. ECC Compute M. MIG M.
0 30%	NVIDIA 38C	GeForce P8	RTX 3090			00000000 19M:	0:18: iB /	====== 00.0 Off 24576MiB		0%	N/A N/A Default N/A
1 32%	NVIDIA 44C	A GeForce P2				00000000 21606M:		00.0 Off 24576MiB		0%	N/A Default N/A
2 30%	NVIDIA 39C	A GeForce P8				00000000 8M:		00.0 Off 24576MiB		0%	N/A Default N/A
3 35%	NVIDIA 38C	A GeForce P8	RTX 3090					00.0 Off 24576MiB		0%	N/A Default N/A

如果想加载多张显卡且做到负载均衡,可以去修改 ollama 的 SystemD 配置服务,首先找到当前服务器上 GPU 的 ID ,执行命令如下:

nvidia-smi

		4U:~# <mark>nvi</mark> 7:09:06 2							
NVID	IA-SMI	530.30.0	2		Driver	Version: 5	30.30.02	CUDA Versio	on: 12.1
GPU Fan	Name Temp	Perf			tence-M age/Cap		Disp.A Memory-Usage		Uncorr. ECC Compute M. MIG M.
0 30%	NVIDIA 37C	A GeForce P8	RTX 309		0n / 350W		18:00.0 Off 3 / 24576MiB	 0% 	N/A Default N/A
1 32%	NVIDIA 37C	A GeForce P8	RTX 309				3B:00.0 Off 3 / 24576MiB	 0% 	N/A Default N/A
2 30% 	NVIDIA 38C	A GeForce P8			0n / 350W		86:00.0 Off / 24576MiB	 0% 	N/A Default N/A
3 34% 	NVIDIA 38C	A GeForce P8	RTX 309				AF:00.0 Off / 24576MiB		N/A Default N/A
+									
Proce GPU 	esses: GI ID	CI ID	PID	Туре	Proces	ss name			GPU Memory Usage
0 1 2 3	N/A N/A N/A N/A	N/A	5779 5779 5779 5779 5779	G G G	/usr/l /usr/l	lib/xorg/Xo lib/xorg/Xo lib/xorg/Xo lib/xorg/Xo	org org		14MiB 4MiB 4MiB 4MiB 4MiB

如果想加载多张显卡且做到负载均衡,可以去修改 ollama 的 SystemD 配置服务,执行如下代码:

```
• 14u_3090 × • 24u_3090 × • 34u_3090 × + (base) root@4U:~# systemctl edit ollama.service
```

编辑并填写如下内容:

```
Environment="CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3" # 这里根据你自己实际的 GPU标号来进行
修改
Environment="OLLAMA_SCHED_SPREAD=1" # 这个参数是做负载均衡
```

```
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/ollama.service.d/.#override.confc07b8
### Editing /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file

[Service]
Environment="OLLAMA HOST=0.0.0.0:11434"
Environment="CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3"
Environment="OLLAMA SCHED_SPREAD=1"

# Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1"

### Lines below this comment will be discarded

### /etc/systemd/system/ollama.service
# [Unit]
# Description=Ollama Service
```

保存退出后, 重新加载 systemd 并重新启动 011ama 服务使其配置生效, 执行如下命令:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart ollama
```

```
(base) root@4U:-# systemctl daemon-reload (base) root@4U:-# systemctl status ollama (base) root@4U:-# systemctl status ollama

● ollama.service - Ollama Service

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; vendor preset: enabled)

Drop-In: /etc/systemd/system/ollama.service.d

__override.conf

Active: active (running) since Wed 2025-02-12 11:23:22 CST; 8s ago

Main PID: 765943 (ollama)

Tasks: 11 (limit: 231378)

Memory: 25.2M

CPU: 662ms

CGroup: /system.slice/ollama.service

__765943 /usr/local/bin/ollama serve

2月 12 11:23:22 4U ollama[765943]: [GIN-debug] HEAD / --> github.com/ollama/ollama/server.(*Server).GenerateRoutes.func1 (5 hage 12 11:23:22 4U ollama[765943]: [GIN-debug] HEAD / api/version --> github.com/ollama/server.(*Server).ListHandler-fm (5 handlers)

2月 12 11:23:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.144+08:00 level=INFO source=routes.go:1236 msg="Listening on [::]:11434 (version 0.5.7)"

2月 12 11:23:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.145+08:00 level=INFO source=routes.go:1267 msg="Dynamic LLM libraries" runners="Cpu _pu_ava=121 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-843063495-16ba-4831-c=21 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-8430636495-16ba-4831-c=21 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-8430636495-16ba-4831-c=21 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-8430636495-16ba-4831-c=21 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-84306-6431-c=21 123:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO source=types.go:131 msg="inference compute" id=GPU-84306-6431-c=21 11:23:22 4U ollama[765943]: time=2025-02-12711:23:22.777+08:00 level=INFO
```

此时再次通过 ollama run xxx 即可分布式的加载到多张 GPU 显卡上,如下所示:

NVID	IA-SMI	530.30.02		 Dr	iver	Version: 53	0.30.02	(CUDA Versio	n: 12.1
GPU Fan	Name Temp	Perf				Bus-Id Me				Uncorr. ECC Compute M. MIG M.
90% 30%	NVIDIA 42C									
1 32%	NVIDIA 42C	GeForce P2	RTX 3090							N/A Default N/A
2 30%	NVIDIA 44C	GeForce P2	RTX 3090						0%	N/A Default N/A
3 34%	NVIDIA 43C	GeForce P2	RTX 3090							N/A Default N/A

6. Ollama REST API 服务启动及调用

ollama run xxx 命令启动模型后,不仅仅是可以在命令行终端与启动的大模型进行对话,更重要的是它还会同步启动 ollama REST API,这个 REST API 服务简单理解:我们可以通过某种方式在代码环境中调用到使用 ollama 模型启动的大模型,从而和大模型进行对话。默认绑定的 IP + Port 是:http://localhost:11434,所以,如果启动 ollama 的服务和当前的代码环境是同一台机器的话,可以使用如下代码进行快速的调用测试:

这里需要注意的一点是:如果 011ama 启动和执行调用的代码是同一台机器,上述代码是可以的跑通的。比如 011ama 服务在云服务器、局域网的服务器上等情况,则无法通过 http://localhost:11434/v1/来进行访问,因为**网络不通**。正如上述的报错,我的 011ama 模型服务是在局域网的服务器上,因此我需要修改 011ama REST API 的请求地址,操作方法如下:

修改 ollama 的 SystemD 配置服务,执行如下代码:

```
systemctl edit ollama.service
```

```
• 14u_3090 -× • 24u_3090 × • 34u_3090 -× +

(base) root@4U:~# systemctl edit ollama.service
```

编辑并填写如下内容:

```
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0: 11434"
```

```
### Editing /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf1d6e855fbf28d040 *
### Editing /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file

[Service]
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"

### Lines below this comment will be discarded

### /etc/systemd/system/ollama.service
# [Unit]
# Description=Ollama Service
# After=network-online.target

# [Service]
# ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
# User=ollama
# Group=ollama
# Group=ollama
# Restart=always
# Restart=always
# Restart=sec=3
# Environment="PATH=/root/anaconda3/envs/cpp/lib/python3.11/site-packages/bin:/root/anaconda3/bin:/root/anaconda3/co
```

保存退出后, 重新加载 systemd 并重新启动 011ama 服务使其配置生效, 执行如下命令:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart ollama
```

```
(base) root@4U:-# systemctl daemon-reload (base) root@4U:-# systemctl trestart ollama (base) root@4U:-# systemctl status ollama (base) root@4U:-# systemctl
```

使用ollama run xxx 启动模型。然后找到服务器可访问的有效 IP。在 Linux 系统中,可以通过多种方式查看有效的访问 IP 地址 (即当前与系统建立连接或尝试访问系统的远程 IP 地址)。这里使用如下命令:

```
sudo netstat -tn | grep ESTABLISHED
```

```
(base) root@4U:~# sudo netstat -tn | grep ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 192.168.110.131:8002
                                               192.168.110.190:58535
                                                                         ESTABLISHED
           0
                   0 127.0.0.1:40871
                                               127.0.0.1:34144
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:50354
                                               127.0.0.1:58389
                                                                         ESTABLISHED
tcp
                                                                         ESTABLISHED
           0
                   0 127.0.0.1:41576
                                               127.0.0.1:40149
tcp
           0
                                                                         ESTABLISHED
tcp
                   0 127.0.0.1:41534
                                               127.0.0.1:40149
           0
                                                                         ESTABLISHED
tcp
                   0 127.0.0.1:40149
                                               127.0.0.1:41534
           0
                                                                         ESTABLISHED
                   0 192.168.110.131:22
                                               192.168.110.190:58042
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:47939
                                               127.0.0.1:53866
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                 140 192.168.110.131:22
                                               192.168.110.190:54378
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                                                                         ESTABLISHED
                                               127.0.0.1:47939
                   0 127.0.0.1:53844
tcp
           0
                   0 192.168.110.131:8002
                                               192.168.110.190:58560
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:40936
                                               127.0.0.1:11434
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 192.168.110.131:34760
                                               192.168.110.134:445
                                                                         ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:34144
                                               127.0.0.1:40871
                                                                         ESTABLISHED
tcp
                                                                         ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
                                               127.0.0.1:50320
           0
                   0 127.0.0.1:58389
tcp
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:58389
                                               127.0.0.1:50354
           0
                   0 127.0.0.1:40807
                                               127.0.0.1:52360
tcp
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:40149
                                               127.0.0.1:41576
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:50320
                                               127.0.0.1:58389
                                                                         ESTABLISHED
ESTABLISHED
tcp
           0
                   0 192.168.110.131:8002
                                               192.168.110.190:58410
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:53866
                                               127.0.0.1:47939
                                                                         ESTABLISHED
                   0 192.168.110.131:22
                                               192.168.110.133:65206
tcp
           0
                                                                         ESTABLISHED
           0
                   0 127.0.0.1:52360
                                               127.0.0.1:40807
tcp
                                                                         ESTABLISHED
                   0 127.0.0.1:47939
                                               127.0.0.1:53844
tcp
           0
                                                                         ESTABLISHED
           0
                   0 127.0.0.1:11434
                                               127.0.0.1:40936
tcp6
```

因此,修改访问 Ollama 的 REST API 地址,如下所示:

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
   base_url='http://192.168.110.131:11434/v1/',
                                                # 这里修改成可访问的 IP
    api_key='ollama', # 这里随便写,但是api_key字段一定要有
)
chat_completion = client.chat.completions.create(
   model='deepseek-r1:32b',
   messages=[
       {
           'role': 'user',
           'content': '你好,请你介绍一下你自己',
       }
   ],
)
print(chat_completion)
```

```
ChatCompletion(id='chatcmpl-309', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='<think>\n我是DeepSeek-R1, 一个由深度求索公司开发的智能助手,我会尽我所能为您提供帮助。\n</think>\n\n我是DeepSeek-R1, 一个由深度求索公司开发的智能助手,我会尽我所能为您提供帮助。', refusal=None, role='assistant', audio=None, function_call=None, tool_calls=None))], created=1739439431, model='deepseek-r1:32b', object='chat.completion', service_tier=None, system_fingerprint='fp_ollama', usage=CompletionUsage(completion_tokens=53, prompt_tokens=8, total_tokens=61, completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None))
```

print(chat_completion.choices[0].message.content)

```
<think>
我是DeepSeek-R1, 一个由深度求索公司开发的智能助手, 我会尽我所能为您提供帮助。
</think>

我是DeepSeek-R1, 一个由深度求索公司开发的智能助手, 我会尽我所能为您提供帮助。
```

至此,我们就可以像访问大模型 在线API 一样调用本地通过 011ama 启动的 DeepSeek 模型了。而关于数据隐私问题,因为 011ama 在本地服务器运行,因此所有的对话数据不会离开机器,大家无需担心隐私数据泄露问题。

同时, 011ama 还有其他的一些常见操作命令, 也都非常直观易懂, 如下所示:

```
(base) root@4U:~# ollama
Usage:
  ollama [flags]
  ollama [command]
Available Commands:
              Start ollama
  serve
  create
              Create a model from a Modelfile
              Show information for a model
  show
              Run a model
  run
              Stop a running model
  stop
              Pull a model from a registry
  pull
              Push a model to a registry
  push
  list
              List models
              List running models
  ps
              Copy a model
  ср
              Remove a model
  rm
  help
              Help about any command
Flags:
  -h, --help
                  help for ollama
  -v, --version
                  Show version information
Use "ollama [command] --help" for more information about a command.
```

011ama 每个命令参数非常容易理解,大家可以自行进行尝试,其参数说明如下所示:

命令	描述
serve	启动 Ollama 服务
create	从 Modelfile 创建一个模型
show	显示模型的信息
run	运行一个模型
(stop)	停止正在运行的模型
(pull)	从注册表中拉取一个模型
(push)	将一个模型推送到注册表
(list)	列出所有模型
ps	列出正在运行的模型
Ср	复制一个模型
rm	删除一个模型
(he1p)	显示关于任何命令的帮助信息

通过上述关于 011ama 的安装、模型下载及启动推理的介绍和实践,我们可以感受到 011ama 极大地简化了大模型部署的过程,也降低了大模型在使用上的技术门槛。然而,对大部分用户而言,命令行界面并不够友好。正如我们之前提到的,在大模型的应用开发框架下,使用到的往往是其 API 调用形式,为此, 011ama 也是可以集成多个开源项目,包括 web 界面、桌面应用和终端工具等方式提升使用体验,并满足满足不同用户的偏好和需求。