

GO


Oru POS GO

Buku Panduan Pengguna

Aplikasi kasir untuk warung, gerobak dan kedai. Jalan di HP Android, tanpa perlu internet saat berjualan.

Langkah demi langkah, lengkap dengan gambar.

Orulabs · Edisi Oktober 2026



Daftar Isi

1. Mengenal Oru POS GO	3
2. Memasang Aplikasi di HP	4
3. Masuk ke Aplikasi (Login)	4
4. Masa Percobaan dan Aktivasi Lisensi	5
5. Mengenal Layar Utama (Dashboard)	7
6. Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)	9
7. Mengisi Menu dan Kategori	11
8. Stok Bahan Baku (Boleh Dilewati)	12
9. Membuat Pesanan	12
10. Menerima Pembayaran di Kasir	14
11. Melihat Laporan Penjualan	17
12. Pengguna dan Password	17
13. Backup Data dan Pembaruan Aplikasi	18
14. Khusus Pengguna iPhone	20
15. Hal yang Perlu Dihindari	21
16. Kontak Penjual	21
17. Masalah Umum dan Jawabannya	22
A. Lampiran: Daftar Periksa Pengaturan Awal	22

Cara memakai buku ini

- Lingkaran kuning bernomor** di gambar menunjuk bagian layar yang dijelaskan. Nomor yang sama ada di penjelasan di sebelahnya.
- Kotak berwarna** berisi pesan penting. Merah = hati-hati, oranye = tips, biru = catatan.
- Semua gambar memakai **data contoh** ("Orulabs Cafe"). Nama toko, menu, dan harga di HP Anda akan berbeda.
- Tampilan di HP Anda bisa sedikit berbeda (terang/gelap, ukuran layar), tetapi tombol dan urutannya sama.



Buku ini juga ada online. Pindai untuk membuka versi terbaru.

CATATAN Aplikasi ini tidak butuh internet untuk berjualan. Internet hanya dipakai saat memasang aplikasi, memeriksa pembaruan, dan (bila Anda biarkan menyala) mengirim status aktif ke penjual (Bab 4).

1 Mengenal Oru POS GO

Apa itu Oru POS GO?

Oru POS GO adalah **aplikasi kasir di HP atau tablet Android**. Dengan aplikasi ini Anda bisa mencatat pesanan pembeli, menghitung total dan kembalian, menerima pembayaran tunai atau QRIS, mencetak struk, dan melihat penjualan hari ini. Semua data tersimpan di HP Anda sendiri, jadi tetap bisa dipakai walau sinyal sedang hilang.

Yang perlu disiapkan

Perlengkapan	Keterangan
HP atau tablet Android	Android 7.0 ke atas. Disarankan HP yang khusus dipakai untuk kasir dan selalu dicas.
Printer struk Bluetooth (boleh nanti)	Printer thermal kertas 58 mm atau 80 mm. Tanpa printer pun aplikasi tetap jalan.
Gambar QRIS toko (boleh nanti)	Foto atau tangkapan layar QRIS dari GoPay/DANA/bank Anda.
Internet	Hanya untuk memasang aplikasi dan memeriksa pembaruan.

Istilah yang sering muncul

Istilah	Artinya
Menu	Daftar makanan/minuman/barang yang Anda jual, lengkap dengan harga dan foto.
Kategori	Pengelompokan menu, misalnya Makanan, Minuman, Camilan.
Pesanan	Catatan apa saja yang dibeli satu pembeli. Pesanan dibayar di layar Kasir.
Kasir	Layar untuk menerima uang dari pembeli (tunai atau QRIS) dan mencetak struk.
QRIS	Pembayaran dengan memindai kode QR memakai aplikasi e-wallet atau mobile banking.
Bahan baku / stok	Barang untuk membuat menu, misalnya beras atau teh. Boleh tidak dipakai.
Owner	Pemilik toko, punya akses ke semua fitur. Karyawan diberi akun terpisah.
Backup	Salinan cadangan data toko, untuk berjaga-jaga kalau HP rusak atau hilang.
Kode Perangkat / Kode Aktivasi	Pasangan kode untuk membuka lisensi aplikasi (Bab 4).

Siapa boleh melakukan apa

Peran	Bisa melakukan
Owner	Semua fitur: pengaturan, menu, stok, laporan, pengguna, backup.
Kasir	Membuat pesanan dan menerima pembayaran.
Pelayan	Membuat pesanan baru.
Dapur	Layar antrean dapur tidak dipakai di Oru POS GO (ada di edisi Cafe dan PRO).

Alur kerja sehari-hari

Setelah semuanya diatur, pekerjaan harian Anda hanya lima langkah ini:



2 Memasang Aplikasi di HP

Aplikasi ini tidak ada di Play Store, dipasang langsung dari file yang dibagikan penjual. Karena itu Android akan menampilkan beberapa pertanyaan izin. Itu normal dan hanya perlu dilakukan sekali.

- 1 Di HP Android, **buka tautan unduhan** dari penjual atau **pindai kode QR** di samping dengan kamera HP.
- 2 Ketuk tombol **Download APK** lalu tunggu file selesai terunduh (sekitar 50 MB). Bila muncul peringatan "file ini bisa membahayakan", pilih **Tetap unduh**.
- 3 Ketuk file yang terunduh untuk membukanya. Bila Android bertanya "**Izinkan instal dari sumber ini?**", ketuk **Pengaturan**, nyalakan **Izinkan dari sumber ini**, lalu kembali.
- 4 Ketuk **Instal**, tunggu sebentar, lalu ketuk **Buka**. Layar pembuka tampil, kemudian halaman login.
- 5 Masa percobaan **7 hari** langsung berjalan. Lanjut ke Bab 3 untuk masuk.




Pindai untuk mengunduh
github.com/r0corp/oru-go-releases

PENTING Unduh hanya dari tautan atau QR yang diberikan penjual resmi. Jangan memasang file aplikasi kasir dari sumber lain.

TIPS Setelah terpasang, **pembaruan berikutnya tidak perlu mengunduh ulang**. Aplikasi memberi tahu sendiri bila ada versi baru (Bab 13). Data toko tetap aman saat pembaruan.

3 Masuk ke Aplikasi (Login)



Halaman login


Halaman ini muncul setiap kali aplikasi dibuka. Nama toko Anda tampil di tengah.

- 1 **Username:** ketik nama pengguna. Untuk pertama kali pakai **owner**.
- 2 **Password:** ketik kata sandi. Untuk pertama kali pakai **owner123**. Ketuk **ikon mata** di ujung kanan untuk melihat yang Anda ketik.
- 3 **LOGIN:** ketuk untuk masuk. Bila benar, Anda langsung tiba di Dashboard.
- 4 **AKTIFKAN LISENSI:** dipakai untuk memasukkan Kode Aktivasi (Bab 4). Tulisan di bawahnya menunjukkan sisa hari percobaan.
- 5 **Preferensi tampilan:** pilih bahasa (Indonesia/Inggris) dan tema terang atau gelap.

PENTING Password bawaan **owner123** diketahui banyak orang, jadi setelah login pertama aplikasi langsung meminta Anda menggantinya (Bab 12). Catat password baru di tempat aman.

4 Masa Percobaan dan Aktivasi Lisensi

Selama **7 hari pertama** Anda bisa memakai semua fitur secara gratis. Agar aplikasi tetap bisa dipakai setelah itu, Anda perlu **lisensi** dari penjual, berupa **Kode Aktivasi** yang cocok dengan HP Anda saja.



Pemberitahuan masa percobaan

Selama masa percobaan, jendela ini muncul sekali sehari saat aplikasi dibuka.

- 1 Memberitahu **hari ke berapa** dan sisa hari percobaan.
- 2 **AKTIFKAN LISENSI**: lanjut ke halaman memasukkan kode.
- 3 **Nanti**: tutup jendela dan lanjut berjualan.




Memasukkan Kode Aktivasi

Penjual yang membuatkan kodenya. Anda tidak perlu internet untuk memasukkannya.

- 1 **Kode Perangkat**: kode unik milik HP Anda (16 huruf/angka). Jangan diketik ulang, cukup disalin.
- 2 **Salin Kode Perangkat**: ketuk, lalu kirim ke penjual lewat WhatsApp.
- 3 Penjual membalas dengan **Kode Aktivasi**. Ketuk kolom ini dan tempel (tekan lama, pilih **Tempel**).
- 4 Ketuk **AKTIFKAN**. Bila kode benar, tulisan TRIAL di bagian atas aplikasi hilang.

TIPS Kode Aktivasi hanya berlaku untuk HP yang Kode Perangkatnya Anda kirim. Ganti HP berarti perlu kode baru dari penjual.



Cek status lisensi kapan saja

Buka **Pengaturan**, tab **Sistem**, kartu **Lisensi Aplikasi** paling atas.

- 1 **Status:** menunjukkan masa percobaan (sisa hari) atau lisensi aktif.
- 2 **Aktifkan Lisensi:** tombol yang sama dengan di halaman login.
- 3 **Kode Perangkat** Anda selalu tertulis di sini bila perlu dikirim ulang ke penjual.
- 4 **Kirim status aktif ke penjual:** saklar untuk mengirim status aplikasi ke penjual saat ada internet. Menyala bila oranye. Ketuk untuk mematikan atau menyalakan kembali.

CATATAN Bila masa percobaan atau langganan habis, aplikasi meminta aktivasi lagi. **Data toko tidak hilang;** setelah kode baru dimasukkan semuanya bisa dipakai lagi.

PENTING Jangan mengubah tanggal dan jam HP. Aplikasi memakai jam HP untuk menghitung masa berlaku.

Pantau status aktif: apa yang dikirim?

Dikirim ke penjual	Tidak pernah dikirim
Kode Perangkat HP Anda	Nama, alamat, dan nomor telepon toko
Versi aplikasi	Penjualan, laporan, dan struk
Status lisensi dan tanggal berakhir sewa	Menu, harga, stok, dan data pelanggan
Waktu aplikasi terakhir aktif	Lokasi dan isi HP

5 Mengenal Layar Utama (Dashboard)

Dashboard adalah layar pertama setelah login: ringkasan hari ini di atas, tombol menu di bawah. Geser layar ke atas untuk melihat tombol lainnya.



Bagian atas Dashboard

- 1 Tulisan **TRIAL** = masih masa percobaan. Hilang setelah aktivasi.
- 2 **Penjualan Hari Ini** beserta rincian tunai dan QRIS. Kartu lebar ini selalu ada di paling atas.
- 3 **Pesanan Aktif**: pesanan yang belum selesai.
- 4 **Transaksi Hari Ini**: jumlah yang sudah lunas.
- 5 **Menunggu Bayar**: pesanan yang belum dibayar di Kasir.
- 6 **Ikon orang**: menu profil (lihat halaman berikut).
- 7 **Pesanan**: membuat pesanan baru.
- 8 **Kasir**: menerima pembayaran. Angka merah = jumlah yang menunggu.
- 9 **Menu**: mengelola daftar menu.



Pesan dari penjual

Sesekali penjual mengirim pesan singkat, misalnya info pembaruan atau pengingat perpanjangan. Pesan tampil di bagian atas layar.

- 1 Kotak biru **Pesan dari penjual aplikasi** hanya terlihat oleh **Owner** dan perlu internet.
- 2 **Isi pesan** berupa teks biasa. Tidak ada tautan atau file yang terpasang sendiri.
- 3 **Tombol X**: tutup pesan. Pesan yang sama tidak muncul lagi.

TIPS Tidak ingin menerima pesan? Matikan **Kirim status aktif ke penjual** di Pengaturan, tab Sistem. Pesan dari penjual ikut berhenti.



Geser ke bawah: tombol lainnya


Geser layar ke atas untuk menemukan tiga tombol berikut.

- 1 **Inventory**: stok bahan baku. Angka merah = bahan yang menipis.
- 2 **Laporan**: penjualan harian sampai tahunan.
- 3 **Pengaturan**: data toko, struk, QRIS, lisensi, pengguna, dan backup.

CATATAN Menu **Pengguna** ada di **Pengaturan, tab Sistem** (Bab 12), tidak lagi di layar utama.

TIPS Di bawah tombol-tombol ini ada daftar **Pesanan Aktif** yang menunjukkan pesanan terbaru yang belum selesai.

CATATAN Setiap kartu pesanan aktif menampilkan jenis pesanan, status, menu yang dipesan, total, nomor pesanan, dan jam. Untuk membayarnya, ketuk **Kasir**.




Menu profil

Ketuk **ikon orang** di pojok kanan atas untuk membukanya.

- 1 **Ikon orang**: tombol pembuka menu profil.
- 2 **Bahasa**: pilih bendera Indonesia atau Inggris.
- 3 **Mode Gelap**: nyalakan atau matikan tampilan gelap.
- 4 **Ganti Password**: mengganti password akun Anda sendiri (Bab 12).
- 5 **Kelola Pengguna**: pintasan ke daftar pengguna (hanya Owner).
- 6 **Keluar**: logout. Lakukan ini saat HP dipinjamkan atau ditinggal.

6 Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)

Buka **Dashboard**, geser, ketuk **Pengaturan**. Ada beberapa tab di bagian atas. Setiap selesai mengubah isian, ketuk tombol oranye **Simpan Pengaturan** di bagian paling bawah halaman.




Tab Aplikasi: identitas toko

Isian ini tampil di struk, halaman login, dan layar pemesanan.

- 1 Daftarkan **tab pengaturan**: Aplikasi, Logo, Struk & Pembayaran, Notifikasi, Platform Delivery, Sistem. Ketuk namanya untuk berpindah.
- 2 **Nama Toko**: tampil di bagian atas aplikasi dan di struk.
- 3 **Nomor Telepon** toko, tercetak di struk.
- 4 **Alamat Toko**: tercetak di struk. Boleh lebih dari satu baris.
- 5 **Jam Buka dan Jam Tutup**: ketuk untuk memilih jam. Dicetak di struk, kosongkan bila tak ingin ditampilkan.


TIPS Tab **Logo** untuk mengganti logo toko dengan foto sendiri. Gulir tab Aplikasi ke bawah untuk mengisi WhatsApp atau Instagram toko.



Tab Struk dan Pembayaran: pajak dan kertas

Pindah ke tab **Struk & Pembayaran**.

- 1 Ketuk tab **Struk & Pembayaran**.
- 2 **Aktifkan PPN**: geser saklar ke kanan **hanya bila toko Anda wajib memungut PPN**. Bila tidak, biarkan mati.
- 3 **Persentase PPN**, misalnya 11 untuk PPN 11%. Otomatis ditambahkan ke total tagihan dan struk.
- 4 **Kertas Struk**: bagian memilih ukuran kertas printer (halaman berikut).




Ukuran kertas dan printer Bluetooth

Gulir ke bawah sedikit pada tab yang sama.

- 1 **Ukuran Kertas: 58 mm** untuk printer kecil/portabel, **80 mm** untuk printer kasir standar. Pilih 48/72 mm bila hasil cetak terpotong di pinggir.
- 2 **Ketebalan Cetak:** naikkan ke **Tebal** bila hasil cetak pudar.
- 3 **Printer Bluetooth:** pilih nama printer Anda. Printer harus sudah **dipasangkan (pairing)** lewat menu Bluetooth HP.
- 4 **Muat ulang daftar:** ketuk bila nama printer belum muncul.

CATATAN Kolom **Nama Printer** di atasnya dipakai untuk komputer Windows. **Abaikan dan biarkan kosong** bila memakai HP.

TIPS Cara pairing: nyalakan printer, buka **Pengaturan HP, Bluetooth**, cari nama printer (misalnya "POS-58"), ketuk. Bila diminta PIN coba **0000** atau **1234**.



Menyimpan gambar QRIS

Gulir ke bawah sampai bagian **QRIS Offline**.

- 1 Bagian **QRIS Offline**: simpan gambar QRIS toko agar bisa ditunjukkan ke pembeli di layar Kasir.
- 2 **Choose File** (Pilih File): pilih foto atau tangkapan layar QRIS dari galeri HP.
- 3 **Pratinjau** gambar QRIS yang tersimpan. Tombol **Reset** menghapusnya.
- 4 **Simpan Pengaturan: wajib diketuk** supaya semua perubahan tersimpan.

PENTING Jangan lupa ketuk **Simpan Pengaturan**. Bila pindah halaman sebelum menyimpan, perubahan hilang.

7 Mengisi Menu dan Kategori

Dari Dashboard ketuk **Menu**. Buat dulu **kategori** (misalnya Makanan, Minuman), lalu tambahkan menunya satu per satu.



Halaman Kelola Menu

- 1 Tambah Kategori:** ketik nama kategori lalu ketuk tombol + oranye.
- 2 Pilih kategori** untuk menu yang baru.
- 3 Nama menu**, misalnya "Nasi Goreng".
- 4 Harga (Rp):** ketik angka saja tanpa titik, misalnya 15000.
- 5 Tambah Menu:** ketuk untuk menyimpan. Menu muncul di daftar di bawahnya.
- 6 Filter Kategori:** ketuk nama kategori untuk menampilkan menu kategori itu saja.
- 7 Pensil** mengganti nama kategori, **tempat sampah** menghapusnya.

TIPS Isi foto menu supaya pembeli dan kasir mudah mengenali. Foto yang jelas membuat pesanan lebih cepat dan minim salah pilih. Harga berubah? Ketuk menu itu lalu ubah harganya (halaman berikut).




Detail satu menu

Ketuk kartu atau foto menu untuk membuka jendela ini.

- 1 Foto menu** tampil besar.
- 2 Ikon kamera** mengganti foto (ambil foto atau pilih dari galeri). **Tempat sampah** menghapus foto.
- 3 Nama dan Harga (Rp):** ubah isinya bila ada perubahan, misalnya harga naik. Pesanan yang sudah lewat tidak ikut berubah.
- 4 Simpan Perubahan:** ketuk setelah mengubah nama atau harga.
- 5 Resep Bahan Baku** (boleh dikosongkan): bahan yang terpakai tiap satu porsi, agar stok berkurang otomatis (Bab 8).
- 6 Tersedia:** ketuk agar berubah menjadi **Habis** bila menu sedang kosong. Ketuk lagi untuk mengembalikan.
- 7 Hapus Menu:** menghapus menu ini. Aplikasi meminta konfirmasi dulu.

8 Stok Bahan Baku (Boleh Dilewati)

Fitur ini membantu Anda tahu kapan bahan hampir habis. Bila belum perlu mencatat stok, **langkah ini boleh dilewati** dan aplikasi tetap berjalan normal. Dari Dashboard ketuk **Inventory**.




Halaman Inventory

- 1 **Nama Bahan**, misalnya Beras, Ayam, Teh.
- 2 **Satuan**: kg, potong, sachet, gram, liter, dan sebagainya.
- 3 **Stok Awal**: jumlah yang ada sekarang.
- 4 **Batas Stok Menipis**: bila stok sama atau di bawah angka ini, bahan diberi tanda **Menipis** dan muncul angka merah di tombol Inventory.
- 5 **Tambah Bahan**: simpan bahan baru.
- 6 **Tambah stok**: saat belanja bahan, ketik jumlah yang masuk lalu ketuk +.

TIPS Agar stok berkurang otomatis, hubungkan bahan ke menu lewat **Resep Bahan Baku** (Bab 7). Bila pesanan dibatalkan, stok yang terpakai dikembalikan.

9 Membuat Pesanan

Dari Dashboard ketuk **Pesanan**. Ini layar yang paling sering dipakai pelayan atau kasir saat pembeli memesan.



Memilih jenis pesanan dan menu

- 1 **Jenis Pesanan**: **Makan di Tempat** atau **Bawa Pulang**. Yang terpilih berwarna oranye.
- 2 **Filter Kategori**: ketuk kategori untuk menyaring menu. **Semua** menampilkan semuanya.
- 3 **Kartu menu**: ketuk + di bawah foto untuk menambah satu porsi, - untuk mengurangi. Ketuk foto untuk memperbesar.
- 4 **Total harga** dan jumlah item di bar bawah. Ketuk **panah** di sebelahnya untuk melihat daftar pesanan.
- 5 **Bayar**: ketuk setelah semua menu terpilih. Tombolnya aktif bila ada item. Jendela pembayaran terbuka (halaman berikut).



Memeriksa daftar pesanan

Sebelum menekan Bayar, periksa dulu daftar yang sudah dipilih.

- 1 **Daftar pesanan:** nama menu, jumlah x harga satuan, dan subtotal. Terbuka saat panah di bar bawah diketuk.
- 2 **Tempat sampah:** menghapus menu itu dari pesanan bila salah pilih.
- 3 **Total:** jumlah yang harus dibayar pembeli.
- 4 **Bayar:** lanjut ke jendela pembayaran.

TIPS Bacakan ulang pesanan ke pembeli sebelum menekan Bayar. Pesanan yang sudah dibuat hanya bisa dibatalkan lewat layar Kasir.

CATATAN Secara bawaan toko tidak memakai meja. Bila toko Anda memakai nomor meja, nyalakan **Pakai Meja?** di Pengaturan, tab Aplikasi, bagian Meja & Lantai (lalu Simpan Pengaturan). Pilihan nomor meja lalu muncul di bawah jenis pesanan.



Membayar langsung

Ketuk **Bayar** di bar bawah. Pesanan langsung dibuat dan dilunasi, tanpa pindah ke layar Kasir.

- 1 **Total Bayar:** jumlah yang harus dibayar pembeli.
- 2 **Tunai** atau **QRIS:** pilih cara bayar. Tunai terpilih lebih dulu.
- 3 **Uang diterima:** ketik jumlah uang dari pembeli. Titik ribuan muncul sendiri.
- 4 **Tombol pecahan:** ketuk **Uang pas** atau pecahan terdekat supaya tidak perlu mengetik.
- 5 **Kembalian:** dihitung otomatis. Tombol Bayar baru aktif bila uang cukup.
- 6 **Bayar:** ketuk setelah menyerahkan kembalian. Struk langsung tampil.
- 7 **Simpan pesanan tanpa bayar:** pesanan dikirim ke layar Kasir dan dibayar nanti.

TIPS Memilih **QRIS:** tunjukkan QRIS toko ke pembeli, lalu ketuk Bayar hanya setelah uangnya benar-benar masuk (lihat QRIS di halaman berikut).

CATATAN Tombol Bayar langsung hanya muncul untuk akun **Owner** dan **Kasir**. Akun Pelayan memakai tombol Buat Pesanan, lalu uangnya diterima di layar Kasir.

10 Menerima Pembayaran di Kasir

Bila Anda memilih **Simpan pesanan tanpa bayar** (atau pesanan dibuat oleh akun Pelayan), pesanan muncul di layar **Kasir** (Dashboard, ketuk **Kasir**) dengan status **Diterima**. Di sinilah uang diterima.



Kartu pesanan di layar Kasir

- Judul pesanan:** jenis pesanan, nomor **PIN** 4 angka, dan status.
- Rincian pesanan:** jumlah dan nama menu beserta harga.
- Total** yang harus dibayar.
- Tunai:** pembeli membayar dengan uang.
- QRIS:** pembeli membayar dengan memindai QR.
- Bayar:** ketuk untuk menyelesaikan. Aktif setelah Tunai atau QRIS dipilih.
- Batalan Pesanan:** bila pembeli tidak jadi atau pesanan salah.




Pembayaran tunai

- Ketuk **Tunai**. Kotak isian uang muncul di bawahnya.
- Uang diterima:** ketik jumlah uang dari pembeli, misalnya 30000. Titik ribuan muncul sendiri.
- Kembalian:** dihitung otomatis. Bila uang kurang, tulisannya berubah menjadi **Kurang** berwarna merah.
- Bayar:** ketuk setelah memberi kembalian ke pembeli. Struk langsung tampil.

PENTING Aplikasi menolak pembayaran bila uang diterima lebih kecil dari total tagihan.

TIPS Di bagian bawah halaman Kasir ada **Riwayat Hari Ini**. Kertas habis atau struk perlu dicetak lagi? Cari transaksinya dan ketuk **Cetak Ulang**.




Pembayaran QRIS

Ketuk **QRIS** pada kartu pesanan, jendela ini langsung terbuka.

- 1 **Kode QRIS** toko Anda. Tunjukkan layar ke pembeli untuk dipindai.
- 2 **Total Bayar**: jumlah yang harus diketik pembeli di aplikasinya.
- 3 **Pengingat keamanan**: minta pembeli memastikan nama penerima di aplikasinya sesuai nama toko, untuk menghindari QRIS palsu.
- 4 **Tutup**: kembali ke kartu pesanan. Setelah uang benar-benar masuk, ketuk **Bayar**.

PENTING Ketuk **Bayar** hanya setelah Anda melihat sendiri uang masuk di HP atau e-wallet toko, bukan hanya dari layar "berhasil" milik pembeli.

CATATAN Bila kode QRIS tidak muncul, gambarnya belum disimpan. Lihat Bab 6.



Struk dan langkah sesudah bayar

Setelah pembayaran berhasil, halaman struk tampil.

- 1 **Cetak Struk**: kirim ke printer Bluetooth yang sudah dipilih.
- 2 **Cetak ke PDF**: simpan struk sebagai file PDF, bisa dikirim ke pembeli lewat WhatsApp.
- 3 **Kembali ke Kasir**: lanjut melayani pesanan berikutnya.
- 4 **Kembali ke Dasbor**: ke layar utama.
- 5 **Pratinjau struk**: berisi nama toko, daftar pesanan, total, uang diterima, dan kembalian.



Membatalkan pesanan

Salah memasukkan pesanan atau pembeli tidak jadi? Ketuk **Batalkan Pesanan** pada kartu pesanan.

- 1 **Pertanyaan konfirmasi.** Baca dulu supaya tidak salah membatalkan. Stok bahan yang sudah terpakai dikembalikan.
- 2 **YA, LANJUTKAN:** pesanan dibatalkan.
- 3 **Batal:** tidak jadi, pesanan tetap ada.

TIPS Jendela konfirmasi seperti ini juga muncul sebelum menghapus menu atau pengguna, sebagai pengaman agar tidak terhapus tanpa sengaja.

Kapan memakai yang mana?

Pilihan	Dipakai kapan
Bayar langsung (tombol Bayar)	Pembeli membayar sekarang. Paling cepat: satu layar, struk langsung tampil.
Simpan pesanan tanpa bayar	Pembeli membayar nanti (misalnya makan dulu, bayar belakangan). Pesanan menunggu di layar Kasir.
Akun Pelayan	Pelayan menekan Buat Pesanan ; uangnya diterima Kasir atau Owner di layar Kasir.
Batalkan Pesanan	Hanya di layar Kasir. Stok bahan yang terpakai dikembalikan.

11 Melihat Laporan Penjualan

Dari Dashboard ketuk **Laporan** (geser layar ke bawah untuk menemukannya). Laporan hanya bisa dibuka oleh Owner.




Halaman Laporan Penjualan

- 1 **Pilih periode:** Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan.
- 2 **Unduh Excel:** simpan laporan sebagai tabel Excel.
- 3 **Unduh PDF:** simpan laporan sebagai PDF yang rapi, siap dikirim atau dicetak.
- 4 **Total Penjualan** pada periode terpilih.
- 5 **Transaksi:** jumlah pembayaran yang selesai.
- 6 **Bayar QRIS:** total dan jumlah transaksi QRIS.
- 7 **Bayar Tunai:** total dan jumlah transaksi tunai. Cocokkan dengan uang di laci kasir.

TIPS Biasakan memeriksa laporan harian setiap tutup toko. Angka **Bayar Tunai** harus sama dengan uang tunai hasil penjualan hari itu. **Rata-rata per Transaksi** dan **Item Terjual** ada tepat di bawahnya.


12 Pengguna dan Password

Buka **Pengaturan**, tab **Sistem**, kartu **Pengguna**, lalu ketuk **Kelola Pengguna** (atau lewat ikon orang, **Kelola Pengguna**). Beri setiap karyawan **akun sendiri** supaya Anda tahu siapa yang melayani tiap transaksi.



Menambah dan mengatur akun

- 1 **Username:** nama masuk, misalnya "sari". Huruf kecil tanpa spasi.
- 2 **Password:** kata sandi yang sulit ditebak, minimal 6 karakter.
- 3 **Role:** **Owner** (semua fitur), **Kasir** (pesanan dan pembayaran), **Pelayan** (pesanan baru), atau **Dapur** (antrean pesanan).
- 4 **Tambah User:** simpan akun baru.
- 5 **Daftar User:** titik hijau = sedang aktif. Tertulis juga kapan terakhir login.
- 6 **Nonaktifkan:** akun tidak bisa masuk tanpa menghapus datanya, cocok untuk karyawan yang berhenti.
- 7 **Ikon kunci:** Owner mengatur ulang password karyawan yang lupa. Isi password baru lalu simpan.
- 8 **Tempat sampah:** menghapus akun.



Mengganti password sendiri

Ketuk **ikon orang** di pojok kanan atas, lalu pilih **Ganti Password**. Semua peran bisa memakainya.


- 1 **Password lama:** password yang dipakai sekarang.
- 2 **Password baru:** minimal 6 karakter, harus berbeda dari yang lama.
- 3 **Ulangi password:** ketik sama persis dengan password baru.
- 4 **Tampilkan password:** centang bila ingin melihat huruf yang diketik.
- 5 **Simpan Password:** ketuk. Bila berhasil, Anda kembali ke Dashboard.

PENTING Login pertama: bila masih memakai password bawaan **owner123**, halaman ini terbuka sendiri dan harus diselesaikan dulu sebelum fitur lain bisa dipakai. Catat password baru di tempat aman.

TIPS Buat **dua akun Owner** (misalnya milik Anda dan orang kepercayaan). Bila salah satu lupa password, yang lain bisa mengatur ulang lewat ikon kunci.

13 Backup Data dan Pembaruan Aplikasi

Buka **Pengaturan, tab Sistem**. Dua hal penting ada di sini: cadangan data dan pembaruan aplikasi.



Backup database

Backup adalah salinan seluruh data toko dan gambar menu dalam satu file .zip.

- 1 **Daftar backup** yang sudah dibuat tampil di kotak ini (kosong bila belum pernah backup).
- 2 **Pulihkan** (panah melingkar): data sekarang diganti isi backup itu. Aplikasi membuat salinan pengaman otomatis, lalu Anda diminta login ulang.
- 3 **Unduh** (panah ke bawah): simpan file backup ke folder Download HP.
- 4 **Hapus** (tempat sampah): menghapus file backup itu.
- 5 **Buat Backup Baru:** ketuk untuk membuat salinan sekarang. Hasilnya muncul di daftar.
- 6 **Pulihkan dari File:** pilih file .zip backup (misalnya dari HP lama), lalu ketuk tombolnya.

PENTING Backup yang hanya tersimpan di HP **ikut hilang** bila HP rusak, hilang, atau aplikasinya dihapus. Unduh file backup lalu **irim ke WhatsApp Anda sendiri atau simpan di Google Drive**.

TIPS Ganti HP: di HP lama buat dan unduh backup, kirim ke HP baru, pasang aplikasi, lalu **Pulihkan dari File**. Kode Aktivasi tidak ikut pindah, minta kode baru ke penjual (Bab 4).



Cek pembaruan aplikasi

Masih di tab Sistem, kartu **Pembaruan Aplikasi**.

- 1 **Versi terpasang** di HP Anda.
- 2 **Cek Pembaruan**: ketuk untuk melihat apakah ada versi baru (butuh internet).

CATATAN Aplikasi juga memeriksa pembaruan sendiri secara berkala. Bila ada, jendela pembaruan (di bawah) muncul.



Jendela pembaruan


Muncul bila ada versi baru, atau setelah Anda mengetuk **Cek Pembaruan**.

- 1 Menampilkan **versi lama dan versi baru** beserta catatan perubahan.
- 2 **PERBARUI**: unduh dan pasang. Android mungkin meminta izin pasang satu kali. Setelah diizinkan, ketuk **Perbarui** lagi bila aplikasi tertutup.
- 3 **Nanti**: tunda dulu. Pengingat muncul lagi di lain waktu.

CATATAN Data toko Anda **tetap aman** saat pembaruan. Lakukan di saat toko sepi, HP tersambung internet, dan baterai cukup.

14 Khusus Pengguna iPhone

Oru POS GO juga bisa dipakai di iPhone, bila penjual Anda menyediakan versi iPhone. Cara memakainya **sama persis** dengan Bab 3 sampai 13; buku ini tetap berlaku. Yang berbeda hanya beberapa hal di bawah ini.



Tampilan di iPhone

Layar, warna, dan tombolnya sama dengan di Android.

- 1 **Bilah atas:** warnanya mengikuti tema aplikasi (gelap atau terang). Jam, sinyal, dan baterai adalah milik iPhone.
- 2 **Jendela masa percobaan:** sama seperti di Android (Bab 4), muncul sekali sehari selama 7 hari percobaan.
- 3 **AKTIFKAN LISENSI:** caranya sama. Kode Perangkat dari iPhone dikirim ke penjual, lalu Kode Aktivasi yang diterima ditempel.

CATATAN Versi iPhone tidak memakai printer Bluetooth. Tombol **Cetak Struk** membuka struk sebagai PDF, lalu bagikan atau cetak lewat **AirPrint**.

Yang berbeda dibanding Android

Hal	Android	iPhone
Memasang	Unduh file dari tautan atau QR penjual, izinkan instal dari sumber ini.	Pasang lewat tautan TestFlight atau App Store dari penjual. Ketuk tautan, lalu Pasang .
Pembaruan	Pengaturan, Sistem, Cek Pembaruan.	Otomatis lewat TestFlight atau App Store. Kartu Pembaruan di Pengaturan tidak muncul.
Cetak struk	Printer Bluetooth (Bab 6).	Struk dibuka sebagai PDF. Bagikan atau cetak lewat AirPrint.
Aktivasi lisensi	Kode Perangkat dikirim ke penjual (Bab 4).	Sama. Kode Aktivasi yang diberikan penjual berlaku untuk iPhone itu saja.
Ganti iPhone atau hapus aplikasi	Perlu kode baru dari penjual (Bab 4).	Sama. Bila semua aplikasi Orulabs dihapus, Kode Perangkat bisa berubah dan perlu kode baru.

CATATAN Versi iPhone masih baru. Bila ada fitur yang berperilaku lain dari buku ini (misalnya mengunduh file backup atau laporan), tanyakan ke penjual Anda.

15 Hal yang Perlu Dihindari

Jangan	Alasannya
Menekan Reset ke Mode Pabrik (Pengaturan, tab Sistem)	Menghapus seluruh data toko (menu, pesanan, laporan) dan tidak bisa dikembalikan.
Menyalakan Mode Demo atau Mode Perbaikan	Fitur untuk teknisi. Salah menyalakan bisa mengganggu data atau menutup penjualan.
Menghapus aplikasi, atau memilih Hapus data di pengaturan HP	Semua data toko di HP ikut terhapus. Selalu buat backup lebih dulu.
Mengubah tanggal dan jam HP	Masa berlaku lisensi dan laporan harian mengikuti jam HP.
Membagikan Kode Aktivasi ke HP lain	Kode hanya cocok untuk satu HP. HP lain tidak bisa memakainya.
Memberi password Owner ke karyawan	Karyawan cukup diberi akun Kasir atau Pelayan sendiri.
Membiarkan HP kasir tanpa kunci layar	Siapa pun bisa membuka aplikasi. Aktifkan kunci layar HP dan Keluar dari aplikasi bila ditinggal.

Rutinitas harian

Kapan	Yang dilakukan
Sebelum buka	Cas HP dan printer, cek kertas struk, buka aplikasi dan login. Cek bahan yang Menipis di Inventory.
Saat berjualan	Pesanan untuk mencatat, Kasir untuk menerima uang, Cetak Struk untuk pembeli. Tandai menu kosong sebagai Habis .
Saat tutup	Buka Laporan, Harian dan cocokkan dengan uang di laci. Setelah itu Keluar dari aplikasi.
Tiap minggu	Buat Backup dan simpan di luar HP (Google Drive atau WhatsApp sendiri).

Merawat HP dan printer kasir

Bagian	Saran
Baterai HP	Jangan sampai habis saat ramai. Cas di sela sepi, atau siapkan power bank.
Penyimpanan HP	Hapus foto/video yang tidak perlu agar penyimpanan tidak penuh, karena aplikasi dan backup butuh ruang.
Printer	Pakai kertas thermal yang sesuai ukuran (58 atau 80 mm). Bila cetakan pudar, bersihkan kepala printer dengan kapas dan sedikit alkohol.
Internet	Berjualan tidak butuh internet. Nyalakan internet seminggu sekali untuk cek pembaruan dan mengirim backup.

16 Kontak Penjual

Isi atau tempel stiker kontak penjual di sini supaya mudah dicari saat butuh bantuan, kode aktivasi baru, atau perpanjangan lisensi.

Nama / Toko:

WhatsApp:

Kode Perangkat HP ini:

Masa berlaku lisensi:

17 Masalah Umum dan Jawabannya

Masalah	Yang bisa dicoba
Struk tidak tercetak	Pastikan printer menyala , kertas ada, dan sudah dipasangkan di Bluetooth HP . Lalu di Pengaturan, Struk & Pembayaran, pilih printer di Printer Bluetooth dan ketuk Muat ulang daftar . Simpan Pengaturan, coba cetak lagi.
Struk terpotong di pinggir kanan	Ubah Ukuran Kertas ke pilihan area cetak sempit (48 atau 72 mm). Bila hasil cetak pudar, ubah Ketebalan Cetak menjadi Tebal .
Kode QRIS tidak muncul di Kasir	Gambar QRIS belum disimpan. Lihat Bab 6 , bagian QRIS Offline, lalu ketuk Simpan Pengaturan .
Salah memasukkan pesanan	Buka Kasir , ketuk Batalkan Pesanan pada pesanan itu, lalu buat pesanan baru yang benar.
Hasil cetak pudar	Ubah Ketebalan Cetak menjadi Tebal . Bila tetap pudar, kepala printer mungkin kotor atau sudah aus.
Menu tidak muncul di layar Pesanan	Buka Menu , ketuk menu itu, pastikan tombolnya Tersedia (bukan Habis) dan kategorinya benar.
Total tagihan lebih besar dari harga menu	Cek PPN di Pengaturan, tab Struk & Pembayaran. Bila PPN menyala, pajaknya ikut ditambahkan ke total.
Aplikasi lambat atau berhenti	Tutup aplikasi dari daftar aplikasi terbuka, lalu buka lagi. Pastikan penyimpanan HP tidak penuh.
Foto menu atau logo tidak berubah	Buka Pengaturan, tab Sistem, Bersihkan Cache Aplikasi , lalu ketuk Bersihkan Cache .
Layar meminta aktivasi / masa percobaan habis	Ikuti Bab 4 . Data toko tidak hilang dan tampil kembali setelah aktivasi.
Ganti HP	Di HP lama buat dan unduh backup, kirim ke HP baru. Di HP baru: pasang aplikasi, minta Kode Aktivasi baru ke penjual (kode terikat pada HP), lalu Pengaturan, Sistem, Pulihkan dari File .
Karyawan lupa password	Owner membuka Kelola Pengguna (Pengaturan, tab Sistem), ketuk ikon kunci pada nama karyawan, isi password baru, lalu simpan.
Owner lupa password	Minta Owner lain mengatur ulang lewat ikon kunci. Karena itu buat dua akun Owner dan catat password di tempat aman.

A Lampiran: Daftar Periksa Pengaturan Awal

- | | |
|--|--|
| ☐ Memasang aplikasi dan berhasil login (Bab 2-3) | ☐ Mengganti password bawaan owner123 (Bab 12) |
| ☐ Membuat akun Owner kedua sebagai cadangan (Bab 12) | ☐ Mengisi nama, alamat, telepon, jam buka toko (Bab 6) |
| ☐ Memilih ukuran kertas dan memasang printer Bluetooth (Bab 6) | ☐ Menyimpan gambar QRIS toko (Bab 6) |
| ☐ Mengisi kategori dan menu lengkap dengan harga dan foto (Bab 7) | ☐ Mencoba 1 pesanan percobaan lalu membatalkannya (Bab 9-10) |
| ☐ Mengirim Kode Perangkat ke penjual dan memasukkan Kode Aktivasi (Bab 4) | ☐ Membuat backup pertama dan menyimpannya di luar HP (Bab 13) |
| ☐ Menambah akun karyawan dengan peran yang sesuai (Bab 12) | |