VALIDACE PŘÍSTUPOVÉHO BODU

ProArchiv – modul pro správu přístupových bodů | Přehled procesů podle uživatelské příručky (2. 11. 2026)

Základní validace - obsahuje jen základní sadu pravidel **vs** **Validátor IS CAM** - obsahuje kompletní sadu pravidel

01 TVORBA A PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ

ROZPRACOVANÝ

Průběžná validace formuláře
Kontrola syntaxe (např. datace) a vyplnění požadovaných prvků popisu.

Uložení záznamu
Přepočet validace v záložce Validace. Bez uložení se její aktuální výsledek neobnoví.

Základní validace modulu (základní validace)
Kontroluje např. jedinečnost PREF a vybraných identifikátorů, povinná pole, hierarchii a napojené PB. Funguje již v rozpracovaném stavu.

Přechod → ke schválení (validátor IS CAM)
Kontrola napojených PB: přípustný je i stav rozpracovaný či ke schválení. Volá se online Validátor IS CAM.

Rozhodnutí podle validátoru
Chyba R_ změnu blokuje; při upozornění W_ se uživatel rozhodne, zda bude pokračovat.

KE SCHVÁLENÍ

02 SCHVALOVÁNÍ

KE SCHVÁLENÍ

Pravidlo čtyř očí
Schvalovatel nesmí být autorem poslední změny přístupového bodu.

Kontrola napojených PB (základní validace)
Bez CAM ID: akceptují se PB ve stavu ke schválení nebo schválený. PB s CAM ID mohou být i rozpracované.

Kontrola doplňků (základní validace)
Vyplněné doplňky se porovnávají s našeptávačem. Při rozdílu může schvalovatel schválení odmítnout i potvrdit.

Přechod → schválený (validátor IS CAM)
Při změně ke schválení → schválený se testuje podle aktuálních pravidel IS CAM = volá se online Validátor IS CAM.

Rozhodnutí podle validátoru
Chyba R_ blokuje schválení; upozornění W_ lze přijmout a pokračovat.

SCHVÁLENÝ

03 ODESLÁNÍ DO IS CAM

SCHVÁLENÝ

Rekurzivní kontrola vztahů
Do Odchozí až tehdy, jsou-li všechny navzájem propojené PB bez CAM ID schválené. Nevalidní článek blokuje celý řetězec.

Fronta Odchozí
PB připravené k manuálnímu odeslání.

Operátor CAM
Spustí „Odeslat PB do CAMu“. Související PB mohou být odesílány jako jedna dávka.

Finální validace při odesílání (validátor IS CAM)
Kontrola stavu a validity při odeslání; Validátor IS CAM znovu prověřuje zasílané záznamy.

Rozhodnutí podle validátoru
R_ odeslání blokuje. U W_ lze zvolit „Odeslat i přes upozornění“; v CAM Admin poté řešit výjimku.

ODESLÁNO DO IS CAM

VÝSLEDKY VALIDACE VALIDÁTORU IS CAM - možné stavy

R_ CHYBA	Zastaví změnu stavu či odeslání.	W_ UPOZORNĚNÍ	Lze pokračovat po vyhodnocení.	BEZ NÁLEZU	Lze pokračovat.

Ruční test kdykoli: Různé funkce → Validátor IS CAM – testovat PB. Výsledky se zapisují do záložky Validace.

Pozn.: Schéma zachycuje běžné stavy. Volitelný stav „interní schválený“ se do IS CAM neodesílá. Zdroj: kap. 3.2, 5.8 a 5.9 příručky.