
# 云录播使用手册


### 1.1 系统架构图示:

服务器端			
直播服务器 支持动态扩容 支持flv/hls/rtmp	点播服务器 支持标准MP4	存储服务器 支持分布式 支持动态扩容	
中转服务器	网站服务器 自带nginx/php/mysql 内建学校/班级/教师 微信扫码登录,全平台帐号统一		

	采集端	
动态推流工具 支持按需推流 支持多种视频源 (MP4/RTSP/RTMP/IPC) 支持实时单帧快照 支持IPC双流模式 (主流录像子流直播)	动态录制工具 支持全网标准MP4 支持录像切片 支持切片交错 自动快照自动上传 可视化课表任务录像	支持WEB管理 支持分布式多点布控 支持Onvif自动搜索IPC



### 1.2 业务架构图示:



### 1.3 快速入门:

### 1.3.1 服务器安装:

- ▶ 云盘下载地址:
  - https://pan.baidu.com/s/1bo9Y2Bl => cloud-recorder.tar.gz => 32M
  - 备注:这是一体机快速安装版本,自带了 nginx/mysql/php,安装操作系统时不要安装这些模块。
- ▶ 最低服务器配置:
  - CPU: 1核, 2G内存, 40G硬盘
  - OS: CentOS5.5 以上 64 位版本,推荐使用 CentOS6.8 的 64 位版本
  - CentOS6.8 的 64 位下载地址: http://vault.centos.org/6.8/isos/x86 64/
  - 备注:安装时选择最小化的 server 安装,不要安装 nginx/mysql/php,云录播的服务器已经自带了。
- ▶ 安装步骤:
  - 下载:假设已经将 cloud-recorder.tar.gz 下载到 root 目录下
  - 目录: mkdir -p /root/recorder
  - 解压: tar xvf /root/cloud-recorder.tar.gz -C /root/recorder
  - 进入: cd /root/recorder
  - 执行: sh install\_recorder.sh, 执行过程中会自动搜索本机 IP 进行配置
  - 挽救:如果配置错误,还可以执行 sh config.sh 再次配置,会提示输入本地 IP 地址和端口(通常为 80) Enter Current Server Web IP: *这里输入有效的本机 IP 地址*

Enter Current Server Web Port: 这里输入有效的端口(通常为80)

- ▶ 开启防火墙:
  - vi /etc/sysconfig/iptables
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1935 -j ACCEPT
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21001 -j ACCEPT
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22122 -j ACCEPT
    - -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 23000 -j ACCEPT
  - 各个端口功能说明:
    - 80 => 网站 WEB 端口
    - 1935 => rtmp 数据流协议端口,用在 PC 端的 flash 播放;
    - 8080 => flv 和 hls 数据流协议端口,用在 PC 端、移动端、小程序播放;
    - 21001 => 中转服务器端口
    - 22122 => 跟踪服务器端口
    - 23000 => 存储服务器端口
- ▶ 验证访问:
  - 前台:打开任意浏览器(前后台兼容 IE8),输入安装过程中提示的 IP 和端口,进行浏览访问;
  - 后台: <a href="http://IP:Port/admin">http://IP:Port/admin</a>, 会提示微信扫码登录,第一个扫码的用户会自动成为管理员;

### 1.3.2 采集端安装:

- > 云盘下载地址:
  - https://pan.baidu.com/s/1dE3ONb7 => cloud-gather.exe => 18M
- ▶ 支持系统:
  - Windows XP 及以上系统。
- 安装步骤:
  - 双击 cloud-gather.exe,全部默认安装;


- 注意:安装位置要开启写盘权限,否则会启动失败,无法写入配置文件 Config.xml;
- 启动后,点击"系统设置"在"网站地址"栏输入刚刚安装了录播服务器的地址;点击"确定",采集端会自动重建全部通道;测试地址 http://www.ihaoyi.cn 或 http://demo.myhaoyi.com
- 注意: 采集端默认授权使用时间是 30 天, 默认授权通道是 256 个; 授权过期后,请尽快联系供应商。

### 1.3.3 快速发布直播:

- ▶ 采集端 添加通道:
  - 在采集端中点击"添加通道",支持"拉流模式"和"文件模式",我们选择"文件模式",必须是标准的 MP4 文件,系统会自动判断选择的 MP4 文件是否有效;点击"确定",自动运行,未发布,等待用户访问触发推流,运行中的通道会默认每隔 2 分钟自动截取快照上传;
  - "添加通道"时,还能进行通道名称修改,运行中的通道不能修改,只能停止之后才能修改;
  - "添加通道"时的界面如下:




■ 已连接的通道状态如下:没有用户观看时,不推流;



- 浏览器 播放触发推流:
  - 打开已验证过的前台页面,点击"直播",会列举出所有创建的通道,如下: 注意:通道的附加属性,学校、年级、班级,都可以通过网站后台配置;



■ 点击"直播中"的通道之后,在播放端和采集端都会有变化:



■ 采集端,正在推流的状态:



### 1.3.4 快速定时录像:

- ▶ 浏览器 登录后台:
  - http://IP:Port/admin,提示,微信扫码登录;
  - 目前有两种用户身份,管理员和普通用户,第一个扫码的用户自动成为管理员;
  - 普通用户扫码后,不能管理后台,自动跳转到前台页面;
  - 管理员可以在后台修改用户的身份;
  - 登录成功之后,可以保持在线 24 小时不用登录;



▶ 成功登录后台之后,点击左侧"直播管理",找到右侧需要录像的通道,点击"录像表";



- 通道任务录像,是模拟现实当中的课表结构,以周为周期,图形化方式,任意配置录像任务,配置完毕,点击"全部保存",发送给"采集端"录像,"采集端"录像完毕,会自动截图,自动上传到存储服务器当中;用户可以通过对应的录像科目查看录像节目;
- ▶ 需要提前说明的操作指南:
  - 新建区间:鼠标点击"添加"按钮;同一天的区间不能重叠;
  - 删除区间:鼠标单击选中需要删除的区间,再点击"删除"按钮;快速删除,请点击"全部删除"按钮;
  - 更改区间:鼠标单击选中需要修改的区间,再点击"修改"按钮;也可双击区间修改;点击下方数字, 定位整点时间;

■ 复制区间: 鼠标点击滑块最右侧"复制"图标,可以将当前滑块的所有区间复制到其它滑块(原有区间会被删除);

■ 保存区间:录像任务配置完毕,点击下方"全部保存"按钮,将录像任务写入数据库,发送给采集端。

▶ 基本的操作和使用如下图所示:



▶ "添加"或"修改"操作界面:




▶ "复制区间"操作界面:



▶ "采集端"正在录像状态:



▶ 网页前端录像按科目展示效果:



▶ 网页前端录像播放展示效果:




### 1.4 采集端功能与操作:

▶ "采集端"主界面功能示意图:



- ▶ 全屏模式:按 "ESC"键返回;主要为了全屏展示通道窗口;
- ▶ 添加通道:参见"快速发布直播";
- ▶ 删除通道:这个操作要特别小心,删除通道后,会将该通道下所有的录像、任务、截图,全部删除;
- ▶ 修改通道: 功能已经弱化, 更多通道修改, 已经转移到网站后台操作了;
- ▶ 登录通道: 让通道运转起来,不会主动推流,必须由用户的播放触发才会被动推流;
- ▶ 注销登录:停止通道运转,摄像头设备会停止预览;正在推流或录像的通道也会停止;
- ▶ 系统设置: "采集端"第一次启动时,需要修改"网站地址"和"网站端口"



- ▶ 显示版本:可以显示已授权通道和已授权使用时间;默认授权 256 路,30 天授权;
- ▶ 摄像头设备:右侧窗口专门操作摄像头设备,可以配置摄像头的登录帐号、密码、地址、端口等等信息,还可以控制带有云台功能的摄像头,上下左右移动、焦距、放大、光圈,等等云台操作。



- ▶ 有关"采集端"的其它说明:
  - "采集端"的通道配置信息全部存放到了服务器端,因此,更多复杂配置都放到了网站后台;
  - "采集端"生成的通道截图快照、录像截图快照、录像 MP4 文件,都会临时存放到最大剩余空间的磁盘中,自动上传完毕之后,会自动删除;
  - "采集端"针对 IPC 摄像头,支持双流模式;只需要设置好摄像头通道的主码流和子码流,通道启动时, 采集端会自动配置摄像头,在直播时使用码流较低的子码流,在录像时使用码流较高质量好的主码流;
  - "采集端"录像支持切片功能;在设定的录像时间段内,还可以设定自动切片时间,不断生成固定大小片段的切片,同时,为了不丢失数据,在切片与切片之间还可以设定切片交错关键帧个数(最大交错 3 个关键帧)从而避免切片衔接造成的数据丢失;
  - "采集端"录制的 MP4 文件是全平台通用的标准 MP4 格式;
  - "采集端"支持多点布控,多个采集端可以连接同一个录播服务器,在同一个网站展示,达到自动扩容的目的和效果,实现大规模的应用;
  - "采集端"可以实现多校区应用,每个"采集端"都需要隶属与某个学校,一个学校可以拥有多个采集端,详情请见"业务架构"图示。

### 1.5 网站后台功能与操作:

- ▶ 网站后台登录:详情请见"快速定时录像"部分;
- ▶ 网站管理 系统设置:



- ▶ 网站管理 组件设置:
  - 中转服务器:是能够让网站与采集端、直播端,保持在线,命令转发的重要组件。



■ 存储服务器:是能够进行海量视频存储、录像视频回放,视频缓存的重要组件。



■ 直播服务器: 支持 hls、flv、rtmp,能够按需上传,自动分配上传地址,无需人工干预。



- 中转客户端:是指正在与中转服务器交互的终端,便于分析中转服务器状态。
- 终端类型: 1(PHP 终端), 2(采集终端), 3(直播终端), 4(播放终端)



▶ 教学管理 - 学校管理:

- 可以进行学校的添加、修改、删除操作;
- 备注:每个"采集端"都需要挂接一个学校;
- ▶ 教学管理 科目管理:
  - 可以进行科目的添加、修改、删除操作;
  - 备注:系统已经默认添加了一些常用的科目,可以直接使用或修改;
- ▶ 教学管理 年级管理:
  - 可以进行年级的添加、修改、删除操作;
  - 备注:系统已经默认添加了一些常见的年级,可以直接使用或修改;
- ▶ 教学管理 教师管理:
  - 可以记性教师的添加、修改、删除操作;
  - 备注:系统已经默认添加了一些样例教师信息,不使用的化可以删除;
- ▶ 录播管理 采集端管理:
  - 每个"采集端"登录成功之后,会自动汇报一些信息做为标识,包括 IP 地址、MAC 地址、操作系统、在线状态,等等信息;点击采集端记录,可以动态修改采集端配置;



- 所在学校:选择已经创建的学校;采集端只能挂接一个学校;
- 标题名称:可以根据需要动态修改采集端的显示名称,便于区分多个不同的采集端;
- 录像码流:主码流,只对 IPC 摄像头的双流模式启用;
- 直播码流:子码流,只对 IPC 摄像头的双流模式启用;
- 录像切片:每隔 0~30 分钟产生新切片,0 表示不切片;
- 切片交错:每个新切片交错0~3个关键帧,0标识不交错:
- 通道截图:每隔1分钟~10分钟,启动中的通道自动动态截图;
- 自动重连网络摄像机:开启后会不断尝试重连所有的离线通道,直到连接成功为止;默认关闭;
- 自动重连存储服务器: 开启后会不断尝试重连存储服务器, 默认开启, 需要随时上传截图或录像;
- ▶ 录播管理 直播管理:
  - 可以对通道进行添加、删除、修改、启动、停止、配置任务录像表操作



备注: 删除通道时,会删除该通道下所有的录像和截图,请慎用删除操作;

■ 修改或添加"文件模式"页面:



■ 修改或添加"拉流模式"页面:



备注:"拉流模式"和"文件模式"可以相互切换;

■ 修改"硬件模式"页面:

显示 OSD: 是否允许摄像头画面显示时间信息, 默认开启;

镜像模式: 是否开启显示画面倒置, 默认关闭;

双流模式: 是否开启双流模式, 主码流录制, 子码流直播, 默认开启; 若关闭, 直播录像都用主码流;



- 点击"启动",可以远程启动通道拉取数据,但不推送数据(有用户观看才推流)
- 已经"启动"的通道,点击"停止",可以远程关闭通道拉取数据,如果正在推流或录像都会停止;
- 点击"录像表",进入该通道的任务录像配置页面,具体参见"快速定时录像"部分。

#### ▶ 录播管理 – 录像管理:

- "删除选中",可以删除选中的录像记录,会将录制的 MP4 文件和截图一起删除;
- 点击一条录像记录,弹框显示录像记录详情,可以修改"科目"和"教师":



- ▶ 用户管理 用户列表:
  - 可以列出所有扫码登录过的用户,查看从微信获取的用户信息,并能修改用户类型;

## 1.6 播放端功能与操作

# 1.6.1 PC 端浏览播放:

▶ 首页: (主要显示按科目排列的录像记录)



点播观看页面:(右侧会自动列举出10条科目相关录像)



#### ▶ 直播: (显示所有的有效通道)



▶ 直播观看页面:




- PC 浏览器有三种直播观看方式, flvis => flash => hls
- flvjs 是 H5 低延时直播观看方式,对浏览器的要求较高, IE11 以上,谷歌全兼容, Safari10 以上;
- flash 是 rtmp 低延时直播观看方式,对浏览器要求低,但是, flash 由于资源消耗大,正在被浏览器淘汰;
- hls 是 H5 高延时直播观看方式,对浏览器有一定要求, IE10 以上,谷歌全兼容, Safari 全兼容;
- 云录播 PC 端采用自动匹配的方式观看,IE8 自动会选择 flash 播放,谷歌自动选择 flvjs,不能 flvjs 再匹配 hls 模式,以低延时为优先。
- 直播观看页面会每隔 12 秒向中转服务器发送在线通知,中转服务器会检测所有在线播放器的在线状态,会自动删除不在线的播放器,当某个通道的播放器为 0 时,会向采集端发送停止推流通知;

### 1.6.2 移动端浏览播放:

- ▶ 在手机浏览器中,输入录播网站服务器地址,系统会自动侦测判断是移动设备类型,跳转到特定的移动页面;
- ▶ 用户也可以通过 PC 浏览器,点击"手机",使用"微信、QQ、支付宝、淘宝"等主流 APP 扫码访问;




▶ 移动端 – 最新、移动端 – 点播观看:





▶ 移动端 – 直播首页、移动端 – 直播观看:



### 1.7 技术支持



电话: 15010119735 QQ: 18059104