
Simulador CARLA


Car Learning Approach

by. Rafael Peralta Blanco


Ir a: www.github.com/rafita96




Seleccionar 'Repositories'



Seleccionar 'Tutorial-CARLA'.



Luego seleccionar 'Clone or download' y por último presionar en 'Download ZIP'



¿Qué es CARLA?

"Es un simulador para desarrollar, entrenar y validar sistemas de conducción autónoma."

http://carla.org/


Unreal Engine 4

El simulador fue desarrollado en Unreal Engine 4.




Arquitectura

El sistema de CARLA tiene una arquitectura cliente-servidor.



1. Ir al repositorio

https://github.com/carla-simulator/carla



2. Seleccionar releases



3. Descargar la versión compilada

CARLA_0.9.6.tar.gz




4. Descomprimir el archivo

- 4.1 Click derecho.
- 4.2 Seleccionar extraer aquí.



5. Entrar en la carpeta CARLA


- 5.1 Click derecho en alguna zona libre
- 5.2 Seleccionar 'abrir en terminal'



6. Ejecutar el simulador

- 6.1 Escribir el comando './CarlaUE4.sh' en la terminal
- 6.2 Presionar 'Enter'

```
laboratorio@lab-Precision-T1700: ~/Documents/CARLA_Latest
File Edit View Search Terminal Help
laboratorio@lab-Precision-T1700:~/Documents/CARLA_Latest$ ./CarlaUE4.sh
```



7. Cerrar el simulador

- 7.1 Presionar las teclas 'Ctrl' y 'Tab' al mismo tiempo.
- 7.2 Seleccionar la ventana de la terminal
- 7.3 Presionar las teclas 'Ctrl' y 'C' al mismo tiempo

Mejorando el rendimiento

1. Instalar Vulkan

1.1 Ejecutar los siguientes comandos en una terminal (Ctrl+Alt+T).

sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa

sudo apt update


sudo apt upgrade

Instalar Vulkan

- 1.2 Abrir la aplicación 'Software & Actualizaciones'
- 1.3 Seleccionar la pestaña 'Controladores adicionales'

1.4 Seleccionar el driver adecuado para la tarjeta de video y luego aplicar

cambios



Hay que tener cuidado, porque puede que el driver no sea compatible.

Instalar Vulkan

1.5 Volver a la terminal y ejecutar el siguiente comando

sudo apt install nvidia-settings vulkan-utils

*Suponiendo que se tiene una gpu Nvidia

2. No renderizar el simulador

Usar el siguiente comando cuando se quiera ejecutar el simulador.

DISPLAY= ./CarlaUE4.sh


3. Reducir el tamaño de la ventana

Usar el siguiente comando cuando se quiera ejecutar el simulador con un tamaño distinto.

./CarlaUE4.sh -windowed -ResX=720 -ResY=480

Utilizando la API de Python

El servidor debe estar en ejecución



1. Script base

1.1 Hay que importar la librería de CARLA. Para poder manipular el servidor.

import sys
egg_path='lib/dist/carla-0.9.6-py3.5-linux-x86_64.egg'
sys.path.append(egg_path)
import carla



Crear el archivo 'CarlaEnv.py' en la carpeta curso.

2.1 Recuerda importar la librería.



```
import sys
egg_path='lib/dist/carla-0.9.6-py3.6-linux-x86_64.egg'
sys.path.append(egg_path)
import carla
```

Se usa el paradigma de programación orientado a objetos para tener un código más limpio.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):

    self.client = Carla.Client(host, port)
    # Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
    self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
    self.world = self.client.get_world()
    # Mapa del mundo
    self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
    self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()

    self.actors = []
```

La variable 'self.client' contiene la conexión al servidor. Se requiere conocer la dirección ip del servidor y el puerto en el que se está ejecutando CARLA.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):

self.client = Carla.Client(host, port)

# Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
self.world = self.client.get_world()

# Mapa del mundo
self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()
self.actors = []
```

Por defecto CARLA utiliza el puerto 2000.

Esta línea evita que la red se bloquee para siempre.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):
    self.client = Carla.Client(host, port)
    # Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
    self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
    self.world = self.client.get_world()
    # Mapa del mundo
    self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
    self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()
    self.actors = []
```

Tiene el mapa del mundo actual. Este mapa tiene el formato OpenDrive.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):

    self.client = carla.Client(host, port)
    # Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
    self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
    self.world = self.client.get_world()
# Mapa del mundo
    self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
    self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()
    self.actors = []
```

La variable 'self.blueprint_library' se encuentran todos los posibles actores que se pueden invocar en el simulador.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):

    self.client = carla.Client(host, port)
    # Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
    self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
    self.world = self.client.get_world()
    # Mapa del mundo
    self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
    self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()
    self.actors = []
```

Aquí podemos encontrar diferentes modelos de automóviles.

```
Indentación
```

La variable 'self.actors' guarda todos los actores invocados, por este cliente, en el mundo.



```
class CarlaEnv:

def __init__(self, host="127.0.0.1", port=2000):

self.client = carla.Client(host, port)

# Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
self.client.set_timeout(2.0)

# Obtiene el mundo de CARLA
self.world = self.client.get_world()
# Mapa del mundo
self.map = self.world.get_map()
# Tiene todas los objetos utilizables en CARLA
self.blueprint_library = self.world.get_blueprint_library()

self.actors = []
```

La necesitamos para limpiar el simulador.

Cada que queramos invocar un actor necesitamos:

- El modelo, es decir, su blueprint.
- La posición en la que queremos invocarlo.

```
import carla
class CarlaEnv:
___def init (self, host="127.0.0.1", port=2000):
   self.client = carla.Client(host, port)
        # Tiempo de espera sin respuesta del servidor.
        self.client.set timeout(2.0)
        self.world = self.client.get world()
        self.map = self.world.get map()
        self.blueprint library = self.world.get bluepri
       self.actors = []
___def spawn actor(self, model, spawn point, attach to
       actor = self.world.spawn actor(model, spawn poi
```



```
def spawn_actor(self, model, spawn_point, attach_to=None):
    # Invoca un actor en el mundo
    actor = self.world.spawn_actor(model, spawn_point, attach_to)
    self.actors.append(actor)
    return actor
```

Indentación

Guardamos el actor invocado en la lista de actores.



Una vez que terminemos con la simulación hay que limpiar el servidor.

```
def destroy(self):
    # Cuando el cliente termine de trabajar, hay que eliminar todos
    # los actores que ha invocado
    while len(self.actors) != 0:
        a = self.actors.pop()
        a.destroy()
```



```
self.client.set timeout(2.0)
       self.world = self.client.get world()
       self.map = self.world.get map()
       self.blueprint library = self.world.get bluepri
       self.actors = []
def spawn actor(self, model, spawn point, attach to
       actor = self.world.spawn actor(model, spawn poi
       self.actors.append(actor)
       return actor
def destroy(self):
```

Ya podemos conectarnos al servidor.

Creamos el archivo 'main.py' en la carpeta 'curso'.

Ahí importamos la clase 'CarlaEnv'




```
from CarlaEnv import *
|
env = CarlaEnv()
```

Listo, la conexión se encuentra en la variable 'env'.

Para ejecutar el programa...



- 1. Ir a la carpeta 'curso' con el administrador de archivos.
- 2. Click derecho en algún lugar libre.
- 3. Seleccionar la opción 'Open in Terminal'.
- 4. Escribir: python3 main.py
- 5. Y presionar la tecla 'Enter'.





```
laboratorio@lab-Precision-T1700: ~/Documents/Rafael/ejemploscarla/base 🛑 📵 🥹
File Edit View Search Terminal Help
laboratorio@lab-Precision-T1700: ~/Documents/Rafael/ejemploscarla/base$
```

File Edit View Search Terminal Help
Laboratorio@lab-Precision-T1700:~/Documents/Rafael/ejemploscarla/base\$ python3 main.py

Invocar un vehículo

Creamos el archivo 'Car.py' en la carpeta 'curso'.

No necesitamos importar carla.

Mantenemos el paradigma de programación orientado a objetos.

```
class Car:

def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
    # Invoca el vehiculo en el mundo
    self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



En el parámetro 'env' tenemos la conexión al servidor y los recursos de CARLA.

```
class Car:

    def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
        # Invoca el vehiculo en el mundo
        self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



Con anterioridad necesitamos conocer el modelo del vehículo que deseamos invocar.

```
class Car:

    def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
        # Invoca el vehiculo en el mundo
        self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



Para eso necesitamos la variable 'blueprint_library'

También necesitamos saber en qué posición en el mapa vamos a invocar el vehículo.

```
class Car:

def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
    # Invoca el vehiculo en el mundo
    self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



Se obtiene de la variable 'map'.

Luego agregaremos una cámara al vehículo...

```
class Car:

    def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
        # Invoca el vehiculo en el mundo
        self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



Se debe tener la clase 'Camera'.

En la variable 'self.vehicle' guardaremos el actor invocado en el mundo.

```
class Car:

def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
     # Invoca el vehiculo en el mundo
     self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)
```



La función 'spawn_actor' está programada en el archivo 'CarlaEnv.py'



-- Indentación

¿Recuerdan el archivo 'main.py'?

Ahora hay que agregar la clase 'Car'.

```
from CarlaEnv import *
env = CarlaEnv()
```

```
from CarlaEnv import *
from Car import *
env = CarlaEnv()
```



Ahora hay que obtener los parámetros necesarios para invocar el vehículo.

- conexión al servidor.
- modelo del vehículo.
- posición en el mundo.

```
from CarlaEnv import *
from Car import *

env = CarlaEnv()
```



```
def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
```

Para el modelo del vehículo, primero se necesita obtener la lista de vehículos disponibles.

vehícles = env.blueprint_library.filter('vehícle')

- conexión al servidor.
- modelo del vehículo.
- posición en el mundo.

Un total de 26 modelos disponibles.



```
def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
```

Nombre, Marca, Etiqueta

3. Invocar un automóvil

Modelos disponibles:

A2, Audi, a2

TT, Audi, tt

e-tron, Audi, etron

CarlaCola, CarlaMotors, carlacola

C3, Citroen, c3

Charger, Dodge, police

Wrangler Rubicon, Jeep, jeep

YZF, Yamaha, yzf

Patrol, Nissan, patrol

Micra, Nissan, micra

Crossbike, BH, bh

Mustang, Ford, mustang

Isetta, BMW, isetta

Low Rider, Harley-Davidson, harley-davidson

Coupe, Mercedes-Benz, coupe

Grand Tourer, BMW, grandtourer

Prius, Toyota, prius

Diamondback, Century, century

Model 3, Tesla, model3

León, SEAT, leon

MKZ 2017, Lincoln, mkz2017

Ninja, Kawasaki, ninja

T2, Volkswagen, t2

Omafiets, Gazelle, gazelle

Impala, Chevrolet, impala

Cooper ST, Mini, mini

Elegimos un modelo con su etiqueta y la librería de blueprints.

En el archivo main.py

```
env = CarlaEnv()

try:

model = env.blueprint_library.filter("model3")

finally:
    env.destroy()
```

NO CODE TIME

Aquí va la etiqueta del vehículo que ustedes prefieran.

NÒ

CODE

TIME

Como vamos a invocar un vehículo, al final de programa necesitamos limpiar.

```
env = CarlaEnv()

try:
    model = env.blueprint_library.filter("model3")

finally:
    env.destroy()
```

Aún no lo invocamos, pero hay que estar listos.

La estructura de control 'try' y 'finally' ayudan cuando surge algún error.

```
env = CarlaEnv()

try:
    model = env.blueprint_library.filter("model3")

finally:
    env.destroy()
```



Solamente falta elegir una posición en el mundo.

- conexión al servidor.
- modelo del vehículo.
- posición en el mundo.

Para esto necesitamos la variable 'map'.



```
def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
```

Dependiendo del mapa, las posiciones de inicio cambian.



Con la variable 'map' obtenemos todos los puntos de inicio.

```
from CarlaEnv import *
from Car import *
env = CarlaEnv()

try:
    model = env.blueprint_library.filter("model3")[0]

>> spawn_points = env.map.get_spawn_points()
    spawn_point = points[0]

finally:
    env.destroy()
```



Y elegimos el primer punto.

```
from CarlaEnv import *
from Car import *
env = CarlaEnv()

try:
    model = env.blueprint_library.filter("model3")[0]
    spawn_points = env.map.get_spawn_points()
    spawn_point = spawn_points[0]

finally:
    env.destroy()
```



Ya tenemos todo listo para invocar un automóvil.


- conexión al servidor.
- modelo del vehículo.
- posición en el mundo.


```
def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
```

Momento de invocar el automóvil.

```
spawn_points = env.map.get_spawn_points()
spawn_point = spawn_points[0]
car = Car(env, model, spawn_point)
```










¿Por qué el automóvil desaparece?

```
finally:
    env.destroy()
```

Para mantener el automóvil hasta recibir una orden se necesita la siguiente línea.



El comando input espera a que el usuario presione la tecla 'Enter'.



Creamos el archivo 'Camera.py' en la carpeta 'curso'.

Necesitamos importar la librería de carla.

```
import sys
egg_path='lib/dist/carla-0.9.6-py3.6-linux-x86_64.egg'
sys.path.append(egg_path)
import carla
```



Estas mismas líneas se encuentran en el archivo 'CarlaEnv.py'

Continuando con el paradigma de programación orientado a objetos, creamos la

clase Camera.

```
mport carla
 mport cv2
from helpers import *
class Camera:
    base config = {
        "show": True,
        "width": 400,
        "height": 220,
        'fov': 110,
        'x': -7.
        'pitch': 0.0,
        'yaw': 0.0,
        'roll': 0.0
```

También se requiere importar la librería cv2.

Y unas funciones de ayuda del archivo 'helpers.py'.



La configuración base de la cámara es solamente una recomendación.




```
import carla
 mport cv2
from helpers import *
class Camera:
    base config = {
        "show": True,
        "width": 400,
        "height": 220,
        'fov': 110,
        'x': -7,
         'pitch': 0.0,
        'yaw': 0.0,
        'roll': 0.0
```


'show' muestra en una ventana lo que captura la cámara.


```
class Camera:

--base_config = {
    "show": True,
    "width": 400,
    "height": 220,
    'fov': 110,
    'x': -7,
    'y': 0,
    'z': 4,
    'pitch': 0.0,
    'yaw': 0.0,
    'roll': 0.0
}
```



Ancho y alto de la imágen capturada.






Tamaños muy grandes ralentizan el servidor.

Efecto curvo de la imágen.

```
class Camera:

---base_config = {
    "show": True,
    "width": 400,
    "height": 220,

    'fov': 110,
    'x': -7,
    'y': 0,
    'z': 4,
    'pitch': 0.0,
    'yaw': 0.0,
    'roll': 0.0
}
```




Posición relativa de la cámara con respecto al vehículo.

```
class Camera:

---base_config = {
    "show": True,
    "width": 400,
    "height": 220,
    'fov': 110,
    'x': -7,
    'y': 0,
    'z': 4,
    'pitch': 0.0,
    'yaw': 0.0,
    'roll': 0.0
}
```



Rotación de la cámara.





Para inicializar la cámara necesitamos lo siguiente.



La conexión al servidor.



El vehículo en el que la vamos a montar.




Este vehículo debe ser el actor en el mundo.

La configuración de la cámara.

```
class Camera:
    base_config = { ---
    }

def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
```





Es opcional, porque ya tenemos una configuración base.

Seguimos con la inicialización de la cámara.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None

model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Obtenemos la configuración de la cámara.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):

    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)

    self.camera_image = None

    model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam_pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Por si hay que cambiar la base.

Obtenemos el modelo de la cámara.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None

model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
# Tamaño de la imagen
model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
cam pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Dimensiones de la imágen.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None
    model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Distorsión de la imágen.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None
    model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Contiene la posición de la cámara en el mundo.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None

model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
# Tamaño de la imagen
model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
cam_pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehícle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Invocamos la cámara en el mundo.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None
    model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam_pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Aquí elegimos le decimos que siga al vehículo.

Cada vez que la cámara toma una imagen, hay que procesarla.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):
    self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)
    self.camera_image = None
    model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    # Tamaño de la imagen
    model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))
    model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))
    model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo
    cam_pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))
    self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa
    self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```



Aún no tenemos la función 'process_img'

Solamente falta definir la función que procesa la imagen.

```
def __init__(self, env, vehicle, camera_config={}):

# self.config = fill_config(camera_config, Camera.base_config)

self.camera_image = None

model = env.blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')

# Tamaño de la imagen

model.set_attribute('image_size_x', "{}".format(self.config['width']))

model.set_attribute('image_size_y', "{}".format(self.config['height']))

model.set_attribute('fov', "{}".format(self.config['fov']))

# Posición relativa al vehículo


cam_pos = carla.Transform(carla.Location(x=self.config['x'], y=self.config['y'], z=self.config['z']))

self.camera = env.spawn_actor(model, cam_pos, vehicle)

# Cada vez que la cámara toma una imagen la procesa

self.camera.listen(lambda data: self.process_img(data))
```





En el mismo archivo 'Camera.py' y en la misma clase 'Camera', definimos la función 'process img'



```
class Camera:
   base config = { ==
       init (self, env, vehicle, camera config={
        self.config = fill config(camera config, Came
        self.camera image = None
       model = env.blueprint library.find('sensor.ca
       model.set attribute('image size x', "{}".form
       model.set attribute('image size y', "{}".for
       model.set attribute('fov', "{}".format(self.
       cam pos = carla.Transform(carla.Location(x=s))
        self.camera = env.spawn actor(model, cam pos
        self.camera.listen(lambda data: self.process
   def process img(self, image):
        i = get rgb image(image, self.config)
       if self.config["show"]:
           cv2.imshow("", i)
           cv2.waitKey(1)
        self.camera image = i
```

Primero transformamos la imagen de CARLA en una imagen visible.

```
def process_img(self, image):
    # La imagen tomada por CARLA es transformada a un formato de cuatro canales en lugar
    # de un solo vector
    i = get_rgb_image(image, self.config)

# Aqui se muestra la imagen tomada por la camara de CARLA
    if self.config["show"]:
        cv2.imshow("", i)
        cv2.waitKey(1)

# Imagen actual
    self.camera_image = i
```



Luego desplegamos la imagen en una ventana.



Al final guardamos la imagen actual en la variable 'self.camera_image'.

```
# La imagen tomada por CARLA es transformada a un formato de cuatro canales en lugar # de un solo vector

i = get_rgb_image(image, self.config)

# Aqui se muestra la imagen tomada por la camara de CARLA
if self.config["show"]:
    cv2.imshow("", i)
    cv2.waitKey(1)

# Imagen actual
self.camera_image = i
```



Listo, ya definimos el comportamiento de la cámara, sólo falta invocarla.

Pero, será desde el archivo 'Car.py'


Porque necesitamos el actor del vehículo.

En el archivo 'Car.py' hay que importar la clase 'Camera'.

```
class Car:

def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config=None):
    # Invoca el vehiculo en el mundo
```





Para crear una cámara necesitamos los siguientes parámetros:

- conexión al servidor.actor del vehículo.

```
class Car:
    def init (self, env, model, spawn point, camera config=None):
       # Invoca el vehiculo en el mundo
    self.vehicle = env.spawn actor(model, spawn point)
```

Ya los tenemos. En 'env' y 'vehicle'


El parámetro 'camera_config' de la clase 'Car' en el archivo 'Car.py' tiene el valor por defecto 'None'

```
class Car:

    def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config={}):
        # Invoca el vehiculo en el mundo
```

Hay que cambiarlo por '{}'






Ahora ya podemos invocar una cámara.

```
class Car:

def __init__(self, env, model, spawn_point, camera_config={}):
    # Invoca el vehiculo en el mundo
    self.vehicle = env.spawn_actor(model, spawn_point)

self.camera = Camera(env, self.vehicle, camera config)
```





No es necesario modificar el archivo 'main.py'. Ya podemos ejecutar el programa.

```
CarlaEnv import *
from Car import *
env = CarlaEnv()
try:
    model = env.blueprint library.filter("model3")[0]
    spawn points = env.map.get spawn points()
    spawn point = spawn points[0]
    car = Car(env, model, spawn point)
    input('Enter')
finally:
    env.destroy()
```



Fin de la primer parte

¿Preguntas?

Dudas o aclaraciones: rperalta@cicese.edu.mx