Petit guide Boot + Root + Raid + Lilo

Version française du petit guide Raid logiciel mini-HOWTO

Michael Robinton, Michael@BizSystems.com

v1.04, 20 juillet 2000

Ce document permet la mise en place d'un système de fichiers raid en utilisant raidtools 0.90 pour obtenir un raid amorçable monté sur la racine en utilisant un lilo standard. La conversion d'un disque conventionnel vers un raid1 ou un raid5 sans perdre les données présentes sur le disque est aussi traitée.

1. Introduction

1.1 Remerciements

Les sources d'information ci-dessous ont été écrites par Harald Nordgård-Hansen < hnh@bukharin.hiof.no> et on été postées à la liste de discussion sur le raid dans un fichier lilo.conf commenté par Martin Bene < mb@sime.com>. Merci de leur contribution. J'ai essayé de mettre ces informations et le bénéfique travail de plusieurs autres personnes qui ont contribué à la liste de discussion sur le raid et le projet raid sous linux sous forme de recettes de cuisine, en incluant différents exemples de systèmes mis en place afin de rendre le raid amorçable facile à utiliser et à comprendre. Une section traite de la conversion d'un disque seul standard en un disque raid. À mon humble avis, la clé permettant la conversion est la compréhension du raid amorçable.

1.2 Bugs

Oui, je suis sûr qu'il y en a. Si vous êtes assez bons pour les signaler, je corrigerai le document. ;-)

1.3 Notice sur le copyright

Ce document a été écrit par Michael Robinton Michael @BizSystems.com, et est diffusé sous une licence copyleft GNU.

Permission d'utiliser, de copier, de distribuer ce document pour tout usage, pourvu que le nom de l'auteur, de l'éditeur et ce paragraphe apparaissent dans toutes les copies et documents de soutien ; et qu'une version non modifiée de ce document soit librement disponible. Ce document est distribué dans le but de fournir une aide, mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni expresse, ni implicite. Malgré tous les efforts de vérification de l'information diffusée dans ce document, les auteur, éditeurs, responsables de maintenance et traducteurs n'assument aucune responsabilité concernant toutes les erreurs et tous les dommages, directs ou indirects, découlant de l'utilisation de l'information fournie dans ce document.

Permission to use, copy, distribute this document for any purpose is hereby granted, provided that the author's / editor's name and this notice appear in all copies and/or supporting documents; and that an unmodified version of this document is made freely available. This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, either expressed or implied. While every effort has been taken to ensure the accuracy of the information documented herein, the author / editor / maintainer assumes NO RESPONSIBILITY for any errors, or for any damages, direct or consequential, as a result of the use of the information documented herein.

2. Ce dont vous avez besoin AVANT TOUTE CHOSE

Les programmes dont vous allez avoir besoin et la documentation qui répondra à la majeure partie des problèmes de configuration et d'utilisation d'un raid sont listés ci-dessous. Ayez l'obligeance de les lire attentivement.

2.1 Logiciels requis

Il est préférable d'utiliser les versions les plus récentes de ces programmes.

• un noyau supportant le raid, initrd

J'ai utilisé linux-2.2.14 en provenance de www.kernel.org

• ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/daemons/raid/alpha/ les outils et le correctifs les plus récents compatibles avec les raid 1, 4 et 5 modernes

J'ai utilisé http://people.redhat.com/mingo/raid-patches/

2.2 Où se procurer une version à jour de ce document ?

Cliquez ici pour voir la dernière version de l'auteur de ce document. Corrections et suggestions sont les bienvenues!

Boot Root Raid + LILO HOWTO

Disponible au format LaTeX (donc DVI et PostScript), texte brut, et HTML.

http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Boot+Root+Raid+LILO.html

Disponible en SGML et HTML.

ftp.bizsystems.net/pub/raid/

2.3 Documentation -- Lectures recommandées

Si vous prévoyez d'utiliser un raid 1 ou 5 par-dessus un raid 0 veuillez lire :

/usr/src/linux/Documentation/initrd.txt

ainsi que la documentation, et les pages de manuel fournies avec le package raidtools.

et... Software-RAID-HOWTO.html

2.4 Ressources sur le RAID

Adresses de listes de diffusion :

 Celle-ci paraît tranquille : majordomo@nuclecu.unam.mx envoyer un message s'inscrire sur raiddev

envoyer un message sur : raiddev@nuclecu.unam.mx

 Développement Raid : majordomo@vger.rutgers.edu envoyer un message s'inscrire sur linux-raid

envoyez un courrier à : linux-raid@vger.rutgers.edu (il semble que ce soit la liste la plus active)

3. Raid amorçable

Je ne vais pas traiter les bases de l'installation d'un raid 0, 1 ou 5 sous Linux, ceci a déjà été traité ailleurs. Le problème traité ici est la mise en place sur une racine amorçable avec un LILO **standard**. La documentation fournie avec les sources LILO (pas les pages de manuel) et avec les outils raidtools-0.90, couvrent respectivement les détails du boot et des paramètres généraux de boot sur un raid.

Deux scénarios sont envisagés ici. La mise en place d'un raid amorçable et la conversion d'un système de fichier non RAID en raid amorçable sans perte de données

3.1 Démarrage d'un RAID 1 avec un LILO standard

Pour rendre les informations de démarrage redondantes et faciles à maintenir, préparez un petit raid 1 et montez-le sous le répertoire /boot de votre disque système. LILO ne connaît pas les périphériques 0x9?? et ne peut pas trouver les informations au démarrage car le sous-système raid n'est pas encore actif. L'astuce est que l'on peut donner à LILO les informations sur la géométrie des disques, et, grâce à cela, LILO peut déterminer la position des informations dont il a besoin pour charger le noyau, même si celles-ci sont sur la partition raid 1. Cela vient du fait que la partition raid 1 a pour seule différence avec une partition standard le super-bloc raid situé en fin de partition. Le raid amorçable doit se situer sur les 1024 premiers mega-octets du disque. En théorie, le début d'une partition raid peut se situer n'importe où dans les 1024 Mo, mais, en pratique, je n'ai pas pu le vérifier dans la mesure où cela fonctionnait seulement lorsque le raid commençait sur le premier bloc du disque. Ceci étant probablement dû à une erreur de ma part, mais il n'était pas opportun d'aller plus loin sur le moment. J'ai ensuite simplement configuré mon système avec le raid amorçable comme première partition. Je dispose d'un raid à la racine avec le raid 1 amorçable monté sous /boot avec des systèmes configurés comme suit : RAID 1, RAID 5, RAID 10 & RAID 1-10 (1 miroir + 1 raid0). Les disques n'ayant pas la même géométrie, la configuration de lilo n'est pas évidente. Le dernier se voit attribuer une paire de fichiers lilo très spécifique car tous les disques ont des géométries différentes, cependant, les principes sont identiques pour le processus de lancement initial. Les montages des racines RAID S

10 et RAID S 1-10 exigent l'utilisation d'*initrd* pour monter la racine après le chargement du noyau. Voyez les annexes pour le détail des fichiers de configuration pour tous ces exemples de systèmes.

Un ficher de configuration de LILO peut ressembler à ce qui suit :

Un fichier de configuration de LILO pour un raid peut ressembler à ce qui suit :

```
# lilo.conf.hda - disque maître sur le contrôleur primaire
      disk=/dev/md0
      bios=0x80
      sectors=63
      heads=16
      cylinders=39770
      partition=/dev/md1
      start=63
      boot=/dev/hda
      map=/boot/map
      install=/boot/boot.b
      image=/boot/bzImage
      root=/dev/md0
      read-only
      label=LinuxRaid
# -----
# lilo.conf.hdc - disque maître sur le contrôleur secondaire
      disk=/dev/md0
                          # voir la note plus bas
      bios=0x80
      sectors=63
      heads=16
      cylinders=39770
      partition=/dev/md1
      start=63
      map=/boot/map
      install=/boot/boot.b
      image=/boot/bzImage
      root=/dev/md0
      read-only
      label=LinuxRaid
```

BIOS=line -- si votre BIOS est assez bien pensé (la plupart ne le sont pas) pour détecter que le premier disque est absent ou n'a pas démarré et démarre sur le second disque, ensuite, **bios=81** est l'entrée appropriée ici. Ceci est plus courant avec les BIOS SCSI qu'avec les BIOS IDE. J'envisage simplement de replacer le disque de manière à ce qu'il remplace le défunt lecteur C: au cas où il viendrait à tomber en panne au démarrage.

Vous pouvez obtenir les information sur le disque grâce à fdisk avec la commande :

```
fdisk -ul (petit L)
fdisk -ul /dev/hda

Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 63 33263 16600+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda2 33264 443519 205128 82 Linux swap
/dev/hda3 443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
```

3.2 Explications détaillées de lilo.conf pour le démarrage sur un raid

Le fichier lilo.conf pour raid ci-dessous, est commenté en détails pour chaque entrée.

```
# lilo.conf.hda - disque maître sur le contrôleur primaire
        La localisation du point de montage /boot qui va être
        décrit ci-dessous comme contenant le noyau, la carte, et cætera.
        notez que CE N'EST PAS la partition actuelle contenant l'image et
        les informations de démarrage, mais le disque qui contient ce répertoire
       Dans cet exemple, /dev/mdl est monté sous /dev/md0/boot
#
    disk=/dev/md0
       Indique à LILO quel périphérique du BIOS utiliser pour amorcer le système, par ex. le disque C:
#
    bios=0x80
       indique à LILO la géométrie du disque
        c'est habituellement, mais pas toujours la géométrie
        logique. Vérifiez le système de fichier /proc ou regardez
#
       le message du noyau lors de la détection du disque
    sectors=63
    heads=16
    cylinders=39770
       Il existe une entrée permettant de duper LILO afin
        qu'il reconnaisse l'ensemble raid 0x9?? et qu'il trouve
       le DÉBUT du secteur d'amorçage. Pour voir ce à quoi
       cette entrée sert réellement, lisez la documentation
       incluse avec les sources de LILO.
       Ce paramètre doit être différent de l'entrée disk=
       ci-dessus. Il peut correspondre à un autre périphérique mdx,
       utilisé ou non et il ne doit pas forcément être celui qui contient
       le répertoire /boot
    partition=/dev/md1
        Le premier secteur de la partition contenant les informations de démarrage
       Le disque sur lequel LILO va écrire les informations de démarrage
    boot=/dev/hda
       Logiquement là où LILO va mettre les informations de démarrage
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
       Logiquement là ou LILO va trouver l'image du noyau
    image=/boot/bzImage
        Après cela, indications standard
       la racine peut être un raid 1/4/5
    root=/dev/md0
    read-only
    label=LinuxRaid
```

^{*} notez l'indication du DÉBUT de chaque partition

4. Passage d'un système non RAID à un raid 1/4/5

Le passage à partir d'un système non raid est une opération relativement facile se composant des quelques étapes ci-dessous. La description est destinée aux systèmes avec une partition de boot, une partition racine et une partition d'échange

Nous allons ajouter un disque supplémentaire et convertir tout le système en raid 1. Vous pouvez aisément ajouter plusieurs disques et faire un raid 5 en utilisant le même protocole.

4.1 Étape 1 - Préparation d'un nouveau noyau

Téléchargez un noyau propre, raidtools-0.90 (ou une version plus récente), et le correctif du noyau 0.90 pour le raid.

Compilez et installez raidtools, et lisez la documentation.

Compilez et installez le noyau de manière à ce qu'il supporte tous les types (0/1/4/5 ?) de raid que vous allez utiliser. Assurez-vous de bien spécifier l'auto-démarrage des périphériques raid lors de la configuration du noyau. Vérifiez si le noyau démarre bien et examinez /proc/mdstat pour voir si les types de raid que vous allez utiliser sont bien pris en charge par le nouveau noyau

4.2 Étape 2 - Mise en place de raidtab pour le nouveau raid

Le nouveau disque va être ajouté sur un contrôleur IDE en périphérique maître, il devient ainsi /dev/hdc

```
/dev/hdc1     16 Mo -- largement suffisant pour plusieurs images de noyau
/dev/hdc2     presque tout le disque
     un peu plus d'espace pour la partition d'échange, si vous en avez
     besoin, sinon, ajoutez le à hdc2
```

changez le type de partition pour /dev/hdc1 et /dev/hdc2 en "fd" pour auto-démarrer le raid.

En utilisant le paramètre **failed-disk**, créez un raidtab pour la configuration raid désirée. Le disque endommagé doit être la dernière entrée dans la table.

```
# exemple de raidtab
# md0 est le noeud racine
raiddev
                     /dev/md0
raid-level
nr-raid-disks
chunk-size
                     32
# disques de secours pour la reconstruction à chaud
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
uevice
raid-disk
                     /dev/hdc2
# ceci est notre vieux disque, marqué comme non opérationnel pour l'instant
device
                     /dev/hda2
```

```
failed-disk
# md1 est le répertoire /boot
raiddev /dev/mdl
raid-level
                1
                2
nr-raid-disks
chunk-size
                32
# disques de secours pour la reconstruction à chaud
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
# le disque hdal est marqué comme défaillant
      /dev/hda1
device
failed-disk
                  1
```

4.3 Étape 3 - Créer, formater et paramétrer un raid

Créer le noeud md avec les commandes :

```
mkraid /dev/md0
mkraid /dev/md1
```

Les périphériques raid doivent être créés et lancés. L'examen de /proc/mdstat montre les particularités du raid dans le noyau et les périphériques raid lancés.

Formatez les partitions d'amorçage et la racine avec :

```
mke2fs /dev/md0
mke2fs /dev/md1
```

Montez la nouvelle partition racine à un endroit quelconque, puis créez le répertoire /boot, et montez la partition d'amorçage.

```
mount /dev/md0 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/md1 /mnt/boot
```

4.4 Étape 4 - Copie du système d'exploitation courant sur le nouveau périphérique raid

Quelques temps après...

```
cd /
# préparez un script pour faire ce qui suit
cp -a /bin /mnt
cp -a /dev /mnt
cp -a /etc /mnt
cp -a (tous les répertoires sauf /mnt, /proc, et les montages NFS) /mnt
```

Cette opération peut s'avérer ardue si vous avez monté ou lié d'autres disques sous votre racine. L'exemple ci-dessous prend en compte un système très simple. Vous serez peut-être amené à modifier la procédure quelque part.

4.5 Étape 5 - Testez votre nouveau RAID

Créez une disquette de démarrage et un rdev sur le noyau.

```
dd if=kernal.image of=/dev/fd0 bs=2k
rdev /dev/fd0 /dev/md0
rdev -r /dev/fd0 0
rdev -R /dev/fd0 1
```

Modifiez le fichier fstab sur la partition raid pour affecter les nouveaux points de montage comme suit :

```
/dev/md0 / ext2 defaults 1 1 /dev/md1 /boot ext2 defaults 1 1
```

Démontez les partitions raid et amorcez à partir du nouveau système de fichiers pour vérifier son fonctionnement

```
umount /mnt/boot
umount /mnt
raidstop /dev/md0
raidstop /dev/md1
shutdown -r now
```

Votre système raid devrait maintenant être opérationnel en mode dégradé avec une disquette de démarrage. Vérifiez bien que vous avez tout transféré sur le nouveau raid car, si vous ratez votre coup ici, sans sauvegarde, VOUS ÊTES MORT!

Si quelque chose ne fonctionne pas, redémarrez votre ancien système, revenez en arrière et recommencez jusqu'à ce que cette étape soit réussie, pour voir ce qui coince.

4.6 Étape 6 - Intégration de l'ancien disque dans le raid

L'étape précédente étant réussie, votre raid est maintenant opérationnel, mais, il n'est pas redondant. On doit maintenant re-partitionner le ou les vieux disques pour les ajouter au raid. Rappelez-vous que si les géométries ne sont pas les mêmes, la taille de la partition sur l'ancien disque doit être au moins égale à la taille du raid sinon ils ne peuvent pas être ajoutés.

Re-partitionnez l'ancien disque. Exemple :

```
/dev/hda1 same or larger than /dev/hdc1
/dev/hda2 same or larger than /dev/hdc2
/dev/hda3 une petite place pour un swap ou je ne sais quoi...
```

Changez le paramètre **failed-disk** dans le fichier raidtab en **raid-disk** et insérez à chaud les nouvelles partitions (vieux disque) au raid.

```
raidhotadd /dev/md1 /dev/hda1
raidhotadd /dev/md0 /dev/hda2
```

L'examen de /proc/mdstat devrait nous indiquer un (ou plusieurs) périphériques raid en reconstruisant les données pour les nouvelles partitions. Après une minute ou deux... ou plus, le raid devrait être totalement synchronisé (cela peut prendre pas mal de temps pour une grande partition).

En utilisant la procédure des premières sections de ce document, préparez un raid amorçable sur la nouvelle paire de disques. Conservez le démarrage par disquettes tout pendant la mise au point et le test de cette dernière étape.

5. Annexe A - Exemple de fichier raidtab

Exemple de RAID 1 décrit dans la première section de ce document

```
df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/md0 19510780 1763188 16756484 10% / /dev/md1 15860 984 14051 7% /boot.
                         15860 984 14051 7% /boot
# -----
 fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hda1 63 33263 16600+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda2 33264 443519 205128 83 Linux native
/dev/hda3 443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
# -----
 fdisk -ul /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hdc1 63 33263 16600+ fd Linux raid autodetect

/dev/hdc2 33264 443519 205128 82 Linux swap

/dev/hdc3 443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
# -----
# md0 est le premier ensemble de disques, d'environ 20 Go
raid-level 1
nr-raid-disks 2
chunk-size 32
# Disque disponible pour la reconstruction à chaud
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
device /dev/hda3 raid-disk 0 device /dev/hdc3
                           /dev/hdc3
raid-disk
# mdl est l'ensemble de disques d'amorçage (/boot), d'une taille d'environ 16 Mo
raiddev /dev/mdl
raid-level 1
nr-raid-disks 2
chunk-size 32
Disque pour la reconstruction à chaud
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
```

```
device
                       /dev/hda1
raid-disk
device
                       /dev/hdc1
raid-disk
# -----
# SECTION GLOBAL
# périphérique contenant /boot
disk=/dev/md0
# geometry
 bios=0x80
  sectors=63
 heads=16
 cylinders=39770
# dummy
  partition=/dev/md1
# début du disque ci-dessus
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
# -----
# SECTION GLOBAL
# périphérique contenant /boot
disk=/dev/md0
# geometry
 bios=0x80
  sectors=63
 heads=16
  cylinders=39770
# dummy
 partition=/dev/md1
# début du disque ci-dessus
  start=63
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
```

6. Annexe B - Mise en oeuvre RAID 5 SCSI de référence

4 disques SCSI RAID 5

df

Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/md0 11753770 2146076 9000678 19% / /dev/md1 15739 885 14042 6% /boot

fdisk -ul /dev/sda

Disk /dev/sda: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	32	32767	16368	fd	Linux raid autodetect
/dev/sda2	32768	292863	130048	5	Extended
/dev/sda3	292864	8386559	4046848	fd	Linux raid autodetect
/dev/sda5	32800	260095	113648	82	Linux swap
/dev/sda6	260128	292863	16368	83	Linux native - test

fdisk -ul /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1	32	32767	16368	fd	Linux raid autodetect
/dev/sdb2	32768	292863	130048	5	Extended
/dev/sdb3	292864	8386559	4046848	fd	Linux raid autodetect
/dev/sdb5	32800	260095	113648	82	Linux swap
/dev/sdb6	260128	292863	16368	83	Linux native - test

fdisk -ul /dev/sdc

Disk /dev/sdc: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdc2	32	292863	146416	5	Extended
/dev/sdc3	292864	8386559	4046848	fd	Linux raid autodetect
/dev/sdc5	64	260095	130016	83	Linux native - development
/dev/sdc6	260128	292863	16368	83	Linux native - test

fdisk -ul /dev/sdd

Disk /dev/sdd: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdd2	32	292863	146416	5	Extended
/dev/sdd3	292864	8386559	4046848	fd	Linux raid autodetect
/dev/sdd5	64	260095	130016	83	Linux native - development
/dev/sdd6	260128	292863	16368	83	Linux native - test

raidtab

```
raiddev /dev/md0
                    5
       raid-level
       nr-raid-disks 4
       persistent-superblock 1
       chunk-size 32
# Disque dédié à la reconstruction à chaud
       nr-spare-disks 0
                /dev/sda3
       device
       raid-disk
                     /dev/sdb3
       device
                    1
       raid-disk
                     /dev/sdc3
       device
                     2
       raid-disk
       device
                     /dev/sdd3
       uevice /d
raid-disk 3
# partition de démarrage
raiddev /dev/md1
       raid-level
                  1
       nr-raid-disks
       persistent-superblock 1
       chunk-size 32
# Disque dédié à la reconstruction à chaud
       nr-spare-disks 0
       device
                /dev/sda1
       raid-disk
                    0
       device
                    /dev/sdb1
       raid-disk
# -----
# cat lilo.conf.sda
# SECTION GLOBALE
# Périphérique contenant /boot
disk=/dev/md0
# geometry
 bios=0x80
  sectors=32
 heads=64
 cylinders=4095
# dummy
 partition=/dev/mdl
# début du disque ci-dessus
 start=32
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
# cat lilo.conf.sdb
# SECTION GLOBALE
# Périphérique contenant /boot
```

```
disk=/dev/md0
# geometry
 bios=0x80
  sectors=32
 heads=64
  cylinders=4095
# dummy
 partition=/dev/md1
# début du disque ci-dessus
  start=32
boot=/dev/sdb
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
```

7. Annexe C - RAID 10 IDE avec initrd

RAID 1 sur une paire de RAID 0 découpés en bandes... les disques du RAID 0 ne sont pas de la même taille, mais suffisamment proches.

```
/dev/md0 est la partition /boot et est auto-démarrée par le noyau
/dev/mdl et /dev/md3 sont les deux ensembles raid 0 auto-démarré par le noyau
/dev/md2 est la partition racine et est démarrée par initrd
            1k-blocks Used Available Use% Mounted on
118531 76485 35925 68% /
1917 1361 457 75% /boot
Filesystem
/dev/md2
/dev/md0
# -----
 fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 4 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hda1 46 4231 2093 fd Linux raid autodetect
/dev/hda2 4232 166151 80960 fd Linux raid autodetect
# -----
 fdisk -ul /dev/hdb
Disk /dev/hdb: 5 heads, 17 sectors, 981 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start End Blocks Id System ev/hdbl 17 83384 41684 fd Linux raid autodetect
/dev/hdb1
# -----
 fdisk -ul /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 7 heads, 17 sectors, 1024 cylinders
```

```
        Device Boot
        Start
        End
        Blocks
        Id
        System

        /dev/hdc1
        17
        84013
        41998+
        fd
        Linux raid autodetect

        /dev/hdc2
        84014
        121855
        18921
        82
        Linux swap

# -----
 fdisk -ul /dev/hdd
Disk /dev/hdd: 4 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start
                                     End
                                             Blocks Id System
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hddl 46 4231 2093 fd Linux raid autodetect /dev/hdd2 4232 166151 80960 fd Linux raid autodetect
# -----
# raidtab
#
raiddev /dev/md0
          raid-level 1
          nr-raid-disks 2
          persistent-superblock 1
          chunk-size 8
          device /dev/hda1
raid-disk 0
device /dev/hdd1
raid-disk 1
raiddev /dev/md1
         raid-level 0
          nr-raid-disks 2
          persistent-superblock 1
         /dev/hdd2
raid-disk 0
device /dev/hdb1
raid-disk 1
          chunk-size 8
raiddev /dev/md2
          raid-level
                            1
          nr-raid-disks 2
          persistent-superblock 1
          chunk-size 8
          device /dev/mdl
raid-disk 0
device /dev/md3
raid-disk 1
raiddev /dev/md3
          raid-level
          nr-raid-disks 2
          persistent-superblock 1
          chunk-size 8
          device /dev
raid-disk 0
device /dev
raid-disk 1
                              /dev/hda2
                              /dev/hdc1
# ------
```

```
contenu de linuxrc
#cat linuxrc
#!/bin/sh
# ver 1.02 2-22-00
# montage du système de fichiers proc
/bin/mount /proc
# départ d'un raid 1 fait de raid 0
/bin/raidstart /dev/md2
# indique par la console ce qui se passe
/bin/cat /proc/mdstat
# Tout va bien, laissons le noyau monter /dev/md2
# Indique au noyau de considérer /dev/md2 comme la partition /root
# La valeur 0x900 est le numéro de périphérique calculé avec :
# 256 * numéro majeur de périphérique + numéro mineur de périphérique
echo "/dev/md2 monté comme racine"
echo 0x902>/proc/sys/kernel/real-root-dev
//# umount /proc to deallocate initrd device ram space
# Démonte /proc pour désallouer le disque virtuel (ramdisk) utilisé par initrd
/bin/umount /proc
exit
# -----
//contenus de initrd
./bin/ash
./bin/echo
./bin/raidstart
./bin/mount
./bin/umount
./bin/cat
./bin/sh
./dev/tty1
./dev/md0
./dev/md1
./dev/md2
./dev/md3
./dev/md4
./dev/console
./dev/hda
./dev/hda1
./dev/hda2
./dev/hda3
./dev/hdb
./dev/hdb1
./dev/hdb2
./dev/hdb3
./dev/hdc
./dev/hdc1
./dev/hdc2
./dev/hdc3
./dev/hdd
```

./dev/hdd1

```
./dev/hdd2
./dev/hdd3
./dev/initrd
./dev/ram0
./dev/ram1
./dev/ram2
./dev/ram3
./dev/ram4
./dev/ram5
./dev/ram6
./dev/ram7
./etc/raidtab
./etc/fstab
./lib/ld-2.1.2.so
./lib/ld-linux.so.1
./lib/ld-linux.so.1.9.9
./lib/ld-linux.so.2
./lib/ld.so
./lib/libc-2.1.2.so
./lib/libc.so.6
./linuxrc
./proc
```

8. Annexe D. - RAID 1-10 ide avec initrd

Ceci est un système fait d'un assortiment de petites choses. Le raid monté sur la racine est composé d'un RAID 1 basé sur un ensemble RAID 0 contenant des disques de toutes tailles et une partition plus large. Un examen du fichier lilo.conf vous donnera un meilleur aperçu sur la manière de raisonner sur les différents paramètres.

```
/dev/md0 est la partition /boot et est amorcée par le noyau
/dev/md1 est une moitié du miroir md2, amorcée automatiquement par le noyau
/dev/hda3 est l'autre moitié du miroir md2
/dev/md2 est le RAID 1 /dev/md1 + /dev/hda3, démarré par initrd
                  1k-blocks
                               Used Available Use% Mounted on
Filesystem
                              74421 56815 57% /
/dev/md2
                     138381
                                        549 71% /boot
/dev/md0
                       2011
                               1360
# -----
fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 8 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Book /dev/hdal 46 4415 4416 43423
  Device Boot Start
                         End
                               Blocks Id System
                               2185 fd Linux raid autodetect
                                 19504 82 Linux swap
144440 83 Linux native
                      332303
              43424
/dev/hda3
# -----
fdisk -ul /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 8 heads, 39 sectors, 762 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
  Device Boot
               Start
                          End
                                 Blocks Id System
                                 2164+ fd Linux raid autodetect
/dev/hdc1
                39
                         4367
             4368
                               32916 82 Linux swap
/dev/hdc2
                         70199
```

```
/dev/hdc3
               70200 237743 83772 fd Linux raid autodetect
# -----
 fdisk -ul /dev/hdd
Disk /dev/hdd: 4 heads, 39 sectors, 762 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start End Blocks Id System ev/hddl 39 118871 59416+ fd Linux raid autodetect
/dev/hdd1
# -----
# raidtab
raiddev /dev/md0
                      1
       raid-level
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device /dev/hdc1
raid-disk 1
device /dev/hda1
raid-disk 0
raiddev /dev/md1
       raid-level
       nr-raid-disks 2
        persistent-superblock 1
        chunk-size 8
       device /dev/hdc3
raid-disk 0
device /dev/hdd1
raid-disk 1
raiddev /dev/md2
       raid-level 1
nr-raid-disks 2
        persistent-superblock 1
       chunk-size 8
device /de
raid-disk 1
device /de
                       /dev/md1
                      /dev/hda3
       raid-disk
                      0
 cat linuxrc
#!/bin/sh
# ver 1.02 2-22-00
########### début de 'linuxrc' ###############
# montage du système de fichiers proc
/bin/mount /proc
# autostart /boot partition and raid0
# auto-démarrage de la partition /boot et du RAID 0
/bin/raidstart /dev/md2
# Renvoit sur la console ce qui se passe
/bin/cat /proc/mdstat
# Tout va bien, laissons le noyau monter /dev/md2
# On indique au noyau de monter /dev/md2 sur la racine
# La valeur 0x900 est le numéro de périphérique calculé par :
# 256 * numéro majeur de périphérique + numéro mineur de périphérique
```

```
echo "/dev/md2 monté comme racine"
echo 0x902 > /proc/sys/kernel/real-root-dev
# démontage de /proc pour désallouer le ramdisk utilisé par initrd
/bin/umount /proc
exit
# -----
contenu de initrd.gz
./bin
./bin/ash
./bin/echo
./bin/raidstart
./bin/mount
./bin/umount
./bin/cat
./bin/sh
./dev/tty1
./dev/md0
./dev/md1
./dev/md2
./dev/md3
./dev/console
./dev/hda
./dev/hda1
./dev/hda2
./dev/hda3
./dev/hdc
./dev/hdc1
./dev/hdc2
./dev/hdc3
./dev/hdd
./dev/hdd1
./dev/hdd2
./dev/hdd3
./dev/initrd
./dev/ram0
./dev/ram1
./dev/ram2
./dev/ram3
./dev/ram4
./dev/ram5
./dev/ram6
./dev/ram7
./etc/raidtab
./etc/fstab
./lib/ld-2.1.2.so
./lib/ld-linux.so.1
./lib/ld-linux.so.1.9.9
./lib/ld-linux.so.2
./lib/ld.so
./lib/libc-2.1.2.so
./lib/libc.so.6
./linuxrc
./proc
# -----
cat lilo.conf.hda
# SECTION GLOBALE
# périphérique contenant le répertoire /boot
disk=/dev/md2
# geométrie
 bios=0x80
 cylinders=903
```

heads=8

```
sectors=46
# géométrie pour le 2e disque
# le bios doit être le même car il doit être transféré sur hda
# cylinders=762
# heads=8
# sectors=39
# dummy
  partition=/dev/md0
# début du périphérique « disque » ci-dessus
 start=46
# second périphérique
# start=39
# il apparaît quelques problèmes avec le noyau 2.2.14
# pour l'attribution de la bonne IRQ
  append = "idel=0x170,0x376,12 ether=10,0x300,eth0 ether=5,0x320,eth1"
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
initrd=/boot/initrd.gz
image=/boot/zImage
root=/dev/md2
label=LinuxRaid
read-only
# -----
cat lilo.conf.hdc
# SECTION GLOBALE
# périphérique contenant le répertoire /boot
disk=/dev/md2
# geometry
 bios=0x80
# cylinders=903
# heads=8
# sectors=46
# géométrie du deuxième disque
# le bios doit être le même car il doit être transféré sur hda
 cylinders=762
 heads=8
 sectors=39
# dummy
 partition=/dev/md0
# début du périphérique "disk" ci-dessus
# start=46
# deuxième périphérique
 start=39
# il peut y avoir quelques problèmes avec le noyau 2.2.14 pour l'attribution de la bonne IRQ
  append = "idel=0x170,0x376,12 ether=10,0x300,eth0 ether=5,0x320,eth1"
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
initrd=/boot/initrd.gz
image=/boot/zImage
root=/dev/md2
label=LinuxRaid
read-only
```

9. Traduction

Cette traduction a été réalisée par Julien Savary <c POINT legranblon CHEZ tiscali POINT fr> et relue par Jean-Paul Aubry <rigolom CHEZ yahoo POINT com POINT au>.

La publication de ce document a été préparée par Jean-Philippe Guérard <fevrier CHEZ tigreraye POINT org>.