Linux ADSM Mini-Howto

par Thomas König, Thomas.Koenig@ciw.uni-karlsruhe.de

v, 15 Janvier 1997

Ce document décrit l'installation et l'utilisation sur un poste de travail Linux d'un client pour le système de sauvegarde commercial ADSM.

Contents

1	Introduction	1
2	Installation du module iBCS	1
3	Installation du client ADSM	2
4	Fonctionnement du client	3
5	Problèmes identifiés	3

1 Introduction

ADSM est un système de sauvegarde en réseau vendu par IBM que l'on retrouve dans de nombreuses organisations. Les programmes clients existent pour une large palette de systèmes : différents Unix, Windows, Novell, Mac, Windows NT. Malheureusement, à la date de rédaction de ce document, aucune version spécifique à Linux n'existe.

L'utilisation d'ADSM implique donc le recours au binaire SCO et à l'émulateur iBCS2. Il est ici question d'ADSM v2r1.

A ce jour, je ne connais qu'une version fonctionnant sous Linux, et uniquement sur plate-forme i386.

2 Installation du module iBCS

Le module iBCS est disponible à l'adresse suivante : ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/BETA/ibcs2 . [NdT : un miroir français ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/tsx-11/BETA/ibcs2] Si vous employez une version 1.2.13 du noyau, récupérez ibcs-1.2-950721.tar.gz, décompactez-le et appliquez les patches ibcs-1.2-950808.patch1 et ibcs-1.2-950828.patch2. Vous pouvez alors invoquer "make" et insérer le module iBCS via "insmod".

Pour un noyau 2.0, récupérez ibcs-2.0-960610.tar.gz, décompressez-le dans un répertoire adéquat, allez dans ce répertoire et appliquez le patch ci-dessous :

```
cmd = ibcs_sem_trans(arg3);
- arg4 = (union semun *)get_syscall_parameter (regs, 4);
+ arg4 = (union semun *)(((unsigned long *) regs->esp) + (5));
is_p = (struct ibcs_semid_ds *)get_fs_long(arg4->buf);
#ifdef IBCS_TRACE
if ((ibcs_trace & TRACE_API) || ibcs_func_p->trace)
```

Copiez ensuite CONFIG. i386 en CONFIG et invoquez make.

S'ils ne sont pas déjà présents, créez les périphériques requis en exécutant :

```
# cd /dev
# ln -s null XOR
# ln -s null XOR
# mknod socksys c 30 0
# mknod spx c 30 1
```

3 Installation du client ADSM

Le binaire SCO est divisé en trois fichiers tar. Positionnez-vous à la racine de votre système de fichiers, vérifiez la valeur de umask et décompactez-les en tant qu'utilisateur root. Un script d'installation apparaîtra dans votre répertoire /tmp. Invoquez-le.

Éditez ensuite /usr/adsm/dsm.sys et /usr/adsm/dsm.opt. Certaines lignes du fichier dsm.sys requièrent une attention particulière :

Servername

le nom du serveur

TCPServeraddress

le nom complet du serveur (FQDN)

NODename

le nom de votre station

Vous préciserez dans le fichier dsm.opt :

Server

comme précédemment

Followsymbolic

s'il faut suivre les liens symboliques (c'est rarement une bonne idée)

\mathbf{SUbdir}

faut-il sauvegarder les sous-répertoires ? (généralement oui)

domain

le système de fichiers à archiver

Créez ensuite un fichier /etc/mnttab à la mode SCO à partir de votre /etc/fstab. Le script Perl suivant, fstab2mnttab, le fera pour vous.

```
#!/usr/bin/perl
$mnttab_struct = "a32 a32 I L";
open(MTAB, "/etc/mtab") || die "Impossible d'ouvrir /etc/mtab: $!\n";
open(MNTTAB, ">/etc/mnttab") || die "Impossible d'ouvrir /etc/mnttab: $!\n";
while(<MTAB>) {
    next if /pid/;
    chop;
    /^(\S*)\s(\S*)\s.*$/;
    $device = $1;
    $mountpt = $2;
    fstype = $3;
    if($fstype ne "nfs" && $fstype ne "proc") {
        $mnttab_rec =
            pack($mnttab_struct, $device, $mountpt, 0x9d2f, time());
        syswrite(MNTTAB, $mnttab_rec, 72);
        print "Entrée créée pour : $device $mountpt $fstype\n";
    }
}
close(MNTTAB);
exit 0;
```

Le client ne réclame aucune bibliothèque dynamique : il est lié statiquement.

4 Fonctionnement du client

Il existe deux clients. dsm propose une interface X11 tandis que dsmc reste en ligne de commande. Votre service informatique vous en dira davantage à leur sujet. Un script de démarrage du style :

```
dsmc schedule -quiet 2>&1 >/dev/null &
```

s'avèrera vraisemblablement nécessaire.

5 Problèmes identifiés

SCO se révèle malheureusement incapable de supporter les noms de machines dépassant les 8 caractères. Si le nom de votre machine dépasse cette limite ou qu'il inclut le nom de domaine, vous devrez le préciser dans la ligne NODename du /usr/adsm/dsm.sys.

Le recours à la variable DISPLAY requiert de la part de celle-ci qu'elle comprenne le nom complet de votre machine, c'est à dire DISPLAY=maMachine.monDomaine:0 au lieu de DISPLAY=maMachine:0.