NMWC

نظام بيانات العملاء – تطبيق الميدان

دليل مندوب المبيعات

لمندوبي المبيعات

NMWC نظام إدارة بيانات العملاء · الإصدار 1.0 · 05-2026


مرحبًا

هذا دليلك اليومي. تطبيق NMWC لإدارة بيانات العملاء يساعدك في تحديث بيانات كل محل في خط سيرك مباشرةً من الميدان. هذا الدليل يأخذك خطوة بخطوة في كل ما ستحتاج إليه: تسجيل الدخول، إيجاد المحل، إصلاح البيانات الناقصة، التقاط الصور، تحديد الموقع، إرسال للموافقة، والتعامل مع المحلات المغلقة أو المعاد فتحها.

1. تسجيل الدخول

تقوم بهذا في أول مرة فقط، ثم مرة في اليوم أو الأسبوع.

1 افتح من هاتفك: **https://nmwc-cm.vercel.app**. احفظه كاختصار في شاشة هاتفك الرئيسية.



2 اكتب **اسم المستخدم** الخاص بك. مديرك يعطيك إياه في أول يوم.

3 اكتب **كلمة المرور**. اضغط زر **تسجيل الدخول** الأزرق.

4 هل هذه أول مرة؟ قد يطلب منك التطبيق تعيين كلمة مرور جديدة. هذا لحماية حسابك – اختر شيئًا تعرفه أنت فقط.


هل نسيت كلمة المرور؟

لا تحاول تخمينها أكثر من 5 مرات – النظام سيقفل حسابك مدة دقيقة. كلّم مديرك مباشرة – يستطيع إعادة ضبطها خلال 30 ثانية.


2. البحث عن المحل الذي ستزوره

افتح بيانات العميل بضغطتين فقط.

1. اضغط على **اليوم** في القائمة. ترى المحلات المجدولة في خط سيرك اليوم.



2 إذا لم يكن المحل في قائمة اليوم، اضغط على **العملاء** وابحث بالاسم أو برقم NMWC أو برمز Temix (وتعرض صفحة المحل رمز Temix أيضًا).



3 اضغط على أي صف لفتح ملف ذلك المحل.


ما الفرق بين العميل والفرع؟

"العميل" هو الكيان القانوني (اسم الشركة في السجل التجاري). "الفرع" هو المحل الفعلي الذي تزوره. أغلب العملاء لديهم فرع واحد ("الرئيسي"). السلاسل الكبيرة لديها عدة فروع.


3. تحديث بيانات المحل

املأ ما هو ناقص. الحقول الإلزامية معلّمة بـ *.

1 في ملف العميل، اضغط زر **تحديث البيانات** الأزرق في أعلى يسار الشاشة.



2 قسم **الهوية**: الاسم القانوني، رمز NMWC، رقم السجل التجاري، القناة، القناة الفرعية، الشخص المسؤول، الهاتف الرئيسي.




3 يجب أن يكون رقم الهاتف رقمًا عمانيًا صحيحًا، مثل: **+96891234567**.

4 القناة تحدد نوع المحل – اختر الأقرب (تجارة عامة، فنادق ومطاعم، تجارة حديثة، إلخ).

4. التقاط الصور

دائمًا التقط صورًا جديدة في المحل اليوم. الصور القديمة من المعرض مرفوضة. صورة واجهة المحل مطلوبة للإرسال؛ الصور الأخرى ترفع نسبة الاكتمال.

1 اضغط على خانة صورة فارغة. الكاميرا ستفتح.



2 **واجهة المحل** (مطلوبة) – تظهر مدخل المحل بوضوح. لعميل التوصيل المنزلي: مدخل المبنى.

3 **اللافتة** – لافتة المحل التي يظهر عليها الاسم، إن وُجدت.

4. **السجل التجاري** – وثيقة السجل التجاري الرسمية، إذا كان العميل منشأة مسجّلة.

5. التطبيق يرفع الصورة تلقائيًا. إذا كانت شبكتك ضعيفة، يحاول مرة أخرى لوحده. إذا فشل، اضغط **إعادة الرفع** – صورتك محفوظة، لا تحتاج لإعادة التقاطها.

التقط الصور في المحل، ليس من المعرض

الصور التي عمرها أكثر من 24 ساعة مرفوضة. المشرفون يرون متى التُقطت كل صورة. التقاطها على الفور هو الطريقة الوحيدة.

5. تحديد الموقع الجغرافي (GPS)


1. اضغط زر **تحديد الموقع** وأنت واقف عند مدخل المحل.

2. هاتفك سيطلب الإذن – اضغط **السماح**.

3. إذا لم يعمل GPS (داخل مبنى، إشارة ضعيفة)، اضغط **إدخال الإحداثيات يدويًا**. اضغط على الخريطة في موقع المحل، أو اكتب خطي العرض والطول. أضف سببًا قصيرًا حتى يفهم المشرف أن الإدخال يدوي.

6. إرسال للموافقة

1 انزل إلى أسفل الصفحة – سترى شريطًا ثابتًا فيه زرّان.



2 اضغط زر **إرسال للموافقة** الأزرق (على اليسار).

3 سترى رسالة تأكيد. حالة المحل تصبح **قيد المراجعة** حتى يقرر مشرفك.

4 إذا قطعك أحد، اضغط **حفظ مسودة** بدلًا من ذلك – تبقى في هاتفك 7 أيام.

7. تأشير المحل كمغلق نهائيًا

استخدم هذا فقط إذا أُغلق المحل فعلًا (ترك العمل، انتقل، إلخ).

1. في ملف العميل، اضغط زر **تأشير كمغلق** الأحمر على بطاقة الفرع.
2. التقط صورة جديدة تظهر فيها أن المحل مغلق بوضوح (الأبواب منزّلة، اللافتة مرفوعة، فارغ).
3. اكتب سببًا قصيرًا – على الأقل 5 أحرف. مثلاً: "أغلق المحل، اللافتة مرفوعة."
4. اضغط **إرسال الإغلاق**. مشرفك يراجعه.

تأكد قبل أن تأشره

الصورة المشوّشة أو الملتقطة من بعيد سترفض. أظهر المدخل المغلق بوضوح.

8. طلب إعادة تفعيل محل مغلق

استخدم هذا عندما يعيد محل مغلق فتح أبوابه.

1. افتح ملف المحل المغلق. الفرع يظهر عليه وسم **مغلق**.
2. اضغط زر **طلب إعادة التفعيل** الأخضر.
3. التقط صورة جديدة تظهر أن المحل مفتوح ويعمل اليوم.
4. اكتب سببًا وأرسل. **المدير** (وليس مشرفك) يوافق على إعادة التفعيل.

لماذا صورة جديدة؟

النظام يتحقق أن الصورة التُقطت بعد إغلاق المحل. هذا يمنع أي شخص من استخدام صورة قديمة لتزوير إعادة فتح.

9. مواقف شائعة

الموقف	ما العمل
رفع الصورة يفشل باستمرار	انتقل إلى الخارج أو قرب نافذة. انتظر بضع ثوانٍ. التطبيق يحاول تلقائيًا. إذا استمر التعذر، اضغط "إعادة الرفع" – صورتك محفوظة.
GPS لا يلتقط	اضغط "إدخال الإحداثيات يدويًا" داخل قسم GPS. اضغط على الخريطة أو اكتب الأرقام. أضف سببًا قصيرًا.
"هذا العميل ليس في خط سيرك"	يمكنك تحديث المحلات في خط سيرك المحدد فقط. اطلب من المدير إعادة تعيينه إن لزم.
طلبي مرفوض	اقرأ سبب المشرف. المحل يظهر في قائمة "يحتاج تصحيح". افتحه، صحّح ما طلبه، وأعد الإرسال.
أنا في وسط النموذج وأحتاج للمغادرة	اضغط "حفظ مسودة". يمكنك العودة خلال 7 أيام والإكمال.

10. عميل جديد بنظام الائتمان (آجل)

منذ 11 أكتوبر 2026 يحتاج عميل الائتمان إلى مستندات إضافية، وإلى مهمة إضافية منك: طلب الائتمان موقّعًا ومختومًا من العميل. عميل النقد بلا تغيير.

1. اضغط **New customer** (عميل جديد) في القائمة واختر شروط الدفع **Credit** (ائتمان). أدخل بيانات العميل والمحل كما تفعل لعميل النقد.

2. اكتب **البريد الإلكتروني** للعميل (E-mail). وهو إلزامي لعميل الائتمان.

3. في قسم **Credit application** اكتب حد الائتمان المطلوب (بالريال العماني) ومدة السداد (بالأيام). المدير المالي والمدير العام يعتمدان هذه الأرقام أو يرفضانها، ولا يمكنهما تعديلها.

4. في قسم **Credit documents** التقط صورة واضحة لكل صفحة من: بطاقة هوية المالك، وشهادة العضوية، وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والبطاقة الضريبية (حتى 4 صفحات لكل منها). كلها إلزامية مع نسخة السجل التجاري. لم يعد مستند الضمان مطلوبًا.

5. أرسل الطلب. يذهب إلى مشرفك (في NMWC هو مديرك)، ثم إلى مدير المبيعات.

6. عندما يعتمد مدير المبيعات الطلب يصلك تنبيه أحمر **Signed credit application needed** مع موعد التسليم: **3 أيام عمل**. مشرفك أو مديرك يطبع لك طلب الائتمان.

7. خذ الطلب المطبوع إلى العميل. يكتب العميل الاسم والمسمى الوظيفي، ويوقّع، ويختم بختم الشركة.

8. افتح التنبيه، أو الطلب من **Work items**. التقط صورة واضحة لكل صفحة حتى الصفحة التي عليها التوقيع والختم، وهذه الصفحة معها (6 صفحات كحد أقصى). لا تصوّر صفحات **Photos & documents** التي تليها، فهي موجودة في النظام. اضغط **Send signed application**.

9. يذهب الطلب بعد ذلك إلى المدير المالي، ثم المدير العام، ثم المحاسب. يُنشأ العميل عند اعتماد المحاسب.

التأخير بعد 3 أيام عمل

إذا لم يُرفع الطلب الموقّع في الموعد، تُبلَّغ أنت ومديرو منطقتك، ثم المدير العام ومدير المبيعات.

إذا أعاده المدير المالي

يعود الطلب إليك في الخطوة نفسها مع السبب. احتفظ بالصفحات السليمة، وأعد تصوير الباقي، ثم اضغط **Send signed application** مرة أخرى.

إذا رفض العميل التوقيع

افتح الطلب واضغط **Withdraw this request** أسفل الصفحة. يُغلق الطلب نهائيًا، ويصبح رقم السجل التجاري والمحل متاحين من جديد.

11. بطاقة مرجعية سريعة

احتفظ بهذه الصفحة معك في أول أسابيعك.

الأزرار التي ستستخدمها

تحديث البيانات (أزرق، أعلى يسار)	افتح النموذج لتحديث المحل.
حفظ مسودة	احفظ عملك دون إرسال. تبقى 7 أيام.
إرسال للموافقة	أرسل تغييراتك إلى المشرف.
تأشير كمغلق (أحمر)	أخبر النظام أن هذا المحل أُغلق نهائيًا.
طلب إعادة التفعيل (أخضر)	محل مغلق أُعيد فتحه – يُرسل إلى المدير.
إعادة الرفع	إعادة إرسال صورة فشل رفعها دون إعادة التقاطها.
تسجيل خروج	إنهاء جلستك. سجّل خروج دومًا على أي جهاز مشترك.

وسوم الحالات التي ستراها

نشط (أخضر)	المحل يعمل بشكل طبيعي.
مغلق (أحمر)	المحل أُغلق. لا توجد طلبيات نشطة.
قيد المراجعة	أرسلت ولم يقرر المشرف بعد.
تمت الموافقة	آخر إرسال لك تم اعتماده – التغيير حيّ.
يحتاج تصحيح	المشرف أعاده. افتحه وصحّحه.

بمن تتصل

نسيت كلمة المرور / مقفل	مديرك – يعيد ضبطها خلال 30 ثانية.
الصورة أو GPS لا يعمل	جرّب البديل اليدوي. ثم مشرفك.
بيانات خاطئة في النظام	أرسل تحديثًا فيه التصحيح.

رابط النظام

https://nmwc-cm.vercel.app