
6.8 FR Версия 2.5

6.8.1.1 Технология FR (Frame Relay) произошла от X.25 и Narrowband ISDN. Как и ATM, связана с NBMA-топологиями, но устанавливать соединение не позволяет. FR условно относят к технологиям коммутации пакетов.


6.8.2.1

Структура и архитектура FR-домена напоминает структуру и архитектуру доменов X.25, ISDN и ATM.



Структура FR-домена

6.8.3.1



Switching table

Ing	ress	Egi	ress
Port	DLCI	Port	DLCI
1	102	3	201
1	103	2	103
2	103	1	103
3	201	1	102

Принцип работы FR-коммутатора

6.8.3.2

Поддерживаются как PVCs, так и SVCs.

VCs идентифицируют значимыми только в пределах физических каналов десятибитными идентификаторами DLCIs (Data-Link Connection Identifiers).

Значения DLCI от 0 до 15 и от 992 (в реализации Cisco 1008) до 1023 зарезервированы.

Для сигнализации используется DLCI = 0.

За мультикаст-группами зарезервированы DLCIs от 1019 до 1022 включительно. (Поддержка мультикаст-групп в домене обеспечивается соответствующим расширением LMI.)

6.8.4.1 За стандартизацию FR ответственны Frame Relay Forum, ITU-T (серии I и Q) и ANSI. В архитектуре FR стандартизированы два плана: U-plane (User plane) и Cplane (Control plane). FR обеспечивает скорость до 50 Mbit/s и больше.

6.8.5.1 Для канальной адресации используют адреса в форматах Х.121 либо E.164. (В отличие от Ethernet, эти адреса могут назначаться динамически за счет соответствующих расширений LMI.)

6.8.6.1

B FR, так же как и в ATM, имеется LMI, точнее ELMI (Enhanced LMI).

Так же происходит периодический обмен (по умолчанию 10 s).

За достаточно длительную историю FR были разработаны три стандарта LMI:


- 1. ITU-T Q.933 Annex A -- общепромышленный стандарт, задействуется DLCI = 0.
- 2. ANSI T1.617 Annex D -- альтернативный общепромышленный стандарт, так же задействуется DLCI = 0.
- 3. «Gang of Four» (= Cisco) -- разработан Cisco, DEC, StrataCom и Nortel -- задействуется DLCI = 1023.

6.8.6.2

Frame Relay LMI Timers

Title	Description	Cisco LMI	Annex D	Annex A
N391 – Full Status Polling Counter	Number of cycles at which a full status record request is made.	6	6	6
N392 - Error Threshold	Number of failed events out of N393 monitored events before declaring the port in alarm.	2	3	3
N393 – Monitored Events Count	Number of events monitored by the port used to determine port alarm state.	4	4	4
T391 – Link Integrity Polling Verification Timer	Time (in seconds) between status enquiry messages.	10	10	10
T392 – Polling Verification Timer	Time interval (in seconds) at which a status message is expected in reply to a status enquiry message. If it is not received in time, an N392 error is logged.	15	15	15

[Cisco]




6.8.7.1

Оплата подписчиками выделенных WAN-каналов FR имеет особенности (заложены технологически).

Касательно пакетов услуг обычно выделяют:

- 1. AR (Access Rate) -- полоса пропускания локальной петли (обычно совпадает с текущей скоростью физического порта).
- 2. CIR (Committed Informational Access Rate) -- гарантированная провайдером goodput.
- 3. CBIR (Committed Burst AR) -- кратковременно доступная дополнительная полоса пропускания.
 - 4. CBIR (Burst Excess) -- резервная, но недоступная, полоса пропускания.

То есть больши'м достоинством является как правило имеющееся наличие «экстра»-пакета (burst), за который не взимают оплату. Превышающие CIR кадры метятся особым образом (Discard Eligible) и при перегрузках отбрасываются.





FR может задействовать различные СрПД. Особенностью последовательных сетевых интерфейсов Cisco является то, что они поддерживают инкапсуляцию FR, причем двух видов: cisco (по умолчанию) и ieft (RFC 2427).

6.8.8.2a			
Примеры создания PVCs.			

```
Router(config)#interface se1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ieft
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.2 200 broadcast
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.3 300 broadcast
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.1 200
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface se1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ieft
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 200
Router(config-fr-dlci)#exit
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 300
Router(config-fr-dlci)#exit
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.1 200
Router(config-if)#frame-relay inverse-arp
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface se1/0/0.1 point-to-point
Router(config-subif)# ...
```

Команды IOS

По аналогии с ATM, поддерживается два вида подинтерфейсов FR (по умолчанию multipoint), при конфигурировании которых следует придерживаться аналогичных правил.

И при использовании подинтерфейсов FR-инкапсуляцию включают на уровне интерфейса.

При статическом связывании PVCs создаются автоматически.

В IOS оригинальной особенностью поддержки использующих виртуальные цепи технологий (FR, ATM и прочих), в сравнении с другими технологиями, является то, что для обеспечения достижимости собственного сетевого интерфейса необходимо связать свой IP-адрес с одной из имеющихся PVC.


6.8.8.4a Примеры создания SVCs. Выделенные ARP-серверы не реализованы.

6.8.8.4b

```
Router(config)#interface se1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ieft
Router(config-if)#frame-relay svc
Router(config-if)#map-group FR-SVC-MAP1
Router(config-if)#map-group FR-SVC-MAP2
Router(config-if)#exit
Router(config)#map-class frame-relay FR-SVC-CLASS1
Router(config-map-class) #frame-relay cir out 32000
Router(config-map-class)#exit
Router(config) #map-list FR-SVC-MAP1 source-addr E164 375172111111 dest-addr E164 375172222222
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.2 class FR-SVC-CLASS1 broadcast ieft
Router(config-map-list)#exit
Router(config) #map-list FR-SVC-MAP2 source-addr E164 375172111111 dest-addr E164 375172333333
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.3 class FR-SVC-CLASS1 broadcast ieft
Router(config-map-list)#exit
```

Маршрутизатор Cisco может выполнять роль FR-коммутатора.

Непосредственное соединение маршрутизаторов Cisco по FR (без коммутатора) возможно, но смысла не имеет (в отличие от ATM). При этом одна из сторон должна быть в роли DTE (что по умолчанию), а вторая -- DCE (можно назначить только после ввода команды frame-relay switching), причем FR-роли DTE и DCE могут не совпадать с ролями DTE и DCE последовательных сетевых интерфейсов (накладывают «поверх»).



```
FR-Switch(config)#frame-relay switching

FR-Switch(config)#interface se0/0/0

FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce

FR-Switch(config-if)#frame-relay route 201 interface se0/0/1 102

...
```

6.8.8.8 B IOS поддерживаются все три стандарта LMI: q933a, ansi, cisco (по умолчанию cisco). По умолчанию включено автосогласование (LMI autosense).

```
6.8.8.9
```

```
Router(config)#interface se1/0/0
Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
Router(config-if)#exit
```

6.8.8.10			
Cisco-реализации перемежение (за счет l	поддержи Link Integri	анальную ol) и прозра	фрагментацин чное сжатие.

Для просмотра состояния подсистемы FR предназначены команды группы show frame-relay. Основные: show frame-relay pvc, show frame-relay map, show frame-relay lmi плюс debug frame-relay lmi, show frame-relay route.

```
Router#show frame-relay pvc
```

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

	Active	Inactive	Deleted	Static
Local	1	0	0	0
Switched	0	0	0	0
Unused	0	0	0	0

DLCI = 100, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

```
input pkts 58
                      output pkts 55 in bytes 5116
out bytes 5098
                      dropped pkts 0
                                            in pkts dropped 0
out pkts dropped 0
                              out bytes dropped 0
                                    out FECN pkts 0
in FECN pkts 0
                      in BECN pkts 0
out BECN pkts 0
                      in DE pkts 0
                                   out DE pkts 0
out bcast pkts 7
                      out bcast bytes 238
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
pvc create time 03:10:55, last time pvc status changed 00:04:17
```

Команды IOS

```
Router#show frame-relay map
Serial1/0 (up): ip 192.168.0.1 dlci 200(0xC8,0x3080), dynamic,
broadcast,, status defined, active
Serial1/0 (up): ip 192.168.0.2 dlci 200(0xC8,0x3080), static,
CISCO, status defined, active
```

```
Router#show frame-relay lmi
```

```
LMI Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
  Invalid Unnumbered info 0
                                        Invalid Prot Disc 0
  Invalid dummy Call Ref 0
                                        Invalid Msq Type 0
                                        Invalid Lock Shift 0
  Invalid Status Message 0
  Invalid Information ID 0
                                        Invalid Report IE Len 0
  Invalid Report Request 0
                                        Invalid Keep IE Len 0
 Num Status Eng. Sent 1125
                                        Num Status msgs Rcvd 1001
                                       Num Status Timeouts 125
 Num Update Status Rcvd 0
                                       Last Full Status Rcvd 00:00:50
 Last Full Status Reg 00:00:51
```