MaxScale en MariaDB

Práctica Opcional de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

26/02/2021 2º ASIR Rafael Jiménez Cobos

MaxScale en MariaDB

Contenido

Instalación de MaxScale	3
Configuración MaxScale	4
Iniciando MaxScale y comprobaciones	7

Vamos a trabajar con las máquinas de la práctica de replicación en cadena, por lo que disponemos de tres nodos:

- Nodo maestro
- Nodo réplica 1
- Nodo réplica 2

Instalación de MaxScale

Instalamos maxscale en el nodo maestro:

```
rafaeljimenez@servidor-primario:~$ sudo apt-get install maxscale
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
maxscale ya está en su versión más reciente (2.5.8~buster-1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
rafaeljimenez@servidor-primario:~$
```

Creamos un usuario al que le daremos todos los permisos:

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'rafa'@'%' identified by 'usuario';

Query OK, O rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'rafa'@'%' with grant option;

Query OK, O rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Configuración MaxScale

Editamos el fichero de configuración /etc/maxscale.cnf y añadimos las siguientes directivas:

```
# Set the address of the server to the network
# address of a MariaDB server.
[server1]
type=server
address=127.0.0.1
port=3306
protocol=MariaDBBackend
[server2]
type=server
address=192.168.112.52
port=3306
protocol=MariaDBBackend
[server3]
type=server
address=192.168.112.187
port=3306
protocol=MariaDBBackend
```

Las directivas anteriores hacen referencia a los nodos del escenario, siendo server1 el mismo nodo maestro y server2 y 3 los nodos réplica 1 y 2 respectivamente.

Configuramos el monitor de la réplica (que enviará las copias a los nodos réplica):

```
# MariaDB Monitor documentation:
# https://mariadb.com/kb/en/maxscale-25-monitors/

[Replication-Monitor]
type=monitor
module=mariadbmon
servers=server1, server2, server3
user=rafa
password=usuario
monitor_interval=2000ms
```

A continuación configuramos las divisiones de servicios y listeners:

```
[Splitter-Service]
type=service
router=readwritesplit
servers=server1, server2, server3
user=rafa
password=usuario

[Splitter-Listener]
type=listener
service=Splitter-Service
protocol=MariaDBClient
port=3308
```

Configuramos los servicios de escritura y lectura:

```
[Write-Service]

type=service

router=readconnroute

router_options=master

servers=server1

user=rafa

password=usuario

[Read-Service]

type=service

router=readconnroute

router_options=slave

servers=server1, server2, server3

user=rafa

password=usuario
```

Y por último, los listeners:

[Write-Listener]
type=listener
service=Write-Service
protocol=MariaDBClient
port=4000

[Read-Listener]
type=listener
service=Read-Service
protocol=MariaDBClient
port=3307

NOTA: Splitter-Listener, Read-Listener y Write-Listener deben usar otros puertos que no sean el 3306, ya que crearía conflicto.

Iniciando MaxScale y comprobaciones

Iniciamos el servicio con systemctl start maxscale:

```
raraeljimenez@servidor-primario:~$ sudo systemctl start maxscale
rafaeljimenez@servidor-primario:~$ sudo systemctl status maxscale
@maxscale.service - MariaBB MaxScale Database Proxy
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/maxscale.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2021-02-11 14:30:38 CET; 4s ago
Process: 4445 ExecStartPre=/usr/bin/install -d /var/run/maxscale -o maxscale -g maxscale (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4444 ExecStartPre=/usr/bin/install -d /var/lib/maxscale -o maxscale -g maxscale (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4445 ExecStart=/usr/bin/maxscale (code=exited, status=0/SUCCESS)

Tasks: 13 (limit: 1149)
Memory: 6.8M
CGroup: /system.slice/maxscale.service
4446 /usr/bin/maxscale
```

Y ahora, realizaremos las comprobaciones.

Listando los servidores:

				State	GTID
server1	127.0.0.1	3306	0	Master, Running	0-1-17
server2	192.168.112.52	3306	0	Slave of External Server, Running	0-1-17
server3	192.168.112.187	3306	0	Slave of External Server, Running	0-1-17

Listando los listeners:

lame	Port	Host	State	Service	
Write-Listener	4000	::	Running	Write-Service	
Splitter-Listener	3308	::	Running	Splitter-Service	
Read-Listener	3307	::	Running	Read-Service	

Página 7 **ASGBD**