Nginx是一款轻量级的网页服务器、反向代理服务器。相较于Apache、lighttpd具有占有内存少,稳定性高等优势。它最常的用途是提供反向代理服务。

## 1.安装PCRE库

- \$ cd /usr/local/
- \$ wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.36.tar.gz
- \$ tar -zxvf pcre-8.36.tar.gz
- \$ cd pcre-8.36
- \$./configure
- \$ make
- \$ make install

## 2.安装zlib库

- \$ cd /usr/local/
- \$ wget http://zlib.net/zlib-1.2.8.tar.gz
- \$ tar -zxvf zlib-1.2.8.tar.gz
- \$ cd zlib-1.2.8
- \$ ./configure
- \$ make
- \$ make install

## 3.安装ssl

- \$ cd /usr/local/
- \$ wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1j.tar.gz
- \$ tar -zxvf openssl-1.0.1j.tar.gz
- \$ cd openss1-1.0.1j
- \$ ./config
- \$ make
- \$ make install

## 4. 安装nginx

- \$ cd /usr/local/
- \$ wget http://nginx.org/download/nginx-1.8.0.tar.gz
- \$ tar -zxvf nginx-1.8.0. tar.gz
- \$ cd nginx-1.8.0
- \$ ./configure --prefix=/usr/local/nginx
- \$ make
- \$ make install

在--prefix后面接以下命令:

- --with-pcre=/usr/local/pcre-8.36 指的是pcre-8.36 的源码路径。
- --with-zlib=/usr/local/zlib-1.2.8 指的是zlib-1.2.8 的源码路径。
- 5. 启动
- \$ /usr/local/nginx/sbin/nginx

检查是否启动成功:

打开浏览器访问此机器的 IP, 如果浏览器出现 Welcome to nginx! 则表示 Nginx 已经安装并运行成功。

部分命令如下:

重启:

\$ /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

停止:

\$ /usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop

测试配置文件是否正常:

\$ /usr/local/nginx/sbin/nginx - t

强制关闭:

\$ pkill nginx

6、将Vue项目通过npm run build命令打包后,

在本地压缩为tar.gz格式(通7-ZIP对打包好项目进行压缩,先压缩成tar然后再对tar压缩成gzip格式) 然后将压缩好的项目复制到服务器目录解压。如:/vue/dist

7、nginx的配置文件位于 /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 命令:

cd /usr/local/nginx/conf/

vi nginx.conf

改端口 主要配置vue项目

```
server {
    listen 80; 监听端口
    server_name localhost;

#charset koi8-r;

#access_log logs/host.access.log main;

location / {
    root /Vue/dist; 项目所在位置目录
    index index.html index.htm;
}
```