Factorio 从零开始的发展规划

1. 简介

本文适合对游戏有一定了解,但缺乏完整规划,中后期发展方向不够清晰的半新手玩家。本文仅供参考,不同人有不同的游戏风格,不强求统一,开心最重要。

游戏设定:原版 1.1.74,无 MOD,允许调节起始选项,非和平模式;允许蓝图;不追求特定成就;游戏中发生少许失误(主要是不小心被虫子冲破防御)可以读取自动存档。

游戏目标: 从零开始, 到全科技+七色科技瓶生产。

本文参考了一些速通高手的视频、部分设计是学习了他们的经验。

本文 2, 3 章对整体规划做了一些介绍; 4-7 章对各个发展阶段做了详细解说; 第 8 章对整体资源的消耗做了分析; 第 9, 10 章对石化和插件做了一些解释; 第 11 章对成就做了简单说明; 附录是蓝图字符串的下载地址。

2. 资源限制与规划

Factorio 中,自原材料起,物质不会凭空产生,只能以一个确定的比例转化;生产力科技和插件可以提升比例系数,但也有确定的上限。因此任何产物产量都会完全受到原材料产量的制约。而原材料产量正比于矿机数量,矿机有效覆盖范围又与矿物覆盖面积大致相当。也就是说,

【任何产物的产量都取决于当前可用矿场的面积,无论如何规划都无法突破这一上限】。

从另外一方面来说,由于转换比例均为固定数值,**【如何让有限的资源达到最高的产出,就需要合理规划】**。比如,传送带同时需要铁板和齿轮,无论铁板过多还是齿轮过多都会降低最终产量,只有两者平衡才能最大化生产。

直观地讲,就是矿场面积决定上限,规划思路决定能够多大程度接近这一上限。

在无科技,无插件的情况下,电矿机开采速率 0.5;石炉速率 1,钢炉电炉速率 2;铜铁石耗时 3.2,钢耗时 16;黄带双侧传送速率 15,红带 30,蓝带 45,单侧减半;30 台电矿机输出为 15,恰好装满黄带【30*0.5=15】,需要 48 石炉【15*3.2/1=48】熔炼。

表 1 是七色科技瓶的固体矿物需求:

	铁	铜	煤	石	总计
红	2	1			3.0
绿	5.5	1.5			7.0
黑	7	2.5	5	10	24.5
蓝	12	7.5	1.5		21.0
紫	52.5	19.2	3.3	11.7	86.7
黄	33	49.8	3.8		86.6
白	57.5	101.8	10.0		169.3

由上表可以看出,绿的消耗是红的 2 倍,黑蓝是绿的 3 倍,紫黄是蓝黑的 4 倍,白瓶是紫黄的 2 倍。由于科技瓶永远是 1:1 消耗,额外多出的某色科技瓶并无意义。红瓶时期增加 1 份只需要多采 3 份矿物,但如果要保持这一产量,后期就需要多采 400 份矿物。前期轻松的产能扩张、会极大增加后期的资源压力。

从整体上看,如果目标为【每秒1个科技瓶】,大致需要400的固体矿物,即使有3级采矿科技(30%加成),需求量也是300,也就是600的电矿机。再考虑到基础设施的生产,资源的利用率不能达到100%,以及矿区形状不够理想等情况,实际可能需要【800-1000的矿机】以及对应的矿场才能满足正常的发展需求。所以做规划的时候,要先衡量自身水平,切忌眼高手低。

3. 划分发展阶段

为帮助理解和操作,本文将发展划分为开局,基本盘,高级科技,无限扩张四个阶段。这几个阶段的划分并无严格的界限,只为帮助理清思路,不用机械地去执行。

开局阶段的目标是实现大量自动化(机器生产,自动给料)+少量半自动化(机器生产,手工 给料)+极少量纯手工的生产模式。

基本盘阶段的目标是实现机器人部署为主,人工部署为辅的部署模式。

高级科技阶段的目标就是研究高级科技、发射火箭。

无限扩张阶段则是无科技压力,无资源压力,无防御压力的情况下自由发展的阶段,这个阶段本文基本不做详细解说。

4. 开局阶段

开局阶段可以再分为三个子阶段: 手工生产, 自动化, 第一基础设施生产线。

手工生产阶段,大致包括如下任务:

采集包含石和煤的岩石,其开采效率远胜于直接挖煤和挖石。

热矿机+石炉的组合采矿+冶炼:铁矿 10 组以上,铜矿 3 组以上。在绝大多数时期,铁的需求都大干铜,前期尤为明显。

热矿机循环采煤,至少要有 8 个以上,开局阶段需要大量的手工给料,包括能源,所以需要一定数量的煤炭储备。

热矿机+箱子的组合采石、2-4个即可、以满足对石炉的资源需求。


砍树, 木材是前期无法自动获取的资源, 必须手动采集。

电气化-自动化阶段,除了矿机,炉子以外,至少要生产出:【1水泵,1锅炉,1蒸汽机,1研究中心,10红瓶,1电线杆】。这是能够研究出自动化1的最低要求。

自动化 1 解锁组装机 1,于是可以开始进入批量生产的阶段。首先建议采取半自动化的方式 生产齿轮,铜丝,绿板等基本产品,随后就是传送带,黄臂,电矿机,组装机等设备。这个阶段 需要做的就是在石炉,组装机,煤矿中间往返奔走,充当人工传送带,同时自己可以手动制作一些物品,这也就是大量半自动+少量手动。




在积累了一定数量的设备之后,就可以开启自动化时代,部署第一基础设施生产线。我们可以把整个区域依功能划分为三部分,矿区,冶炼区,生产区。矿区的基本结构如下:




这一结构(2 矿机对面输出,共用 1 电线杆)的优点在于最小化非矿机单位所占的面积(如前文所讲,有效的矿区面积直接决定了我们能规划多大的输出),缺点则在于需要一定数量的地下传送带。所以在前期可以采取其它方式布置电源,等基础设施产量足够后再依此改造。

冶炼区的蓝图如下:




这一结构做到了最小占地,48 石炉,产量为15/秒,提供1满黄带的铁/铜板。接下来是生产区域,这是开局阶段的核心:第一基础设施产线。蓝图如下:



第一产线是非量化的,因为我们对基础设施的需求是"有一定数量即可",既不需要数量匹配,也不需要无限消耗。铜铁是自动供料,电线杆的木材,石炉的石材和 2 级机的钢材是人工给料。该生产线的输入输出如表 2 所示:

	物品	数量	备注
	铁	15	非量化
	铜	7.5	非量化
	石	人工给料	非量化
	木	人工给料	非量化
输入	钢	人工给料	非量化
	传送带,机械臂,石炉,		非量化
	电线杆,电矿机,2级组装机	最大化	-11-里110
	地下传送带,分离器,快速机械臂,长机械臂,	前期 1-4 格,	
	快速地下传送带, 快速分离器,1 级组装机	中后期可以适当扩大	非量化
	锅炉,蒸汽机,冲锋枪,炮塔,黄弹夹	前期1或0格,中后期拆除	非量化
	雷达	前期0格,中后期最大化	非量化
输出	红瓶	4 色完成后拆除	非量化

表2




5. 基本盘阶段

本阶段从科技看是红绿蓝黑四色阶段。这一阶段的规划并不困难,但从四色向紫黄提升的过程中,产物复杂度和资源消耗急剧提升。单看矿物需求,四色大致是 55,紫黄的总需求是 170,也就需要额外三倍以上的输入。所以在这个阶段会有几个问题连锁出现:

- a. 初始资源点的面积不足。
- b. 基础设施不足导致的扩张缓慢。
- c. 电力不足。
- d. 大规模建设缓慢。
- e. 污染导致虫子进攻强度的提升。
- f. 远方资源点的防御困难。

而基本盘阶段正是为此而产生: 顾名思义, 此阶段会建立一个比较稳固的基本盘, 在很长一段时间内可以顺利发展, 生产基地比较完备, 不容易受到致命的伤害, 即使有所损伤也可以很快修复和补充。依靠这样一个基本盘, 后续的高科技发展就比较容易。

首先是红绿蓝黑四色科技瓶生产线,这里的规划是30瓶/分。蓝图如下:



该产线的输入输出如表 3(输入顺序为蓝图下方从左到右):

	物品	量化	备注
	气	18.75	
	煤	3.25	煤石共同输入
	石	5	煤石共同输入
	铁	9.5	
	钢	0.75	铜钢共同输入
	铜	6.25	铜钢共同输入
输入	水	3.75	

	红瓶	0.5	
	绿瓶	0.5	
	黑瓶	0.5	
	蓝瓶	0.5	
	石砖	NA	黑瓶富余产能
	石墙	NA	黑瓶富余产能
	红板	NA	蓝瓶富余产能
输出	引擎	NA	蓝瓶富余产能

表3


实际操作的时候, 优先布置红绿产线部分, 注意, 科技满足后要将绿瓶替换为 2 级组装机:



黑瓶生产线的石炉边有一个缓冲箱,用于保留部分石砖,石墙,蓝瓶生产线末端也有红板储存箱,同时可以手工收集一部分引擎。



接下来是第二基础设施生产线, 蓝图如下:



该产线的输入输出如表 4 (输入顺序为蓝图下方从左到右):

	物品	量化	备注
	水	350	
	铁	10.3	包含了硫酸全速生产的消耗
	铜	13.25	
	气	170	无硫酸输出时耗气 65
	煤	1	煤过量少许,煤石共同输入
	石	1	煤石共同输入
	钢	3	
输入	润	2.25	

	1级插件,太阳能板,蓄电池	0.1	
	变电站, 电炉, 激光炮塔	0.05	生产线需要 2 电炉,需要手动制作
	机器人架构	0.15	
	硫酸	70	
	绿板	0.25	生产力过量
	电池	0.1	生产力过量
	钢	0.2	输入过量
	悬崖炸药*	NA	非量化
	中型电线杆*	NA	非量化
	大型电线杆*	NA	非量化
输出	维修工具*	NA	非量化

表4

标注*的是无量化的副产物。其中大中型电线杆的资源需求相同,手动切换替换配方即可。

这一阶段的生产是以三件事为中心的:激光炮塔,太阳能系统,机器人部署。


激光炮塔的优势包括:射程远,自由排布,无污染,无原材料消耗;其劣势则包括:科技需求稍高,生产复杂,电力消耗大。

太阳能板-蓄电池的优势是无污染,自带缓冲;劣势是占地面积大,生产压力大。

机器人框架需求量很高,但生产过程极为复杂:原材料需要两种流体(硫酸,润滑油),三种基本材料(铜铁钢),中间产物引擎,电动机和电池均无法手动合成。

从生产的角度看,激光炮塔和机器人,太阳能板-蓄电池都需要钢材,电池,绿板;从应用的角度看,激光炮塔需要的科技可以依靠四色产线,其电能可以依靠太阳能系统,而大规模部署太阳能系统和远距离部署激光炮塔需要机器人的支持。因此可以考虑将这四者的生产合并为一,这也正是第二基础设施生产线,乃至整个基本盘阶段的核心设计思路。

然后是产线 2.1 的蓝图:



该产线的输入输出如表 5 (输入顺序为蓝图下方从左到右):

	物品	量化	备注
	铜	12.5	
	煤	0.6	
	酸	25	
	气	12	
	钢	1.5	钢铁分别输入而后合并
输入	铁	7.45	钢铁分别输入而后合并
	太阳能板	0.3	
	蓄电池	0.25	
输出	红板	0.6	

表5

这一产线的目的是补充第二产线太阳能系统和红板的产能不足。



输入输出都在右上方, 由左至右依次为: 原油输入, 轻输出, 气输出, 水输入, 润输出。

这一蓝图是终极搭配,中间需要做小幅修改以适应不同科技情况下的需求和产量:

基本结构为 5 炼油, 3 重裂解, 8 轻裂解, 1 润滑油, 在不同科技阶段可以做一些小的调整以适应当前阶段的需求, 石化的具体分析见后文。

科技阶段	炼油厂	本体插件	信标插件
4色	5	NA	NA
4 色+产线 2	6	NA	NA
1 级插件	6	速度 1	NA
2 级插件	6	速度 2	NA
6 色+产线 2	6~7	速度 2	NA
信标	5	产能 2	速度 2

3 级插件 5 产能 3 速度 3 表 6


最后还需要是一条填海生产线,这一生产线的需求极低,结构也不复杂,可以尽早布置。

一般来说,在有了合理的计划以及 600%的初始区域,当第二产线建立好都不会有大规模虫子进攻。前期少量的进攻无论是人工防御还是靠机枪塔防御一下都是可以的。四色产线+两条基础设施生产线+石化基地(见后),这就是一个稳固的基本盘。在此基础之上,就可以扩大控制范围,为后期的高级科技做准备。

6. 高级科技阶段

这是开局发展的最后阶段。有了机器人,这一阶段的部署难度并不大,但资源(矿场面积) 不足是必然的,因此开拓新的矿场势在必行。不过 30 瓶的科技速度比较慢,压力并不紧迫。

紫黄瓶蓝图:




输入在下方, 由左至右依次为:

	物品	量化	备注
	煤	3.6	煤石共同输入
	石	5.9	煤石共同输入
	气	72	
输入	钢	5.5	

	铜	24.5	
	铁	15.25	蓝图中为两黄带
	酸	8.3	
	铜	10.5	
	润	2.5	
	黄瓶	0.5	
	紫瓶	0.5	
	蓝板	NA	黄瓶富余产能
输出	电动机	NA	黄瓶富余产能

表7

而后是三级插件蓝图:




输入在左方和下方,数值见表 8:


	物品	量化	备注
	煤	1.8	左1输入
	Į,	36	左2输入
	酸	2.1	左3输入
	铁	10.26	下方铜铁共同输入
输入	铜	14.5	下方铜铁共同输入
输出	插件 3	1.125	需要满级机械臂搬运量科技; 实际产量略低于理论值

高级插件可以大幅度降低资源消耗,降低矿区的压力(可以降低 40%-60%); 六色瓶和前期产物由于科技和资源不足,不会采用高级插件,但白色瓶,三级插件产线自身以及石化基地是可以配置三级插件的。此外,插件蓝图部署的时候不需要插件,经过一段缓慢的前期生产,会逐渐补全自身所需。不过还是建议将前期积累的部分插件 1 半自动地合成为插件 3。

这一生产线可以横向无限扩展,可以节省速度插件的数量,如下图的8组插件生产线(注:插件生产线电能消耗极高,请确保电力供应):



最后是白瓶蓝图:



输入在下方,从左到右依次为:

	输入	量化	备注
	钢	1.04	
	铜	20	
	铁	8.75	
	酸	5.4	
	气	41.2	
	煤	2.1	
输入	轻	30.6	
输出	白瓶	0.5	火箭过量,卫星精确,可用于标定产量

表9

无插件的时候,铜铁共需 80 左右,采用了全产能 3 之后,共需 35 左右,降低了一半以上的需求。白瓶的进度可以根据卫星中的太阳能板/蓄电池的数量来判断,而且只要此二者全速生产而且不积压,即可判定白瓶生产速度正常。

7. 无限扩张阶段

这一阶段的含义是,全科技,无基础设施压力,无防御压力,无矿场压力,可以无限扩张生产线,"千瓶生产线","一分钟一火箭","走马灯","计算机"等等都属于这一阶段。此时既可以说是游戏的尾声,也可以说是游戏的开端,大家可以根据自己的爱好自由发挥了。

8. 综合资源消耗分析

本文的一个主要设计思路就是【**充分利用每一条传送带,使每一条生产线的资源消耗尽量为整条/半条运输带**】,一方面使得每一组矿区和冶炼区基本专门供应某一生产区,减少了不同区域间的资源线交叉;另一方面尽量使每一份资源都被充分利用,提升资源使用率。接下来就对前文的量化做一个汇总:

a. 钢铁需求:

	产线1	四色	产线2	产线 2.1	紫黄	白	总计
铁	15	9.5	10.3	7.45	15.25	8.75	
钢		0.75	3	1.5	5.5	1.04	
钢铁总计	15	13.25	25.3	14.95	42.75	13.95	125.2
黄带	1	1	2	1	3	1	9

表10

四色产线中, 1/4 黄带的铁用于炼钢, 3/4 黄带直接输入。

产线2中,1黄带的铁用于炼钢,1黄带直接输入。

产线 2.1 中, 1/2 黄带的铁用于炼钢, 1/2 黄带直接输入。

紫黄中. 72 电炉输出 45 铁. 44 电炉输出 5.5 钢. 其余 28 电炉的 17.5 铁直接输入。

白瓶中. 24 电炉输出 15 铁. 9 电炉输出 1.125 钢. 其余 15 电炉的 9.375 铁直接输入。

共计 **9** 黄带铁矿输入,铁资源利用率为 125.2/(9*15)=**93%**

b. 铜需求:

	产线1	四色	产线 2	产线 2.1	紫黄	山	总计
铜	7.5	6.25	13.25	12.5	35	20	94.5
黄带	0.5	0.5	1	1	2.5	1.5	7

表 11


共计 **7** 黄带铜矿输入,铜资源利用率为 94.5/(7*15)=**90%**

c. 煤石需求:

	产线 1	四色	产线 2	产线 2.1	紫黄	白	总计
煤		3.25	1	0.6	3.6	2.1	10.55(1)
石		5	1		5.9		11.9(1)

表 12

不计插件 3, 其余生产线总计需要 9+7+2=18 黄带的固体矿物, 以 30 矿机计, 共需 540 矿机; 以 24 矿机计(3 级开采科技), 共需 432 矿机。



d. 插件 3 固体矿物需求:

插件 3 的铜铁煤建议单独规划, 具体需求为:

- 3/4 黄带铁, 资源利用率 10.26/ (15*3/4) =91.2%
- 1 黄带铜,资源利用率 14.5/15=97%
- 1/8 黄带煤. 资源利用率 1.8/(15*1/8)=96%

所以比较理想的方式是 3 红带铁+4 红带铜+1 黄带煤,可供应 8 组插件生产,生产速度约为每分钟 9 个。

e. 流体需求:

	产线 1	四色	产线 2	产线 2.1	紫黄	仜	共计
气		18.75	170	12	72	41.2	313.95
酸			70 (产出)	25	8.3	5.4	38.7
润			2.25		2.5		4.75

表13

如果以规划中的石化基地为标准,最多可生产 421 气+40 轻,最终富余 108 气和 31 酸。在没有开辟更多资源区的情况下,可以再支持 3 组插件产线的气-酸需求。

9. 石化生产

石化生产属于基本盘阶段的工作,但考虑到其复杂性,在此专门列一个章节。

成品油有三种选择,基础裂解是前期唯一科技,产物单一,无需深入分析;高级裂解的科技满足后,就要用高级裂解替换;液化煤的科技要求较高,又需要额外的输入,所以前期不考虑。本文只讨论高级裂解。

固体燃料有三种选择,【40 重-30 轻-3 固】比【20 重-1 固】要划算;而【30 轻-20 气-1 固】不如【10 轻-1 固】划算。所以,只要有可能,固体燃料全部用轻油生产。

除了上述两者,其它的石油相关处理过程都是单线的,所以需要规划的问题只剩下如何安排 裂解的比例。由于流体比例过于复杂,无法像固体产物一样设定精确的比例,所以最好采用数字 信号控制,具体安排如下:

石油气:必需品、主要需求产物;设置若干缓冲罐。

润滑油:必需品,但需求量极低,位于重油输出最上游,确保优先生产;设置一缓冲罐。

重油裂解:过量,确保可以消耗掉所有富余重油,位于润滑油下游。

轻油: 必须品, 有一定需求量; 设置一缓冲罐。

轻油裂解: 过量,确保可以消耗掉所有富余轻油;采用数字信号控制,一旦检测到轻油存量低于某一数值,停止向轻油裂解输入。

接下来是消耗的定量分析。

首先是生产端,依不同插件科技,可支持的石油气产量如表 11 (后两列表示不输出轻油,以及生成 40 轻油的情况下,可以输出的石油气):

	炼油厂	重裂解	轻裂解	石油输入	0 轻油	40 轻油
无插件	5	2	5	100	97.5	71
无插件	6	2	6	120	117	90
速度 1 (本体)	5	2	5	160	156	130
速度 1 (本体)	6	2	6	192	187	160
速度 2 (本体)	6	2	6	228	222	195
速度 2 (本体)	7	2	6	266	259	232
速度 2 (本体)	8	2	7	304	296	269
产能 2 (本体) +速度 2 (信标)	5	2	7	320	407	375
产能 3 (本体) +速度 3 (信标)	5	3	8	305	456	421

表 14

然后是消耗端,不同阶段的石油气需求如表 11:

	气	轻
4 色	19	0
4 色+产线 2 (20 硫酸)	114	0
4 色+产线 2 (70 硫酸)	189	0
6 色+产线 2 (20 硫酸)	175	0

6 色+产线 2 (70 硫酸)	250	0
7色+产线 2 (70 硫酸)	302	38

表 15

产线 2 的满负荷生产为 70 硫酸输出,实际需求远小于这个数值。本文规划中,七色瓶硫酸消耗不到 15,但产线 2 自身以及额外的蓄电池有较大的耗酸量。1 级插件是绿瓶科技,2 级插件是4 色科技,3 级插件和信标是 6 色科技。

4 色科技阶段,无插件 5 炼油远远过量。

产线 2 投入生产,耗气短时间内会达到 189(硫酸缓冲罐未满时),随后会降低到 114 以下(因为 4 色不需要硫酸),所以最简单的方法是临时增加 1 炼油厂(117 气),依靠之前石油气的缓冲来满足暴增的耗气量。

6 色+产线 2 阶段,耗气在 175-250 之间,6 炼油+速度 1 可以满足下限,但考虑到额外的红板,太阳能生产,可以酌情增加到速度 2+7 炼油。

7色+产线 2满负荷需要 319 气,此时产能 2+速度 2已经足够消耗。

终极搭配的 3 产能+3 速度的产量为 421 气+40 轻。

10. 插件

产能插件在中后期产品中意义重大,产能插件可以凭空提升中间产物的产量。以三级产能插件+三级组装机为例,说原本 1 份产出,现在可以产生 1.4 份,当这一产出继续受产能插件的影响而生成更高级的产物,那么可以增加到 1.4*1.4=1.96 份,这一倍率随着制造层级呈指数级别增长,通俗地讲,就是越复杂的产品,越划算。比如机器人架构,其生产主线是引擎-电动机-架构,此三者均为中间产物,1 份原料可以生成 1.4 的引擎,1.96 的电动机,2.8 的架构。当采用了全三级生产插件后,材料消耗如下表:

	无插件	全三级插件	节约
钢	2	1.08	46%
铁	11	4.6	58%
铜	9.5	3.5	63%

表16

但产能插件的使用也带来了生产速度过慢的问题,由于产能插件降低速度的效果大于产量提升,同样以 3 级产能插件 X4 为例,其综合生产速度只有原先的 1*1.4*0.4=0.56。所以为了达到原本的生产效率,机器和插件数量要加倍,成本太高。所以,比较合理的方式是本体产能 3+信标速度 3。

速度插件对于产能插件的提升巨大,核心原因在于插件的速度改变效果是加而不是乘。如果原本速度是 100%,提升 50 的速度,会将整体速度提升为原先的 150%;如果原本速度只有 50%,此时提升 50 的速度,会将整体速度提升为原先的 200%。通俗地说,就是"雪中送炭(将速度从低速拉回到正常)"的效果强于"锦上添花(将速度从正常提高到高速)"。所以本体产能+信标速度的加成某些时候要比本体速度+信标速度大。此外,信标可以影响到多个单位,可以说是双重加速,其成本节约更加明显。

节能插件不适合满插,因为有能耗下限 20%,不过可以在已有插件的空余位置中发挥作用,比如三插件位置,1 速度+2 节能,速度提升 50%,能耗降低 30%(1+70%-50%*2),或四插件位置,1 速度+3 节能,能耗降低 80%,恰好用满。不过组装机大部分会满产能,信标一般满速度,可能节能插件在矿机和电炉上的前景更大。

从开局到六色科技瓶的阶段,限于科技和资源,插件都不会起决定性的作用。比较有意义的插件使用场景我认为有两个,第一个是白瓶制造,第二个就是三级插件自身。这两者的特点包括: 1, 科技难度匹配; 2, 资源消耗巨大; 3, 中间产物多; 4, 生产层级多。而在无限扩张阶段,黄紫,甚至四色和一些基础设施都可以统一规划,用三级插件降低材料消耗。

11. 成就

本文没有特意实现任何成就,其中部分成就可以无难度达成,有些成就难度比较大,下面对难度较大的做一些分析:

90 分钟内部署火车头,需要优先点出火车相关的几个科技。

15 小时内完成游戏,可以达成,但需要优先火箭发射科技和科研速度科技。生产 2 箱的火箭燃料(利用轻油输出),控制器(紫黄瓶有冗余的蓝板, 2 产线有速度 1),低密度框架(紫黄白瓶有冗余的框架),不追求持续发射火箭,凑足发射需要的 100%进度即可。火箭发射科技的需求其实不算高,直接前置包括低密度/燃料(蓝瓶),三级速度/产能(紫瓶),控制器(黄瓶),需要注意的是,胜利条件是火箭发射,不是发射卫星,所以白瓶的 2000 紫黄科技不一定需要研究。

111 手工制作,与本文不矛盾,但需要较高的规划和操作水平。

禁太阳能,禁激光,需要对本文的规划路线做较大的调整,需要有专门的子弹,炮塔,燃油炮塔生产线。同时需要核电来支持电力。

8 小时发射火箭,基本不可能,核心难度在于 30 瓶的科技速度太慢了,不过本文面向的对象 也不是追求这一成就的玩家。

12. 附录:蓝图字符串:

地址 1:链接:https://pan.baidu.com/s/1GicdBPJrGHisokB_Izr0yQ 提取码:xyx5

地址 2: https://github.com/rankchaostar/Factorio/blob/main/BluePrint.txt

包含下列蓝图:

- 15 铁/铜的石炉冶炼蓝图
- 3 钢的石炉冶炼蓝图

太阳能蓝图,注:这一蓝图包含 1/4 的区域,通过旋转可以拼成一个完整的太阳能区域。

自扩展机器人平台,注:这一蓝图可以确保机器人平台无缝连接。

- 第1基础设施生产线蓝图
- 第2基础设施生产线蓝图
- 第 2.1 基础设施生产线蓝图

石油系统蓝图

3级插件产线蓝图

四色产线蓝图 (30/分)

紫黄产线蓝图 (30/分)

白色产线蓝图 (30/分)