# fhem floorplan



Installations-Leitfaden

Ulrich Maaß, 03 - 01/2014

## fhem floorplan

Vorbereitungen         3           Einen floorplan definieren         3           Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal         3           Das floorplan user-attribute         4           Zuweisen eines Hintergrundbilds         4           Anordnen der Geräte         5           Wie Geräte dargestellt werden         5           Stil 0 – nur Symbol (devicestate)         5           Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)         5           Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)         5           Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)         5           Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit         5           Stil 5 – Symbol/Status und Befehle         5           Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)         6           Geräte Amesswert incl. Zeitstempel (und Name - optional)         6           Geräte anordnen         7           Anzeige der floorplan-Konfiguration         8           Include statt "save"         9           Arrange-Mode nur für einzelne ports         9           Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css         10           Verwendung besonderer icons         13           Andere Symbole (icons) in		3
Einen floorplan definieren       3         Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal.       3         Das floorplan user-attribute       4         Zuweisen eines Hintergrundbilds       4         Anordnen der Geräte       5         Wie Geräte dargestellt werden       5         Stil 0 – nur Symbol (devicestate)       5         Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)       5         Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)       5         Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)       5         Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit       5         Stil 5 – Symbol/Status und Befehle       5         Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)       6         Geräte anordnen       7         Anzeige der floorplan-Konfiguration       8         Include statt "save"       9         Arrange-Mode nur für einzelne ports       9         Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Default floorplan       16		
Das floorplan user-attribute         4           Zuweisen eines Hintergrundbilds         4           Anordnen der Geräte         5           Wie Geräte dargestellt werden         5           Stil 0 – nur Symbol (devicestate)         5           Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)         5           Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)         5           Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)         5           Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit         5           Stil 6 – Symbol/Status und Befehle         5           Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)         6           Geräte anordnen         7           Anzeige der floorplan-Konfiguration         8           Include statt "save"         9           Arrange-Mode nur für einzelne ports         9           Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css         10           Verwenden anderer stylesheets         12           Verwendung besonderer icons         13           Andere Symbole (icons) verwenden         13           Andere Symbole (icons) verwenden         13           Andere Symbole (icons) verwenden         13           Relevante Web-Instanz-Attribute	Einen floorplan definieren	3
Zuweisen eines Hintergrundbilds       4         Anordnen der Geräte       5         Wie Geräte dargestellt werden       5         Stil 0 – nur Symbol (devicestate)       5         Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)       5         Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)       5         Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)       5         Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit       5         Stil 5 – Symbol/Status und Befehle       5         Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)       6         Geräte anordnen       7         Anzeige der floorplan-Konfiguration       8         Include statt "save"       9         Arrange-Mode nur für einzelne ports       9         Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild	Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal	3
Anordnen der Geräte — 5 Wie Geräte dargestellt werden . 5 Stil 0 – nur Symbol (devicestate) . 5 Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate) . 5 Stil 1 – Name and Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands) . 5 Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading) . 5 Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit . 5 Stil 5 – Symbol/Status und Befehle . 5 Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional) . 6 Geräte anordnen . 7 Anzeige der floorplan-Konfiguration . 8 Include statt "save" . 9 Arrange-Mode nur für einzelne ports . 9 Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css . 10 Verwenden anderer stylesheets . 12 Verwendung besonderer icons . 13 Andere Symbole (icons) verwenden . 13 Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend . 13 Relevante Web-Instanz-Attribute . 14 Verwendung mehrerer floorplans . 15 Default floorplan . 16 Ohne Menü . 16 Anderes Hintergrundbild . 16 Beispiele: Screenshot & Definition . 17 Beschreibung und Symbol . 17 Beschreibung, Symbol und Befehle . 17 Beschreibung, Symbol und Befehle . 17 Beschreibung und Symbol . 18 Temperatur & Feuchtgkeit . 19 Weblinks . 19 Weblinks . 19	Das floorplan user-attribute	4
Wie Geräte dargestellt werden       5         Stil 0 – nur Symbol (devicestate)       5         Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)       5         Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)       5         Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)       5         Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit       5         Stil 5 – Symbol/Status und Befehle       5         Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)       6         Geräte anordnen       7         Anzeige der floorplan-Konfiguration       8         Include statt "save"       9         Arrange-Mode nur für einzelne ports       9         Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwenden anderer stylesheets       12         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild       16         Beschreibung und Symbol<	Zuweisen eines Hintergrundbilds	4
Stil 0 – nur Symbol (devicestate)	Anordnen der Geräte	5
Stil 0 – nur Symbol (devicestate)	Wie Geräte dargestellt werden	5
Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)		
Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)  Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)  Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit  Stil 5 – Symbol/Status und Befehle  Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)  Geräte anordnen  7 Anzeige der floorplan-Konfiguration  8 Include statt "save"  9 Arrange-Mode nur für einzelne ports  9 Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css  10 Verwenden anderer stylesheets  12 Verwendung besonderer icons  13 Andere Symbole (icons) verwenden  13 Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend  13 Relevante Web-Instanz-Attribute  14 Verwendung mehrerer floorplans  15 Default floorplan  16 Ohne Menü  17 Anderes Hintergrundbild  18 Beispiele: Screenshot & Definition  17 Nur Symbol  17 Beschreibung und Symbol und Befehle  17 Beschreibung, Symbol und Befehle  17 HT-Temperatur  18 Device-Reading  18 Temperatur & Feuchtigkeit  19 Weblinks  19 Weblinks mit Bild  19 Weblink mit Bild		
Stil 3 – Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)  Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit  Stil 5 – Symbol/Status und Befehle  Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)  Geräte anordnen  7 Anzeige der floorplan-Konfiguration  8 Include statt "save"  9 Arrange-Mode nur für einzelne ports  9 Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css  10 Verwenden anderer stylesheets  12 Verwendung besonderer icons  Andere Symbole (icons) verwenden  13 Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend  13 Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend  14 Verwendung mehrerer floorplans  15 Default floorplan  16 Ohne Menü  16 Anderes Hintergrundbild  16 Beispiele: Screenshot & Definition  17 Nur Symbol  18 Beschreibung und Symbol  17 Beschreibung und Symbol  17 Beschreibung und state  17 FHT-Temperatur  18 Device-Reading  18 Temperatur & Feuchtgkeit  19 Weblinks  19 Weblinks mit Bild		
Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit       5         Stil 5 – Symbol/Status und Befehle       5         Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)       6         Geräte anordnen       7         Anzeige der floorplan-Konfiguration       8         Include statt "save"       9         Arrange-Mode nur für einzelne ports       9         Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwenden anderer stylesheets       12         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild       16         Beispiele: Screenshot & Definition       17         Nur Symbol       17         Beschreibung und Symbol und Befehle       17         Beschreibung, Symbol und Befehle       17         Beschreibung, Symbol und Befehle       17         Berchreibung, Symbol und Befehle       17         Berchreibung, Symbol und Befehle       17		
Stil 5 – Symbol/Status und Befehle       5         Stil 6 – Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)       6         Geräte anordnen       7         Anzeige der floorplan-Konfiguration       8         Include statt "save"       9         Arrange-Mode nur für einzelne ports.       9         Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwenden anderer stylesheets       12         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild       16         Beispiele: Screenshot & Definition       17         Nur Symbol       17         Beschreibung und Symbol und Befehle       17         Beschreibung und state       17         FHT-Temperatur       18         Device-Reading       18         Temperatur & Feuchtgkeit       19         Weblink mit Bild       19		
Stil 6 - Geräte - Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional) 6 Geräte anordnen 77 Anzeige der floorplan-Konfiguration 88 Include statt "save" 99 Arrange-Mode nur für einzelne ports. 95 Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css 10 Verwenden anderer stylesheets 12 Verwendung besonderer icons 13 Andere Symbole (icons) verwenden 13 Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend 13 Relevante Web-Instanz-Attribute 14 Verwendung mehrerer floorplans 15 Default floorplan 16 Ohne Menü 16 Anderes Hintergrundbild 16 Beispiele: Screenshot & Definition 17 Nur Symbol 17 Beschreibung und Symbol 17 Beschreibung symbol und Befehle 17 Beschreibung und state 17 FHT-Temperatur 18 Device-Reading 18 Temperatur & Feuchtgkeit 19 Weblinks 19 Weblinks 19		
Anzeige der floorplan-Konfiguration	•	
Include statt "save"	Geräte anordnen	7
Include statt "save"	Anzeige der floorplan-Konfiguration	8
Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwenden anderer stylesheets       12         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild       16         Beispiele: Screenshot & Definition       17         Nur Symbol       17         Beschreibung und Symbol und Befehle       17         Beschreibung, Symbol und Befehle       17         Beschreibung und state       17         FHT-Temperatur       18         Device-Reading       18         Temperatur & Feuchtgkeit       19         Weblinks       19         Weblink mit Bild       19		
Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css       10         Verwenden anderer stylesheets       12         Verwendung besonderer icons       13         Andere Symbole (icons) verwenden       13         Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend       13         Relevante Web-Instanz-Attribute       14         Verwendung mehrerer floorplans       15         Default floorplan       16         Ohne Menü       16         Anderes Hintergrundbild       16         Beispiele: Screenshot & Definition       17         Nur Symbol       17         Beschreibung und Symbol und Befehle       17         Beschreibung, Symbol und Befehle       17         Beschreibung und state       17         FHT-Temperatur       18         Device-Reading       18         Temperatur & Feuchtgkeit       19         Weblinks       19         Weblink mit Bild       19	Arrange-Mode nur für einzelne ports	9
Verwenden anderer stylesheets12Verwendung besonderer icons13Andere Symbole (icons) verwenden13Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend13Relevante Web-Instanz-Attribute14Verwendung mehrerer floorplans15Default floorplan16Ohne Menü16Anderes Hintergrundbild16Beispiele: Screenshot & Definition17Nur Symbol17Beschreibung und Symbol17Beschreibung, Symbol und Befehle17Beschreibung und state17FHT-Temperatur18Device-Reading18Temperatur & Feuchtgkeit19Weblinks19Weblink mit Bild19	·	
Verwendung besonderer icons		
Andere Symbole (icons) verwenden	•	
Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend 13 Relevante Web-Instanz-Attribute 14 Verwendung mehrerer floorplans 15 Default floorplan 16 Ohne Menü 16 Anderes Hintergrundbild 16 Beispiele: Screenshot & Definition 17 Nur Symbol 17 Beschreibung und Symbol 17 Beschreibung, Symbol und Befehle 17 Beschreibung und state 17 FHT-Temperatur 18 Device-Reading 18 Temperatur & Feuchtgkeit 19 Weblinks 19 Weblink mit Bild 19	-	
Relevante Web-Instanz-Attribute	· · · ·	
Default floorplan		
Ohne Menü16Anderes Hintergrundbild16Beispiele: Screenshot & Definition17Nur Symbol17Beschreibung und Symbol17Beschreibung, Symbol und Befehle17Beschreibung und state17FHT-Temperatur18Device-Reading18Temperatur & Feuchtgkeit19Weblinks19Weblink mit Bild19	Verwendung mehrerer floorplans	15
Anderes Hintergrundbild	Default floorplan	16
Beispiele: Screenshot & Definition	Ohne Menü	16
Beispiele: Screenshot & Definition	Anderes Hintergrundbild	16
Beschreibung und Symbol	Beispiele: Screenshot & Definition	17
Beschreibung, Symbol und Befehle	Nur Symbol	17
Beschreibung, Symbol und Befehle	Beschreibung und Symbol	17
FHT-Temperatur		
Device-Reading	Beschreibung und state	17
Temperatur & Feuchtgkeit	FHT-Temperatur	18
Temperatur & Feuchtgkeit	Device-Reading	18
Weblink mit Bild		
Eigene Readings-Listen anzeigen	-	
iframes, z.B. Wettervorhersage		

### Hinweis:

fhem.cfg –Zeilen haben in diesem Dokument einen grauen Hintergrund.


floorplanstyle.css –Zeilen haben in diesem Dokument einen blauen Hintergrund.

Wenn Ihnen diese Funktionalität gefällt, mailen Sie einen screenshot Ihres fertigen floorplans an den Autor: <a href="mailto:uli.maass@gmail.com">uli.maass@gmail.com</a>

# Schritt-für-Schritt Einrichtungsleitfaden

Dies ist ein Schritt-für-Schritt Einrichtungsleitfaden zur Erstellung eines floorplan. Ein Implementierungsbeispiel demonstriert die Möglichkeiten.

Das Beispiel erzeugt einen floorplan namens 'Grundriss', der z.B. so aussehen kann:



Einige weitere Beispiel-Screenshots von mehreren Anwendern finden Sie in <u>diesem</u> und <u>diesem</u> post. Scrollen Sie dort auch ein wenig nach unten, um weitere Screenshots zu sehen.

# Vorbereitungen

## Einen floorplan definieren

Als ersten Schritt definieren Sie einen neuen floorplan:

define <name> FLOORPLAN

Beispiel:

define Grundriss FLOORPLAN

Sie können mehrere floorplans anlegen, z.B. Haus, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dach. Oder Sie erstellen einen angepassten floorplan pro Person in Ihrem Haushalt.

# Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal

Aus Ihrem fhem Start-Bildschirm wählen Sie den neuen Menüpunkt 'Floorplans', dann klicken Sie Ihren floorplan an.

#### Das floorplan user-attribute

Sie werden nun lediglich einen leeren Bildschirm sehen mit dem fhem-icon und einem Menü auf der linken Seite.

Im Hintergrund wurde jedoch das userattribute *userattr fp\_<name>* in fhem.cfg zu Ihrer Liste der userattributes hinzugefügt:

attr global userattr fm\_fav fm\_groups fm\_name fm\_order room structexclude webCmd  ${\bf fp}$  Grundriss

Dieses Attribut steuert, welche Geräte an welcher Stelle auf dem Bildschirm wie angezeigt werden sollen.

## **Zuweisen eines Hintergrundbilds**

Speichern Sie das Hintergrundbild für Ihren floorplan. Sichern Sie dazu ein png Bild mit dem prefix fp\_ und dem Namen Ihres floorplans unterhalb Ihres fhem-Verzeichnisses im Verzeichnis www/images/default .

Hinweis: fhem liest die Liste aller Bild-Dateien nur einmalig beim Start ein. Wenn Sie eine neue Datei hinzufügen, müssen Sie ein erneutes einlesen anstoßen. Geben Sie dazu im fhem-Kommandofeld ein set WEB rereadicons (ersetzen Sie ggf. WEB durch den Namen Ihrer Webinstanz).

Heißt Ihr floorplan also "Grundriss", speichern Sie die Datei fp\_Grundriss.png im Ordner www/images/default.

Bitte beachten Sie bei der Benennung der Hintergundbild-Datei die Groß- und Kleinschreibung. Bedenken Sie auch, dass nur .png verwendet werden kann.

Das Hintergrundbild im Beispiel-screenshot wurde mit MS PowerPoint erstellt. Sie können zur Erstellung von 2D- oder 3D-Grundrissen auch SweetHome3D oder Floorplan3D verwenden.

Selbstverständlich muss Ihr Hintergrundbild keinen Grundriss zeigen. Sie können jedes beliebige Bild verwenden und dann z.B. Messwerte darauf anzeigen, beispielsweise für einen digitalen Bilderrahmen.

Die beste Bildauflösung hängt vom verwendeten Anzeigegerät ab: für iPads verwenden Sie z.B. 1024\*768 (oder ein wenig darunter). Wenn Sie Ihren floorplan nur am Monitor verwenden wollen, möchten Sie vielleicht den gesamten Bildschirm füllen – dann hängt die Bildgröße von Ihrer Monitor-Auflösung ab. Das Hintergrundbild im Beipiel hat 1000x750px.

Wenn Sie Ihren floorplan nun wieder im browser öffnen, wird auch das Hintergrundbild angezeigt (evtl. müssen Sie einmal F5 drücken). Wird das Hintergrundbild nicht angezeigt, prüfen Sie Pfad und Groß- und Kleinschreibung des Dateinamens.

Die Position Ihres Hintergrundbilds auf dem Bildschirm kann in der verwendeten css-Datei (floorplanstyle.css oder darkfloorplanstyle.css) eingestellt werden.

Verändern Sie dazu die Werte des css-Parameters backimg, also z.B.

#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}

Details finden Sie im Abschnitt Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css

#### Anordnen der Geräte

## Wie Geräte dargestellt werden

Jedes Gerät wird in einer (normalerweise unsichtbaren) Tabelle dargestellt. Die Anzahl der Tabellenzeilen hängt von der gewählten Darstellungsvariante ab.

#### Stil 0 - nur Symbol (devicestate)



Dies ist wohl die am Häufigsten verwendete Darstellung. Das Symbol kann angeklickt werden und schaltet das zugehörige Gerät. Statt auch den Gerätenamen anzuzeigen, platzieren Sie das Symbol einfach an der 'richtigen' Stelle auf Ihrem Grundriss.

#### Stil 1 - Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)





Wenn der Name über dem Symbol angezeigt werden soll (oder: über dem Status des Geräts), wählen Sie Stil 1. Angezeigt wird die Beschreibung in floorplan (siehe unten), der Alias oder der Gerätename wie in der fhem.cfg definiert.

# Stil 2 - Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)



Stil 2 zeigt den Namen, Symbol bzw. Status sowie alle für das Gerät verfügbaren Befehle an. Verwenden Sie webCmd und eventmap um die Befehlsliste Ihren Bedürfnissen anzupassen. Für einen Dimmer möchsten Sie also z.B. auch eine 50%-Stufe vorsehen.

Für Geräte mit Messwerten (readings) 'measured-temp' (z.B. FHT) zeigt Stil 2 auch das Feld für die Solltemperatur-Auswahl und den Set-Schalter an. Auch devices mit setList erhalten das dropdown und einen set-button. Slider und Time sind mit Stil2 in floorplan ebenfalls nutzbar.

# Stil 3 -Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)



Stil 3 zeigt einen beliebigen Messwert (device-reading) an, optional mit einer Beschreibung. Nützlich um z.B. nur die Temperatur eines S300TH anzuzeigen. Beachten Sie das Beispiel im Abschnitt Device-Reading.

#### Stil 4 - S300TH Temperatur & Feuchtigkeit

13.1°C 63.9%

Stil 4 ist speziell für S300TH Sensoren bereitgestellt. Diese liefern Messwerte zu Temperatur und Feuchtigkeit. Bitte beachten Sie das Beispiel im Abschnitt <u>Temperatur & Feuchtgkeit</u>.

#### Stil 5 - Symbol/Status und Befehle



Stil 5 stellt Geräte wie Stil 2 dar, jedoch ohne Gerätenamen.

# Stil 6 -Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)

21.5	Stil 6 stellt Geräte wie Stil 3 dar, zusätzlich wird der Zeitstempel des ausgewählten Readings angezeigt.
2012-10-22 19:32:55	

Eine ausführlichere Liste von Beipielen finden Sie im Abschnitt "Beispiele: Screenshot & Definition".

#### Geräte anordnen

Um Geräte auf Ihrem floorplan anzuordnen, gibt es den "Arrange Mode", der es Ihnen gestattet, Ihren floorplan einzurichten. Um diesen Modus zuaktivieren, setzen Sie einfach das Attribut

```
attr <floorplan> fp_arrange 1
```

Dieses Attribut aktiviert oder deaktiviert den "Arrange-Mode". Die Liste wird angezeigt im Format "Gerätename (Raumname) Typ [(Alias)]"


Wenn Ihr floorplan auch ein fhem-Kommandozeilen-Feld haben soll, setzen Sie außerdem:

```
attr <floorplan> commandfield 1
```

Navigieren Sie nun wieder zu Ihrem floorplan (fhem Hauptmenü, 'Floorplans', <Ihr-floorplan>). Im Arrange-Mode sehen Sie nun 2 Auswahlfelder am unteren Bildschirmrand:



Wählen Sie zum Hinzufügen aus der oberen Liste ein Gerät, dann klicken Sie add.



Ihr Gerät wird nun an der Standard-Position 50 pixels von oben (top), 100 pixels von links (left) angezeigt. Außerdem erscheint das Gerät nun in der unteren Liste. Wählen Sie es dort aus und klicken Sie dann select.



Die unteren Felder sind Top, Left, Stil und Text (Erklärungen weiter unten). Setzen Sie die Werte wie gewünscht – oder klicken Sie einfach mit der Maus an einer freien Stelle innherhalb Ihres Hintergrundbilds Fehler! Textmarke nicht definiert. Sobald Sie den attr Schalter klicken, wird Ihrer onfiguration das folgende Attribut hinzugefügt:

```
attr <device> fp_<name> <top>,<left>[,<style>[,<description>]]
<top> ist die y-Position in Pixeln vom oberen Rand des Bildschirms.
<left> ist die x-Position in Pixeln vom linken Rand des Bildschirms.
<style> ist einer von 0, 1, 2.
```

<description> ist die Beschreibung zur Anzeige im floorpan. Sie ist optional, kann also leer bleiben.

#### Einige Beispiele:

```
attr ez_Schreibtisch fp_Grundriss 285,430
attr HomeStatus fp_Grundriss 110,75,1
attr ez_DruckerScanner fp_Grundriss 190,405,2,DruckerScanner
```

Sie können diese Attribute entweder im Arrange-Mode durch Werte-Eingabe oder Maus<u>klick</u> in einem freien Bereich Ihres Hintergrundbilds setzen, durch Eingabe in das Kommandozeilen-Feld, oder durch Änderung in der Detail-Ansicht Ihres Geräts. Um ein Gerät aus einem floorplan zu entfernen, wählen Sie es mittels select aus und klicken dann delete .

Hinweis: Erst durch Ausführen des Befehls save werden die Attribute in Ihre fhem.cfg geschrieben.

Hier ist die Liste der Attribute zur Erstellung des floorplan im screenshot am Dokument-Anfang:

```
attr HomeStatus fp Grundriss 110,75,1
attr ez Schreibtisch fp Grundriss 285,430
attr ez LichtRegal fp Grundriss 220,230,0
attr ez_DruckerScanner fp_Grundriss 190,405,2,DruckerScanner
attr sz Leselampe fp Grundriss 460,900,2
attr sz Stehlampe fp Grundriss 650,940,0
attr sz LichtRegal fp Grundriss 550,730,0
attr wz Licht fp Grundriss 160,940
attr wz LampeKlein fp Grundriss 290,880
attr wz Wandbeleuchtung fp Grundriss 30,920
#Hinweis: WLAN.on.png und WLAN.off.png wurden im Ordner fhem/images/default gespeichert
attr whg WLAN fp Grundriss 180,75,1,WLAN
#Hinweis: FHT-Geräte können leicht eingebunden werden.
attr ez FHT fp Grundriss 330,75,2,Innen
attr ku_Downlight fp_Grundriss 620,520
attr ko LichtKorridor fp Grundriss 330,560
#Hinweis: eventmap wurde verwendet um die on/off-Befehle als down/up anzuzeigen.
attr sz Rollo fp Grundriss 665,850,2,Rollo
attr sz Rollo eventMap on:Down off:Up
#Hinweis: Ein iframe wurde zur Anzeige des Wetterberichts verwendet.
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr Wetter fp Grundriss 420,25
#Hinweis: Bei Stil 3kann die Beschreibung aus den Teilen Reading-ID und Beschreibung bestehen.
attr ez Aussensensor fp Grundriss 260,75,3,temperature,Aussen
attr wakeup fp Grundriss 560,900,1, Wakeuptime
#Hinweis: Der Play/Pause-Schalter schaltet ein FS20-IRF, das Play/Pause an das Wiedergabegerät sendet.
attr wz IRmacminiPlayPause fp Grundriss 150,740
```

# Anzeige der floorplan-Konfiguration

Wenn Sie den Detail-Bildschirm Ihres floorplan-device anzeigen, sehen Sie dort eine Übersicht aller zugordneten Geräte wie in der oberhalb dargestellten Liste.

### **Include statt "save"**

Falls Sie sich angewöhnt haben, Ihre fhem-Konfiguration nicht über das Webfrontend FHEMWEB zu bearbeiten, sondern direkt in der Datei fhem.cfg, können Sie die Konfiguration Ihres floorplan anzeigen und den Inhalt in eine include-Datei übernehmen. Die Verwendung des Befehls "save" ist dann nicht erforderlich.

get <name> config

Beispiel:

get Grundriss config

## Arrange-Mode nur für einzelne ports

Für das Attribut fp\_arrange gibt es folgende spezielle Werte für besondere Anwendungsfälle:

Wert	Wirkung
WEB	Der Arrange-Mode ist für den floorplan, auf dem das Attribut gesetzt ist, ausschließlich auf dem angegebenen Web-Device (also z.B. WEB) aktiviert. Das ist nützlich, wenn Sie als Entwickler immer WEB (=8083) nutzen, für Ihre Familie aber z.B. nur WEBP (=8085) "freigegeben" haben. So wird der arrange-Mode nur für Sie als "Entwickler" sichtbar. Geben Sie als Attributwert den Namen des FHEMWEB-device an.
	attr <floorplan> fp_arrange WEB</floorplan>


Hinweis: Es kann nur ein Wert verwendet werden.

# Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css

Das Standard- Stylesheet für floorplans ist floorplan.css . Sie können aber auch den Parameter stylesheet verwenden, siehe nächstes Kapitel.



Hierfür gibt es eine spezielle css-Datei. Navigieren Sie im fhem-webfrontend nach "Edit Files",dann klicken Sie auf floorplanstyle.css.



Hinweis: In der Test- und Einrichtungsphase könen Sie den Tabellen-Rahmen um Ihre Geräte anzeigen lassen:

.fp\_Grundriss {border:1px solid gray;}

Die css-Datei gestattet Ihnen das Gestalten für ganze Gruppen und/oder einzelne Geräte:

class besteht aus Gerätetyp und fp\_<name>
id besteht aus dem Original-Gerätenamen w

besteht aus dem Original-Gerätenamen wie im define angegeben.

Tip: Öffnen Sie zwei Browser-Fenster: eins mit dem standard fhem webfrontend um die css-Datei zu editieren, ein weiteres in dem Sie Ihren floorplan anzeigen und nach jeder css-Änderung die Änderungen mit refresh (F5) sichtbar machen können.

Tip: Für Firefox steht das add-on *Firebug* zur Verfügung. Nach dessen installation können Sie nach Eingabe von SHIFT+STRG+C auf ein beliebiges Objekt zeigen und bekommen dann die relevanten css-Einträge angezeigt.

Beachten Sie auch den Wert backing, mit dem Sie Ihr Hintergrundbild anders platzieren können.

Hier die css-Einstellungen, die für den screenshot am Anfang dieses Dokuments verwendet wurden:

```
{ background-color: #F0F0F0;
body
           font-family:Arial, sans-serif;
           font-size:9px; background-image:url(Grundriss.bak.png);
           background-repeat:no-repeat; }
#menu.fp-list
                { position:absolute; top:120px;left:20px; width:140px; font-
size:11px;
#logo { position:absolute; top: 10px; left: 10px;
           width:64px; height:67px; background-image:url(fhem smallscreen.png); }
         { position:absolute; top:120px; left:20px; width:140px; }
                { position:absolute; top:120px; left:20px; width:140px; font-
#menu.floorplan
size:11px; }
#fpmenu.fp arrange
                   { position:absolute; bottom:20px; left:20px; width:310px;
font-size:9px; border:1px solid gray;}
#hdr { position:absolute; top:10px; left:180px; }
#content { position:absolute; top:50px; left:180px; bottom:10px; right:10px; text-
align:center}
#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}
a { color: #278727; }
img { border-style: none; }
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
.fp Grundriss
                {border:0px solid gray;}
.devicename
                {font-size: 11px; text-align:center; }
.devicestate
                {text-align:center; }
.devicecommands {font-size:14px; text-align:center; }
#sz Rollo.devicename
                     {font-size:14px;}
#sz Rollo.devicecommands {font-size:12px; text-align:center; }
#ez Aussensensor.devicestate {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate {color:green; font-size:30px; }
                         {width:100px; }
table.dummy
table.FHT
                         {width:100px; }
#wakeup.devicestate
                         {color:green; font-size:11px; }
#ez FHT.devicestate
                         {color:green; font-size:30px; }
#Home.fp Grundriss
                         {font-size:14px; width:100px; }
#Home.fp Media
                         {font-size:14px; text-align:left; }
#Media
                         {font-size:14px; }
#Grundriss
                         {font-size:14px; text-align:left; }
h2,h3,h4 { color: #52865D; line-height:1.3;
           margin-top:1.5em; font-family:Arial,Sans-serif; }
```

Die wichtigsten Einstelllungen sind:

.fp\_<name> legt das default-Format für die gesamte Ausgabe fest.

.devicename formatiert alle Gerätenamen sofern nicht je Gerät abweichend festgelegt

.devicestate formatiert alle Geräte**status** bei Ausgabe als Text (nicht als Symbol)

.devicecommands formatiert alle **Befehle**, die unterhalb des Geräts/Symbols angezeigt werden

#backimg legt die Bildschirmposition Ihres Hintergrundbilds fest

### Verwenden anderer stylesheets

Das Standard-Stylesheet für floorplans ist floorplan.css . Sie können aber auch das Attribut stylesheet verwenden, das Ihnen die Verwendung eigener css-Stylesheets erlaubt, sogar eines je floorplan. Durch anlegen eines eigenen stylesheet (zB beginnend mit einer Kopie von floorplanstyle.css oder darkfloorplanstyle.css) können Sie Formatierungen für Ihre eigenen devices hinterlegen, die später nicht durch den update-Prozess überschrieben werden.

(Achtung: die Auswahl eines floorplan-stylesheets erfolgt nicht in der fhem-Oberfläche unter "Select Style"! Wählen Sie dort nur default oder dark aus!).

attr <floorplan> stylesheet myfloorplanstylesheet.css

# Verwendung besonderer icons

## Andere Symbole (icons) verwenden

Fhem gestattet die Verwendung eigener Symbole (icons). Das geht ganz einfach:

- 1. Icon-Bilddatei speichern (Ablageort siehe Abschnitt "Zuweisen eines Hintergrundbilds")
- 2. Der Dateiname ist folgendermaßen aufgebaut:

```
<devicename>.<state>.[jpg|png|gif]
```

Beispiel: sz\_Rollo.on.jpg, sz\_Rollo.off.jpg,

Werden diese Dateien nicht gefunden, verwendet fhem die Standard-icons

<type>.<state>.[jpg|jpg|gif], also z.B. FS20.on.jpg, FS20.off.jpg

3. Verwenden Sie jegliche Bilddatei. Um eine konsistente Darstellung zu erreichen, verwenden Sie dieselbe Bildgröße wie die Standard-Icons, z.B. indem Sie FS20.on.jpg auf Ihren zukünftigen icon-Namen kopieren und diese Datei dann bearbeiten, ohne die Größe zu ändern (z.B. in Paint).

## Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend

Um in floorplan andere icons zu verwenden als im fhem Standard-webfrontend (z.B. größere oder animierte icons), werden diese besonderen icons einfach in einem Ordner abgelegt, der denselben Namen trägt wie der floorplan selbst.

#### Beispiel:

Es existiert bereits ein floorplan namens "PlotsPage", darin ein device namens "ez\_Schreibtisch".

```
define PlotsPage FLOORPLAN
define ez_Schreibtisch FS20 ...
attr ez_Schreibtisch fp_PlotsPage 100,100,1
```

Die zugrundeliegende fhemweb-Instanz heißt WEB und hat die Attribute "longpoll 1" sowie "iconPath default:openautomation" .

```
define WEB FHEMWEB global
attr WEB longpoll 1
attr WEB iconPath default:openautomation
```

Für die Anzeige des device ez\_Schreibtisch werden also die "ganz normalen" icons aus dem Ordner www/images/default verwendet.

Um für dieses device nun ein besonderes icon zu verwenden, erzeugen Sie den entsprechenden Ordner:

www/images/PlotsPage

Darin legen Sie die speziellen icons "ez\_Schreibtisch.on.png" und "ez\_Schreibtisch.off.png" ab. Dann rufen Sie zur Aktualisierung der Bildbibliothek einmal

```
set WEB rereadicons"

auf.
```

Bei Anzeige des floorplans "PlotsPage" wird nun das device ez\_Schreibtisch mit den speziellen icons angezeigt.

In anderen floorplans wie auch in fhemweb wird für dasselbe device weiterhin das icon aus dem Ordner "default" verwendet.

## **Relevante Web-Instanz-Attribute**

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Attribute des zugrundeliegenden Web-device (Typ <u>FHEMWEB</u> – ausgewählt durch den port in der URL) auch für floorplans berücksichtigt werden:

smallscreen	Der apple fullscreen app mode wird ermöglicht: Klicken Sie in Safari auf 'Zum Homescreen hinzufügen' um ein icon zu erhalten, mit dem Sie fhem bzw. Ihren floorplan im fullscreen mode, also ohne URL-Leiste, öffnen. Dadurch wirkt Ihr floorplan wie eine eigenständige app. Außerdem wird die Bildschirmdarstellung für kleine displays optimiert.
touchpad	Wie smallscreen, optimiert für Tablet-PC Darstellung.
refresh	aktualisiert die angezeigte Browser-Seite regelmäßig.
plotmode	Für plots (Graphen) kann der plotmode geändert werden. Default ist SVG.
plotsize	Für plots (Graphen) kann die Darstellungsgröße geändert werden. Diese wird automatisch durch die Attribute smallscreen und touchpad gesetzt.
webname	changes the URL (default: /fhem)
redirectCmd	Wenn Sie die Schaltbefehle für ein Gerät in der URL zum Lernen betrachten möchten, setzen Sie dieses Attribut auf 0. Es wird dann die gesamte ausgewertete URL angezeigt. Default ist 1.
longpoll	Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 1 setzen (das ist auch der default), werden alle durch icons dargestellten Schaltzustände einer bereits angezeigten Seite auch ohne ein "refresh" im Browser aktualisiert.  Dieses Attribut wirkt auch für alle floorplans, die unter dieser Webinstanz angezeigt werden.

## Verwendung mehrerer floorplans

Wenn Sie mehrere floorplans verwenden, für die Sie underschiedliche css-Stylesheets verwenden möchten, verwenden Sie das Attribut stylesheet. Wenn nur wenige Formatierungen abweichen sollen, folgen Sie dem u.g. Beipiel. Für gewöhnlich müssen Sie lediglich die class  $fp\_<name>$  hinzufügen, wie bei .devicecommands unten:

```
body[id~=Grundriss]
                        { background-color: #F0F0F0;
                            font-family:Arial, sans-serif;
                            font-size:9px;
                            background-image:url(Grundriss.png);
                            background-repeat:no-repeat; }
         { position:fixed; top:10px; left:20px;
           width:100px; height:105px; background-image:url(fhem.png); }
#content { position:absolute; top:10px; left:10px; bottom:10px; right:10px; text-
align:center}
a { color: #278727; }
img { border-style: none; }
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
.fp Grundriss
                         {border: 0px solid gray;}
.devicename.fp Grundriss
                             {font-size: 11px; text-align:center; }
.devicestate.fp Grundriss
                            {text-align:center; }
.devicecommands.fp Grundriss {font-size:14px; text-align:center; }
.devicecommands.fp_FirstFloor {font-size:8px; color:grey; text-align:center; }
#sz Rollo.devicename.fp_Grundriss
                                      {font-size:14px;}
#sz Rollo.devicecommands.fp Grundriss {font-size:12px; text-align:center; }
#ez Aussensensor.devicestate.fp_Grundriss {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate.fp Grundriss {color:green; font-size:30px; }
table.dummy.fp Grundriss
                                      {width:100px; }
table.FHT.fp Grundriss
                                      {width:100px; }
#wakeup.devicestate.fp_Grundriss
                                      {color:green; font-size:11px; }
#ez FHT.devicestate.fp Grundriss
                                      {color:green; font-size:30px; }
#Home
                                      {font-size:14px; width:100px; }
```

## **Default floorplan**

Um nach dem klick auf 'Floorplans' auf der fhem Startseite unter Umgehung der floorplan-Auswahl direkt in einen floorplan zu springen, ordnen Sie das fp\_default-Attribut einem Ihrer floorplans zu. So gelangen Sie direkt in Ihren default-floorplan – in dem Sie über das menü auf der linken Seite in andere floorplans weiterspringen können.

```
attr <floorplan-name> fp default 1
```

Sie können dieses Attribut einfach in der Detail-Ansicht Ihres floorplans anlegen:



#### Ohne Menü

Um einen völlig leeren floorplan –selbst ohne Menü- zu erhalten, verwenden Sie das Attribut fp noMenu.

```
attr Grundriss fp noMenu 1
```

**Hinweis**: Bedenken Sie, dass Sie Ihren floorplan nicht mehr über das Menü verlassen können. Möglicherweise müssen Sie die URL in Ihrem Browser ändern, um den floorplan zu verlassen.

Alternativ können Sie eigene "Menüpunkte" einfügen wie in <u>Weblinks</u> und <u>Weblink mit Bild</u> beschrieben.

# **Anderes Hintergrundbild**

Wenn der Name Ihres Hintergrundbilds unabhängig sein soll vom Namen des floorplan, verwenden Sie das Attribut fp backgroundimg

```
attr Grundriss fp backgroundimg dateiname.png
```

**Tip**: Sie können zB nachts ein anderes Hintergrundbild verwenden als tagsüber:

```
define a_fpbackimg at +*01:00 { \
    if ( isday() ) {fhem "attr Grundriss fp_backgroundimg Tag.png"} \
    else {fhem "attr Grundriss fp_backgroundimg Nacht.png"} }
```

# **Beispiele: Screenshot & Definition**

Es folgen einige Beispiele mit einem screenshot, dem zugehörigen Attribut und der relevanten Einträge in der css-Datei.

# **Nur Symbol**



```
define ez_LichtRegal FS20 6969 01

attr ez_LichtRegal fp_Grundriss 220,230,0

attr ez_LichtRegal model fs20st

attr ez_LichtRegal room Esszimmer
```

## **Beschreibung und Symbol**



```
define ku_Downlight FS20 696e 00

attr ku_Downlight fp_Grundriss 620,520,1

attr ku_Downlight model fs20st

attr ku_Downlight room Kueche
```

## Beschreibung, Symbol und Befehle



```
define sz_Leselampe FS20 696b 00

attr sz_Leselampe fp_Grundriss 460,900,2,Leselampe

attr sz_Leselampe webCmd on:dim50%:off

attr sz_Leselampe eventMap on:on dim50%:half off:off

attr sz_Leselampe model fs20di

attr sz_Leselampe room Schlafzimmer
```

### **Beschreibung und state**

HomeStatus

```
define HomeStatus dummy
attr HomeStatus fp Grundriss 110,75,1
```

```
#HomeStatus.devicestate {color:green; font-size:30px; }
```

## FHT-Temperatur



```
define ez_FHT FHT 5151

attr ez_FHT fp_Grundriss 330,75,1,Innen

attr ez_FHT retrycount 3

attr ez_FHT room Wohnung,Esszimmer
```


#ez\_FHT.devicestate {color:green; font-size:30px; }

## **Device-Reading**

9.6

Z.b. einzelne S300TH-readings können direkt angezeigt werden, wenn sie die Darstellung mit T: x H:y vermeiden möchten. Verwenden Sie dafür Stil 3. Verwenden Sie die Reading-ID (Groß-/Kleinschreibung beachten) als Beschreibung. Besonderheit an diesem Stil: Die Beschreibung kann entweder nur die Reading-ID enthalten oder die Reading-ID gefolgt von der Anzeige-Beschreibung, leerstellenfrei getrennt durch ein Komma.

#### Beispiele:



#ez\_Aussensensor.devicestate {color:green; font-size:30px; }

# **Temperatur & Feuchtgkeit**

13.1°C 63.9%

S300TH-Sensoren liefern messwerte zu Temperatur und Feuchtigkeit. Wollen Sie beide anzeigen, verwenden Sie Stil 4.

Hinweis: Um die beschreibung auszublenden, geben Sie im Beschreibungsfeld &nbsp ein.

```
define ez_Aussensor CUL_WS 1

attr ez_Aussensor fp_PlotsPage 100,600,4,Außen

attr ez_Aussensor model S300

attr ez_Aussensor room Wohnung,Esszimmer
```

```
.fp_tempvalue {color:red; font-size:20px; }
.fp_humvalue {color:blue; font-size:20px; }
```

#### Weblinks

#### Home

```
define Home weblink link http://fritz.box:8083/fhem
attr Home fp_Grundriss 50,75,0,Home
```

```
#Home {font-size:14px; width:100px; }
```

**Hinweis**: Da floorplans eine eigene URL haben, können Sie soch auch eigene links auf andere floorplans verwenden.

### Weblink mit Bild

Wie im vorhergehenden Beispiel gezeigt, können Sie weblink link verwenden, um einen Text-Anchor zum Wechsel zu anderen URLs verwenden. Da floorplans eine eigene URL haben, können Sie so auch zwischen floorplans wechseln.

Wenn Sie als Absprung statt eines Texts ein Bild verwenden möchten, verwenden Sie dieses Beispiel:

```
define ImageAnchor weblink htmlCode { '<a
href="http://<ip>:<port>/fhem/floorplan/Grundriss2"><img src="/icons/pic.png"></a>'
}
```

href gibt die URL an, zu der Sie springen möchten, z.B. ein anderer floorplan.

Img gibt den Namen der Bilddatei an

Nachdem Sie diesen weblink htmlCode definiert haben, können Sie ihn zu ihrem floorplan hinzufügen.

### Bilddatei einfügen

Um eine Bilddatei ohne anchor einzufügen, verwenden Sie statt weblink htmlcode einfach weblink image, Details siehe commandref.

## Eigene Readings-Listen anzeigen

Das Einbinden beliebiger Listen von Device-Readings lässt sich ebenfalls mit weblink htmlCode erreichen.


- 1. Laden Sie dazu aus <u>diesem SVN-Ordner</u> die Datei 99 myFloorplanList.pm herunter.
- 2. Passen Sie die Zeilen im Abschnitt "## Change this list as needed" auf Ihre Bedürfnisse an. Sie können in diesem Abschnitt ggf. Zeilen löschen oder auch hinzufügen.
- 3. Laden Sie mit dem fhem-Befehl reload 99\_myFloorplanList.pm neu ebenso nach jeder weiteren Programmänderung. Achten Sie nach jedem reload auf eventuelle Fehlermeldungen im Log.
- 4. Binden Sie die Routine in das webfrontend ein mit define w\_WertListel weblink htmlCode {doWertListel()}
- 5. Dieser Weblink kann nun auf Ihrem floorplan hinzugefügt werden:



Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:



# iframes, z.B. Wettervorhersage



define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Wetter fp\_Grundriss 420,25

attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"  $^{\circ}$ 

attr Wetter room Plots