fhem floorplan



Installations-Leitfaden

Ulrich Maaß, 03 - 01/2014

fhem floorplan

Schritt-für-Schritt Einrichtungsleitfaden	3
Vorbereitungen	
Einen floorplan definieren	
Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal	
Das floorplan user-attribute	
Zuweisen eines Hintergrundbilds	
Anordnen der Geräte	
Wie Geräte dargestellt werden	
Stil 0 – nur Symbol (devicestate)	
Stil 1 – Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)	
Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)	
Stil 3 –Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)	
Stil 4 – S300TH Temperatur & Feuchtigkeit	
Stil 5 –Symbol/Status und Befehle	
Stil 6 –Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)	
Geräte anordnen	7
Anzeige der floorplan-Konfiguration	8
Include statt "save"	<u>9</u>
Arrange-Mode nur für einzelne ports	<u>c</u>
Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css	10
Verwenden anderer stylesheets	
Verwendung besonderer icons	13
Andere Symbole (icons) verwenden	13
Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend	13
Andere Icons über Attribute zuweisen	13
Andere icons über separate Webinstanz zuweisen	14
Relevante Web-Instanz-Attribute	14
Verwendung mehrerer floorplans	15
Default floorplan	16
Ohne Menü	16
Anderes Hintergrundbild	16
Beispiele: Screenshot & Definition	17
Nur Symbol	17
Beschreibung und Symbol	17
Beschreibung, Symbol und Befehle	17
Beschreibung und state	17
FHT-Temperatur	18
Device-Reading	18
Temperatur & Feuchtgkeit	19
Weblinks	19
Weblink mit Bild	19
Bilddatei einfügen	19
Eigene Readings-Listen anzeigen	20
iframes, z.B. Wettervorhersage	21

Hinweis:

fhem.cfg –Zeilen haben in diesem Dokument einen grauen Hintergrund.


floorplanstyle.css –Zeilen haben in diesem Dokument einen blauen Hintergrund.

Wenn Ihnen diese Funktionalität gefällt, mailen Sie einen screenshot Ihres fertigen floorplans an den Autor: uli.maass@gmail.com

Schritt-für-Schritt Einrichtungsleitfaden

Dies ist ein Schritt-für-Schritt Einrichtungsleitfaden zur Erstellung eines floorplan. Ein Implementierungsbeispiel demonstriert die Möglichkeiten.

Das Beispiel erzeugt einen floorplan namens 'Grundriss', der z.B. so aussehen kann:



Einige weitere Beispiel-Screenshots von mehreren Anwendern finden Sie in <u>diesem</u> und <u>diesem</u> post. Scrollen Sie dort auch ein wenig nach unten, um weitere Screenshots zu sehen.

Vorbereitungen

Einen floorplan definieren

Als ersten Schritt definieren Sie einen neuen floorplan:

define <name> FLOORPLAN

Beispiel:

define Grundriss FLOORPLAN

Sie können mehrere floorplans anlegen, z.B. Haus, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dach. Oder Sie erstellen einen angepassten floorplan pro Person in Ihrem Haushalt.

Öffnen Sie den floorplan zum ersten Mal

Aus Ihrem fhem Start-Bildschirm wählen Sie den neuen Menüpunkt 'Floorplans', dann klicken Sie Ihren floorplan an.

Das floorplan user-attribute

Sie werden nun lediglich einen leeren Bildschirm sehen mit dem fhem-icon und einem Menü auf der linken Seite.

Im Hintergrund wurde jedoch das userattribute *userattr fp_<name>* in fhem.cfg zu Ihrer Liste der userattributes hinzugefügt:

attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order room structexclude webCmd ${\bf fp}$ Grundriss

Dieses Attribut steuert, welche Geräte an welcher Stelle auf dem Bildschirm wie angezeigt werden sollen.

Zuweisen eines Hintergrundbilds

Speichern Sie das Hintergrundbild für Ihren floorplan. Sichern Sie dazu ein png Bild mit dem prefix fp_ und dem Namen Ihres floorplans unterhalb Ihres fhem-Verzeichnisses im Verzeichnis www/images/default .

Hinweis: fhem liest die Liste aller Bild-Dateien nur einmalig beim Start ein. Wenn Sie eine neue Datei hinzufügen, müssen Sie ein erneutes einlesen anstoßen. Geben Sie dazu im fhem-Kommandofeld ein set WEB rereadicons (ersetzen Sie ggf. WEB durch den Namen Ihrer Webinstanz).

Heißt Ihr floorplan also "Grundriss", speichern Sie die Datei fp_Grundriss.png im Ordner www/images/default.

Bitte beachten Sie bei der Benennung der Hintergundbild-Datei die Groß- und Kleinschreibung. Bedenken Sie auch, dass nur .png verwendet werden kann.

Das Hintergrundbild im Beispiel-screenshot wurde mit MS PowerPoint erstellt. Sie können zur Erstellung von 2D- oder 3D-Grundrissen auch SweetHome3D oder Floorplan3D verwenden.

Selbstverständlich muss Ihr Hintergrundbild keinen Grundriss zeigen. Sie können jedes beliebige Bild verwenden und dann z.B. Messwerte darauf anzeigen, beispielsweise für einen digitalen Bilderrahmen.

Die beste Bildauflösung hängt vom verwendeten Anzeigegerät ab: für iPads verwenden Sie z.B. 1024*768 (oder ein wenig darunter). Wenn Sie Ihren floorplan nur am Monitor verwenden wollen, möchten Sie vielleicht den gesamten Bildschirm füllen – dann hängt die Bildgröße von Ihrer Monitor-Auflösung ab. Das Hintergrundbild im Beipiel hat 1000x750px.

Wenn Sie Ihren floorplan nun wieder im browser öffnen, wird auch das Hintergrundbild angezeigt (evtl. müssen Sie einmal F5 drücken). Wird das Hintergrundbild nicht angezeigt, prüfen Sie Pfad und Groß- und Kleinschreibung des Dateinamens.

Die Position Ihres Hintergrundbilds auf dem Bildschirm kann in der verwendeten css-Datei (floorplanstyle.css oder darkfloorplanstyle.css) eingestellt werden.

Verändern Sie dazu die Werte des css-Parameters backimg, also z.B.

#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}

Details finden Sie im Abschnitt Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css

Anordnen der Geräte

Wie Geräte dargestellt werden

Jedes Gerät wird in einer (normalerweise unsichtbaren) Tabelle dargestellt. Die Anzahl der Tabellenzeilen hängt von der gewählten Darstellungsvariante ab.

Stil 0 - nur Symbol (devicestate)



Dies ist wohl die am Häufigsten verwendete Darstellung. Das Symbol kann angeklickt werden und schaltet das zugehörige Gerät. Statt auch den Gerätenamen anzuzeigen, platzieren Sie das Symbol einfach an der 'richtigen' Stelle auf Ihrem Grundriss.

Stil 1 - Name and Symbol/Status (devicename und devicestate)





Wenn der Name über dem Symbol angezeigt werden soll (oder: über dem Status des Geräts), wählen Sie Stil 1. Angezeigt wird die Beschreibung in floorplan (siehe unten), der Alias oder der Gerätename wie in der fhem.cfg definiert.

Stil 2 – Name, Symbol/Status und Befehle (devicename, devicestate und devicecommands)



Stil 2 zeigt den Namen, Symbol bzw. Status sowie alle für das Gerät verfügbaren Befehle an. Verwenden Sie webCmd und eventmap um die Befehlsliste Ihren Bedürfnissen anzupassen. Für einen Dimmer möchsten Sie also z.B. auch eine 50%-Stufe vorsehen.

Für Geräte mit Messwerten (readings) 'measured-temp' (z.B. FHT) zeigt Stil 2 auch das Feld für die Solltemperatur-Auswahl und den Set-Schalter an. Auch devices mit setList erhalten das dropdown und einen set-button. Slider und Time sind mit Stil2 in floorplan ebenfalls nutzbar.

Stil 3 -Geräte-Messwert (und Name - optional) (devicename und reading)

Aussen 9.4

Stil 3 zeigt einen beliebigen Messwert (device-reading) an, optional mit einer Beschreibung. Nützlich um z.B. nur die Temperatur eines S300TH anzuzeigen. Beachten Sie das Beispiel im Abschnitt Device-Reading.

Stil 4 - S300TH Temperatur & Feuchtigkeit

13.1°C 63.9%

Stil 4 ist speziell für S300TH Sensoren bereitgestellt. Diese liefern Messwerte zu Temperatur und Feuchtigkeit. Bitte beachten Sie das Beispiel im Abschnitt <u>Temperatur & Feuchtgkeit</u>.

Stil 5 - Symbol/Status und Befehle



Stil 5 stellt Geräte wie Stil 2 dar, jedoch ohne Gerätenamen.

Stil 6 -Geräte-Messwert incl. Zeitstempel (und Name - optional)

21.5	Stil 6 stellt Geräte wie Stil 3 dar, zusätzlich wird der Zeitstempel des ausgewählten Readings angezeigt.
2012-10-22 19:32:55	

Eine ausführlichere Liste von Beipielen finden Sie im Abschnitt "Beispiele: Screenshot & Definition".

Geräte anordnen

Um Geräte auf Ihrem floorplan anzuordnen, gibt es den "Arrange Mode", der es Ihnen gestattet, Ihren floorplan einzurichten. Um diesen Modus zuaktivieren, setzen Sie einfach das Attribut

```
attr <floorplan> fp_arrange 1
```

Dieses Attribut aktiviert oder deaktiviert den "Arrange-Mode". Die Liste wird angezeigt im Format "Gerätename (Raumname) Typ [(Alias)]"

Wenn Ihr floorplan auch ein fhem-Kommandozeilen-Feld haben soll, setzen Sie außerdem:

```
attr <floorplan> commandfield 1
```

Navigieren Sie nun wieder zu Ihrem floorplan (fhem Hauptmenü, 'Floorplans', <Ihr-floorplan>). Im Arrange-Mode sehen Sie nun 2 Auswahlfelder am unteren Bildschirmrand:



Wählen Sie zum Hinzufügen aus der oberen Liste ein Gerät, dann klicken Sie add .



Ihr Gerät wird nun an der Standard-Position 50 pixels von oben (top), 100 pixels von links (left) angezeigt. Außerdem erscheint das Gerät nun in der unteren Liste. Wählen Sie es dort aus und klicken Sie dann select .



Die unteren Felder sind Top, Left, Stil und Text (Erklärungen weiter unten). Setzen Sie die Werte wie gewünscht - oder klicken Sie einfach mit der Maus an einer freien Stelle innherhalb Ihres Hintergrundbilds Fehler! Textmarke nicht definiert. Sobald Sie den attr Schalter klicken, wird Ihrer Konfiguration das folgende Attribut hinzugefügt:

```
attr <device> fp <name> <top>, <left>[, <style>[, <description>]]
<top>
               ist die y-Position in Pixeln vom oberen Rand des Bildschirms.
               ist die x-Position in Pixeln vom linken Rand des Bildschirms.
<left>
<style>
               ist einer von 0, 1, 2.
<description> ist die Beschreibung zur Anzeige im floorpan. Sie ist optional, kann also leer bleiben.
```

Einige Beispiele:

```
attr ez Schreibtisch
                       fp Grundriss 285,430
                       fp Grundriss 110,75,1
attr HomeStatus
attr ez_DruckerScanner fp_Grundriss 190,405,2,DruckerScanner
```

Sie können diese Attribute entweder im Arrange-Mode durch Werte-Eingabe oder Mausklick in einem freien Bereich Ihres Hintergrundbilds setzen, durch Eingabe in das Kommandozeilen-Feld, oder durch Änderung in der Detail-Ansicht Ihres Geräts. Um ein Gerät aus einem floorplan zu entfernen, wählen Sie es mittels select aus und klicken dann delete .

Hinweis: Erst durch Ausführen des Befehls save werden die Attribute in Ihre fhem.cfg geschrieben.

Hier ist die Liste der Attribute zur Erstellung des floorplan im screenshot am Dokument-Anfang:

```
attr HomeStatus fp Grundriss 110,75,1
attr ez Schreibtisch fp Grundriss 285,430
attr ez LichtRegal fp Grundriss 220,230,0
attr ez_DruckerScanner fp_Grundriss 190,405,2,DruckerScanner
attr sz Leselampe fp Grundriss 460,900,2
attr sz Stehlampe fp Grundriss 650,940,0
attr sz LichtRegal fp Grundriss 550,730,0
attr wz Licht fp Grundriss 160,940
attr wz LampeKlein fp Grundriss 290,880
attr wz Wandbeleuchtung fp Grundriss 30,920
#Hinweis: WLAN.on.png und WLAN.off.png wurden im Ordner fhem/images/default gespeichert
attr whg WLAN fp Grundriss 180,75,1,WLAN
#Hinweis: FHT-Geräte können leicht eingebunden werden.
attr ez FHT fp Grundriss 330,75,2,Innen
attr ku_Downlight fp_Grundriss 620,520
attr ko LichtKorridor fp Grundriss 330,560
#Hinweis: eventmap wurde verwendet um die on/off-Befehle als down/up anzuzeigen.
attr sz Rollo fp Grundriss 665,850,2,Rollo
attr sz Rollo eventMap on:Down off:Up
#Hinweis: Ein iframe wurde zur Anzeige des Wetterberichts verwendet.
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr Wetter fp Grundriss 420,25
#Hinweis: Bei Stil 3kann die Beschreibung aus den Teilen Reading-ID und Beschreibung bestehen.
attr ez Aussensensor fp Grundriss 260,75,3,temperature,Aussen
attr wakeup fp Grundriss 560,900,1, Wakeuptime
#Hinweis: Der Play/Pause-Schalter schaltet ein FS20-IRF, das Play/Pause an das Wiedergabegerät sendet.
attr wz IRmacminiPlayPause fp Grundriss 150,740
```

Anzeige der floorplan-Konfiguration

Wenn Sie den Detail-Bildschirm Ihres floorplan-device anzeigen, sehen Sie dort eine Übersicht aller zugordneten Geräte wie in der oberhalb dargestellten Liste.

Include statt "save"

Falls Sie sich angewöhnt haben, Ihre fhem-Konfiguration nicht über das Webfrontend FHEMWEB zu bearbeiten, sondern direkt in der Datei fhem.cfg, können Sie die Konfiguration Ihres floorplan anzeigen und den Inhalt in eine include-Datei übernehmen. Die Verwendung des Befehls "save" ist dann nicht erforderlich.

get <name> config

Beispiel:

get Grundriss config

Arrange-Mode nur für einzelne ports

Für das Attribut fp_arrange gibt es folgende spezielle Werte für besondere Anwendungsfälle:

Wert	Wirkung
WEB	Der Arrange-Mode ist für den floorplan, auf dem das Attribut gesetzt ist, ausschließlich auf dem angegebenen Web-Device (also z.B. WEB) aktiviert. Das ist nützlich, wenn Sie als Entwickler immer WEB (=8083) nutzen, für Ihre Familie aber z.B. nur WEBP (=8085) "freigegeben" haben. So wird der arrange-Mode nur für Sie als "Entwickler" sichtbar. Geben Sie als Attributwert den Namen des FHEMWEB-device an.
	attr <floorplan> fp_arrange WEB</floorplan>


Hinweis: Es kann nur ein Wert verwendet werden.

Spezielle Formate für Ihren floorplan - floorplanstyle.css

Das Standard- Stylesheet für floorplans ist floorplan.css . Sie können aber auch den Parameter stylesheet verwenden, siehe nächstes Kapitel.



Hierfür gibt es eine spezielle css-Datei. Navigieren Sie im fhem-webfrontend nach "Edit Files",dann klicken Sie auf floorplanstyle.css.



Hinweis: In der Test- und Einrichtungsphase könen Sie den Tabellen-Rahmen um Ihre Geräte anzeigen lassen:

.fp_Grundriss {border:1px solid gray;}

Die css-Datei gestattet Ihnen das Gestalten für ganze Gruppen und/oder einzelne Geräte:

class bes

besteht aus Gerätetyp und fp_<name>

besteht aus dem Original-Gerätenamen wie im define angegeben.

Tip: Öffnen Sie zwei Browser-Fenster: eins mit dem standard fhem webfrontend um die css-Datei zu editieren, ein weiteres in dem Sie Ihren floorplan anzeigen und nach jeder css-Änderung die Änderungen mit refresh (F5) sichtbar machen können.

Tip: Für Firefox steht das add-on *Firebug* zur Verfügung. Nach dessen installation können Sie nach Eingabe von SHIFT+STRG+C auf ein beliebiges Objekt zeigen und bekommen dann die relevanten css-Einträge angezeigt.

Beachten Sie auch den Wert backing, mit dem Sie Ihr Hintergrundbild anders platzieren können.

Hier die css-Einstellungen, die für den screenshot am Anfang dieses Dokuments verwendet wurden:

```
{ background-color: #F0F0F0;
body
           font-family:Arial, sans-serif;
           font-size:9px; background-image:url(Grundriss.bak.png);
           background-repeat:no-repeat; }
#menu.fp-list
                { position:absolute; top:120px;left:20px; width:140px; font-
size:11px;
#logo { position:absolute; top: 10px; left: 10px;
           width:64px; height:67px; background-image:url(fhem smallscreen.png); }
         { position:absolute; top:120px; left:20px; width:140px; }
                { position:absolute; top:120px; left:20px; width:140px; font-
#menu.floorplan
size:11px; }
#fpmenu.fp arrange
                   { position:absolute; bottom:20px; left:20px; width:310px;
font-size:9px; border:1px solid gray;}
#hdr { position:absolute; top:10px; left:180px; }
#content { position:absolute; top:50px; left:180px; bottom:10px; right:10px; text-
align:center}
#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}
a { color: #278727; }
img { border-style: none; }
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
.fp Grundriss
                {border:0px solid gray;}
.devicename
                {font-size: 11px; text-align:center; }
.devicestate
                {text-align:center; }
.devicecommands {font-size:14px; text-align:center; }
#sz Rollo.devicename
                     {font-size:14px;}
#sz Rollo.devicecommands {font-size:12px; text-align:center; }
#ez Aussensensor.devicestate {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate {color:green; font-size:30px; }
                         {width:100px; }
table.dummy
table.FHT
                         {width:100px; }
#wakeup.devicestate
                         {color:green; font-size:11px; }
#ez FHT.devicestate
                         {color:green; font-size:30px; }
#Home.fp Grundriss
                         {font-size:14px; width:100px; }
#Home.fp Media
                         {font-size:14px; text-align:left; }
#Media
                         {font-size:14px; }
#Grundriss
                         {font-size:14px; text-align:left; }
h2,h3,h4 { color: #52865D; line-height:1.3;
           margin-top:1.5em; font-family:Arial,Sans-serif; }
```

Die wichtigsten Einstelllungen sind:

.fp_<name> legt das default-Format für die gesamte Ausgabe fest.

.devicename formatiert alle Gerätenamen sofern nicht je Gerät abweichend festgelegt

.devicestate formatiert alle Geräte**status** bei Ausgabe als Text (nicht als Symbol)

.devicecommands formatiert alle **Befehle**, die unterhalb des Geräts/Symbols angezeigt werden

#backimg legt die Bildschirmposition Ihres Hintergrundbilds fest

Verwenden anderer stylesheets

Das Standard-Stylesheet für floorplans ist floorplan.css . Sie können aber auch das Attribut stylesheet verwenden, das Ihnen die Verwendung eigener css-Stylesheets erlaubt, sogar eines je floorplan. Durch anlegen eines eigenen stylesheet (zB beginnend mit einer Kopie von floorplanstyle.css oder darkfloorplanstyle.css) können Sie Formatierungen für Ihre eigenen devices hinterlegen, die später nicht durch den update-Prozess überschrieben werden.

(Achtung: die Auswahl eines floorplan-stylesheets erfolgt nicht in der fhem-Oberfläche unter "Select Style"! Wählen Sie dort nur default oder dark aus!).

attr <floorplan> stylesheet myfloorplanstylesheet.css

Verwendung besonderer icons

Andere Symbole (icons) verwenden

Fhem gestattet die Verwendung eigener Symbole (icons). Das geht ganz einfach:

- 1. Icon-Bilddatei speichern (Ablageort siehe Abschnitt "Zuweisen eines Hintergrundbilds")
- 2. Der Dateiname ist folgendermaßen aufgebaut:
 - <devicename>.<state>.[jpg|png|gif]
 - Beispiel: sz_Rollo.on.jpg, sz_Rollo.off.jpg,
 - Werden diese Dateien nicht gefunden, verwendet fhem die Standard-icons
 - <type>.<state>.[jpg|jpg|gif], also z.B. FS20.on.jpg, FS20.off.jpg
- 3. Verwenden Sie jegliche Bilddatei. Um eine konsistente Darstellung zu erreichen, verwenden Sie dieselbe Bildgröße wie die Standard-Icons, z.B. indem Sie FS20.on.jpg auf Ihren zukünftigen icon-Namen kopieren und diese Datei dann bearbeiten, ohne die Größe zu ändern (z.B. in Paint).

Andere Symbole (icons) in floorplan als im fhem webfrontend

Um in floorplan andere icons zu verwenden als im fhem Standard-webfrontend (z.B. größere oder animierte icons), gibt es zwei Möglichkeiten: Zuweisung über Attribute oder durch eine separate Webinstanz mit entsprechendem Icon-Ordner.

Beachten Sie, dass die erste Variante NICHT mit longpoll (also dem Aktualisieren der angezeigten Geräte-Zustände ohne "refresh" der Seite im Browser) funktioniert, da die floorplan-spezifischen icons zwar beim ersten Bildschirmaufbau gesetzt werden, bei longpoll jedoch durch die Standard-Icons ersetzt werden.

Möchten Sie für Ihren floorplan mit eigenen icons auch longpoll nutzen, verwenden Sie die Variante "Separate Webinstanz".

Andere Icons über Attribute zuweisen

Sie können jedem device in einem zusätzlichen Attribut die zu verwendende Icon-Datei zuordnen. Dabei ist auch die Angabe eines Pfads möglich, so dass Sie diese icon-Dateien in einem separaten Unterordner ablegen können. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Definieren Sie zusätzliche userattr:
 - a. Für spezielle icons, die in allen floorplans verwendet werden sollen, definieren Sie ein userattr fp image
 - b. Für spezielle icons in einem speziellen floorplan definieren Sie ein userattr fp_<floorplan>.image , also z.B. attr global userattr fp Grundriss.image

Wichtig: <u>Fügen Sie</u> das neue userattr der bereits vorhandenen Liste der userattr hinzu.

2. Weisen Sie dem gewünschten device das relevante Attribut zu. Als Wert geben Sie den Dateinamen an, dem auch ein Pfad vorangestellt werden kann. Beispiele:

```
attr <device> fp_image images/wassertropfen.{state}.jpg
attr <device> fp_Grundriss.image images/Regner.{state}.jpg
```

Zur Laufzeit wird die Angabe {state} durch den Schaltzustand des device ersetzt. Die icon-Dateien im angegebenen Pfad (hier images) müssen also heißen: Regner.ON.jpg und Regner.OFF.jpg.

Andere icons über separate Webinstanz zuweisen

Hierzu sind folgende Schritte erforderlich:

- Definieren einer separaten Webinstanz, zB define WebFloorplan FHEMWEB 8090 global
- 2. Ablegen der floorplan-spezifischen Icons in einem separaten Ordner, den Sie unter www/images anlegen, z.B. www/images/floorplanicons
- 3. Zuweisen dieser speziellen icons zu der definierten Webinstanz: attr WebFloorplan iconPath floorplanicons:default:openautomation
- 4. Aufrufen der entsprechenden Webinstanz im Browser mittels http://<ip>:8090

In dieser Sicht werden nun die icons aus dem zuvor angelegten Ordner floorplanicons verwendet. Ist ein icon für ein Gerät dort nicht vorhanden, wird es aus dem Ordner www/images/default verwendet. Existiert es auch dort nicht, wird im Ordner www/images/openautomation gesucht.

Relevante Web-Instanz-Attribute

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Attribute des zugrundeliegenden Web-device (Typ <u>FHEMWEB</u> – ausgewählt durch den port in der URL) auch für floorplans berücksichtigt werden:

smallscreen	Der apple fullscreen app mode wird ermöglicht: Klicken Sie in Safari auf 'Zum Homescreen hinzufügen' um ein icon zu erhalten, mit dem Sie fhem bzw. Ihren floorplan im fullscreen mode, also ohne URL-Leiste, öffnen. Dadurch wirkt Ihr floorplan wie eine eigenständige app. Außerdem wird die Bildschirmdarstellung für kleine displays optimiert.
touchpad	Wie smallscreen, optimiert für Tablet-PC Darstellung.
refresh	aktualisiert die angezeigte Browser-Seite regelmäßig.
plotmode	Für plots (Graphen) kann der plotmode geändert werden. Default ist SVG.
plotsize	Für plots (Graphen) kann die Darstellungsgröße geändert werden. Diese wird automatisch durch die Attribute smallscreen und touchpad gesetzt.
webname	changes the URL (default: /fhem)
redirectCmd	Wenn Sie die Schaltbefehle für ein Gerät in der URL zum Lernen betrachten möchten, setzen Sie dieses Attribut auf 0. Es wird dann die gesamte ausgewertete URL angezeigt. Default ist 1.

Verwendung mehrerer floorplans

Wenn Sie mehrere floorplans verwenden, für die Sie underschiedliche css-Stylesheets verwenden möchten, verwenden Sie das Attribut stylesheet. Wenn nur wenige Formatierungen abweichen sollen, folgen Sie dem u.g. Beipiel. Für gewöhnlich müssen Sie lediglich die class $fp_<name>$ hinzufügen, wie bei .devicecommands unten:

```
body[id~=Grundriss]
                        { background-color: #F0F0F0;
                            font-family:Arial, sans-serif;
                            font-size:9px;
                            background-image:url(Grundriss.png);
                            background-repeat:no-repeat; }
         { position:fixed; top:10px; left:20px;
           width:100px; height:105px; background-image:url(fhem.png); }
#content { position:absolute; top:10px; left:10px; bottom:10px; right:10px; text-
align:center}
a { color: #278727; }
img { border-style: none; }
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
.fp Grundriss
                         {border: 0px solid gray;}
.devicename.fp Grundriss
                             {font-size: 11px; text-align:center; }
.devicestate.fp Grundriss
                            {text-align:center; }
.devicecommands.fp Grundriss {font-size:14px; text-align:center; }
.devicecommands.fp_FirstFloor {font-size:8px; color:grey; text-align:center; }
#sz Rollo.devicename.fp_Grundriss
                                      {font-size:14px;}
#sz Rollo.devicecommands.fp Grundriss {font-size:12px; text-align:center; }
#ez Aussensensor.devicestate.fp_Grundriss {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate.fp Grundriss {color:green; font-size:30px; }
table.dummy.fp Grundriss
                                      {width:100px; }
table.FHT.fp Grundriss
                                      {width:100px; }
#wakeup.devicestate.fp_Grundriss
                                      {color:green; font-size:11px; }
#ez FHT.devicestate.fp_Grundriss
                                      {color:green; font-size:30px; }
#Home
                                      {font-size:14px; width:100px; }
```

Default floorplan

Um nach dem klick auf 'Floorplans' auf der fhem Startseite unter Umgehung der floorplan-Auswahl direkt in einen floorplan zu springen, ordnen Sie das fp_default-Attribut einem Ihrer floorplans zu. So gelangen Sie direkt in Ihren default-floorplan – in dem Sie über das menü auf der linken Seite in andere floorplans weiterspringen können.

```
attr <floorplan-name> fp default 1
```

Sie können dieses Attribut einfach in der Detail-Ansicht Ihres floorplans anlegen:



Ohne Menü

Um einen völlig leeren floorplan –selbst ohne Menü- zu erhalten, verwenden Sie das Attribut fp noMenu.

```
attr Grundriss fp noMenu 1
```

Hinweis: Bedenken Sie, dass Sie Ihren floorplan nicht mehr über das Menü verlassen können. Möglicherweise müssen Sie die URL in Ihrem Browser ändern, um den floorplan zu verlassen.

Alternativ können Sie eigene "Menüpunkte" einfügen wie in <u>Weblinks</u> und <u>Weblink mit Bild</u> beschrieben.

Anderes Hintergrundbild

Wenn der Name Ihres Hintergrundbilds unabhängig sein soll vom Namen des floorplan, verwenden Sie das Attribut fp backgroundimg

```
attr Grundriss fp backgroundimg dateiname.png
```

Tip: Sie können zB nachts ein anderes Hintergrundbild verwenden als tagsüber:

```
define a_fpbackimg at +*01:00 { \
    if ( isday() ) {fhem "attr Grundriss fp_backgroundimg Tag.png"} \
    else {fhem "attr Grundriss fp_backgroundimg Nacht.png"} }
```

Beispiele: Screenshot & Definition

Es folgen einige Beispiele mit einem screenshot, dem zugehörigen Attribut und der relevanten Einträge in der css-Datei.

Nur Symbol



```
define ez_LichtRegal FS20 6969 01
attr ez_LichtRegal fp_Grundriss 220,230,0
attr ez_LichtRegal model fs20st
attr ez_LichtRegal room Esszimmer
```

Beschreibung und Symbol



```
define ku_Downlight FS20 696e 00

attr ku_Downlight fp_Grundriss 620,520,1

attr ku_Downlight model fs20st

attr ku_Downlight room Kueche
```

Beschreibung, Symbol und Befehle



```
define sz_Leselampe FS20 696b 00

attr sz_Leselampe fp_Grundriss 460,900,2,Leselampe

attr sz_Leselampe webCmd on:dim50%:off

attr sz_Leselampe eventMap on:on dim50%:half off:off

attr sz_Leselampe model fs20di

attr sz_Leselampe room Schlafzimmer
```

Beschreibung und state

HomeStatus

```
define HomeStatus dummy
attr HomeStatus fp_Grundriss 110,75,1
```

```
#HomeStatus.devicestate {color:green; font-size:30px; }
```

FHT-Temperatur



```
define ez_FHT FHT 5151

attr ez_FHT fp_Grundriss 330,75,1,Innen

attr ez_FHT retrycount 3

attr ez_FHT room Wohnung,Esszimmer
```


```
#ez_FHT.devicestate {color:green; font-size:30px; }
```

Device-Reading

9.6

Z.b. einzelne S300TH-readings können direkt angezeigt werden, wenn sie die Darstellung mit T: x H:y vermeiden möchten. Verwenden Sie dafür Stil 3. Verwenden Sie die Reading-ID (Groß-/Kleinschreibung beachten) als Beschreibung. Besonderheit an diesem Stil: Die Beschreibung kann entweder nur die Reading-ID enthalten oder die Reading-ID gefolgt von der Anzeige-Beschreibung, leerstellenfrei getrennt durch ein Komma.

Beispiele:



Temperatur & Feuchtgkeit

13.1°C 63.9%

S300TH-Sensoren liefern messwerte zu Temperatur und Feuchtigkeit. Wollen Sie beide anzeigen, verwenden Sie Stil 4.

Hinweis: Um die beschreibung auszublenden, geben Sie im Beschreibungsfeld ein.

```
define ez_Aussensor CUL_WS 1

attr ez_Aussensor fp_PlotsPage 100,600,4,Außen

attr ez_Aussensor model S300

attr ez_Aussensor room Wohnung,Esszimmer
```

```
.fp_tempvalue {color:red; font-size:20px; }
.fp_humvalue {color:blue; font-size:20px; }
```

Weblinks

Home

```
define Home weblink link http://fritz.box:8083/fhem
attr Home fp_Grundriss 50,75,0,Home
```

```
#Home {font-size:14px; width:100px; }
```

Hinweis: Da floorplans eine eigene URL haben, können Sie soch auch eigene links auf andere floorplans verwenden.

Weblink mit Bild

Wie im vorhergehenden Beispiel gezeigt, können Sie weblink link verwenden, um einen Text-Anchor zum Wechsel zu anderen URLs verwenden. Da floorplans eine eigene URL haben, können Sie so auch zwischen floorplans wechseln.

Wenn Sie als Absprung statt eines Texts ein Bild verwenden möchten, verwenden Sie dieses Beispiel:

```
define ImageAnchor weblink htmlCode { '<a
href="http://<ip>:<port>/fhem/floorplan/Grundriss2"><img src="/icons/pic.png"></a>'
}
```

href gibt die URL an, zu der Sie springen möchten, z.B. ein anderer floorplan.

Img gibt den Namen der Bilddatei an

Nachdem Sie diesen weblink htmlCode definiert haben, können Sie ihn zu ihrem floorplan hinzufügen.

Bilddatei einfügen

Um eine Bilddatei ohne anchor einzufügen, verwenden Sie statt weblink htmlcode einfach weblink image, Details siehe commandref.

Eigene Readings-Listen anzeigen

Das Einbinden beliebiger Listen von Device-Readings lässt sich ebenfalls mit weblink htmlCode erreichen.


- 1. Laden Sie dazu aus <u>diesem SVN-Ordner</u> die Datei 99 myFloorplanList.pm herunter.
- 2. Passen Sie die Zeilen im Abschnitt "## Change this list as needed" auf Ihre Bedürfnisse an. Sie können in diesem Abschnitt ggf. Zeilen löschen oder auch hinzufügen.
- 3. Laden Sie mit dem fhem-Befehl reload 99_myFloorplanList.pm neu ebenso nach jeder weiteren Programmänderung. Achten Sie nach jedem reload auf eventuelle Fehlermeldungen im Log.
- 4. Binden Sie die Routine in das webfrontend ein mit define w_WertListel weblink htmlCode {doWertListel()}
- 5. Dieser Weblink kann nun auf Ihrem floorplan hinzugefügt werden:



Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:



iframes, z.B. Wettervorhersage



define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Wetter fp_Grundriss 420,25

attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" $^{\circ}$

attr Wetter room Plots