Das geometry Paket

Hideo Umeki

https://github.com/davidcarlisle/geometry

Die Übersetzung wurde angefertigt von Hans-Martin Haase (hmhaase@pclinuxosusers.de)

2020/01/02 v5.9

Zusammenfassung

Dieses Paket bietet einen flexiblen und einfachen Weg die Seitenmaße zu verändern. Sie können das Seitenlayout mit intuitiven Parametern verändern. Ein Beispiel, wenn Sie den Abstand von jedem Rand der Seite auf 2 cm setzen möchten, können Sie einfach \usepackage[margin=2cm]{geometry}eingeben. Das Seitenlayout kann in der Mitte des Dokuments verändert werden, mit dem Befehl \newgeometry.

1 Vorwort zu Version 5

• Das Seitenlayout in der Mitte des Dokuments ändern.

Die neuen Befehle \newgeometry{\dots\} und \restoregeometry erlauben es dem Benutzer, die Seitenmaße in der Mitte des Dokuments zu verändern. \newgeometry stimmt fast mit \geometry überein, ausgenommen das \newgeometry alle Optionen, die in der Präambel spezifiziert sind, deaktiviert und überspringt die Optionen, die sich auf die Seitengröße beziehen: landscape, portrait und die Seitengrößenoptionen (solche wie papersize, paper=a4paper und andere).

• Eine neue Reihe von Optionen, um den Layoutbereich zu spezifizieren.

Die Optionen, die für den Bereich angegeben wurden, in dem die Seitenmaße berechnet werden, sind hinzugefügt wurden: layout, layoutsize, layoutwidth, layoutheight und weitere. Diese Möglichkeiten sind hilfreich, falls das angegebene Layout auf eine andere Papiergröße angewendet soll. Wenn beispielsweise a4paper und layout=a5paper verwendet wird, dann benutzt das geometry Paket das 'A5' statt 'A4' Layout, um die Ränder für die Papiergröße zu berechen.

• Eine neue Treiberoption xetex.

Die neue Treiberoption xetex wurde hinzugefügt. Die Routine für die automatische Treiberdetektion ist überarbeitet worden, sodass ein Fehler mit einer nicht definierten Kontrollsequenz vermieden werden konnte. Beachte, dass 'geometry.cfg' in TeX Live, welches die Autodetektionsroutine deaktiviert und pdftex benutzt, nicht mehr nötig ist und es keine Probleme gibt, obwohl dies dennoch existiert. Um xetex einzustellen, ist es dringend empfohlen XeXTeX zu verwenden.

• Neue Papiergröße für JIS B-Serien und ISO C-Serien.

Die Papiergrößenvoreinstellungen b0j bis b6j für JIS (Japanese Industrial Standards) B-Serien und c0paper bis c6paper für ISO C-Serien (v5.4~) wurden hinzugefügt.

• Veränderung des Standards für nicht angegebenen Rand.

In der Vorversion wurde dann, wenn man nur einen Rand angab, z.B. bottom=1cm, von geometry der andere Rand mit diesem Randverhältnis (1:1 standardmäßig für die vertikalen Maße) gesetzt und man bekam in diesem Fall top=1cm. Die Version 5 stellt die Textkörpergröße auf den scale (= 0.7) ein und bestimmt den nicht angegebenen Rand. (Siehe Kapitel 6.5)

• Die Optionen showframe und showcrop arbeiten auf jeder Seite.

Mit der showframe Option werden die Seitenränder auf jeder Seite angezeigt. Des Weiteren druckt die neue showcrop Option Schittmarken auf jede Ecke des Layoutbereichs auf jeder Seite. Bedenken sie, dass die Marken unsichtbar sein werden, solange die Layoutgröße nicht schmaler wie die Papiergröße gemacht wird. Version 5.4 führt einen neuen \shipout Überladeprozess ein, der das atbegshi Paket benutzt, so wird das atbegshi Paket benötigt, wenn die showframe oder showcrop Option angegeben wird.

• Laden von geometry.cfg vor der Verarbeitung der Klassenoptionen.

In der Vorgängerversion wurde geometry.cfg nach dem Verarbeiten der Dokumentklassenoptionen geladen. Jetzt, da die Konfigurationsdatei vor der Abarbeitung der Klassenoptionen geladen wird, können sie das Verhalten, wie es in geometry.cfg angegeben ist, durch das Hinzufügen von Optionen in der \documentclass oder genauso gut in \usepackage und \geometry verändern.

• Beseitigte Optionen: compat2 und twosideshift. Die Version 5 ist nicht länger mit den Vorgängerversionen kompatibel. compat2 und twisideshift wurden zur Vereinfachung entfernt.

2 Einführung

Die Maße für das Seitenlayout in 上上X einzustellen ist nicht so einfach. Sie müssen dafür verschiedene ursprüngliche 上上X-Maße anpassen, um einen Textbereich dort zu platzieren, wo sie ihn angezeigt haben möchten. Wenn sie einen Textbereich ihres Dokuments zentrieren wollen, dann müssen sie beispielsweise die systemeigenen Maße wie folgt angeben:

Ohne das Paket calc würde das obere Beispiel noch schwierigere Einstellungen benötigen. Das Paket geometry bietet einen einfachen Weg, die Parameter des Seitenlayouts zu konfigurieren. In diesem Fall müssen sie nur dies einstellen:

```
\usepackage[text={7in,10in},centering]{geometry}.
```

Neben dem Zentrierungsproblem, ist das Einstellen der Ränder von jeder Kante des Blattes aus ebenso problematisch. Aber geometry erledigt dies ebenso einfach. Wenn sie jeden Rand auf 1.5 in setzen wollen, dann können sie

```
\usepackage[margin=1.5in]{geometry}
```

eingeben. Weil das geometry Paket eine Autovervollständigung besitzt, werden nicht angegebene Maße automatisch festgelegt. Das geometry Paket wird auch nützlich sein, wenn sie das Seitenlayout beispielsweise nach den folgenden strikten Instruktionen einstellen müssen:

Die vollständig erlaubte Breite des Textbereiches ist 6.5, bei einer Höhe von 8.75 Inches (englische Zoll). Der obere Rand auf jeder Seite soll 1.2 Inches von der oberen Kante der Seite aus betragen. Der linke Rand sollte 0.9 Inch von der linken Kante entfernt sein. Die Fußzeile mit der Seitenzahl sollte am unteren Ende des Textbereiches sein.

In diesem Fall können sie bei der Benutzung von geometry

eingeben.

Die Konfiguration eines Textbereiches in einem Schriftstück mit dem Textsatzprogramm hat einige Ähnlichkeiten mit dem Platzieren eines Fensters auf dem Hintergrund beim Fenstermanager des Betriebssystems. Der Name 'geometry' kommt von der geometry-Option, die genutzt wird, um die Größe und Lokalisierung eines Fensters beim X-Window-System anzugeben.

3 Seitengeometrie


Abbildung 1 zeigt die Seitenlayoutsmaße, die im geometry Paket definiert sind. Das Seitenlayout beinhaltet einen *total body* (druckbaren Bereich) und *margins* (Ränder). Der *total body* besteht aus einem *body* (Textbereich) mit einem optionalen *header* (Kopf), *footer* (Fuß) und Randbemerkungen (*marginpar*). Es gibt vier Ränder: *left* (links), *right* (rechts), *top* (oben) und *bottom* (unten). Für zweiseitige Dokumente, sollten horizontale Ränder *inner* (innen) und *outer* (außen) genannt werden.

paper : total body und margins

total body : body (Textbereich) (optionaler head, foot und marginpar)

margins : left (inner), right (outer), top und bottom

Jeder Rand wird von der korrespondierenden Kante des Blattes gemessen. Zum Beispiel, linker Rand (innerer Rand) meint eine horizontale Entfernung zwischen der linken (inneren) Kante des Blattes und der des total body (druckbaren Bereichs). Deshalb sind der linke und obere Rand in geometry anders als das natürliche Maß \leftmargin und \topmargin definiert. Die Größe eines Body (Textbereichs) kann durch \textwidth (Textbreite) und \textheight (Texthöhe) angepasst werden. Die Maße für die Seite, den druckbaren Bereich und die Ränder stehen in folgenden Beziehungen.






Abbildung 1: Namen von Maßen, die im geometry Paket genutzt werden: width = textwidth (Textbreite) und height = textheight (Texthöhe) sind Standard. left (links), right (rechts), top (oben) und bottom (unten) sind Ränder. Wenn die Ränder auf der Rückseite durch die twoside (Zweiseitigkeit) Option getauscht werden, dann werden die Ränder, die mit left und right angegeben wurden, für die inneren und äußeren Ränder genutzt. inner (innen) und outer (außen) sind Pseudonyme für left und right.




Abbildung 2: includehead und includefoot schließen den Kopf und den Fuß mit in den total body (druckbaren Bereich) ein. (a) height = textheight (Standard). (b) height = textheight + headheight + headsep + footskip, wenn includehead und includefoot aktiv. Wenn der obere und untere Rand angegeben ist führt includehead und includefoot dazu, dass die Texthöhe verringert wird.

Die Breite und Höhe des druckbaren Bereichs wird definiert:

width := textwidth
$$(+ marginparsep * + marginparwidth * *)$$
 (3)

$$height := textheight (+ headheight *** + headsep **** + footskip *****) (4)$$

* Randnotiztrennung ** Randnotizbreite *** Kopfhöhe **** Kopftrennung ***** Fußbereich In Gleichung (3) ist standardmäßig width:=textwidth, während marginparsep und marginparwidth nur in der width (Breite) enthalten sind, wenn die includemp Option auf true gesetzt ist. In Gleichung (4) ist standardmäßig height:=textheight. Falls includehead auf true gesetzt ist, dann werden headheight und headsep als Teil der Höhe (height) betrachtet. Auf dem selben Weg, nimmt includefoot footskip in height auf. Abbildung 2 zeigt, wie diese Optionen in der vertikalen Richtung arbeiten.

Folglich besteht das Seitenlayout aus drei Teilen (Längen) in jeder Richtung: ein Textkörper und zwei Ränder. Wenn zwei der Ränder explizit angegeben sind, dann sind die anderen offensichtlich und müssen nicht angegeben werden. Abbildung 3 zeigt ein einfaches Modell der Seitenmaße. Falls eine Länge L gegeben ist und eingeteilt ist in den Textkörper b, die Ränder a und c, dann ist offensichtlich, dass

$$L = a + b + c \tag{5}$$

Die Spezifikation mit zwei von drei (a, b und c) festgelegten, ist explizit lösbar. Wenn zwei oder mehr der übrigen nicht angegeben sind, kann Gleichung (5) nicht ohne eine andere Beziehung zwischen ihnen gelöst werden. Falls alle Werte angegeben sind, dann muss überprüft werden, ob diese Gleichung (5) genügen, da es zu viele Angaben sind oder es ist 'überspezifiziert'.




Abbildung 3: Ein einfaches Modell der Seitenmaße.

Das geometry Paket besitzt einen Autovervollständigungsmechanismus, der vor dem Ärger der Angabe von Seitenlayoutmaßen schützt. Zum Beispiel können sie das Folgende

\usepackage[width=14cm, left=3cm]{geometry}

auf A4-Papier einstellen. In diesem Fall müssen sie den rechten Rand nicht angeben. Die Details der Autovervollständigung werden in Kapitel 6.5 beschrieben.

4 Benutzerschnittstelle

4.1 Befehle

Das geometry Paket unterstützt die folgenden Befehle:

- \geometry{\langle Optionen \rangle}
- \newgeometry{\langle Optionen \rangle} und \restoregeometry
- \savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } und \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ }

\geometry{\(\langle Optionen \rangle \)} verändert das Seitenlayout entsprechend den angegebenen Optionen im Argument. Dieser Befehl, wenn überhaupt, sollte nur in der Präambel platziert werden (vor \begin{document}\)).

Das geometry Paket kann als Teil einer Klasse oder eines weiteren Pakets, das sie im Dokument benutzen, genutzt werden. Der Befehl \geometry kann einige der Einstellungen in der Präambel überschreiben. Eine mehrfache Nutzung von \geometry ist erlaubt und wird dann mit den verbundenen Optionen ausgeführt. Wenn geometry noch nicht geladen ist, können sie nur \usepackage[\langle Optionen \rangle] {geometry} anstelle von \geometry nutzen.

\savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } speichert die Seitenmaße als $\langle Name \rangle$, wo sie diesen Befehl nutzen. \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ } lädt die Seitenmaße, die als $\langle Name \rangle$ gespeichert wurden. Lesen sie Kapitel 7 für Details.

4.2 Optionales Argument

Das geometry Paket übernimmt die keyval Schnittstelle ' $\langle Schl \ddot{u}ssel \rangle = \langle Wert \rangle$ ' für das optionale Argument von \usepackage, \geometry und \newgeometry.

Das Argument beinhaltet eine Liste von kommaseparierten keyval Optionen und besitzt folgende Grundregeln:

- Mehrfache Zeilen sind erlaubt, während es leere nicht sind.
- Jedes Leerzeichen zwischen den Wörtern wird ignoriert.
- Die Reihenfolge der Optionen ist grundlegend unabhängig. (Es gibt einige Ausnahmen. Lesen sie Kapitel 6.2 für Details.)

Zum Beispiel ist

äquivalent zu

```
\usepackage[height=10in,a5paper,hmargin={3cm,0.8in}]{geometry}
```

Einigen Optionen ist es erlaubt, Unterlisten zu haben, z.B. {3cm,0.8in}. Beachten sie, dass die Reihenfolge der Werte in der Liste bedeutsam ist. Die obere Einstellung ist ebenso äquivalent zu Folgendem:

```
\usepackage{geometry}
  \geometry{height=10in,a5paper,hmargin={3cm,0.8in}}
oder

\usepackage[a5paper]{geometry}
  \geometry{hmargin={3cm,0.8in},height=8in}
  \geometry{height=10in}.
```

Folglich hängt die mehrfache Nutzung von \geometry die Optionen aneinander. geometry unterstützt das Paket *calc*¹. Zum Beispiel,

```
\usepackage{calc}
\usepackage[textheight=20\baselineskip+10pt]{geometry}
```

4.3 Optionstypen

geometry Optionen sind in vier Typen eingeteilt:

1. Wahrheitswerttyp

Er nimmt einen Wahrheitswert an (true (wahr) oder false (falsch)). Falls kein Wert angegeben ist, wird standardmäßig true (wahr) eingesetzt.

```
\langle Schl\ddot{u}ssel \rangle=true | false. \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle ohne Wert ist äquivalent zu \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle=true.
```

Beispiele: verbose=true, includehead, twoside=false.

Der Papiername ist eine Ausnahme. Der bevorzugte Papiername sollte ohne Wert angegeben werden. Welcher Wert auch immer gegeben ist er wird ignoriert. Zum Beispiel ist a4paper=XXX äquivalent zu a4paper.

2. Typ mit einzelnem Wert

Man benötigt einen zwingenden Wert.

```
\langle Schlüssel \rangle = \langle Wert \rangle.
```

Beispiele: width=7in, left=1.25in, footskip=1cm, height=.86\paperheight.

¹CTAN: macros/latex/required/tools

3. Typ mit zwei Werten

Man benötigt ein Paar von kommagetrennten Werten in geschweiften Klammern. Die zwei Werte können zu einem gekürzt werden, wenn beide identisch sind.

```
\langle Schlüssel \rangle = \{\langle Wert1 \rangle, \langle Wert2 \rangle\}.
\langle Schl\ddot{u}ssel \rangle = \langle Wert \rangle ist äquivalent zu \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle = \{\langle Wert \rangle, \langle Wert \rangle\}.
```

Beispiele: hmargin={1.5in,1in}, scale=0.8, body={7in,10in}.

4. Typ mit drei Werten

Man benötigt drei zwingende Werte, kommagetrennte Werte in geschweiften Klammern.

```
\langle Schlüssel \rangle = \{\langle Wert1 \rangle, \langle Wert2 \rangle, \langle Wert3 \rangle \}
```

Jeder Wert muss ein Maß sein oder Null. Falls sie einen leeren Wert angeben oder '*', dies bedeutet Null, dann wird der übergebene Wert dem Autovervollständigungsmechanismus zugeführt. Sie müssen mindestens ein Maß angeben, typischerweise aber zwei. Sie können für alle Werte Null einsetzen, aber das macht keinen Sinn. Beispiele:

```
hdivide=\{2cm,*,1cm\}, vdivide=\{3cm,19cm, \}, divide=\{1in,*,1in\}.
```

5 **Details zu Optionen**

Dieses Kapitel beschreibt alle Optionen, die in geometry verfügbar sind. Optionen mit einem Dolch † sind nicht vorhanden als Argumente von \newgeometry (Lesen sie Kapitel 7).

Papiergröße 5.1

Die Optionen unten dienen zum Einstellen der Größe des Papiers/Mediums und der Orientierung.

```
†paper (Papier) | papername (Papiername)
               gibt die Papiergröße anhand des Namens an. paper=(Papiername). Für besseren Komfort
               können sie den Papiernamen ohne paper= angeben. a4paper ist beispielsweise
               äquivalent zu paper=a4paper.
```

```
^\daggeraOpaper, a1paper, a2paper, a3paper, a4paper, a5paper, a6paper,
bOpaper, b1paper, b2paper, b3paper, b4paper, b5paper, b6paper,
cOpaper, c1paper, c2paper, c3paper, c4paper, c5paper, c6paper,
b0j, b1j, b2j, b3j, b4j, b5j, b6j,
ansiapaper, ansibpaper, ansicpaper, ansidpaper, ansiepaper,
letterpaper, executivepaper, legalpaper
```

gibt den Papiernamen an. Der Wert wird ignoriert, sogar wenn einer angegeben wird. Beispielsweise hat das Folgende den gleichen Effekt: a5paper, a5paper=true, a5paper=false und so weiter. a [0-6] paper, b [0-6] paper und c [0-6] paper sind ISO A, B und C Serien von Papiergrößen. Die JIS (Japanischer Industriestandard) A-Serien ist identisch zu den ISO A-Serien, aber die JIS B-Serien sind von den ISO B-Serien verschieden. b[0-6] j sollte für die JIS B-Serien genutzt werden.

eine spezielle Papiergröße mit (B,H) = (225 mm,180 mm). Für Präsentationen mit dem † screen PC und einem Beamer kann "screen, centering", in Verbindung mit 'slide' in der

Dokumentklasse nützlich sein.

```
† paperwidth
                   Breite des Papiers. paperwidth=\(\langle\).
† paperheight Höhe des Papiers. paperheight=\langle L\ddot{a}nge\rangle.
```

Breite und Höhe des Papiers. papersize= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder papersize= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$. † papersize

†landscape wechselt die Papierorientierung in den Landschaftsmodus.

† portrait wechselt die Papierorientierung in den Portraitsmodus. Dies ist das Gleiche wie landscape=false.

Die Optionen für den Papiernamen (z.B., a4paper) und die Orientierung (portrait und landscape) können als Dokumentklassenoptionen benutzt werden. Zum Beispiel können sie \documentclass[a4paper,landscape]{article} eingeben, dann werden a4paper und landscape auch in geometry abgearbeitet. Dies ist ebenso im Fall von twoside (zweiseitig) und twocolumn (zweispaltig) (Lesen sie auch Kapitel 5.5).

5.2 Layoutgröße

Sie können den Layoutbereich mit den Optionen, die in diesem Kapitel beschrieben sind, ungeachtet der Papiergröße, angeben. Die Optionen helfen das angegebene Layout auf unterschiedlichen Papiergrößen zu drucken. Wenn sie beispielsweise a4paper und layout=a5paper nutzen, dann benutzt das Paket das 'A5' Layout, um die Ränder auf dem 'A4' Papier zu berechnen. Die Layoutgröße wird genauso groß wie die des Papiers. Die Optionen für die Layoutgröße sind mittels \newgeometry erreichbar, sodass sie die Layoutgröße in der Mitte des Dokuments verändern können. Die Papiergröße selbst kann so nicht geändert werden. Abbildung 4 zeigt, was die Unterschiede zwischen layout und paper sind.

layout gibt die Layoutgröße vom Papiernamen an. layout=\(Papiername \). Alle Papiernamen, die

in geometry definiert sind, sind wählbar. Lesen sie auch Kapitel 5.1 für mehr Details.

layoutwidth Breite des Layouts. layoutwidth= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

layoutheight Höhe des Layouts. layoutheight=\(\lag{L\ange}\).

layoutsize Breite und Höhe des Layouts. layoutsize= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder layoutsize= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

layouthoffset gibt den horizontalen Versatz von der linken Kante des Papiers an.

layouthoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

layoutvoffset gibt den vertikalen Versatz von der oberen Kante des Papiers an.

layoutvoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

layoutoffset gibt beides, horizontalen und vertikalen Versatz an. layoutoffset= $\{\langle hoffset \rangle$, $\langle voffset \rangle$ } oder layoutsize= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.




Abbildung 4: Die Maße sind mit denen der Layoutgröße verwandt. Beachte, dass die Layoutgrößenvorgaben zu der Größe des Papiers korrespondieren, sodass sie die meisten layoutbezogenen Optionen nicht explizit angeben müssen.

5.3 Größe des Textbereichs

Die Optionen, die die Größe des druckbaren Bereichs angeben, werden in diesem Kapitel beschrieben.

hscale Verhältnis der Breite des druckbaren Bereichs zur \paperwidth (Papierbreite).

 $hscale=\langle h\text{-}scale \rangle$, z. B. hscale=0.8 ist äquivalent zu width=0.8\paperwidth

(Papierbreite). (0.7 ist der Standard)

vscale Verhältnis der Höhe des druckbaren Bereichs zur \paperheight (Papierhöhe), z.B.

vscale= $\langle v\text{-}scale \rangle$. (0.7 ist der Standard) vscale=0.9 ist äquivalent zu

height=0.9\paperheight (Papierhöhe).

scale Verhältnis des $druckbaren\ Bereichs\ zum\ Papier.\ scale=\{\langle h\text{-}scale\rangle\}, \langle v\text{-}scale\rangle\}$ oder

 $scale=\langle scale \rangle$. (0.7 ist der Standard)

width | totalwidth

Breite des druckbaren Bereichs. width= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$ oder totalwidth= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$. Dieses Maß korrespondiert zur textwidth (Textbreite), aber wenn includemp auf true gesetzt ist, dann ist die Breite \geq Textbreite, weil die Breite die Breite der Randnotizen beinhaltet. Wenn die Textbreite und die Breite gleichzeitig angegeben werden, dann hat die Textbreite eine höhere Priorität als die Breite.

height | totalheight

Höhe des druckbaren Bereichs, wobei Kopf und Fuß standardmäßig ausgeschlossen sind. Wenn includehead oder includefoot gesetzt ist, dann beinhaltet die height (Höhe) den Kopf oder den Fuß der Seite sowie die textheight (Texthöhe). height=\(\lambda L\tilde{ange}\)\) oder totalheight=\(\lambda \times \argumu \times \t angegeben sind, wird die height (Höhe) ignoriert werden.

Breite und Höhe des druckbaren Bereichs. total

total= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder total= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

gibt die \textwidth (Textbreite), die Breite des Körpers (der Textbereich) an. textwidth

textwidth= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

gibt die \textheight (Texthöhe), die Höhe des Körpers (der Textkörper) an. textheight

textheight= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

gibt beides, die \textwidth (Textbreite) und \textheight (Texthöhe) des Körpers text | body

der Seite an. body= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder text= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

erlaubt dem Benutzer, die \textheight (Texthöhe) durch die Anzahl der Zeilen lines

anzugeben. lines=\(ganzzahliger Wert\).

schließt den Kopf der Seite, die \headheight (Kopfhöhe) und \headsep includehead

> (Kopftrennung) in den druckbaren Bereich ein. Diese Option ist in den Voreinstellungen durch false deaktiviert. Es ist das Gegenteil von ignorehead. Betrachten sie auch

Abbildung 2 und Abbildung 5.

schließt den Fuß der Seite, \footskip (Fußbereich), in den druckbaren Bereich ein. Es includefoot

ist das Gegenteil von ignorefoot. Die Voreinstellung ist false (deaktiviert). Betrachten

sie auch Abbildung 2 und Abbildung 5.

includeheadfoot

setzt beides, includehead und includefoot, auf true, dies ist das Gegenteil von

ignoreheadfoot. Betrachten sie auch Abbildung 2 und Abbildung 5.

schließt die Randnotizen, die \marginparwidth (Randnotizbreite) und includemp

\marginparsep (Randnotiztrennung) in den Körper ein, wenn die horizontalen Maße

berechnet werden.

includeall setzt beides, includeheadfoot und includemp auf true (aktiv). Betrachten sie auch

Abbildung 5.

missachtet den Kopf der Seite, headheight (Kopfhöhe) und headsep (Kopftrennung), ignorehead

sind ausschlaggebend für das vertikale Layout, aber diese ändern dessen Längen nichts. Es ist äquivalent zu includehead=false. Diese Option ist mit true voreingestellt. Lesen

sie auch includehead.

missachtet den Fuß der Seite, der footskip (Fußbereich), ist ausschlaggebend für das ignorefoot

vertikale Layout, aber dies ändert die Länge nicht. Diese Voreinstellung der Option ist

true. Lesen sie auch includefoot.

ignoreheadfoot

setzt beides, ignorehead und ignorefoot auf true. Lesen sie auch includeheadfoot.

vernachlässigt die Randnotizen bei der Berechnung der horizontalen Ränder (der ignoremp

Standard ist true). Wenn die Randnotizen die Seite überfüllen, dann wird eine Warnmeldung angezeigt werden, wenn verbose=true aktiviert ist. Sehen sie auch

includemp und Abbildung 5.

setzt beides, ignoreheadfoot und ignoremp auf true. Lesen sie auch includeall. ignoreall

heightrounded

Diese Option rundet die \textheight (Texthöhe), um n-Mal mehr (n: ist eine ganze Zahl) \baselineskip plus \topskip, um "underfull vbox" in manchen Fällen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn die \textheight (Texthöhe) 486pt ist, mit \baselineskip 12pt und \topskip 10pt, dann

$$(39 \times 12pt + 10pt =) 478pt < 486pt < 490pt (= 40 \times 12pt + 10pt),$$

als Ergebnis wird die \textheight (Texthöhe) auf 490 pt aufgerundet. heightrounded=false ist voreingestellt.

Abbildung 5 illustriert die verschiedenen Layouttypen mit den verschiedenen Layoutmodi. Die Maße für einen Kopf und einen Fuß können durch den nohead- oder nofoot-Modus kontrolliert werden, dies setzt jede Länge auf 0 pt. Auf der anderen Seite verändern Optionen mit dem Präfix ignore *nicht* die korrespondierenden, ursprünglichen Maße.

Die folgenden Optionen können den Körper und die Ränder gleichzeitig angeben, mit drei kommagetrennten Werten in geschweiften Klammern.




Abbildung 5: Musterlayouts für den druckbaren Bereich mit verschiedenen Veränderungen. (a) includeheadfoot, (b) includeall, (c) includefoot und (d) includefoot, includemp. Wenn reversemp auf true gesetzt ist, dann werden die Orte für die Randnotizen auf jeder Seite getauscht. Die Option twoside tauscht beides, die Ränder und die Randnotizen auf der Rückseite. Beachten sie, dass die Randnotiz gedruckt wird, falls vorhanden, trotz das ignoremp oder includemp=false und Überlauf der Seite, in einigen Fällen.

hdivide horizontale Aufteilung (links, Breite, rechts). hdivide={\langle linker Rand \rangle , \langle Breite}, \langle rechter

Rand\(\rangle\). Beachten sie, dass sie nicht alle drei Parameter eingeben sollten. Die beste Möglichkeit der Nutzung dieser Option ist die Angabe von zwei der drei Parameter und das Freilassen des verbliebenen mit Null(nichts) oder '*. Zum Beispiel, wenn sie hdivide={2cm,15cm,} einstellen, dann wird der Rand von der rechtsseitigen Kante der

Seite die Rechnung bestimmen paperwidth-2cm-15cm.

vdivide vertikale Aufteilung (oben, Höhe, unten). vdivide= $\{\langle oberer\ Rand \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle, \langle unterer\ Rand \rangle\}$.

divide $\{A, B, C\}$ wird interpretiert als hdivide= $\{A, B, C\}$ und vdivide= $\{A, B, C\}$.

5.4 Randgröße

Die Optionen zum Spezifizieren der Größe der Ränder sind unten aufgelistet.

left | lmargin | inner

linker Rand (für einseitige Dokumente) oder innerer Rand (für zweiseitige Dokumente) des *druckbaren Bereichs*. Mit anderen Worten, es ist die Distanz zwischen der linken (inneren) Kante des Papiers und der des *druckbaren Bereichs*. left=⟨*Länge*⟩.

inner (innen) hat keine besondere Bedeutung, nur eine alternative für left und lmargin.

right | rmargin | outer

rechter oder äußerer Rand des druckbaren Bereichs. right=\(\lambda \text{änge}\).

top | tmargin oberer Rand der Seite. top=\(\lambda L\ange\range\rangle\). Beachten sie, dass diese Option nichts mit dem urspr\u00fcnglichen Ma\u00df \topmargin zu tun hat.

bottom | bmargin

unterer Rand der Seite. bottom=\(\lambda \times ange \rangle.\)

hmargin linker und rechter Rand. hmargin= $\{\langle linker Rand \rangle, \langle rechter Rand \rangle \}$ oder hmargin= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

vmargin oberer und unterer Rand. vmargin= $\{\langle oberer\ Rand \rangle, \langle unterer\ Rand \rangle\}$ oder

 $vmargin=\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

automatisch erweitert zu hmargin=A und margin=A.

hmarginratio Verhältnis des horizontalen Rands des linken (inneren) zum rechten (äußeren). Der

Wert des 〈*Verhältnisses*〉 sollte mit zwei Werten, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind, angegeben werden. Jeder Wert sollte eine positive ganze Zahl kleiner 100 sein, um

einen arithmetischen Überlauf zu verhindern, z.B. 2:3 anstatt 1:1.5. Das Standardverhältnis ist 1:1 für einseitige Dokumente, 2:3 für zweiseitige.

vmarginratio Verhältnis des vertikalen Randes, des oberen Randes zum unteren. Das

Standardverhältnis ist 2:3.

marginratio | ratio

horizontale und vertikale Randverhältnisse. marginratio={\langle horizontales Verhältnis \rangle , \langle verhältnis \rangle , \langle verhältnis \rangle .

hcentering aktiviert die automatische horizontale Zentrierung und ist äquivalent zu

hmarginratio=1:1. Es ist für die Option oneside auf true gesetzt. Lesen sie auch

hmarginratio.

vcentering aktiviert die automatische vertikale Zentrierung und ist äquivalent zu

vmarginratio=1:1. Diese Option ist standardmäßig auf false gesetzt. Lesen sie auch

vmarginratio.

centering aktiviert die automatische Zentrierung und ist äquivalent zu marginratio=1:1. Lesen sie

auch marginratio. Der Standard ist false.

twoside wechselt das Layout in den twoside (zweiseitigen) Modus, wobei der linke und der

rechte Rand auf der Rückseite vertauscht wird. Die Option setzt einen \@twoside und

\@mparswitch Schalter. Lesen sie auch asymmetric.

asymmetric führt ein zweiseitiges Layout ein, wobei die Ränder nicht getauscht werden auf

alternativen Seiten (durch die Einstellung \oddsidemargin zu \evensidemargin + bindingoffset) und die Randnotizen immer auf der selben Seite bleiben. Diese Option

kann als Alternative für die twoside Option genutzt werden. Lesen sie auch twoside.

bindingoffset

entfernt einen angegeben Raum von der linken Seite bei oneside oder der inneren Seite bei twoside. bindingoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$. Dies ist nützlich, wenn die Seiten durch eine Pressbindung verbunden sind (glued, stitched, stapled ...). Betrachten sie auch

Abbildung 6.

hdivide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3. vdivide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3. divide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3.

5.5 Ursprüngliche Maße

Die unteren Optionen überschreiben die ursprünglichen Maße von 上下X und die Veränderungen für das Seitenlayout (Betrachten sie auch die rechte Seite in Abbildung 1).

headheight | head


modifiziert die \headheight, die Höhe des Kopfes. headheight= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$ oder

head= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$

headsep modifiziert die \headsep, die Abtrennung zwischen dem Kopfbereich und dem Text

(body). headsep= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

a) jede Seite für oneside oder eine einzelne Seite für twoside b) (Rück-) Seiten für twoside






Abbildung 6: Die Option bindingoffset fügt eine angegebene Länge zum inneren Rand hinzu. Beachten sie, dass die twoside Option die horizontalen Ränder und die Randnotizen zusammen mit bindingoffset auf jeder Seite tauscht (siehe b)), aber die asymmetric Option unterdrücke den Tausch der Ränder und der Randnotizen (aber bindingoffset wird dennoch getauscht).

footskip | foot

modifiziert den \footskip, die Distanzabtrennung zwischen der Grundlinie der letzten

Zeile des Textes und der Grundlinie des Fußes. footskip= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$ oder foot= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

nohead entfernt den Platz für den Kopf der Seite, dies ist äquivalent zu \headheight=0pt und

\headsep=0pt.

nofoot entfernt den Platz für den Fuß der Seite, dies ist äquivalent zu \footskip=0\,pt.

noheadfoot ist äquivalent zu nohead und nofoot, dies bedeutet, dass \headheight, \headsep und

\footskip alle auf Opt eingestellt werden.

footnotesep verändert die Maße \skip\footins, die Abtrennung zwischen dem unteren Ende des

Textkörpers und dem oberen Ende des Fußnotentextes.

marginparwidth | marginpar

modifiziert die \marginparwidth, die Breite der Randnotizen. marginparwidth= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

marginparsep modifiziert die \marginparsep, die Abtrennung zwischen dem Körper und den

Randnotizen. marginparsep= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

 ${\tt nomarginpar} \quad \text{schrumpft den Platz für die Randnotizen auf 0\,pt, dies ist \"{a}quivalent\,zu}$

\marginparwidth=0pt und \marginparsep=0pt.

columnsep modifiziert die \columnsep, die Abtrennung zwischen zwei Spalten im twocolumn

Modus.

hoffset modifiziert \hoffset. hoffset= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

 $\texttt{voffset} \qquad \texttt{modifiziert } \texttt{voffset. } \texttt{voffset=} \langle \textit{L\"{a}nge} \rangle.$

offset horizontaler und vertikaler Versatz.

offset= $\{\langle hoffset \rangle, \langle voffset \rangle\}$ oder offset= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

twocolumn aktiviert den twocolumn Modus mit \@twocolumntrue. twocolumn=false bezeichnet

den onecolumn Modus (Modus mit einer Spalte) mit \@twocolumnfalse. Anstatt

twocolumn=false, können sie onecolumn angeben (die Vorgabe ist true)

onecolumn arbeitet als twocolumn=false. Auf der anderen Seite ist onecolumn=false äquivalent zu

twocolumn.

twoside aktiviert beides, \@twosidetrue und \@mparswitchtrue. Lesen sie auch Kapitel 5.4.

textwidth lässt sie die \textwidth (Textbreite) direkt einstellen. Lesen sie auch Kapitel 5.3.

textheight lässt sie die \textheight (Texthöhe) direkt einstellen. Lesen sie auch Kapitel 5.3.

reversemp | reversemarginpar

sorgt dafür, dass die Randnotizen am (inneren) linken Rand erscheinen, mit \@reversemargintrue. Die Option verändert nichts am includemp Modus. Diese Option ist mit false voreingestellt.

Treiber 5.6

Dieses Paket unterstützt die Treiber dvips, dvipdfm, pdftex, luatex, xetex und vtex. Sie können auch dvipdfm für dvipdfmx einstellen und xdvipdfmx. pdftex für pdflatex, und vtex für die VTFX Umgebung. Die Treiberoptionen sind exklusiv. Der Treiber kann durch beides eingestellt werden, driver=\(\textit{Treibername}\)\) oder die direkte Angabe eines Treibers wie pdftex. Standardmäßig nimmt geometry den Treiber, der am besten zum benutzten System passt. Deshalb müssen sie in den meisten Fällen keinen Treiber angeben. Wie auch immer, wenn sie dvipdfm benutzen wollen, dann sollten sie dies explizit angeben.

† driver	gibt den Treibernamen mit driver=〈Treibername〉 an. dvips, dvipdfm, pdftex, vtex,
	xetex, auto und none sind als Treibername einsetzbar. Außer den Namen für auto und

none können alle Treiber direkt mit dem Namen, ohne driver=, angegeben werden. driver=auto schaltet die automatische Detektion ein, egal was die vorherigen Einstellungen waren. driver=none schaltet die automatische Detektion ab und es wird kein Treiber gewählt. Dies könnte nützlich sein, wenn sie wollen, dass andere Pakete die Treibereinstellungen herausfinden sollen. Ein Beispiel: Wenn sie das crop Paket mit geometry nutzen wollen, dann sollten sie \usepackage[driver=none]{geometry}

aufrufen, bevor sie das crop Paket aufrufen.

† dvips schreibt die Papiergröße in die dvi Ausgabe, mit dem \special Makro. Wenn sie dvips

> als DVI-zu-PS Treiber nutzen, dann brauchen sie, wenn sie beispielsweise ein Dokument mit \geometry{a3paper,landscape} auf A3-Papier mit der landscape Orientierung

drucken wollen, die Optionen "-t a3 -t landscape" für dvips nicht.

arbeitet wie dvips, ausgenommen die landscape Korrektur. Sie können diese Option † dvipdfm

einschalten, wenn sie dvipdfmx nutzen und xdvipdfmx, um die dvi Ausgabe zu erzeugen.

† pdftex setzt \pdfpagewidth und \pdfpageheight intern.

† xetex ist dasselbe wie pdftex, ausgenommen das Ignorieren von \pdf{h,v}origin, das in

XAMIAX nicht definiert ist. Diese Option wurde in 5. Version eingeführt. Beachten sie, dass die 'geometry.cfg' in T_EX Live, welche die automatische Detektionsroutine deaktiviert und pdftex einstellt, nicht länger notwendig ist. Trotzdem gibt es keine Probleme, sogar wenn die Datei nicht gelöscht wird. Anstatt xetex, können sie dvipdfm angeben, mit XAMIFX, wenn sie die Besonderheiten von dvipdfm nutzen wollen, die XATFX unterstützt.

setzt die Maße \mediawidth und \mediaheight für VTFX. Wenn dieser Treiber

ausgewählt ist (explizit oder automatisch), wird geometry den Ausgabemodus (DVI, PDF

oder PS), der in VTFXgewählt ist, selbstständig herausfinden und die richtigen

Einstellungen für ihn machen.

Wenn der explizit angegebene Treiber nicht zum benutzten Textsatzprogramm passt, dann wird der Standardtreiber dvips ausgewählt.

Sonstige Optionen

 † vtex

† mag

Die sonstigen nützlichen Optionen werden jetzt beschrieben.

† verbose zeigt die Parameterergebnisse im Terminal an. verbose=false (Standard) schreibt diese

nur in die Log-Datei.

† reset setzt die Layoutmaße zurück und nimmt die Einstellungen an, die vor dem Laden von

geometry vorgegeben waren. Die Optionen, die in geometry.cfg angegeben sind, werden auch entfernt. Beachten sie, dass dies nicht pass und mag mit truedimen zurücksetzen kann. reset=false hat keine Auswirkungen und kann ein vorheriges

reset(=true), falls es dies gibt, nicht aufheben. Zum Beispiel, wenn sie

\documentclass[landscape]{article} \usepackage[twoside,reset,left=2cm]{geometry}

eingeben, mit \ExecuteOptions{scale=0.9} in geometry.cfg, dann bleiben landscape und left=2cm wirksam und scale=0.9 und twoside sind unwirksam.

setzt den Vergrößerungswert (\mag) und modifiziert automatisch \hoffset und \voffset entsprechend der Vergrößerung, mag=\langle Wert\rangle. Beachten sie, dass \langle Wert\rangle ein ganzzahliger Wert sein sollte, wobei 1000 die Normalgröße ist. Ein Beispiel: mag=1414

mit a4paper bietet eine erweiterte Druckgröße in a3paper, welches 1.414 (= $\sqrt{2}$) mal

12

größer als a4paper ist. Die Vergrößerung der Schriftart benötigt extra Speicherplatz. Beachten sie, dass die Einstellung über jeder anderen Einstellung mit 'true' Maßen stehen sollte, solchen Maßen wie 1.5truein, 2truecm und so weiter. Lesen sie auch die truedimen Option.

† truedimen

verändert alle internen expliziten Maßwerte in *true* Maße, z.B. wird 1in zu 1truein. Typischerweise wird diese Option zusammen mit der mag Option genutzt. Beachten sie, dass dies unwirksam gegenüber extern angegebenen Maßen ist. Ein Beispiel: Wenn sie "mag=1440, margin=10pt, truedimen" einstellen, dann sind die Ränder nicht 'true' aber vergrößert. Wenn sie exakte Ränder wollen, dann sollten sie stattdessen wie folgt definieren "mag=1440, margin=10truept, truedimen".

 † pass

deaktiviert alle geometry Optionen und Berechnungen, ausgenommen verbose und showframe. Es ist unabhängig von der Reihenfolge und kann für das Überprüfen des Seitenlayouts der Dokumentklasse, sonstiger Pakete und manuellen Einstellungen ohne geometry genutzt werden.

† showframe

zeigt sichtbare Ränder um den Textbereich und die Seite und die Linien für den Kopf

und den Fuß auf der ersten Seite.

† showcrop

druckt Schnittmarken auf jede Ecke des benutzerdefinierten Layoutbereichs.

6 Verarbeitungsoptionen

6.1 Reihenfolge des Ladens

Wenn es eine geometry.cfg gibt, irgendwo wo es TEX finden kann, dann lädt geometry diese zuerst. Ein Beispiel: In geometry.cfg können sie \ExecuteOptions{a4paper} schreiben, welches A4-Format als das Standardpapier angibt. Grundlegend können sie alle Optionen, die in geometry definiert sind, mit \ExecuteOptions{} nutzen.

Die Reihenfolge des Ladens in der Präambel ihres Dokuments ist wie folgt:

- 1. geometry.cfg, wenn sie existiert.
- 2. Optionen, die mit \documentclass[\langle Optionen \rangle] \{\ldots\} angegeben werden.
- 3. Optionen, die mit \usepackage[\langle Optionen \rangle] \{ geometry \} angegeben werden.
- 4. Optionen, die mit \geometry{\langle Optionen \rangle} angegeben werden. Die jeweilige Option kann mehrfach aufgerufen werden. (Die reset Option wird alle Optionen, die in \usepackage{geometry} oder \geometry angegeben wurden, zurücksetzen.)

6.2 Reihenfolge der Optionen

Die Spezifikation der geometry Optionen ist unabhängig von der Reihenfolge und überschreibt die vorherigen gleichartigen Einstellungen. Ein Beispiel:

```
[left=2cm, right=3cm] ist äquivalent zu [right=3cm, left=2cm].
```

Der mehrfache Aufruf der Optionen überschreibt die jeweiligen vorherigen Einstellungen. Auch hier ein Beispiel:

[verbose=true, verbose=false] das Ergebnis ist verbose=false.

[hmargin={3cm,2cm}, left=1cm] ist das Gleiche wie hmargin={1cm,2cm}, wobei der linke (oder innere) Rand durch left=1cm überschrieben wird.

reset und mag sind Ausnahmen. Die reset Option entfernt alle geometry Optionen (ausgenommen pass) davor. Wenn sie

```
\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[margin=1cm,twoside]{geometry}
\geometry{a5paper, reset, left=2cm}
```

einstellen, dann werden margin=1cm (Rand), twoside und a5paper entfernt und ist gelegentlich äquivalent zu

```
\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[left=2cm]{geometry}
```

Die mag Option sollte vor jeder anderen Einstellungen mit 'true' Länge, solche wie left=1.5truecm, width=5truein und so weiter, stehen. Die \mag Option kann vor dem Aufruf dieses Pakets stehen.

6.3 Priorität

Es gibt verschiedene Wege die Maße des Körpers einzustellen: scale, total, text und lines. Das geometry Paket gibt den konkreteren Spezifikationen eine höhere Priorität. Hier ist die Prioritätsregel für den Textkörper.

$$\left\{\begin{array}{l} \text{hscale} \\ \text{vscale} \\ \text{scale} \end{array}\right\} < \left\{\begin{array}{l} \text{width} \\ \text{height} \\ \text{total} \end{array}\right\} < \left\{\begin{array}{l} \text{textwidth} \\ \text{text} \\ \text{text} \end{array}\right\} < \text{lines.}$$

Ein Beispiel:

\usepackage[hscale=0.8, textwidth=7in, width=18cm]{geometry}

ist das Gleiche wie \usepackage[textwidth=7in]{geometry}. Ein weiteres Beispiel:

\usepackage[lines=30, scale=0.8, text=7in]{geometry} resultiert in [lines=30, textwidth=7in].

6.4 Standards

Dieses Kapitel summiert die Standardeinstellungen für die automatische Vervollständigung, die später beschrieben wird.

Das Standardverhältnis für den vertikalen Rand ist 2/3, namentlich,

$$top: bottom = 2:3 Standard. (6)$$

Was den horizontalen Rand betrifft, hängen die Standardwerte davon ab, ob das Dokument einseitig oder zweiseitig ist,

$$left (inner) : right (outer) = \begin{cases} 1 : 1 & \textit{Standard für oneside}, \\ 2 : 3 & \textit{Standard für twoside}. \end{cases}$$
 (7)

Offensichtlich ist, dass der Standard für den horizontalen Rand für einseitig (oneside) 'centering' ist. Das geometry Paket besitzt folgende Standardeinstellungen für *onesided (einseitige)* Dokumente:

- scale=0.7 (*Textkörper* ist $0.7 \times Papier$)
- marginratio={1:1, 2:3} (1:1 für horizontal und 2:3 für vertikale Ränder)
- ignoreall (der Kopf, der Fuß, die Randnotizen sind ausgeschlossen, wenn die Größe des *Körpers* (body) berechnet wird.)

Für twosided (zweiseitige) Dokumente mit der twoside Option, ist die Standardeinstellung die gleiche, wie bei onesided (einseitigen), ausgenommen, dass das horizontale Randverhältnis auf 2:3 gesetzt wird. Zusätzliche Optionen überschreiben die vorher angegebenen Maße.

6.5 Autovervollständigung

Abbildung 7 zeigt schematisch, wie viele Spezifikationsmuster existieren und wie sie die Zweideutigkeiten der Spezifikationen lösen können. Jede Achse zeigt die Anzahl der Längen, die explizit für den Körper und die Ränder angegeben werden müssen. S(m,b) zeigt die Spezifikation mit einer Menge an Zahlen (Rand, $K\"{o}rper$) = (m,b).

Ein Beispiel: Die Spezifikation width=14cm, left=3cm ist kategorisiert in S(1,1), welches eine adäquate Spezifikation ist. Wenn sie right=4cm hinzufügen, dann wird es S(2,1) sein und überspezifiziert. Wenn nur width=14cm gegeben ist, dann ist es in S(0,1) unterspezifiziert.

Das geometry Paket besitzt einen Autovervollständigungsmechanismus, der, wenn die Layoutparameter unter- oder überspezifiziert sind, die Unstimmigkeiten herausarbeitet und dann die Standards nutzt und andere Verhältnisse. Hier sind die Spezifikationen und die Vervollständigungsregeln.




Abbildung 7: Die Spezifikationen S(0,0) zu S(2,1) und die Komplettierungsregeln (Pfeile). Spalten- und Zeilennummern bezeichnen die Anzahl der explizit angegebenen Längen für den Rand und den Körper. S(m,b) bezeichnet eine Spezifikation mit einer Menge an Zahlen (Rand, Körper) = (m,b).

S(0,0) Es ist nichts angegeben. Das geometry Paket gibt für den body (Körper) den Standard scale (= 0.7) vor.

Ein Beispiel: width (Breite) wird auf 0.7 × layoutwidth eingestellt. Beachten sie, dass standardmäßig die layoutwidth und layoutheight (Layoutbreite und -höhe) gleich der \paperwidth und \paperheight (Papierbreite und -höhe) sein werden.

Demnach wird S(0,0) zu S(0,1). Siehe auch S(0,1).

S(0,1) Nur der *body* ist angegeben, wie z. B. width=7in, lines=20, body={20cm,24cm}, scale=0.9 und so weiter. Dann setzt geometry die Ränder mithilfe des Randverhältnisses. Falls kein Verhältnis angegeben ist, wird das Standardverhältnis genutzt. Das Standardverhältnis für das vertikale Randverhältnis ist wie folgt definiert:

$$top: bottom = 2:3$$
 Standard. (8)

Was das horizontale Verhältnis betrifft, hängt das Standardverhältnis davon ab, ob das Dokument einseitig oder zweiseitig ist.

$$\texttt{left (inner): right (outer)} = \left\{ \begin{array}{ll} 1:1 & \textit{Der Standard bei einseitig}, \\ 2:3 & \textit{Der Standard bei zweiseitig}. \end{array} \right. \tag{9}$$

Wenn zum Beispiel auf A4-Papier die height=22cm angegeben ist, dann berechnet geometry den top (oberen) Rand wie folgt:

top = (layoutheight - height)
$$\times 2/5$$

= $(29.7 - 22) \times 2/5 = 3.08$ (cm) (10)

Demnach sind der top (obere) Rand und die height (Höhe) des Körpers bestimmt wurden, die Spezifikation für die Vertikale wird also zu S(1,1) und alle Parameter können gelöst werden.

S(1,0) Nur ein Rand ist angegeben, wie bottom=2cm, left=1in, top=3cm und so weiter.

 Wenn das Randverhältnis nicht angegeben ist, dann nimmt geometry den Standard für scale (= 0.7) für den body an. Wenn beispielsweise top=2.4cm angegeben ist, dann setzt geometry

height = $0.7 \times \text{layoutheight}$ (= $0.7 \setminus \text{paperheight}$ by default),

dann wird S(1,0) zu S(1,1), wobei der bottom mit layoutheight — (height + top) berechnet wird und in 6.51 cm auf A4-Papier resultiert, wenn die Layoutgröße gleich der Papiergröße ist.

• Wenn das Randverhältnis angegeben ist, wie hmarginratio={1:2}, vratio={3:4} und so weiter, dann setzt geometry die anderen Ränder mit dem gegebenen Randverhältnis. Falls z.B. eine Menge an Optionen "top=2.4cm,vratio={3:4}" spezifiziert wurde, dann setzt geometry den bottom auf den berechneten Wert von 3.2cm

```
bottom = top/3 \times 4 = 3.2cm
```

Demnach wird S(1,0) zu S(2,0).

Beachten sie, dass in der Version 4 oder früher das Berechnungsverfahren ein anderes war. Deshalb wird, wenn sie in Version 5 und 4 die gleichen Werte eingeben, das Ergebnis nicht gleich sein. Wenn nur top=2.4cm gegeben ist, dann bekommen sie in Version 4 oder früher bottom=2.4cm, aber sie werden bottom=6.51cm bei Version 5 erhalten.

S(2,1) Der body (Körper) und zwei margins (Ränder) sind angegeben, wie z.B. vdivide={1in,8in,1.5in}, "left=3cm,width=13cm,right=4cm" und so weiter. Seit geometry grundsätzlich die Priorität an die margins gibt, wenn die Maße überspezifiziert sind, vergisst geometry den body und setzt diesen zurück. Ein Beispiel: Wenn sie

\usepackage[a4paper,left=3cm,width=13cm,right=4cm]{geometry},

angeben, dann wird die width (Breite) auf 14 cm zurückgesetzt, da die Breite von A4-Papier 21 cm ist.


7 Verändern des Layouts innerhalb des Dokuments

Die Version 5 bietet die neuen Befehle \newgeometry{\dots\} und und \restoregeometry an, welche es ihnen erlauben, das Seitenlayout im Dokuments zu verändern. Nicht wie \geometry in der Präambel, ist \newgeometry nur nach \begin{document} verfügbar. Es setzt alle Optionen zurück, ausgenommen die, die sich auf die Papiergröße beziehen – landscape, portrait – und Papiergrößenoptionen (wie papersize, paper=a4paper und so weiter), die nicht durch \newgeometry geändert werden können.

Der Befehl \restoregeometry sichert das in der Präambel (vor \begin{document}) angegebene Seitenlayout, welches mit \usepackage{geometry}, \geometry und deren Optionen erzeugt wurde.

Beachten sie, dass beide, \newgeometry und \restoregeometry, ein \clearpage einfügen, da wo sie aufgerufen werden.

Es folgt ein Beispiel für das Verändern des Layouts im Dokument. Das Layout L1 wird wie folgt angegeben: hmargin=3cm (left (linker) und right (rechter) Rand sind 3cm lang), dies wird in L2 in left=3cm, right=1cm und bottom=0.1cm geändert. Das Layout L1 wird mit \restoregeometry gesichert.



Eine Menge von Befehlen \savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } und \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ } ist nützlich, wenn sie mehrere verschiedene Layouts in ihrem Dokument nutzen wollen. Ein Beispiel:

```
\usepackage[hmargin=3cm]{geometry}
\begin{document}
    L1
\newgeometry{left=3cm,right=1cm,bottom=0.1cm}
\savegeometry{L2}
    L2 (neu, gespeichert)
\restoregeometry
    L1 (wiederhergestellt)
\newgeometry{margin=1cm,includefoot}
    L3 (neu)
\loadgeometry{L2}
    L2 (geladen)
\end{document}
```

8 Beispiele

- 1. Ein einseitiges Seitenlayout mit einem zentrierten Textbereich auf dem Papier: Das sich anschließende Beispiel hat das gleiche Ergebnis, weil das horizontale Randverhältnis auf 1:1 gesetzt ist, wie es bei einseitigen Dokumenten der Standard ist.
 - centering
 - marginratio=1:1
 - vcentering
- 2. Ein zweiseitiges Layout mit einem Versatz von 1 cm für das Binden auf der Innenseite:
 - twoside, bindingoffset=1cm

In diesem Fall ist die textwidth (Textbreite) kürzer als der Standard bei zweiseitigen Dokumenten 0.7×1 cm (= 0.7cm), weil die Standardbreite des body (Körpers) mit scale=0.7 eingestellt ist, was bedeutet, width = 0.7 × layoutwidth (= 0.7\paperwidth standardmäßig).

- 3. Ein Layout mit linkem, rechtem und oberem Rand (3 cm, 2 cm und 2.5 in), mit einer Texthöhe von 40 Zeilen und der Einbeziehung des Kopfes und des Fußes auf der Seite in den *druckbaren Bereich*: Die zwei Beispiele haben das gleiche Ergebnis.
 - left=3cm, right=2cm, lines=40, top=2.5in, includeheadfoot
 - hmargin={3cm,2cm}, tmargin=2.5in, lines=40, includeheadfoot
- 4. Ein Layout mit einer Höhe des *druckbaren Bereichs* von 10 in, einem unteren Rand von 2 cm und der Standardbreite:

Der obere Rand wird automatisch berechnet. Jede der unteren Lösungen erzeugt das gleiche Layout.

• vdivide={*, 10in, 2cm}

- bmargin=2cm, height=10in
- bottom=2cm, textheight=10in

Beachten sie, dass die Maße für Kopf and Fuß von der Höhe des druckbaren Bereichs ausgeschlossen sind. Ein zusätzliches includefoot sorgt dafür, dass der \footskip (Fußbereich) in die totalheight (Gesamthöhe) einbezogen wird. Deshalb ist in den unteren zwei Fällen die textheight (Texthöhe) im vorhergehenden Layout kürzer als in letzterem (mit exakt 10 in) über dem \footskip. In anderen Worten, height = textheight + footskip falls includefoot=true ist, in diesem Falle.

- bmargin=2cm, height=10in, includefoot
- bottom=2cm, textheight=10in, includefoot
- 5. Ein Layout mit einer textwidth (Textbreite) und textheight (Texthöhe) von 90% des Papiers und einem zentrierten *body*: Jede der unteren Lösungen erzeugt das gleiche Seitenlayout, sofern die layoutwidth (Layoutbreite) und die layoutheight (Layouthöhe) nicht geändert werden, also der Standard beibehalten wird.
 - scale=0.9, centering
 - text={.9\paperwidth,.9\paperheight}, ratio=1:1
 - width=.9\paperwidth, vmargin=.05\paperheight, marginratio=1:1
 - hdivide={*,0.9\paperwidth,*}, vdivide={*,0.9\paperheight,*} (für einseitige Dokumente)
 - margin={0.05\paperwidth,0.05\paperheight}

Sie können ein heightrounded hinzufügen, um eine "underfull vbox warning" (Warnmeldung) wie Underfull vbox (badness 10000) has occurred while \output is active.

zu vermeiden. Lesen sie auch Kapitel 5.3 für eine detaillierte Beschreibung zu heightrounded.

- 6. Ein Layout, bei dem die Breite für die Randnotizen auf 3 cm eingestellt ist und in die Breite des *druckbaren Bereichs* einbezogen ist:
 Die folgenden Beispiele erzeugen das Gleiche.
 - marginparwidth=3cm, includemp
 - marginpar=3cm, ignoremp=false
- 7. Ein Layout, bei dem der *body* das ganze Papier (A5-Papier im landscape Modus) einnimmt: Die folgenden Beispiele sind gleich.
 - a5paper, landscape, scale=1.0
 - landscape=TRUE, paper=a5paper, margin=Opt
- 8. Ein Bildschirmgrößenlayout, verwendbar für Präsentationen mit dem PC oder dem Beamer:

```
\documentclass{slide}
\usepackage[screen,margin=0.8in]{geometry}
...
\begin{slide}
...
\end{slide}
```

- 9. Ein Layout mit vergrößerter Schrift und Zwischenräumen, von A4 auf A3: Im unteren Fall ist die sich ergebende Papiergröße A3.
 - a4paper, mag=1414.

Wenn sie ein Layout mit doppelt so großer Schriftgröße, aber ohne das Verändern der Papiergröße wollen, dann tippen sie

• letterpaper, mag=2000, truedimen.

Sie können die dvips Option hinzufügen, das ist nützlich, um eine Vorschau der eigenen Papiergröße zu betrachten, die durch dviout oder xdvi erzeugt wird.

10. Verändern des Layouts auf der ersten Seite und Beibehalten der anderen Einstellungen vor dem Laden von geometry:

Benutzen sie die pass Option, \newgeometry und \restoregeometry.

```
\documentclass{book}
\usepackage[pass]{geometry}
    % 'pass' vernachlässigt das Paketlayout,
    % so wird das originale 'book' Layout gespeichert.
\begin{document}
\newgeometry{margin=1cm}% Verändert die Maße der ersten Seite.
    Seite 1
\restoregeometry % stellt das 'book' Layout wieder her.
    Seite 2 und folgende
\end{document}
```

11. Ein komplexes Seitenlayout:

```
\usepackage[a5paper, landscape, twocolumn, twoside,
  left=2cm, hmarginratio=2:1, includemp, marginparwidth=43pt,
  bottom=1cm, foot=.7cm, includefoot, textheight=11cm, heightrounded,
  columnsep=1cm, dvips, verbose]{geometry}
```

Probieren sie das Layoutsetzen selbst und überprüfen sie, wie das Ergebnis ist. :-)

9 Bekannte Probleme

- Mit mag $\neq 1000$ und truedimen, paperwidth und paperheight ist die Anzeige im verbose-Modus verschieden von der wirklichen Größe der resultierenden PDF. Die PDF ist aber korrekt.
- Mit mag $\neq 1000$, no truedimen und hyperref sollte hyperref vor geometry geladen werden. Andernfalls wird die PDF-Größe fehlerhaft.
- Mit dem crop Paket und mag $\neq 1000$ arbeitet die center-Option von crop nicht gut.

10 Danksagungen

Der Autor würdigt hiermit die hilfreichen Vorschläge und Kommentare Vieler (in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familennamen): Jean-Bernard Addor, Frank Bennett, Alexis Dimitriadis, Friedrich Flender, Adrian Heathcote, Stephan Hennig, Morten Høgholm, Jonathan Kew, James Kilfiger, Yusuke Kuroki, Jean-Marc Lasgouttes, Wlodzimierz Macewicz, Frank Mittelbach, Eckhard Neber, Rolf Niepraschk, Hans Fr. Nordhaug, Heiko Oberdiek, Keith Reckdahl, Peter Riocreux, Will Robertson, Pablo Rodriguez, Nico Schlöemer, Perry C. Stearns, Frank Stengel, Plamen Tanovski, Petr Uher, Piet van Oostrum, Vladimir Volovich, Michael Vulis.

11 Implementierung

```
1 (*package)
                    This package requires the following packages: keyval, ifvtex.
                     2 \RequirePackage{keyval}%
                     3 \RequirePackage{ifvtex}%
                       Internal switches are declared here.
                     4 \newif\ifGm@verbose
                     5 \newif\ifGm@landscape
                     6 \newif\ifGm@swap@papersize
                     7 \newif\ifGm@includehead
                     8 \newif\ifGm@includefoot
                     9 \newif\ifGm@includemp
                    10 \newif\ifGm@hbody
                    11 \newif\ifGm@vbody
                    12 \newif\ifGm@heightrounded
                    13 \newif\ifGm@showframe
                    14 \newif\ifGm@showcrop
                    15 \newif\ifGm@pass
                    16 \newif\ifGm@resetpaper
                    17 \newif\ifGm@layout
                    18 \newif\ifGm@newgm
                   The counters for horizontal and vertical partitioning patterns.
         \Gm@cnth
         \Gm@cntv
                    19 \newcount\Gm@cnth
                    20 \newcount\Gm@cntv
    \c@Gm@tempcnt The counter is used to set number with calc.
                    21 \newcount\c@Gm@tempcnt
\Gm@bindingoffset The binding offset for the inner margin.
                    22 \newdimen\Gm@bindingoffset
                   Correction lengths for \textwidth, \oddsidemargin and \evensidemargin in includemp mode.
        \Gm@wd@mp
       \Gm@odd@mp
                    23 \newdimen\Gm@wd@mp
      \Gm@even@mp
                    24 \newdimen\Gm@odd@mp
                    25 \newdimen\Gm@even@mp
  \Gm@layoutwidth The dimensions for the layout area.
 \Gm@layoutheight
                    26 \newdimen\Gm@layoutwidth
\Gm@layouthoffset
                    27 \newdimen\Gm@layoutheight
\Gm@layoutvoffset
                   28 \newdimen\Gm@layouthoffset
                    29 \newdimen\Gm@layoutvoffset
      \Gm@dimlist The token in which LTFX native dimensions can be stored.
                    30 \newtoks\Gm@dimlist
                   The macro to print warning messages.
      \Gm@warning
                    31 \def\Gm@warning#1{\PackageWarningNoLine{geometry}{#1}}%
                   The macro executes the option given as an argument only if it's specified in the preamble, as the
   \ifGm@preamble
                    options of \usepackage and/or the argument of \geometry. Otherwise, the macro would print the
                    warning message and ignores the option setting.
                    32 \def\ifGm@preamble#1{%
                    33 \ifGm@newgm
                         \Gm@warning{'#1': not available in '\string\newgeometry'; skipped}%
                    34
                    35
                          \expandafter\@firstofone
                    36
                        \fi}%
                   The default values for the horizontal and vertical marginalratio are defined. \Gm@Dhratiotwo de-
      \Gm@Dhratio
                   notes the default value of horizontal marginratio for twoside page layout with left and right marg-
   \Gm@Dhratiotwo
```

ins swapped on verso pages, which is set by twoside.

\Gm@Dvratio

```
38 \def\Gm@Dhratio{1:1}% = left:right default for oneside
                 39 \def\Gm@Dhratiotwo{2:3}% = inner:outer default for twoside.
                 40 \def\Gm@Dvratio{2:3}% = top:bottom default
    \Gm@Dhscale
                The default values for the horizontal and vertical scale are defined with 0.7.
    \Gm@Dvscale
                41 \def\Gm@Dhscale{0.7}%
                 42 \def\Gm@Dvscale{0.7}%
     \Gm@dvips The driver names.
    \Gm@dvipdfm 43 \def\Gm@dvips{dvips}%
     \Gm@pdftex 44 \def\Gm@dvipdfm{dvipdfm}%
     \Gm@luatex 45 \def\Gm@pdftex{pdftex}%
      \Gm@xetex 46 \def\Gm@luatex{luatex}%
       \Gm@vtex 47 \def\Gm@xetex{xetex}%
                 48 \def\Gm@vtex{vtex}%
       \Gm@true The macros for true and false.
      \Gm@false 49 \def\Gm@true{true}%
                 50 \def\Gm@false{false}%
                These macros keep original paper (media) size intact.
      \Gm@orgpw
      \Gm@orgph
                 51 \edef\Gm@orgpw{\the\paperwidth}%
                 52 \edef\Gm@orgph{\the\paperheight}%
                The macro saves the specified length to \Gm@restore.
\Gm@savelength
                 53 \def\Gm@savelength#1{%
                     \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\expandafter\csname
                     #1\endcsname\expandafter=\expandafter\the\csname #1\endcsname\relax}}%
                The macro saves the specified boolean to \Gm@restore.
\Gm@saveboolean
                 56 \def\Gm@saveboolean#1{%
                 57
                     \csname if#1\endcsname
                        \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\csname #1true\endcsname}%
                 58
                 59
                 60
                        \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\csname #1false\endcsname}%
                    \fi}%
    \Gm@restore The initialization for \Gm@restore.
                 62 \def\Gm@restore{}%
       \Gm@save The definition of the macro saving the real lengths LTFX options.
                 63 \def\Gm@save{%
                     \Gm@savelength{paperwidth}%
                 64
                     \Gm@savelength{paperheight}%
                 65
                     \Gm@savelength{textwidth}%
                 66
                     \Gm@savelength{textheight}%
                 67
                     \Gm@savelength{evensidemargin}%
                 68
                     \Gm@savelength{oddsidemargin}%
                 69
                     \Gm@savelength{topmargin}%
                 70
                     \Gm@savelength{headheight}%
                 71
                 72
                     \Gm@savelength{headsep}%
                 73
                     \Gm@savelength{topskip}%
                 74
                     \Gm@savelength{footskip}%
                     \Gm@savelength{baselineskip}%
                 75
                     \Gm@savelength{marginparwidth}%
                 76
                     \Gm@savelength{marginparsep}%
                 77
                 78
                     \Gm@savelength{columnsep}%
                 79
                     \Gm@savelength{hoffset}%
                     \Gm@savelength{voffset}
                 80
                     \Gm@savelength{Gm@layoutwidth}%
                 81
                 82
                     \Gm@savelength{Gm@layoutheight}%
                     \Gm@savelength{Gm@layouthoffset}%
                 83
                     \Gm@savelength{Gm@layoutvoffset}%
                 84
                     \Gm@saveboolean{@twocolumn}%
```

```
The macro initializes the parameters for layout in \newgeometry.
  \Gm@initnewgm
                   89 \def\Gm@initnewgm{%
                   90
                       \Gm@passfalse
                   91
                       \Gm@swap@papersizefalse
                   92
                       \Gm@dimlist={}
                   93
                       \Gm@hbodyfalse
                       \Gm@vbodyfalse
                       \Gm@heightroundedfalse
                   95
                   96
                       \Gm@includeheadfalse
                   97
                       \Gm@includefootfalse
                       \Gm@includempfalse
                   98
                       \let\Gm@width\@undefined
                   99
                       \let\Gm@height\@undefined
                  100
                       \let\Gm@textwidth\@undefined
                  101
                       \let\Gm@textheight\@undefined
                  102
                  103
                       \let\Gm@lines\@undefined
                  104
                       \let\Gm@hscale\@undefined
                  105
                       \let\Gm@vscale\@undefined
                       \let\Gm@hmarginratio\@undefined
                  107
                       \let\Gm@vmarginratio\@undefined
                  108
                       \let\Gm@lmargin\@undefined
                       \let\Gm@rmargin\@undefined
                  109
                       \let\Gm@tmargin\@undefined
                  110
                       \let\Gm@bmargin\@undefined
                  111
                       \Gm@layoutfalse
                  112
                       \Gm@layouthoffset\z@
                  113
                       \Gm@layoutvoffset\z@
                  114
                       \Gm@bindingoffset\z@}%
    \Gm@initall This initialization is called as soon as the package is load It's also called as soon as reset option is
                  specified.
                  116 \def\Gm@initall{%
                       \let\Gm@driver\@empty
                       \let\Gm@truedimen\@empty
                  119
                       \let\Gm@paper\@undefined
                  120
                       \Gm@resetpaperfalse
                  121
                       \Gm@landscapefalse
                  122
                       \Gm@verbosefalse
                       \Gm@showframefalse
                  123
                       \Gm@showcropfalse
                  124
                  125
                       \Gm@newgmfalse
                       \Gm@initnewgm}%
  \Gm@setdriver The macro sets the specified driver.
                  127 \def\Gm@setdriver#1{%
                       \expandafter\let\expandafter\Gm@driver\csname Gm@#1\endcsname}%
\Gm@unsetdriver The macro unsets the specified driver if it has been set.
                  129 \def\Gm@unsetdriver#1{%
                       \expandafter\ifx\csname Gm@#1\endcsname\Gm@driver\let\Gm@driver\@empty\fi}%
    \Gm@setbool The macros for boolean option processing.
 \label{lem:convergence} $$ \operatorname{Cm@setbool{\col}(\colors)}_{131 \to 131 \to 131} $$ \operatorname{Cm@setbool{\colors}_{200}(\colors)}_{130 \to 131 \to 131 \to 131} $$
                  132 \ensuremath{\tt larg\Gm@setboolrev}\%
                  \label{local_model} $$133 \det\{Gm@setbool[#1]#2#3{\Gm@doif{#1}_{#3}_{csname}Gm@#2\Gm@bool\endcsname}}_{$}$
                  134 \def\Gm@@setboolrev[#1]#2#3{\Gm@doifelse{#1}{#3}%
                       {\csname Gm@#2\Gm@false\endcsname}{\csname Gm@#2\Gm@true\endcsname}}}
        \Gm@doif \Gm@doif excutes the third argument #3 using a boolean value #2 of a option #1. \Gm@doifelse
                  executes the third argument #3 if a boolean option #1 with its value #2 true, and executes the
   \Gm@doifelse
                  fourth argument #4 if false.
```

\Gm@saveboolean{@twoside}%

\Gm@saveboolean{@mparswitch}% \Gm@saveboolean{@reversemargin}}%

87

```
136 \def\Gm@doif#1#2#3{%
                137
                     \lowercase{\def\Gm@bool{#2}}%
                     \ifx\Gm@bool\@empty
                138
                       \let\Gm@bool\Gm@true
                139
                     \fi
                140
                     \ifx\Gm@bool\Gm@true
                141
                142
                     \else
                143
                       \ifx\Gm@bool\Gm@false
                144
                         \let\Gm@bool\relax
                145
                       \fi
                146
                147
                     \fi
                     \ifx\Gm@bool\relax
                148
                       \Gm@warning{'#1' should be set to 'true' or 'false'}%
                149
                    \else
                150
                       #3
                151
                     \fi}%
                152
                153 \def\Gm@doifelse#1#2#3#4{%
                     \Gm@doif{#1}{#2}{\ifx\Gm@bool\Gm@true #3\else #4\fi}}%
   \Gm@reverse The macro reverses a bool value.
                155 \def\Gm@reverse#1{%
                    \csname ifGm@#1\endcsname
                156
                     \csname Gm@#1false\endcsname\else\csname Gm@#1true\endcsname\fi}%
  \Gm@defbylen Macros \Gm@defbylen and \Gm@defbycnt can be used to define \Gm@xxxx variables by length and
  \Gm@defbycnt counter respectively with calc package.
                158 \def\Gm@defbylen#1#2{%
                     \begingroup\setlength\@tempdima{#2}%
                    \expandafter\xdef\csname Gm@#1\endcsname{\the\@tempdima}\endgroup}%
                161 \def\Gm@defbycnt#1#2{%
                    \begingroup\setcounter{Gm@tempcnt}{#2}%
                     \expandafter\xdef\csname Gm@#1\endcsname{\the\value{Gm@tempcnt}}\endgroup}%
 \Gm@set@ratio
                The macro parses the value of options specifying marginal ratios, which is used in \Gm@setbyratio
                164 \end{Gm@sep@ratio#1:#2{\end{Cmpcnta=\#1}}} \%
                The macro determines the dimension specified by #4 calculating \#3 \times a/b, where a and b are given
\Gm@setbyratio
                by \Gm@mratio with a:b value. If #1 in brackets is b, a and b are swapped. The second argument
                with h or v denoting horizontal or vertical is not used in this macro.
                165 \def\Gm@setbyratio[#1]#2#3#4{% determine #4 by ratio
                     \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@mratio\relax
                166
                167
                       \edef\@@tempa{\the\@tempcnta}%
                168
                169
                       \@tempcnta=\@tempcntb
                       \@tempcntb=\@@tempa\relax
                170
                171
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                172
                       {\csname Gm@#3\endcsname}%
                173
                     \ifnum\@tempcntb>\z@
                174
                       \multiply\@tempdimb\@tempcnta
                175
                       \divide\@tempdimb\@tempcntb
                176
                177
                     \expandafter\edef\csname Gm@#4\endcsname{\the\@tempdimb}}%
     \Gm@detiv This macro determines the fourth length(#4) from #1(layoutwidth or layoutheight), #2 and #3. It is
                used in \Gm@detall macro.
                179 \def\Gm@detiv#1#2#3#4{% determine #4.
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdima\expandafter
                180
                       {\csname Gm@layout#1\endcsname}%
                181
                182
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                       {\csname Gm@#2\endcsname}%
                183
                     \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                184
```

```
\expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                              185
                                          {\csname Gm@#3\endcsname}%
                              186
                              187
                                       \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                              188
                                       \ifdim\@tempdima<\z@
                                           \Gm@warning{'#4' results in NEGATIVE (\the\@tempdima).%
                              189
                                           ^^J\@spaces '#2' or '#3' should be shortened in length}%
                              190
                              191
                              192
                                       \expandafter\edef\csname Gm@#4\endcsname{\the\@tempdima}}%
                             This macro determines #2 and #3 from #1 with the first argument (#1) can be width or height,
\Gm@detiiandiii
                               which is expanded into dimensions of paper and total body. It is used in \Gm@detall macro.
                              193 \def\Gm@detiiandiii#1#2#3{% determine #2 and #3.
                                       \expandafter\setlength\expandafter\@tempdima\expandafter
                              194
                                           {\csname Gm@layout#1\endcsname}%
                              195
                                       \verb|\expandafter\expandafter| Otempdimb| expandafter| of the model of the control of the control
                              196
                              197
                                           {\csname Gm@#1\endcsname}%
                              198
                                       \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                              199
                                       \ifdim\@tempdima<\z@
                                           \Gm@warning{'#2' and '#3' result in NEGATIVE (\the\@tempdima).%
                              200
                              201
                                                                    ^^J\@spaces '#1' should be shortened in length}%
                              202
                              203
                                      \ifx\Gm@mratio\@undefined
                                          \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@Dmratio\relax
                              204
                              205
                                          \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@mratio\relax
                              206
                                          \ifnum\@tempcntb>\z@\else
                              207
                              208
                                              \Gm@warning{margin ratio a:b should be non-zero; default used}%
                              209
                                              \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@Dmratio\relax
                              210
                              211
                                       \fi
                              212
                                       \@tempdimb=\@tempdima
                              213
                                       \advance\@tempcntb\@tempcnta
                                       \divide\@tempdima\@tempcntb
                              214
                                       \multiply\@tempdima\@tempcnta
                              215
                                       \advance\@tempdimb-\@tempdima
                              216
                                       \expandafter\edef\csname Gm@#2\endcsname{\the\@tempdima}%
                              217
                                       \expandafter\edef\csname Gm@#3\endcsname{\the\@tempdimb}}%
         \Gm@detall This macro determines partition of each direction. The first argument (#1) should be h or v, the
                               second (#2) width or height, the third (#3) lmargin or top, and the last (#4) rmargin or bottom.
                              219 \def\Gm@detall#1#2#3#4{%
                                      \@tempcnta\z@
                              220
                              221
                                      \if#1h
                              222
                                           \let\Gm@mratio\Gm@hmarginratio
                              223
                                          \edef\Gm@Dmratio{\if@twoside\Gm@Dhratiotwo\else\Gm@Dhratio\fi}%
                              224
                                           \let\Gm@mratio\Gm@vmarginratio
                              225
                                           \edef\Gm@Dmratio{\Gm@Dvratio}%
                              226
                               \@tempcnta is treated as a three-digit binary value with top, middle and bottom denoted
                               left(top), width(height) and right(bottom) margins user specified respectively.
                              228
                              229
                                           \ifx\Gm@lmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta4\relax\fi
                                          \ifGm@hbody\advance\@tempcnta2\relax\fi
                              230
                                          \ifx\Gm@rmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta1\relax\fi
                              231
                              232
                                          \Gm@cnth\@tempcnta
                              233
                                      \else
                                          \ifx\Gm@tmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta4\relax\fi
                              234
                                          \ifGm@vbody\advance\@tempcnta2\relax\fi
                              235
                                          \ifx\Gm@bmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta1\relax\fi
                              236
                                           \Gm@cntv\@tempcnta
                              237
                              238
                               Case the value is 000 (=0) with nothing fixed (default):
                                     \ifcase\@tempcnta
```

```
242
                  \else
                    \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
           243
                  \fi
           244
                  \Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
           245
           Case 001 (=1) with right(bottom) fixed:
           246
           247
                  \ifx\Gm@mratio\@undefined
                    \if#1h
           248
                      \label{lem:condition} $$ \operatorname{Gm@defbylen}_{\widetilde{M}}(\operatorname{Gm@Dhscale}\operatorname{Gm@layoutwidth}_{\widetilde{M}}) $$
           249
           250
                    \else
                       \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
           251
           252
                    \setlength\@tempdimc{\@nameuse{Gm@#4}}%
           253
           254
                    \Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
           255
                    \expandafter\let\csname Gm@#2\endcsname\@undefined
           256
                    \Gm@defbylen{#4}{\@tempdimc}%
           257
                  \else
           258
                    \Gm@setbyratio[f]{#1}{#4}{#3}%
                  \fi
           259
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           260
           Case 010 (=2) with width(height) fixed:
                \or\Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
           Case 011 (=3) with both width(height) and right(bottom) fixed:
               \or\Gm@detiv{#2}{#2}{#4}{#3}%
           Case 100 (=4) with left(top) fixed:
           263
           264
                  \ifx\Gm@mratio\@undefined
           265
                       \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
           266
           267
           268
                      \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
                    \fi
           269
                    \setlength\@tempdimc{\@nameuse{Gm@#3}}%
           270
                    \Gm@detiiandiii{#2}{#4}{#3}%
           271
                    272
                    \Gm@defbylen{#3}{\@tempdimc}%
           273
                  \else
           274
           275
                    \Gm@setbyratio[b]{#1}{#3}{#4}%
           276
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           Case 101 (=5) with both left(top) and right(bottom) fixed:
                \or\Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           Case 110 (=6) with both left(top) and width(height) fixed:
               \or\Gm@detiv{#2}{#2}{#3}{#4}%
           Case 111 (=7) with all fixed though it is over-specified:
                \verb|\or\Gm@warning{Over-specification in `#1'-direction.\%|}|
           281
                                  ^^J\@spaces '#2' (\@nameuse{Gm@#2}) is ignored}%
           282
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
                \else\fi}%
\Gm@clean The macro for setting unspecified dimensions to be \Qundefined. This is used by \geometry macro.
           284 \def\Gm@clean{%
                \ifnum\Gm@cnth<4\let\Gm@lmargin\@undefined\fi
           286
                \ifodd\Gm@cnth\else\let\Gm@rmargin\@undefined\fi
           287
                \ifnum\Gm@cntv<4\let\Gm@tmargin\@undefined\fi
                \ifodd\Gm@cntv\else\let\Gm@bmargin\@undefined\fi
           288
                \ifGm@hbody\else
           289
                  \let\Gm@hscale\@undefined
           290
                  \let\Gm@width\@undefined
           291
```

\Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%

240

241

\if#1h

```
292
                           \let\Gm@textwidth\@undefined
                   293
                         \fi
                         \ifGm@vbody\else
                   294
                           \let\Gm@vscale\@undefined
                   295
                           \let\Gm@height\@undefined
                   296
                           \let\Gm@textheight\@undefined
                   297
                   298
                        \fi
                   299
                        }%
 \Gm@parse@divide
                   The macro parses (h,v)divide options.
                   300 \ensuremath{\mbox{def}\mbox{\mbox{Gm@parse@divide}#1#2#3#4{\mbox{\%}}}
                        \def\Gm@star{*}%
                   301
                   302
                        \@tempcnta\z@
                        \ensuremath{\texttt{Qfor}\Gm@tmp:=\#1\do{\%}}
                   303
                           \expandafter\KV@@sp@def\expandafter\Gm@frag\expandafter{\Gm@tmp}%
                   304
                   305
                           \edef\Gm@value{\Gm@frag}%
                   306
                           \ifcase\@tempcnta\relax\edef\Gm@key{#2}%
                   307
                             308
                             \else\edef\Gm@key{#4}%
                   309
                           \fi
                           \Onameuse{GmOset\GmOkey false}%
                   310
                           \ifx\empty\Gm@value\else
                   311
                           \ifx\Gm@star\Gm@value\else
                   312
                             \setkeys{Gm}{\Gm@key=\Gm@value}%
                   313
                   314
                           \fi\fi
                   315
                           \advance\@tempcnta\@ne}%
                        \let\Gm@star\relax}%
       \Gm@branch The macro splits a value into the same two values.
                   317 \def\Gm@branch#1#2#3{%
                        \@tempcnta\z@
                   318
                         \ensuremath{\texttt{Qfor}\Gm@tmp:=\#1\do\{\%\)}
                   319
                   320
                           \KV@@sp@def\Gm@frag{\Gm@tmp}%
                   321
                           \edef\Gm@value{\Gm@frag}%
                           \ifcase\@tempcnta\relax% cnta == 0
                   322
                             \steps{Gm}{\#2=\Gm@value}%
                   323
                   324
                           \or% cnta == 1
                   325
                             \setkeys{Gm}{#3=\Gm@value}%
                   326
                           \else\fi
                           \advance\@tempcnta\@ne}%
                   327
                         \ifnum\@tempcnta=\@ne
                   328
                           \strut_{Gm}{\#3=\Gm@value}\%
                   329
                        \fi}%
                   330
  \Gm@magtooffset
                   This macro is used to adjust offsets by \mag.
                   331 \def\Gm@magtooffset{%
                        \@tempdima=\mag\Gm@truedimen sp%
                   332
                        333
                        \divide\@tempdimb\@tempdima
                   334
                         \multiply\@tempdimb\@m
                   335
                   336
                         \addtolength{\hoffset}{1\Gm@truedimen in}%
                   337
                         \addtolength{\voffset}{1\Gm@truedimen in}%
                   338
                         \addtolength{\hoffset}{-\the\@tempdimb}%
                         \addtolength{\voffset}{-\the\@tempdimb}}%
    \Gm@setlength This macro stores LTpX native dimensions, which are stored and set afterwards.
                   340 \ensuremath{\mbox{def}\mbox{\mbox{Gm@setlength}$\#1$}\
                        \let\Gm@len=\relax\let\Gm@td=\relax
                   341
                         \edef\addtolist{\noexpand\Gm@dimlist=%
                         {\theta \subseteq \mathbb{4}}{\text{Gm@dimlist }\mathbb{42}}\
\Gm@expandlengths
                   This macro processes \Gm@dimlist.
                   344 \def\Gm@expandlengths{%
                        \def\Gm@truedimen}%
                   345
                        346
                        \the\Gm@dimlist}%
                   347
```

```
348 \def\Gm@setsize#1(#2,#3)#4{%
                                                                                          \let\Gm@td\relax
                                                                         340
                                                                                           \expandafter\Gm@setlength\csname #1width\endcsname{#2\Gm@td #4}%
                                                                         350
                                                                         351
                                                                                           \expandafter\Gm@setlength\csname #1height\endcsname{#3\Gm@td #4}%
                                                                                          \ifGm@landscape\Gm@swap@papersizetrue\else\Gm@swap@papersizefalse\fi}%
                                                                        The macro changes the paper size.
\Gm@setpaper@ifpre
                                                                         353 \def\Gm@setpaper@ifpre#1{%
                                                                                          \label{lem:condition} $$ \left( \frac{\#1}{\left( \frac{\#1}{\operatorname{Cm}\mathbb{Q}^{2}} \right)} \right) $$
                                                                          Various paper size are defined here.
                                                                         355 \@namedef{Gm@a0paper}#1{\Gm@setsize{#1}(841,1189){mm}}% ISO AO
                                                                         357 \ensuremath{\mathchar`e} 420,594)\mm} ISO A2
                                                                         358 \Qnamedef{GmQa3paper}#1{\GmQsetsize{#1}(297,420){mm}}% ISO A3
                                                                         359 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\ma
                                                                         360 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@a5paper\}\#1{\Gm@setsize}\#1}(148,210){\mbox{mm}}}\% \ ISO \ A5
                                                                         361 \ensuremath{\mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\color
                                                                         362 \Qnamedef{GmQbOpaper}#1{\GmQsetsize{#1}(1000,1414){mm}}% ISO BO
                                                                         363 \Qnamedef{GmQb1paper}#1{\GmQsetsize{#1}(707,1000){mm}}}% ISO B1
                                                                         364 \Omega = \frac{gm@b2paper}{1{\Gm@setsize{\#1}(500,707){mm}}} ISO B2
                                                                         365 \ensuremath{\mbox{Gm@b3paper}}\#1{\mbox{Gm@setsize}}\#1}(353,500){\mbox{mm}}\% ISO B3
                                                                         366 \ensuremath{\mbox{Qnamedef}\{Gm@b4paper}\#1{\gm@setsize\{\#1\}(250,353)\{mm\}}\%\ ISO\ B4}
                                                                         367 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@b5paper\}\#1{\Gm@setsize}\{\#1\}(176,250)\{mm\}}\%$ ISO B5
                                                                         368 \Qnamedef{GmQb6paper}#1{\GmQsetsize{#1}(125,176){mm}}\% ISO B6
                                                                         369 \Qnamedef{GmQcOpaper}#1{\GmQsetsize{#1}(917,1297){mm}}\% ISO CO
                                                                         370 \ensuremath{\mbox{Qnamedef}\{Gm@c1paper\}\#1{\mbox{Gm@setsize}\{\#1\}(648,917)\{mm\}}\%}\ ISO\ C1
                                                                         371 \ensuremath{\mathchar`e} 458,648){mm}}% ISO C2
                                                                         372 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\ma
                                                                         373 \@namedef{Gm@c4paper}#1{\Gm@setsize{#1}(229,324){mm}}% ISO C4
                                                                         374 \Omega = \frac{41}{(162,229)}  ISO C5
                                                                         375 \@namedef{Gm@c6paper}#1{\Gm@setsize{#1}(114,162){mm}}% ISO C6
                                                                         376 \ensuremath{\mbox{Gm@bOj}}#1{\mbox{Gm@setsize}}{#1}(1030,1456){mm}}% JIS BO
                                                                         378 \ensuremath{\mbox{Gm@b2j}}$#1{\mbox{Gm@setsize}${$\#1$}(515,728){\mbox{mm}}}\% JIS B2
                                                                         379 \ensuremath{\mbox{Gm@b3j}}$#1{\Gm@setsize{#1}(364,515){mm}}}% JIS B3
                                                                         380 \ensuremath{\mbd{0}}\ #1{\Gm@setsize{#1}(257,364){mm}}% JIS B4
                                                                         381 \ensuremath{\mbox{Gm@b5j}}$#1{\mbox{Gm@setsize}$#1}(182,257){mm}}% JIS B5
                                                                         382 \ensuremath{\mbox{Gm@b6j}}$#1{\Gm@setsize{#1}(128,182){mm}}}% \ JIS \ B6
                                                                         383 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@ansiapaper\}\#1{\mbox{Cm@setsize}\{\#1\}(8.5,11)\{in\}}\%}
                                                                         384 \Qnamedef{GmQansibpaper}#1{\GmQsetsize\{#1\}(11,17)\{in\}}%
                                                                         385 \Qnamedef{GmQansicpaper}#1{\GmQsetsize\{#1\}(17,22)\{in\}}%
                                                                         388 \ensuremath{\mathchar`e} 41{\Gm@setsize{#1}(8.5,11){in}}%
                                                                         390 \@namedef{Gm@executivepaper}#1{\Gm@setsize{#1}(7.25,10.5){in}}%
                                                                         391 \ensuremath{\mbox{Cm@setsize}\{\#1\}(225,180)\{mm\}}\%
                                         'paper'
                                                                          paper takes a paper name as its value.
                                                                         392 \define@key{Gm}{paper}{\setkeys{Gm}{#1}}%
                                                                         393 \let\KV@Gm@papername\KV@Gm@paper
                   'a[0-6]paper'
                                                                          The following paper names are available.
                   'b[0-6]paper'
                                                                        394 \define@key{Gm}{a0paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a0paper}}%
                                   'b[0-6]j' 395 \define@key{Gm}{a1paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a1paper}}%
        'ansi[a-e]paper' 396 \define@key{Gm}{a2paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a2paper}}%
                   \label{local-paper} $$ 'legalpaper' 398 \end{fine} $$ (Gm)_{a4paper}[true]_{Gm@setpaper@ifpre{a4paper}} % $$ (Gm)_{a4paper} $$ (Gm)_{a4p
        'executivepaper, 399 \define@key{Gm}{a5paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a5paper}}%
                                                                       400 \define@key{Gm}{a6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a6paper}}%
                                     'screen'
                                                                         401 \end{area} \label{logaler} $$ 100 \end{area} \climate{Cm@setpaper@ifpre{b0paper}} % $$
                                                                         402 \end{fine} \end{
```

\Gm@setsize The macro sets paperwidth and paperheight dimensions using \Gm@setlength macro.

403 \define@key{Gm}{b2paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b2paper}}%

```
404 \define@key{Gm}{b3paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b3paper}}%
                                              405 \define@key{Gm}{b4paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b4paper}}%
                                              406 \define@key{Gm}{b5paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b5paper}}%
                                              407 \define@key{Gm}{b6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b6paper}}%
                                              408 \define@key{Gm}{cOpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{cOpaper}}%
                                              409 \define@key{Gm}{c1paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c1paper}}%
                                              410 \define@key{Gm}{c2paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c2paper}}%
                                              411 \define@key{Gm}{c3paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c3paper}}%
                                              412 \define@key{Gm}{c4paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c4paper}}%
                                              413 \define@key{Gm}{c5paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c5paper}}%
                                              414 \define@key{Gm}{c6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c6paper}}%
                                              415 \define@key{Gm}{b0j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b0j}}%
                                              416 \define@key{Gm}{b1j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b1j}}%
                                              417 \define@key{Gm}{b2j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b2j}}%
                                              418 \define@key{Gm}{b3j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b3j}}%
                                              419 \define@key{Gm}{b4j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b4j}}%
                                              420 \define@key{Gm}{b5j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b5j}}%
                                              421 \define@key{Gm}{b6j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b6j}}%
                                              422 \define@key{Gm}{ansiapaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansiapaper}}%
                                              423 \define@key{Gm}{ansibpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansibpaper}}%
                                              424 \define@key{Gm}{ansicpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansicpaper}}%
                                              425 \define@key{Gm}{ansidpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansidpaper}}%
                                              426 \define@key{Gm}{ansiepaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansiepaper}}%
                                              427 \define@key{Gm}{letterpaper}[true] {\Gm@setpaper@ifpre{letterpaper}}%
                                              428 \define@key{Gm}{legalpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{legalpaper}}%
                                              429 \define@key{Gm}{executivepaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{executivepaper}}%
                                              430 \define@key{Gm}{screen}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{screen}}%
                                               Direct specification for paper size is also possible.
     'paperwidth'
   'paperheight'
                                              431 \define@key{Gm}{paperwidth}{\ifGm@preamble{paperwidth}{%
         'papersize'
                                              432 \def\Gm@paper{custom}\Gm@setlength\paperwidth{#1}}}%
                                              434 \def\Gm@paper{custom}\Gm@setlength\paperheight{#1}}}%
                                              435 \define@key{Gm}{papersize}{\ifGm@preamble{papersize}{%
                                                            \def\Gm@paper{custom}\Gm@branch{#1}{paperwidth}{paperheight}}}%
                                              Direct specification for layout size is also possible.
                  'layout'
  'layoutwidth'
                                              437 \define@key{Gm}{layout}{\Gm@layouttrue\@nameuse{Gm@#1}{Gm@layout}}%
'layoutheight'
                                              438 \let\KV@Gm@layoutname\KV@Gm@layout
                                             439 \define@key{Gm}{layoutwidth}{\Gm@layouttrue\Gm@setlength\Gm@layoutwidth{#1}}%
      'layoutsize'
                                              440 \define@key{Gm}{layoutheight}{\Gm@layouttrue\Gm@setlength\Gm@layoutheight{#1}}%
                                              441 \define@key{Gm}{layoutsize}{\Gm@branch{#1}{layoutwidth}{layoutheight}}%
         'landscape' Paper orientation setting.
           'portrait'
                                              442 \define@key{Gm}{landscape}[true]{\ifGm@preamble{landscape}{%
                                                            \Gm@doifelse{landscape}{#1}%
                                                            {\ifGm@landscape\else\Gm@landscapetrue\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}%
                                              444
                                              445
                                                             \label{lem:condition} $$ \left( \mCereverse \swap@papersize \right) $$ if $$ \mCereverse \swap@papersize \right) $$
                                              446 \define@key{Gm}{portrait}[true]{\ifGm@preamble{portrait}{%
                                                            \Gm@doifelse{portrait}{#1}%
                                              447
                                                             {\ifGm@landscape\Gm@landscapefalse\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}%
                                              448
                                                            {\ifGm@landscape\else\Gm@landscapetrue\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}}}%
                  'hscale'
                                               These options can determine the length(s) of total body giving scale(s) against the paper size.
                  'vscale'
                                              450 \end{fine} \label{locale} $$ 450 \end{fine} \end{fine} \label{locale} $$ 450 \end{fine} $$ \end{fine} $$ \end{fine} $$ 450 \end{fine} $$ \end{
                                              452 \end{fine} {\cale} {\cal
                     'width'
                                               These options give concrete dimension(s) of total body. totalwidth and totalheight are aliases
                                               of width and height respectively.
                  'height'
                     'total'
                                              453 \end{fine} \end{fine} \hbodytrue \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{fine} \hbodytrue \end{
     \label{lem:condition} $$  \totalwidth' 454 \end{congress} $$  \end{congress} $$  \end{congress} $$  \totalwidth' 454 \end{congress} $$$  \totalwidth' 454 \end{congress} $$ 
  'totalheight' 455 \end{cm}{total}{\m@branch{\#1}{width}{height}}%
                                              456 \let\KV@Gm@totalwidth\KV@Gm@width
                                              457 \let\KV@Gm@totalheight\KV@Gm@height
```

```
These options directly sets the dimensions \textwidth and \textheight. body is an alias of text.
                                'textwidth'
                          'textheight'
                                                                                                   458 \define@key{Gm}{textwidth}{\Gm@hbodytrue\Gm@defbylen{textwidth}{#1}}%
                                                            'text'
                                                                                                   459 \define@key{Gm}{textheight}{\Gm@vbodytrue\Gm@defbylen{textheight}{#1}}%
                                                            'body'
                                                                                                   460 \end{fine} \end{
                                                                                                   461 \let\KV@Gm@body\KV@Gm@text
                                                     'lines' The option sets \textheight with the number of lines.
                                                                                                   462 \end{fine} {\end{fine} {
                                                                                                   The options take the corresponding dimensions as part of body.
                     'includehead'
                    'includeheadfoot' 464 \define@key{Gm}{includefoot}[true]{\Gm@setbool{includefoot}{#1}}%
                                'includemp' 465 \define@key{Gm}{includeheadfoot}[true]{\Gm@doifelse{includeheadfoot}{#1}%
                                                                                                                              {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue}%
                          'includeall' 466
                                                                                                                              {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse}}%
                                                                                                   468 \define@key{Gm}{includemp}[true]{\Gm@setbool{includemp}{#1}}%
                                                                                                   469 \define@key{Gm}{includeall}[true]{\Gm@doifelse{includeall}{#1}%
                                                                                                                      {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue\Gm@includemptrue}%
                                                                                                                            {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse\Gm@includempfalse}}%
                                                                                                    These options exclude head, foot and marginpars when determining body.
                           'ignorehead'
                           'ignorefoot' 472 \neq 0 \define@key{Gm}{ignorehead}[true]{%
     'ignoreheadfoot' 473 \Gm@setboolrev[ignorehead]{includehead}{#1}}%
                                     'ignoremp' 474 \define@key{Gm}{ignorefoot}[true]{%
                                'ignoreall', 475 \Gm@setboolrev[ignorefoot]{includefoot}{#1}}%
                                                                                                   476 \end{fine} \label{limited} \end{fine} 
                                                                                                   477 {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse}%
                                                                                                                          {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue}}%
                                                                                                   478
                                                                                                   479 \define@key{Gm}{ignoremp}[true]{%
                                                                                                   480 \Gm@setboolrev[ignoremp]{includemp}{#1}}%
                                                                                                   481 \define@key{Gm}{ignoreall}[true]{\Gm@doifelse{ignoreall}{#1}%
                                                                                                                            {\tt \{\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse\Gm@includempfalse\}\%}
                                                                                                                              {\tt \{\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue\Gm@includemptrue\}\}\%}
          'heightrounded'
                                                                                                     The option rounds \textheight to n-times of \baselineskip plus \topskip.
                                                                                                   484 \define@key{Gm}{heightrounded}[true]{\Gm@setbool{heightrounded}{#1}}%
                                            'hdivide'
                                                                                                    The options are useful to specify partitioning in each direction of the paper.
                                            'vdivide'
                                                                                                   485 \define@key{Gm}{hdivide}{\Gm@parse@divide{#1}{lmargin}{width}{rmargin}}%
                                                                                                  486 \ensuremath{\mbox{\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{}\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{
                                                'divide'
                                                                                                   487 \define@key{Gm}{divide}{\Gm@parse@divide{#1}{lmargin}{width}{rmargin}%
                                                                                                                           \Gm@parse@divide{#1}{tmargin}{height}{bmargin}}%
                                                                                                     These options set margins. left, inner, innermargin are aliases of lmargin. right, outer,
                                           'lmargin'
                                                                                                     outermargin are aliases of rmargin. top and bottom are aliases of tmargin and bmargin respec-
                                            'rmargin'
                                            'tmargin'
                                            'bmargin' 489 \define@key{Gm}{lmargin}{\Gm@defbylen{lmargin}{#1}}%
                                                           'left' 490 \define@key{Gm}{rmargin}{\Gm@defbylen{rmargin}{#1}}%
                                                     'inner' 491 \let\KV@Gm@left\KV@Gm@lmargin
                     'innermargin' 492 \let\KV@Gm@inner\KV@Gm@lmargin
                                                     'right' 493 \let\KV@Gm@innermargin\KV@Gm@lmargin
                                                     outer, 494 \let\KV@Gm@right\KV@Gm@rmargin
                     'outermargin, 495 \let\KV@Gm@outer\KV@Gm@rmargin
                                                                'top, 496 \let\KV@Gm@outermargin\KV@Gm@rmargin
                                                                                                 497 \define@key{Gm}{tmargin}{\Gm@defbylen{tmargin}{#1}}%
                                                'bottom'
                                                                                                   498 \end{fine} \end{fine} \hbmargin} {\end{fine} \hbmargin} \hbm
                                                                                                   499 \let\KV@Gm@top\KV@Gm@tmargin
                                                                                                   500 \let\KV@Gm@bottom\KV@Gm@bmargin
                                            'hmargin'
                                                                                                   These options are shorthands for setting margins.
                                            'vmargin'
                                                                                                   501 \end{fine} \end{fine} \hmargin} {\end{fine} \hmargin} {\end{fine} \hmargin} \hma
                                                'margin'
                                                                                                   502 \end{fine} \end{fine} \hfill{$0$ \end{
                                                                                                   503 \end{fine} \end{
                                                                                                   504 \Gm@branch{#1}{rmargin}{bmargin}}%
```

```
Options specifying the margin ratios.
    'hmarginratio'
     'vmarginratio'
                                       505 \define@key{Gm}{hmarginratio}{\edef\Gm@hmarginratio{#1}}%
       \label{lem:condition} $$\operatorname{marginratio}_{\end{fine}} \operatorname{marginratio}_{\end{fine}} $$\operatorname{marginratio}_{\end{fine}} $$
                  'hratio' 507 \define@key{Gm}{marginratio}{\Gm@branch{#1}{hmarginratio}{\vmarginratio}}}%
                  'vratio', 508 \let\KV@Gm@hratio\KV@Gm@hmarginratio
                    'ratio' 509 \let\KV@Gm@vratio\KV@Gm@vmarginratio
                                       510 \let\KV@Gm@ratio\KV@Gm@marginratio
         'hcentering' Useful shorthands to place body centered.
         'vcentering' 511 \define@key{Gm}{hcentering}[true]{\Gm@doifelse{hcentering}{#1}%
           'centering' 512 {\left\{ \frac{m@hmarginratio{1:1}}{}} \right\}
                                       513 \ensuremath{\mbox{\sc Single Model}} \{\ensuremath{\mbox{\sc Single Model}} \{\ensuremath{\mbox{\sc Single Model}} \} \ensuremath{\mbox{\sc Single Model}} \{\ensuremath{\mbox{\sc Model}} \} \ensuremath{\mbox{\sc Model}} \}
                                       514 {\def\Gm@vmarginratio{1:1}}{}}%
                                       515 \define@key{Gm}{centering}[true]{\Gm@doifelse{centering}{#1}%
                                       \{\def\Gm@hmarginratio\{1:1\}\def\Gm@vmarginratio\{1:1\}\}\}
                'twoside' If twoside=true, \@twoside and \@mparswitch is set to true.
                                       517 \define@key{Gm}{twoside}[true]{\Gm@doifelse{twoside}{#1}%
                                       \verb§| \{\c two side true \c true } {\c two side false \c true} \} % $$
         'asymmetric' asymmetric sets \@mparswitchfalse and \@twosidetrue A asymmetric=false has no effect.
                                       519 \define@key{Gm}{asymmetric}[true]{\Gm@doifelse{asymmetric}{#1}%
                                       520 {\@twosidetrue\@mparswitchfalse}{}}%
  'bindingoffset' The macro adds the specified space to the inner margin.
                                       521 \define@key{Gm}{bindingoffset}{\Gm@setlength\Gm@bindingoffset{#1}}%
         'headheight' The direct settings of head and/or foot dimensions.
               'footskip' 523 \ensuremath{\ensuremath{\mbox{\sc fm}}{\mbox{\sc fm}}}\ headsep}{\Gm@setlength\headsep{#1}}%
                      'head' 524 \define@key{Gm}{footskip}{\Gm@setlength\footskip{#1}}%
                       'foot' 525 \let\KV@Gm@head\KV@Gm@headheight
                                       526 \let\KV@Gm@foot\KV@Gm@footskip
                  'nohead' They are only shorthands to set head and/or foot to be Opt.
                  'noheadfoot' 528 {\Gm@setlength\headheight\z@\Gm@setlength\headsep\z@}{}}%  
                                       529 \define@key{Gm}{nofoot}[true] {\Gm@doifelse{nofoot}{#1}%
                                       530 {\Gm@setlength\footskip\z@}{}}%
                                       \label{lem:condition} \begin{tabular}{l} $$1 \leq \mathbb{G}_{m}(G_{m})_{n}=\mathbb{C}_{m}(G_{m}(G_{m})_{m}). $$
                                       532 {\Gm@setlength\headheight\z@\Gm@setlength\headsep
                                                  \z@\Gm@setlength\footskip\z@}{}}%
                                       The option directly sets a native dimension \footnotesep.
       'footnotesep'
                                       \label{lem:condition} \begin{tabular}{l} $134 \le m@setlength{\skip\footins}{\#1}} \% \end{tabular}
                                       They directly set native dimensions \marginparwidth and \marginparsep.
'marginparwidth'
           'marginpar'
                                       535 \define@key{Gm}{marginparwidth}{\Gm@setlength\marginparwidth{#1}}%
     'marginparsep'
                                       536 \let\KV@Gm@marginpar\KV@Gm@marginparwidth
                                       \label{lem:condition} 537 \end{condition} $$ \argin parsep{\Gm@setlength\margin parsep{\#1}} % $$
                                        The macro is a shorthand for \mathtt{\mbox{marginparwidth=0pt}} and \mathtt{\mbox{marginparsep=0pt}}.
       'nomarginpar'
                                       538 \define@key{Gm}{nomarginpar}[true]{\Gm@doifelse{nomarginpar}{#1}%
                                                 {\Gm@setlength\marginparwidth\z@\Gm@setlength\marginparsep\z@}{}}%
                                        The option sets a native dimension \columnsep.
           'columnsep'
                                       540 \define@key{Gm}{columnsep}{\Gm@setlength\columnsep{#1}}%
                'hoffset' The former two options set native dimensions \hoffset and \voffset. offset can set both of
                'voffset' them with the same value.
                  'offset' 541 \ensuremath{\texttt{Gm}}{\texttt{Gm}}{\texttt{Gm}}{\texttt{Gm}}{\texttt{Setlength}}
                                       542 \end{constraint} \label{lem:constraint} $$ 542 \end{constraint} \end{constraint} $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
                                       543 \end{fine} \end{fiset} {\end{fiset}} % \end{fine} \end{fiset} \end{fiset} \end{fine} \end{fin
```

```
'layouthoffset'
    'layoutvoffset'
                             'lavoutoffset'
                             545 \end{center} {\end{center} \end{center} \end{center} \half- \end{center} \half- \end{center} \half- \end{center} \half- \half- \half- \end{center} \half- \
                             546 \define@key{Gm}{layoutoffset}{\Gm@branch{#1}{layouthoffset}{layoutvoffset}}%
          'twocolumn' The option sets \twocolumn switch.
                             547 \define@key{Gm}{twocolumn}[true]{%
                             548 \Gm@doif{twocolumn}{#1}{\csname @twocolumn\Gm@bool\endcsname}}%
          'onecolumn' This option has the reverse effect of twocolumn option.
                             549 \define@key{Gm}{onecolumn}[true]{%
                             \label{lem:column} $$ \Gm@doifelse{onecolumn}{\#1}{\Qtwocolumnfalse}_{\Qtwocolumntrue}}_{\Qtwocolumnfalse}$$
                             The both options set \reversemargin.
          'reversemp'
'reversemarginpar'
                             551 \define@key{Gm}{reversemp}[true]{%
                                    \Gm@doif{reversemp}{#1}{\csname @reversemargin\Gm@bool\endcsname}}%
                             553 \define@key{Gm}{reversemarginpar}[true]{%
                             554 \Gm@doif{reversemarginpar}{#1}{\csname @reversemargin\Gm@bool\endcsname}}%
               'dviver'
                             555 \define@key{Gm}{driver}{\ifGm@preamble{driver}{%
                             556
                                     \edef\@@tempa{#1}\edef\@@auto{auto}\edef\@@none{none}%
                                     \ifx\@@tempa\@empty\let\Gm@driver\relax\else
                             557
                             558
                                     \ifx\@@tempa\@@none\let\Gm@driver\relax\else
                             559
                                     \ifx\@@tempa\@@auto\let\Gm@driver\@empty\else
                                     \setkeys{Gm}{#1}\fi\fi\fi\let\@@auto\relax\let\@@none\relax}}%
                              The geometry package supports dvips, dvipdfm, pdflatex, luatex and vtex. dvipdfm works like
                'dvips'
             'dvipdfm'
                              dvips.
            'dvipdfmx' 561 \ensuremath{\mbox{Gm}}{\mbox{Gm}}{\mbox{dvips}}[\mbox{true}]{\mbox{figm@preamble}}{\mbox{dvips}}{\mbox{%}}
          'xdvipdfmx' 562 \Gm@doifelse{dvips}{#1}{\Gm@setdriver{dvips}}{\Gm@unsetdriver{dvips}}}}%
               'pdftex' 563 \define@key{Gm}{dvipdfm}[true]{\ifGm@preamble{dvipdfm}{%
               'luatex' 564
                                     \label{lem:condition} $$ \Gm@doifelse{dvipdfm}{{\Gm@setdriver{dvipdfm}}}{\Gm@unsetdriver{dvipdfm}}} % $$
                567 \define@key{Gm}{xdvipdfmx}[true]{\ifGm@preamble{dvipdfm}{%
                             568 \Gm@doifelse{dvipdfm}{#1}{\Gm@setdriver{dvipdfm}}}\%
                             569 \define@key{Gm}{pdftex}[true]{\ifGm@preamble{pdftex}{%
                             570 \Gm@doifelse{pdftex}{#1}{\Gm@setdriver{pdftex}}}\\Gm@unsetdriver{pdftex}}}}%
                             571 \define@key{Gm}{luatex}[true]{\ifGm@preamble{luatex}{%
                             572 \Gm@doifelse{luatex}{#1}{\Gm@setdriver{luatex}}}\%
                             573 \define@key{Gm}{xetex}[true]{\ifGm@preamble{xetex}{%
                             574 \Gm@doifelse{xetex}{#1}{\Gm@setdriver{xetex}}}\%
                             575 \define@key{Gm}{vtex}[true]{\ifGm@preamble{vtex}{%
                                    \Gm@doifelse{vtex}{#1}{\Gm@setdriver{vtex}}{\Gm@unsetdriver{vtex}}}}%
                             The verbose mode.
              'verbose'
                             577 \define@key{Gm}{verbose}[true]{\ifGm@preamble{verbose}{\Gm@setbool{verbose}{#1}}}%
                             The option cancels all the options specified before reset, except pass. mag (\neq 1000) with
                              truedimen cannot be also reset.
                             578 \define@key{Gm}{reset}[true]{\ifGm@preamble{reset}{%
                                     \Gm@doifelse{reset}{#1}{\Gm@restore@org\Gm@initall
                                     \ProcessOptionsKV[c]{Gm}\Gm@setdefaultpaper}{}}}%
                              If resetpaper is set to true, the paper size redefined in the package is discarded and the original
         'resetpaper'
                              one is restored. This option may be useful to print nonstandard sized documents with normal
                              printers and papers.
                             581 \define@key{Gm}{resetpaper}[true]{\ifGm@preamble{resetpaper}{%
                                    \Gm@setbool{resetpaper}{#1}}}%
                   'mag' mag is expanded immediately when it is specified. So reset can't reset mag when it is set with
                              truedimen.
```

 $583 \end{fine@key{Gm}{mag}{\ifGm@preamble{mag}{\mag=\#1}}\%}$

```
e.g., 1in is changed to 1truein.
                                       584 \define@key{Gm}{truedimen}[true]{\ifGm@preamble{truedimen}{%
                                                 \Gm@doifelse{truedimen}{#1}{\let\Gm@truedimen\Gm@true}%
                                                 {\let\Gm@truedimen\@empty}}}%
                                      The option makes all the options specified ineffective except verbose switch.
                                       587 \define@key{Gm}{pass}[true]{\ifGm@preamble{pass}{\Gm@setbool{pass}{#1}}}%
                                       The showframe option prints page frames to help you understand what the resulting layout is like.
               'showframe'
                                       588 \end{fine} \label{lem:condition} \labe
                                       The showcrop option prints crop marks at each corner of the layout area.
                 'showcrop'
                                       589 \end{showcrop} [true] {\end{showcrop} {\#1}} \%
\Gm@setdefaultpaper
                                        The macro stores paper dimensions. This macro should be called after \ProcessOptionsKV[c]{Gm}.
                                        If the landscape option in \documentclass is specified, the class immediately swaps the paper di-
                                        mensions.
                                       590 \def\Gm@setdefaultpaper{%
                                                \ifx\Gm@paper\@undefined
                                       591
                                                     \Gm@setsize{paper}(\strip@pt\paperwidth,\strip@pt\paperheight){pt}%
                                       592
                                                     \Gm@setsize{Gm@layout}(\strip@pt\paperwidth,\strip@pt\paperheight){pt}%
                                       593
                                                     \Gm@swap@papersizefalse
                                       594
                                       595
                                                \fi}%
                                        The macro checks if paperwidth/height is larger than 0pt, which is used in \Gm@process. The paper
       \Gm@adjustpaper
                                        dimensions can be swapped when paper orientation is changed over by landscape and portrait
                                        options.
                                       596 \def\Gm@adjustpaper{%
                                                 \ifdim\paperwidth>\p@\else
                                                     \PackageError{geometry}{%
                                       598
                                                     \string\paperwidth\space(\the\paperwidth) too short}{%
                                       599
                                                     Set a paper type (e.g., 'a4paper').}%
                                       600
                                       601
                                                 \fi
                                                 \ifdim\paperheight>\p@\else
                                       602
                                                     \PackageError{geometry}{%
                                       603
                                                     \string\paperheight\space(\the\paperheight) too short}{%
                                       604
                                       605
                                                     Set a paper type (e.g., 'a4paper').}%
                                       606
                                       607
                                                 \ifGm@swap@papersize
                                       608
                                                     \setlength\@tempdima{\paperwidth}%
                                       609
                                                     \setlength\paperwidth{\paperheight}%
                                                     \setlength\paperheight{\@tempdima}%
                                       610
                                       611
                                                 \fi
                                                 \ifGm@layout\else
                                       612
                                                     \setlength\Gm@layoutwidth{\paperwidth}%
                                       613
                                                     \setlength\Gm@layoutheight{\paperheight}%
                                       614
                                       615
                                                 fi}%
                                       The macro checks whether or not the marginpars overrun the page.
               \Gm@checkmp
                                       616 \def \Gm@checkmp{%
                                                 \ifGm@includemp\else
                                       617
                                                     \@tempcnta\z@\@tempcntb\@ne
                                       618
                                       619
                                                     \if@twocolumn
                                       620
                                                         \@tempcnta\@ne
                                       621
                                                     \else
                                       622
                                                         \if@reversemargin
                                       623
                                                             \@tempcnta\@ne\@tempcntb\z@
                                       624
                                                         \fi
                                       625
                                                     \@tempdima\marginparwidth
                                       626
                                                     \advance\@tempdima\marginparsep
                                       627
```

If truedimen is set to true, all of the internal explicit dimensions is changed to true dimensions,

'truedimen'

\ifnum\@tempcnta=\@ne

\@tempdimc\@tempdima

628

629

```
630
         \setlength\@tempdimb{\Gm@lmargin}%
         \advance\@tempdimc-\@tempdimb
631
         \ifdim\@tempdimc>\z@
632
           \Gm@warning{The marginal notes overrun the paper edge.^^J
633
           \@spaces Add \the\@tempdimc\space and more to the left margin}%
634
635
         \fi
636
       \fi
       \ifnum\@tempcntb=\@ne
637
         \@tempdimc\@tempdima
638
         \setlength\@tempdimb{\Gm@rmargin}%
639
         \advance\@tempdimc-\@tempdimb
640
641
         \ifdim\@tempdimc>\z@
           \Gm@warning{The marginal notes overrun the paper.^^J
642
           \@spaces Add \the\@tempdimc\space and more to the right margin}%
643
         \fi
644
       \fi
645
646
    \fi}%
```

\Gm@adjustmp

The macro sets marginpar correction when includemp is set, which is used in \Gm@process. The variables \Gm@wd@mp, \Gm@odd@mp and \Gm@even@mp are set here. Note that \Gm@even@mp should be used only for twoside layout.

```
647 \def\Gm@adjustmp{%
     \ifGm@includemp
648
649
       \@tempdimb\marginparwidth
       \advance\@tempdimb\marginparsep
650
651
       \Gm@wd@mp\@tempdimb
652
       \Gm@odd@mp\z@
653
       \Gm@even@mp\z@
       \if@twocolumn
654
         \Gm@wd@mp2\@tempdimb
655
         \Gm@odd@mp\@tempdimb
656
         \Gm@even@mp\@tempdimb
657
       \else
658
659
         \if@reversemargin
660
            \Gm@odd@mp\@tempdimb
661
            \if@mparswitch\else
662
              \Gm@even@mp\@tempdimb
663
            \fi
664
         \else
            \if@mparswitch
665
              \Gm@even@mp\@tempdimb
666
            \fi
667
         \fi
668
       \fi
669
     fi}%
```

\Gm@adjustbody If the horizontal dimension of body is specified by user, \Gm@width is set properly here.

```
671 \def\Gm@adjustbody{
     \ifGm@hbody
672
       \ifx\Gm@width\@undefined
673
674
         \ifx\Gm@hscale\@undefined
675
           \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
676
         \else
            \Gm@defbylen{width}{\Gm@hscale\Gm@layoutwidth}%
677
678
         \fi
679
       \fi
680
       \ifx\Gm@textwidth\@undefined\else
681
         \setlength\@tempdima{\Gm@textwidth}%
         \ifGm@includemp
682
           \advance\@tempdima\Gm@wd@mp
683
684
685
         \edef\Gm@width{\the\@tempdima}%
686
       \fi
687
     \fi
```

If the vertical dimension of *body* is specified by user, \Gm@height is set properly here.

```
\ifGm@vbody
         \ifx\Gm@height\@undefined
689
           \ifx\Gm@vscale\@undefined
690
              \label{lem:condition} $$ \operatorname{Gm@defbylen}_{\operatorname{Gm@Dvscale}\Gm@layoutheight}, $$
691
           \else
692
693
              \Gm@defbylen{height}{\Gm@vscale\Gm@layoutheight}%
           \fi
694
695
         \fi
         \ifx\Gm@lines\@undefined\else
```

\topskip has to be adjusted so that the formula "\textheight = $(lines - 1) \times \text{baselineskip} + \text{topskip}$ " to be correct even if large font sizes are specified by users. If \topskip is smaller than \ht\strutbox, then \topskip is set to \ht\strutbox.

```
\ifdim\topskip<\ht\strutbox
697
698
           \setlength\@tempdima{\topskip}%
           \setlength\topskip{\ht\strutbox}%
699
           \Gm@warning{\noexpand\topskip was changed from \the\@tempdima\space
700
701
           to \the\topskip}%
         \fi
702
         \setlength\@tempdima{\baselineskip}%
703
         \multiply\@tempdima\Gm@lines
704
705
         \addtolength\@tempdima{\topskip}%
706
         \addtolength\@tempdima{-\baselineskip}%
707
         \edef\Gm@textheight{\the\@tempdima}%
708
       \fi
709
       \ifx\Gm@textheight\@undefined\else
710
         \setlength\@tempdima{\Gm@textheight}%
         \ifGm@includehead
711
           \addtolength\@tempdima{\headheight}%
712
           \verb|\addtolength|@tempdima{\headsep}||%
713
         \fi
714
715
         \ifGm@includefoot
716
           \addtolength\@tempdima{\footskip}%
         \fi
717
718
         \edef\Gm@height{\the\@tempdima}%
719
       \fi
720
    \fi}%
```

\Gm@process The main macro processing the specified dimensions is defined.

721 \def\Gm@process{%

If pass is set, the original dimensions and switches are restored and process is ended here.

```
722 \ifGm@pass
723 \Gm@restore@org
724 \else
725 \Gm@@process
726 \fi}%
```

The main processing macro.

```
727 \def\Gm@@process{%
728 \Gm@expandlengths
729 \Gm@adjustpaper
730 \addtolength\Gm@layoutwidth{-\Gm@bindingoffset}%
731 \Gm@adjustmp
732 \Gm@adjustbody
733 \Gm@detall{h}{width}{lmargin}{rmargin}%
734 \Gm@detall{v}{height}{tmargin}{bmargin}%
```

The real dimensions are set properly according to the result of the auto-completion calculation.

```
735 \setlength\textwidth{\Gm@width}%
736 \setlength\textheight{\Gm@height}%
737 \setlength\topmargin{\Gm@tmargin}%
738 \setlength\oddsidemargin{\Gm@lmargin}%
739 \addtolength\oddsidemargin{-1\Gm@truedimen in}%
```

```
If includemp is set to true, \textwidth and \oddsidemargin are adjusted.
```

```
    740 \ifGm@includemp
    741 \advance\textwidth-\Gm@wd@mp
    742 \advance\oddsidemargin\Gm@odd@mp
    743 \fi
```

Determining \evensidemargin. In the twoside page layout, the right margin value \Gm@rmargin is used. If the marginal note width is included, \evensidemargin should be corrected by \Gm@even@mp.

```
744
     \if@mparswitch
745
       \setlength\evensidemargin{\Gm@rmargin}%
746
       \addtolength\evensidemargin{-1\Gm@truedimen in}%
747
       \ifGm@includemp
         \advance\evensidemargin\Gm@even@mp
748
       \fi
749
    \else
750
751
       \evensidemargin\oddsidemargin
752
     \fi
```

The binding offset correction for \oddsidemargin.

```
753 \advance\oddsidemargin\Gm@bindingoffset
```

754 \addtolength\topmargin{-1\Gm@truedimen in}%

If the head of the page is included in *total body*, \headheight and \headsep are removed from \textheight, otherwise from \textheight.

```
755 \ifGm@includehead
756 \addtolength\textheight{-\headheight}%
757 \addtolength\textheight{-\headsep}%
758 \else
759 \addtolength\topmargin{-\headheight}%
760 \addtolength\topmargin{-\headsep}%
761 \fi
```

If the foot of the page is included in total body, \footskip is removed from \textheight.

```
762 \ifGm@includefoot
763 \addtolength\textheight{-\footskip}%
764 \fi
```

If heightrounded is set, \textheight is rounded.

```
\ifGm@heightrounded
765
       \setlength\@tempdima{\textheight}%
766
       \addtolength\@tempdima{-\topskip}%
767
       \@tempcnta\@tempdima
768
       \@tempcntb\baselineskip
769
770
       \divide\@tempcnta\@tempcntb
771
       \setlength\@tempdimb{\baselineskip}%
       \multiply\@tempdimb\@tempcnta
772
       \advance\@tempdima-\@tempdimb
773
       \multiply\@tempdima\tw@
774
       \ifdim\@tempdima>\baselineskip
775
776
         \addtolength\@tempdimb{\baselineskip}%
777
       \addtolength\@tempdimb{\topskip}%
778
       \textheight\@tempdimb
779
780
```

The paper width is set back by adding \Gm@bindingoffset.

```
781 \advance\oddsidemargin\Gm@layouthoffset%
782 \advance\evensidemargin\Gm@layouthoffset%
783 \advance\topmargin\Gm@layoutvoffset%
784 \addtolength\Gm@layoutwidth{\Gm@bindingoffset}%
785 }% end of \Gm@@process
```

\Gm@detectdriver

The macro checks the typeset environment and changes the driver option if necessary. To make the engine detection more robust, the macro is rewritten with packages ifpdf, ifvtex and ifxetex.

```
786 \def\Gm@detectdriver{%
```

```
\typeout{*geometry* driver: auto-detecting}%
                788
                \ifpdf is defined in ifpdf package in 'oberdiek' bundle.
                         \ifx\pdfextension\@undefined
                790
                791
                           \Gm@setdriver{pdftex}%
                792
                           \Gm@setdriver{luatex}%
                793
                         \fi
                794
                       \else
                795
                         \Gm@setdriver{dvips}%
                796
                797
                \ifvtex is defined in ifvtex package in 'oberdiek' bundle.
                       \ifvtex
                798
                         \Gm@setdriver{vtex}%
                799
                800
                \ifxetex is defined in ifxetex package written by Will Robertson.
                       \ifxetex
                801
                         \Gm@setdriver{xetex}
                802
                803
                When the driver option is set by the user, check if it is valid or not.
                804
                805
                       \ifx\Gm@driver\Gm@xetex %%
                806
                         \ifxetex\else
                           \Gm@warning{Wrong driver setting: 'xetex'; trying 'pdftex' driver}%
                807
                            \Gm@setdriver{pdftex}
                808
                809
                         \fi
                810
                       \fi
                       \ifx\Gm@driver\Gm@vtex
                811
                812
                         \ifvtex\else
                813
                            \Gm@warning{Wrong driver setting: 'vtex'; trying 'dvips' driver}%
                814
                           \Gm@setdriver{dvips}%
                815
                         \fi
                       \fi
                816
                     \fi
                817
                818
                     \ifx\Gm@driver\relax
                819
                       \typeout{*geometry* detected driver: <none>}%
                820
                     \else
                821
                       \typeout{*geometry* detected driver: \Gm@driver}%
                822
                     fi}%
               Prints the resulted parammeters and dimensions to STDOUT if verbose is true. \Gm@width and
\Gm@showparams
                \Gm@height are expanded to get the real size.
                823 \def\Gm@showparams#1{%
                824 \ifGm@verbose\expandafter\typeout\else\expandafter\wlog\fi
                     {\Gm@logcontent{#1}}}%
                825
                826 \def\Gm@showdim#1{* \string#1=\the#1^^J}\%
                827 \def\Gm@showbool#1{\@nameuse{ifGm@#1}#1\space\fi}%
\Gm@logcontent The content of geometry parameters and native dimensions for the page layout.
                828 \def\Gm@logcontent#1{%
                     *geometry* verbose mode - [ #1 ] result:^^J%
                     \ifGm@pass * pass: disregarded the geometry package!^^J%
                830
                831
                     \else
                832
                     * driver: \if\Gm@driver<none>\else\Gm@driver\fi^^J%
                     * paper: \ifx\Gm@paper\@undefined<default>\else\Gm@paper\fi^^J%
                833
                     * layout: \ifGm@layout<custom>\else<same size as paper>\fi^^J%
                834
                835 \ifGm@layout
                    * layout(width,height): (\the\Gm@layoutwidth,\the\Gm@layoutheight)^^J%
                836
                837
                    * layoutoffset:(h,v)=(\the\Gm@layouthoffset,\the\Gm@layoutvoffset)^^J%
```

If the driver option is not specified explicitly, then driver auto-detection works.

\ifx\Gm@driver\@empty

```
\@ifundefined{Gm@lines}{}{* lines: \Gm@lines^^J}%
839
     \@ifundefined{Gm@hmarginratio}{}{* hratio: \Gm@hmarginratio^^J}%
840
     \@ifundefined{Gm@vmarginratio}{}{* vratio: \Gm@vmarginratio^^J}%
841
842
    \ifdim\Gm@bindingoffset=\z@\else
     * bindingoffset: \the\Gm@bindingoffset^^J\fi
843
     * modes: %
844
      \Gm@showbool{landscape}%
845
846
      \Gm@showbool{includehead}%
847
      \Gm@showbool{includefoot}%
848
      \Gm@showbool{includemp}%
      \if@twoside twoside\space\fi%
849
850
      \if@mparswitch\else\if@twoside asymmetric\space\fi\fi%
851
      \Gm@showbool{heightrounded}%
852
      \ifx\Gm@truedimen\@empty\else truedimen\space\fi%
      \Gm@showbool{showframe}%
853
      \Gm@showbool{showcrop}%
854
855
     * h-part:(L,W,R)=(\Gm@lmargin, \Gm@width, \Gm@rmargin)^^J%
856
857
     * v-part:(T,H,B)=(\Gm@tmargin, \Gm@height, \Gm@bmargin)^^J%
858
859
     \Gm@showdim{\paperwidth}%
860
     \Gm@showdim{\paperheight}%
861
     \Gm@showdim{\textwidth}%
862
     \Gm@showdim{\textheight}%
863
     \Gm@showdim{\oddsidemargin}%
     \Gm@showdim{\evensidemargin}%
864
     \Gm@showdim{\topmargin}%
865
     \Gm@showdim{\headheight}%
866
     \Gm@showdim{\headsep}%
867
868
     \Gm@showdim{\topskip}%
869
     \Gm@showdim{\footskip}%
     \Gm@showdim{\marginparwidth}%
870
     \Gm@showdim{\marginparsep}%
871
872
     \Gm@showdim{\columnsep}%
873
     * \string\skip\string\footins=\the\skip\footins^^J%
874
    \Gm@showdim{\hoffset}%
875
     \Gm@showdim{\voffset}%
     \Gm@showdim{\mag}%
876
     * \string\@twocolumn\if@twocolumn true\else false\fi^^J%
877
     * \string\@twoside\if@twoside true\else false\fi^^J%
878
879
    * \string\@mparswitch\if@mparswitch true\else false\fi^^J%
    * \string\@reversemargin\if@reversemargin true\else false\fi^^J%
880
     * (1in=72.27pt=25.4mm, 1cm=28.453pt)^^J}%
881
   Macros for the page frames and cropmarks.
882 \def\Gm@cropmark(#1,#2,#3,#4) {%
    \begin{picture}(0,0)
883
884
       \setlength\unitlength{1truemm}%
       \linethickness{0.25pt}%
885
       \t(#3,0){\t(#1,0){17}}%
886
       887
     \end{picture}}%
888
889 \providecommand*\vb@xt@{\vbox to}%
890 \def\Gm@vrule{\vrule width 0.2pt height\textheight depth\z@}%
891 \def\Gm@hrule{\hrule height 0.2pt depth\z@ width\textwidth}%
892 \def\Gm@hruled{\hrule height\z@ depth0.2pt width\textwidth}%
893 \newcommand*{\Gm@vrules@mpi}{%
    \hb@xt@\@tempdima{\llap{\Gm@vrule}\ignorespaces
894
    \hskip \textwidth\Gm@vrule\hskip \marginparsep
895
    \llap{\Gm@vrule}\hfil\Gm@vrule}}%
896
897 \newcommand*{\Gm@vrules@mpii}{%
    \hb@xt@\@tempdima{\hskip-\marginparwidth\hskip-\marginparsep
898
    \llap{\Gm@vrule}\ignorespaces
899
    \hskip \marginparwidth\rlap{\Gm@vrule}\hskip \marginparsep
900
    \llap{\Gm@vrule}\hskip\textwidth\rlap{\Gm@vrule}\hss}}%
901
```

```
902 \newcommand*{\Gm@pageframes}{%
903
     \vb@xt@\z@{%
904
      \ifGm@showcrop
       \vb@xt@\z@{\vskip-1\Gm@truedimen in\vskip\Gm@layoutvoffset%
905
        \hb@xt@\z@{\hskip-1\Gm@truedimen in\hskip\Gm@layouthoffset%
906
         \vb@xt@\Gm@layoutheight{%
907
908
          \let\protect\relax
          \label{locality} $$ \mathbb{G}_{Gm@layoutwidth}(Gm@cropmark(-1,1,-3,3)) $$ il\Gm@cropmark(1,1,3,3)}% $$
909
910
          \hb@xt@\Gm@layoutwidth{\Gm@cropmark(-1,-1,-3,-3)\hfil\Gm@cropmark(1,-1,3,-3)}}%
911
912
        \hss}%
913
       \vss}%
914
      \fi%
      \ifGm@showframe
915
       \if@twoside
916
        \ifodd\count\z@
917
          \let\@themargin\oddsidemargin
918
919
920
          \let\@themargin\evensidemargin
921
        \fi
922
923
       \moveright\@themargin%
924
       \wdots
        \vskip\topmargin\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hrule}%
925
        \vskip\headheight\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hruled}%
926
        \vskip\headsep\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hrule}%
927
        \@tempdima\textwidth
928
        \advance\@tempdima by \marginparsep
929
        \advance\@tempdima by \marginparwidth
930
        \if@mparswitch
931
         \ifodd\count\z@
932
933
          \Gm@vrules@mpi
934
         \else
935
           \Gm@vrules@mpii
936
         \fi
937
        \else
         \Gm@vrules@mpi
938
939
        \fi
        \vb0xt0\z0{\vss\Gm0hrule}%
940
        \vskip\footskip\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hruled}%
941
942
        \vss}%
943
       \fi%
944
     }}%
```

\ProcessOptionsKV

This macro can process class and package options using 'key=value' scheme. Only class options are processed with an optional argument 'c', package options with 'p', and both of them by default.

```
945 \def\ProcessOptionsKV{\@ifnextchar[%]
946 {\@ProcessOptionsKV}{\@ProcessOptionsKV[]}}%
947 \def\@ProcessOptionsKV[#1]#2{%
    \let\@tempa\@empty
948
    \@tempcnta\z@
949
    \if#1p\@tempcnta\@ne\else\if#1c\@tempcnta\tw@\fi\fi
950
951
    \ifodd\@tempcnta
     \edef\@tempa{\@ptionlist{\@currname.\@currext}}%
952
953
954
      \@for\CurrentOption:=\@classoptionslist\do{%
        \@ifundefined{KV@#2@\CurrentOption}%
955
        {}{\edef\@tempa{\@tempa,\CurrentOption,}}}%
956
957
      \ifnum\@tempcnta=\z@
        958
      \fi
959
960
    \fi
    \edef\@tempa{\noexpand\setkeys{#2}{\@tempa}}%
961
962
    \AtEndOfPackage{\let\@unprocessedoptions\relax}}%
```

```
964 \def\Gm@setkeys{\setkeys{Gm}}%
```

 $\verb|\Gm@processconf|$

\ExecuteOptions is replaced with \Gm@setkey to make it possible to deal with $\langle key \rangle = \langle value \rangle$ as its argument.

```
965 \def\Gm@processconfig{%

966 \let\Gm@origExecuteOptions\ExecuteOptions

967 \let\ExecuteOptions\Gm@setkeys

968 \InputIfFileExists{geometry.cfg}{}{}

969 \let\ExecuteOptions\Gm@origExecuteOptions}%
```

The original page layout before loading geometry is saved here. \Gm@restore@org is defined here for reset option.

```
970 \Gm@save
971 \edef\Gm@restore@org{\Gm@restore}%
972 \Gm@initall
```

Processing config file.

973 \Gm@processconfig

The optional arguments to \documentclass are processed here.

974 \ProcessOptionsKV[c]{Gm}%

Paper dimensions given by class default are stored.

975 \Gm@setdefaultpaper

The optional arguments to \usepackage are processed here.

976 \ProcessOptionsKV[p]{Gm}%

Actual settings and calculation for layout dimensions are processed.

977 \Gm@process

\AtBeginDocument

The processes for verbose, showframe and drivers are added to \AtBeginDocument. \Gm@restore@org is redefined here with the paper size specified in the preamble for \newgeometry to use it. This should be done before magnifying the paper size with \mag because the layout calculation would be affected by changing the paper size.

```
978 \AtBeginDocument{%
979 \Gm@savelength{paperwidth}%
980 \Gm@savelength{paperheight}%
981 \edef\Gm@restore@org{\Gm@restore}%
```

The original paper size is used if resetpaper.

```
982 \ifGm@resetpaper
983 \edef\Gm@pw{\Gm@orgpw}%
984 \edef\Gm@ph{\Gm@orgph}%
985 \else
986 \edef\Gm@pw{\the\paperwidth}%
987 \edef\Gm@ph{\the\paperheight}%
988 \fi
```

If pass is not set, the paper size is multiplied according to the specified mag.

```
989
     \ifGm@pass\else
990
       \ifnum\mag=\@m\else
991
         \Gm@magtooffset
         \divide\paperwidth\@m
992
         \multiply\paperwidth\the\mag
993
         \divide\paperheight\@m
994
         \multiply\paperheight\the\mag
995
996
       \fi
997
```

Checking the driver options.

998 \Gm@detectdriver

If xetex and \pdfpagewidth is defined, \pdfpagewidth and \pdfpageheight would be set.

```
999 \ifx\Gm@driver\Gm@xetex
1000 \@ifundefined{pdfpagewidth}{}{%
1001 \setlength\pdfpagewidth{\Gm@pw}%
1002 \setlength\pdfpageheight{\Gm@ph}}%
```

```
1003 \ifnum\mag=\@m\else
1004 \ifx\Gm@truedimen\Gm@true
1005 \setlength\paperwidth{\Gm@pw}%
1006 \setlength\paperheight{\Gm@ph}%
1007 \fi
1008 \fi
1009 \fi
```

If pdftex is set to true, pdf-commands are set properly. To avoid pdftex magnification problem, \pdfhorigin and \pdfvorigin are adjusted for \mag.

```
\ifx\Gm@driver\Gm@pdftex
1011
        \@ifundefined{pdfpagewidth}{}{%
1012
          \setlength\pdfpagewidth{\Gm@pw}%
1013
          \setlength\pdfpageheight{\Gm@ph}}%
        \mbox{ifnum}\mbox{mag=\@m\else}
1014
          \@tempdima=\mag sp%
1015
          \@ifundefined{pdfhorigin}{}{%
1016
             \divide\pdfhorigin\@tempdima
1017
1018
             \multiply\pdfhorigin\@m
             \divide\pdfvorigin\@tempdima
1019
             \multiply\pdfvorigin\@m}%
1020
          \ifx\Gm@truedimen\Gm@true
1021
1022
             \setlength\paperwidth{\Gm@pw}%
1023
             \setlength\paperheight{\Gm@ph}%
1024
          \fi
1025
        \fi
1026
```

If luatex is set to true, pdf-commands are set properly. To avoid luatex magnification problem, \horigin and \vorigin are adjusted for \mag.

```
\ifx\Gm@driver\Gm@luatex
1028
        \setlength\pagewidth{\Gm@pw}%
1029
        \setlength\pageheight{\Gm@ph}%
        \ifnum\mag=\@m\else
1030
1031
          \@tempdima=\mag sp
            \edef\Gm@horigin{\pdfvariable horigin}%
1032
            \edef\Gm@vorigin{\pdfvariable vorigin}%
1033
            \divide\Gm@horigin\@tempdima
1034
1035
            \multiply\Gm@horigin\@m
1036
            \divide\Gm@vorigin\@tempdima
1037
            \multiply\Gm@vorigin\@m
1038
          \ifx\Gm@truedimen\Gm@true
1039
            \setlength\paperwidth{\Gm@pw}%
1040
            \setlength\paperheight{\Gm@ph}%
          \fi
1041
        \fi
1042
     \fi
1043
```

With VTFX environment, VTFX variables are set here.

```
1044 \ifx\Gm@driver\Gm@vtex
1045 \@ifundefined{mediawidth}{}{%
1046 \mediawidth=\paperwidth
1047 \mediaheight=\paperheight}%
1048 \ifvtexdvi
1049 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1050 \fi
1051 \fi
```

If dvips or dvipdfm is specified, paper size is embedded in dvi file with \special. For dvips, a landscape correction is added because a landscape document converted by dvips is upside-down in PostScript viewers.

```
1052 \ifx\Gm@driver\Gm@dvips
1053 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1054 \ifx\Gm@driver\Gm@dvips\ifGm@landscape
1055 \AtBeginDvi{\special{! /landplus90 true store}}%
1056 \fi\fi
```

If dvipdfm is specified and atbegshi package in 'oberdiek' bundle is loaded, \AtBeginShipoutFirst is used instead of \AtBeginDvi for compatibility with hyperref and dvipdfm program.

```
1057 \else\ifx\Gm@driver\Gm@dvipdfm
1058 \ifcase\ifx\AtBeginShipoutFirst\relax\@ne\else
1059 \ifx\AtBeginShipoutFirst\@undefined\@ne\else\z@\fi\fi
1060 \AtBeginShipoutFirst\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1061 \or
1062 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1063 \fi
1064 \fi\fi
```

Page frames are shipped out when showframe=true, cropmarks for showcrop=true on each page. The atbegshi package is used for overloading \shipout.

```
\@tempswafalse
1066
     \ifGm@showframe
1067
        \@tempswatrue
1068
     \else\ifGm@showcrop
1069
        \@tempswatrue
     \fi\fi
1070
     \if@tempswa
1071
        \RequirePackage{atbegshi}%
1072
          \AtBeginShipout{\setbox\AtBeginShipoutBox=\vbox{%
1073
1074
            \baselineskip\z@skip\lineskip\z@skip\lineskiplimit\z@
1075
            \Gm@pageframes\box\AtBeginShipoutBox}}%
1076
```

The layout dimensions for \restoregeometry are saved at the end of the \AtBeginDocument.

```
1077 \Gm@save
1078 \edef\Gm@restore@pkg{\Gm@restore}%
```

The package checks whether or not the marginpars overrun the page, if verbose and unless pass.

```
1079 \ifGm@verbose\ifGm@pass\else\Gm@checkmp\fi\fi
```

\Gm@showparams puts the resulting parameters and dimensions into the log file. With verbose, they are shown on the terminal as well.

```
\colone{1080} \Gm@showparams{preamble}%
```

The following lines free the memories no longer needed.

```
1081 \let\Gm@pw\relax
1082 \let\Gm@ph\relax
1083 }% end of \AtBeginDocument
```

\geometry The macro \geometry can be called multiple times in the preamble (before \begin{document}).

```
1084 \newcommand{\geometry}[1]{%
1085 \Gm@clean
1086 \setkeys{Gm}{#1}%
1087 \Gm@process}%
1088 \@onlypreamble\geometry
```

\Gm@changelayout The macro, which can be called from \newgeometry, \restoregeometry and \loadgeometry, changes the layout in the middle of the document.

```
1089 \DeclareRobustCommand\Gm@changelayout{%
1090
     \setlength{\@colht}{\textheight}
      \setlength{\@colroom}{\textheight}%
1091
     \setlength{\vsize}{\textheight}
1092
     \setlength{\columnwidth}{\textwidth}%
1093
     \if@twocolumn%
1094
        \advance\columnwidth-\columnsep
1095
        \divide\columnwidth\tw0%
1096
        \@firstcolumntrue%
1097
     \fi%
1098
     \setlength{\hsize}{\columnwidth}%
1099
     \setlength{\linewidth}{\hsize}}%
```

\newgeometry The macro \newgeometry, which changes the layout, can be used only in the document. It would reset the options specified in the preamble except for paper size options and \mag.

```
1101 \newcommand{\newgeometry}[1]{%
                1102
                      \clearpage
                1103
                      \Gm@restore@org
                1104
                      \Gm@initnewgm
                1105
                      \Gm@newgmtrue
                      \strut_{m}
                1106
                      \Gm@newgmfalse
                1107
                 1108
                      \Gm@process
                      \ifnum\mag=\@m\else\Gm@magtooffset\fi
                 1109
                1110 \Gm@changelayout
                      \Gm@showparams{newgeometry}}%
                 1111
\restoregeometry The macro restores the resulting layout specified in the preamble, namely the first-page layout
                  right after \begin{document}.
                 1112 \newcommand{\restoregeometry}{%
                 1113
                      \clearpage
                 1114
                      \Gm@restore@pkg
                      \Gm@changelayout}%
  \savegeometry
                  The macro saves the layout with the name specified with the argument. The saved layout can be
                  loaded with \lceil \log e^{name} \rceil.
                 1116 \newcommand*{\savegeometry}[1]{%
                 1117
                       \Gm@save
                      \expandafter\edef\csname Gm@restore@@#1\endcsname{\Gm@restore}}%
                 1118
  \loadgeometry The macro loads the layout saved with \savegeometry \{\langle name \rangle\}. If the name is not found, the
                  macro would warn it and do nothing for the layout.
                 1119 \newcommand*{\loadgeometry}[1]{%
                1120 \clearpage
                      \@ifundefined{Gm@restore@@#1}{%
                1121
                 1122
                         \PackageError{geometry}{%
                         \string\loadgeometry : name '#1' undefined}{%
                1123
                         The name '#1' should be predefined with \string\savegeometry}%
                 1124
                 1125 }{\@nameuse{Gm@restore@@#1}%
                 1126
                      \Gm@changelayout}}%
```

12 Config file

1127 (/package)

In the configuration file geometry.cfg, one can use \ExecuteOptions to set the site or user default settings.

```
1128 (*config)
1129 %<<SAVE_INTACT
1130
1131 % Uncomment and edit the line below to set default options.
1132 %\ExecuteOptions{a4paper}
1133
1134 %SAVE_INTACT
1135 (/config)
```

13 Sample file

Here is a sample document for the geometry package.

```
1145 % \usepackage[width=10cm, vscale=.7] {geometry}
1146% \usepackage[margin=1cm, papersize={12cm,19cm}, resetpaper]{geometry}
1147 % \usepackage[margin=1cm,includeheadfoot]{geometry}
1148 \usepackage [margin=1cm,includeheadfoot,includemp] {geometry}
1149 % \usepackage[margin=1cm,bindingoffset=1cm,twoside]{geometry}
1150 % \usepackage[hmarginratio=2:1, vmargin=2cm]{geometry}
1151 % \usepackage[hscale=0.5,twoside]{geometry}
1152 % \usepackage[hscale=0.5,asymmetric]{geometry}
1153 % \usepackage[hscale=0.5,heightrounded] {geometry}
1154 % \usepackage[left=1cm,right=4cm,top=2cm,includefoot]{geometry}
1155 % \usepackage[lines=20,left=2cm,right=6cm,top=2cm,twoside]{geometry}
1156 % \usepackage [width=15cm, marginparwidth=3cm, includemp] {geometry}
1157% \usepackage[hdivide={1cm,,2cm}, vdivide={3cm,8in,}, nohead]{geometry}
1158 % \usepackage [headsep=20pt, head=40pt,foot=20pt,includeheadfoot] {geometry}
1159 % \usepackage[text={6in,8in}, top=2cm, left=2cm]{geometry}
1160 % \usepackage [centering, includemp, twoside, landscape] {geometry}
1161 % \usepackage [mag=1414, margin=2cm] {geometry}
1162 % \usepackage [mag=1414, margin=2truecm, truedimen] {geometry}
1163 % \usepackage[a5paper, landscape, twocolumn, twoside,
        left=2cm, hmarginratio=2:1, includemp, marginparwidth=43pt,
1165 %
        bottom=1cm, foot=.7cm, includefoot, textheight=11cm, heightrounded,
1166 %
        columnsep=1cm,verbose]{geometry}
1167 %-----
1168 % No need to change below
1169 %-----
1170 \geometry{verbose, showframe}% the options appended.
1171 \usepackage{lipsum}% for dummy text of 150 paragraphs
1172 \newcommand\mynote{\marginpar[\raggedright]
1173 A sample margin note in the left side.]%
1174 {\raggedright A sample margin note.}}%
1175 \newcommand\myfootnote{\footnote{This is a sample footnote text.}}
1176 \begin{document}
1177 \lipsum[1-2] \mynote\lipsum[3-4] \mynote
1178 \lipsum [5-11] \mynote \lipsum [12] \myfootnote
1179 \lipsum[13-22] \mynote\lipsum[23-32]
1180 \end{document}
1181 %SAVE_INTACT
1182 (/samples)
```