W32Time

Операционные системы семейства **Windows** содержат службу времени **W32Time**. Эта служба предназначена для синхронизации времени в пределах организации. W32Time отвечает за работу как клиентской, так и серверной части службы времени, причем один и тот же компьютер может быть одновременно и клиентом и сервером NTP (NTP - Network Time Protocol).

По умолчанию служба времени в Windows сконфигурирована следующим образом:

- При установке операционной системы Windows запускает клиента NTP, который синхронизируется с внешним источником времени;
- При добавлении компьютера в домен тип синхронизации меняется. Все клиентские компьютеры и рядовые сервера в домене используют для синхронизации времени контроллер домена, проверяющий их подлинность;
- При повышении рядового сервера до контроллера домена на нем запускается NTPсервер, который в качестве источника времени использует контроллер с ролью PDCэмулятор;
- **PDC-эмулятор**, расположенный в корневом домене леса, является основным сервером времени для всей организации. При этом сам он также синхронизируется с внешним источником времени.

Настройка

Можно получить доступ к параметрам сервиса через реестр - HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ services\ W32Time

- 1. Включить сервис можно по пути ...\W32Time\TimeProviders\NtpServer через параметр "Enabled"
- 2. Затем следует перезапустить сервис для применения настроек

```
#cmd
net stop w32time
net start w32time
```

- 3. Основная конфигурация сервера производится по пути ...\W32Time\Parameters.
 - Туре тип синхронизации

Возможные значения:

- Nosync NTP-сервер не синхронизируется с каким либо внешним источником времени. Используются системные часы, встроенные в микросхему CMOS самого сервера (в свою очередь эти часы могут синхронизироваться от источника NMEA по RS-232 например);
- NTP NTP-сервер синхронизируется с внешними серверами времени, которые указаны в параметре реестра NtpServer;

- NT5DS NTP-сервер производит синхронизацию согласно доменной иерархии;
- Allsync NTP-сервер использует для синхронизации все доступные источники.

Значение по умолчанию для компьютера, **входящего в домен — NT5DS**, для **отдельно стоящего компьютера — NTP**.

• **NtpServer** - указываются NTP-сервера, с которыми будет синхронизировать время данный сервер. Указывать новые сервера можно введя их DNS имена или IP адреса через пробел. В конце каждого имени можно добавлять **флаг** (напр. ,0×1) который определяет режим для синхронизации с сервером времени.

Допускаются следующие значения режима:

- 0×1 SpecialInterval, использование временного интервала опроса;
- 0×2 режим UseAsFallbackOnly;
- 0×4 SymmetricActive, симметричный активный режим;
- 0×8 Client, отправка запроса в клиентском режиме.
- AnnounceFlags Он отвечает за то, как о себе заявляет NTP-сервер
 Чтобы заявить рядовой сервер (не домен-контроллер) как надежный источник времени, нужен флаг 5.
- SpecialPollInterval время обновления

Путь - ...\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Он задается в секундах и по умолчанию его значение равно **604800**, что составляет 1 неделю. Это очень много, поэтому стоит уменьшить значение SpecialPollInterval до разумного значения - **1 часа (3600)**.

Команды

- w32tm /query /configuration вывод всех параметров сервера
- w32tm /config /update обновление конфигурации после настройки
- w32tm /monitor отображение состояния синхронизации контроллеров домена в домене
 - o w32tm /monitor /computers:200.100.100.100 различия во времени сервера и удаленного компьютера
- w32tm /resync принудительная синхронизация
- w32tm /stripchart показывает разницу во времени между текущим и удаленным компьютером
 - w32tm /stripchart /computer:200.100.100.100 /samples:5 /dataonly произведет 5 сравнений с указанным источником и выдаст результат в текстовом виде
- w32tm /config это основная команда, используемая для настройки службы NTP. С ее помощью можно задать список используемых серверов времени, тип синхронизации и многое другое.

- w32tm /query показывает текущие настройки службы
 - o w32tm /query /source покажет текущий источник времени
 - o w32tm /query /peers отображение текущих источников синхронизации и их статуса
- net stop w32time && net start w32time выключение и запуск службы
- netdom query fsmo проверка параметров, среди которых есть NTP сервер, к которому обращается текущая машина.

Источники

- http://skylarkrussia.tv/support/ntp-server-activation/
- http://pyatilistnik.org/kak-nastroit-ntp-server-i-sinhronizatsiyu-vremeni-v-domene-active-directory/