## 第七章 高级汇编语言技术

**7.** 1

宏汇编

7. 2

重复汇编

7.3

条件汇编

7.4

高级语言结构

7.5

ARM宏汇编

# 本章目标

- 1. 掌握宏汇编
  - 定义、调用、展开
- 2. 掌握重复汇编
  - 读程序、写结果
- 3. 了解条件汇编
  - 调用、展开

# 7.1 宏汇编


宏: 源程序中一段有独立功能的程序代码。

宏指令: 用户自定义的指令。在编程时, 将多次

使用的功能用一条宏指令来代替。

汇编语言程序

指令 伪指令(伪操作) 宏指令



优: 模块化

省内存


缺: 开销大



Q MACRO x,y

• • •

**ENDM** 



优:

参数传送 简单,执 行效率高

缺:

占用内存 空间大

### ◆ 子程序

- 优点
  - 节省存储空间及程序设计所花的时间
  - 提供模块化程序设计的条件
  - 便于程序的调试及修改
- 缺点
  - 转子、返回,保存、恢复寄存器,参数的传送等,增加了程序的额外开销(操作所消耗的时间、占用的存储空间)

### ◆ 宏汇编的用途

- 当<u>子程序本身较短</u>或者<u>需要传送的参数较多</u>的情况下,使 用宏汇编更加便利
- 为用户提供更加容易、更加灵活、更加向高级语言靠拢的 汇编工具

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
                                                                                                                     Page 1-1
multiply macro opr1,opr2,result
                                                                                                             4/18/9
      push dx
                                                                   multiply macro opr1, opr2, result
      push ax
                                                                                 push dx
                                                 MOU
Mou
                                                        AX,1424
                                    B82414
                                                         DS,AX
                                                                                 push ax
      mov ax, opr1
                                                 PUSH
                                                                                 mov ax, opr1
                                                 PUSH
     imul opr2
                                                 MOV
                                                                         开后
                                                                                 imul opr2
                                                 IMUL
                                                         WORD PTR [0000]
                                                                                 mov result, ax
                                                         [BX+0002],AX
[BX+0004],DX
                                                                         机器
      mov result, ax
                                                 MOU
                                                 MOV
                                                                                 mov result+2, dx
                                                 POP
      mov result+2, dx
                                                        DX
AX,4C00
                                                 POP
                                                                                 pop ax
                                                 MŎŨ
                                                                                 pop dx
      pop ax
                                                                             endm
      pop dx
      endm
                                                                    0000
                                                                                               data segment
                                                                    0000 ????
                                                                                                    dw?
                                                                                               var
                                                                                                    dw ?,?
                                                                    0002 ???? ????
                                                                                               XYZ
data
       segment
                                                                    0006
                                                                                                     ends
                                                                                               data
       dw?
var
                                                                    0000
                                                                                               cseg segment
       dw ?,?
XYZ
                                                                                               assume cs:cseg, ds:data
data
       ends
                                                                    0000
                                                                                               start proc far
                                                                    0000 B8 ---- R
                                                                                                     mov ax, data
cseg
             segment
                                                                    0003 8E D8
                                                                                                     mov ds, ax
                                                汇编时展
             assume cs:cseg,ds:data
                                                                                                     multiply cx, var, xyz[bx]
                                                开用一组
                                                                                                    push dx
                                                                    0005 52
             proc far
start
                                                                    0006 50
                                                                                                     push ax
                                                指令替代
                                                                    0007 8B C1
                                                                                                     mov ax, cx
                                                宏指令
                                                                    0009 F7 2E 0000 R
                                                                                                     imul var
             mov ax, data
                                                                                                    mov xyz[bx], ax
                                                                    000D 89 87 0002 R
             mov ds, ax
                                                                    0011 89 97 0004 R
                                                                                                    mov xyz[bx]+2, dx
             multiply cx, var, xyz[bx].
                                                                    0015 58
                                                                                                     pop ax
                                                                    0016 5A
                                                                                                     pop dx
             mov ax,4c00h
exit:
                                                                    0017 B8 4C00
                                                                                               exit: mov ax,4c00h
                                                                    001A CD 21
             int 21h
                                                                                                     int 21h
                                                                    001C
                                                                                               start endp
             endp
start
                                                                   001C
                                                                                               cseg ends
             ends
                                                                                                    end start
cseg
                     源程序.ASM文件
     end start
```

汇编后的.LIST文件

# 7.1.1 宏定义、宏调用和宏展开

宏定义:

macro\_name MACRO [哑元表] ; 形参/虚参

[LOCAL 标号表]

••••

;宏定义体

**ENDM** 

宏调用: (必须先定义后调用)

macro\_name [实元表]

;实参

宏展开: 汇编程序把宏调用展开

宏定义体 — 复制到宏指令位置,实参代虚参

LOCAL中的标号 → ??0000~??ffff

### \* 宏定义

■ 格式:

macro\_name MACRO [哑元表]

[ LOCAL 标号表 ]

••••• (宏定义体)

### **ENDM**

- \* MACRO、 ENDM是一对宏定义伪操作
- \* 哑元表给出形式参数(虚参)
- \* 宏定义体: 一组有独立功能的程序段
- \* 如果宏定义体有一个或多个<mark>标号</mark>,则必须用LOCAL伪操作列出所 有的标号

multiply MACRO opr1,opr2,result

mov ax, opr1

mov result, ax

mov result+2, dx

imul opr2

**ENDM** 

### 宏定义

macro\_name MACRO [哑元表]
[LOCAL 标号表]
..... (宏定义体)
ENDM

◆ 宏调用: 定义了宏指令,就可以在程序中多次调用它

■ 格式:

macro\_name [实元表] ;实参

- \* 实元表中的实元与哑元表中的哑元在位置上一一对应
- \* 若实元数>哑元数,则多余的实元无效
- \* 若实元数<哑元数,则多余的哑元作 "空(NUL)"处理
- \* 对宏指令的调用:必须先定义后调用
- \* 实元:可以是常数、寄存器、存储单元名、地址、表达式;也可以是操作码或操作码的一部分

### 汇编程序主要功能:

- 1、检查程序
- 2、测出源程序中的语法错误,并给出错误信息
- 3、展开宏指令
- 4、产生源程序的机器语言目标程序,并给出列表 文件,同时列出汇编语言和机器语言,XXX.LST

### 宏定义

macro\_name MACRO [哑元表]
[LOCAL 标号表]
..... (宏定义体)
ENDM

宏调用

macro\_name [实元表]

## ◆ 宏展开:

- 源程序被汇编时,汇编程序将对每个宏调用作宏展开
  - 用宏定义体替换宏指令名,把宏定义体复制到调用宏指令的位置上,同时用实元取代哑元
- 由LOCAL定义的标号也由 ??0000~??FFFF 偏移量替 代 (其实质是自动给了一个新标号)
  - 多次宏调用展开时,解决标号冲突问题

## 例7.1 两个16位的字操作数相乘

```
(编程时)
宏定义:
multiply MACRO opr1, opr2, result
            push dx
            push
                 ax
                ax, opr1
            mov
                                                  (汇编时)
                                        宏展开:
                 opr2
            imul
                 result, ax
            mov
                                                 dx
                                           push
                 result+2, dx
            mov
                                           push
                                                 ax
            pop
                 ax
                                           mov
                                                 ax, cx
            pop dx
                                           imul
                                                 var
         ENDM
                                           mov xyz[bx], ax
                                                 xyz [bx]+2, dx
                                           mov
宏调用:
         (编程时)
                                           pop
                                                 ax
multiply cx, var, xyz[bx]
                                                 dx
                                           pop
```

1表示这些指令由宏展开,同时也表示第一层展开结果,较早版本用 + 表示

# 7.1.2 宏定义中的参数

- 哑元: 实质上只是一个字符串构成的符号
- 实元:可以是常数、寄存器、存储单元、地址、 表达式;也可以是操作码或操作码的一部分
- 哑元和实元统称变元
  - 例7.2 宏定义无变元
  - 例7.3 变元是操作码
  - 例7.4 变元是操作码的一部分
  - 例7.6 变元是字符串
  - 例7.7 变元是表达式

## 例7.2 保存寄存器

## 宏定义可以无变元

## 宏定义:

savereg MACRO

push ax

push bx

push cx

dx

push si

push di

**ENDM** 

push

## 宏调用:

savereg

## 宏展开:

1 push ax

1 push bx

1 push cx

1 push dx

1 push si

1 push di

## 例7.3 变元可以是操作码

## 宏定义:

```
FOO MACRO P1, P2, P3
MOV P3, P1
P2 P3
ENDM
```

## 宏调用:

FOO WORD\_VAR, INC, AX

## 宏展开:

1 MOV AX, WORD VAR

1 INC AX

汇编程序汇编生成.OBJ文件时,生成这2条机器指令,并替代源程序中的宏调用指令

# 宏汇编操作符 & ;; % : REQ :=

- ◆ 符号1&符号2
  - 文本替换操作符。宏展开时,合并前后两个符号形成一个符号
  - 符号可以是操作码、操作数或是一个字符串

### 例7.4 变元是操作码的一部分

宏定义: (源程序中定义)

leap macro cond, lab j&cond lab endm

宏调用: (源程序中调用)

leap z, there

.....

leap nz, here

宏展开: (汇编时展开)

1 jz there

. . . . . .

1 jnz here

- ◆ ;;注释
  - 宏注释。宏展开时,若注释以一个分号开始,则该注释 在宏扩展时出现。若注释以两个分号开始,则;;后面 的注释不予展开

### 例: Q MACRO m

; display a message 每次展开保留此注释 ;; m is a string 每次展开不保留此注释

• • • • •

### **ENDM**

## ◆ %表达式

■ 表达式操作符。汇编程序将%后面的表达式<u>立即求值</u>转换 为数字,并在展开时用这个数取代哑元,宏调用时使用

## 例7.7

### 宏定义:

MSG MACRO COUNT, STRING

MSG&COUNT DB STRING

**ENDM** 

**ERRMSG MACRO TEXT** 

CNTR=CNTR+1

MSG %CNTR, TEXT

**ENDM** 

### 宏调用:

••••

CNTR=0

**ERRMSG 'SYNTAX ERROR'** 

•••••

**ERRMSG 'INVALID OPPERAND'** 

宏展开:

••••

CNTR=0

2 MSG1 DB 'SYNTAX ERROR'

•••••

2 MSG2 DB 'INVALID OPPERAND'

• • • • •

### **♦** : **REQ**

■ 指定某个变元必须有。调用时必须有对应的实元,否则汇编时出错

例7.8: 宏定义

**DIF MACRO** A, B

DB B-A

**ENDM** 

DIF1 MACRO A:REQ, B:REQ

DB B-A

**ENDM** 

DIF2 MACRO A:REQ, B

DB B-A

**ENDM** 

P267

**♦** 

■ 为宏变元提供缺省值。

例7.9:

宏定义:

**DIF3 MACRO** A:=<10>,B:=<12>

DB B-A

**ENDM** 

宏调用:

DIF3

宏调用:

DIF3 5,8

宏展开:

1 DB 12-10

宏展开:

**DB 8-5** 

注意: 宏指令名与指令助记符或伪操作名相同时, 宏指令定义的优先级最高,即同名的助记符或伪操 作名被汇编程序认为是宏指令。

## 例:

```
宏定义:
    add MACRO opr1, opr2, result
.....
ENDM

宏调用:
    add xx, yy, zz
purge add ; 取消宏定义
```


建议宏指令名与指令助记符或伪操作名尽量不要相同

## 7.1.3 LOCAL 均操作

宏定义
macro\_name MACRO [哑元表]
[LOCAL 标号表]
..... (宏定义体)
ENDM

- 当在宏定义体中使用了标号,多次调用该宏定义时,则 展开后会出现标号的多重定义,这是不允许的。
  - LOCAL伪操作可以解决这个问题
- ◆ LOCAL 伪操作格式: LOCAL 局部标号表
  - 局部标号表中的每个符号,在汇编时每扩展一次便建立一个惟一的标号,形如??xxxx(xxxx的值在0000~FFFF之间),以保证汇编时生成符号名字的惟一性
  - LOCAL伪操作只能用在宏定义体内,必须是MACRO伪操作后的<u>第</u> 一个语句,在MACRO和 LOCAL伪操作之间,不允许有注释和分号 标志

### 例7.10 求绝对值(使用LOCAL伪操作)



# 例: 定义延时程序的宏指令, 在同一个程序中两次被调用的扩展情况

## 宏定义:

**DELAY MACRO** 

LOCAL LOP

MOV CX, 2801

LOP: LOOP LOP

**ENDM** 

### 宏调用:

**DELAY** 

**DELAY** 

## 汇编时宏扩展如下:

MOV CX, 2801

1 ??0000: LOOP ??0000

MOV CX, 2801

1 ??0001: LOOP ??0001

# 7.1.4 在宏定义内使用宏

◆ 宏指令嵌套有两种情况:

- 宏定义体中含有宏调用
  - 必须先定义后调用
- 宏定义体中含有宏定义

## 例7.12

# 宏定义:

**INT21 MACRO FUNCTION** 

MOV AH, FUNCTION

INT 21H

**ENDM** 

DISP MACRO CHAR

MOV DL, CHAR

INT21 02H

**ENDM** 

宏调用:

DISP '?'

宏展开:

1 MOV DL, '?'

2 MOV AH, 02H

2 INT 21H

## 例7.13

### 宏定义:

**DEFMAC MACRO MACNAM, OPERATOR** 

**MACNAM MACRO X, Y, Z** 

**PUSH AX** 

MOV AX, X

**OPERATOR AX, Y** 

MOV Z, AX

POP AX

**ENDM** 

#### **ENDM**

用宏调用形成加法宏定义:

**DEFMAC** ADDITION, ADD

形成加法宏定义:

**ADDITION** MACRO X, Y, Z

**PUSH AX** 

MOV AX, X

ADD AX, Y

MOV Z, AX

POP AX

**ENDM** 

### 宏调用:

**ADDITION** VAR1, VAR2, VAR3

#### 宏展开:

- 1 PUSH AX
- 1 MOV AX, VAR1
- 1 ADD AX, VAR2
- 1 MOV VAR3, AX
- 1 POP AX

## 7.1.5 列表伪操作

(自学 p271)

### 列表伪操作:

.LALL: 在LST清单中列出宏展开后的全部语句

(包括注释)。

.SALL: 在LST清单中不列出任何宏展开后的语句。

.XALL: 缺省的列表方式,只列出宏体中产生目标

代码的语句。

列表伪指令只影响列表文件, 并不影响目标码的生成

## 7.1.6 宏库的建立与调用

(自学 P274)

建立宏库:

>EDIT MACRO.MAC

调用宏库:

>EDIT EXP.ASM

macrol MACRO [哑元表]

**ENDM** 

macro2 MACRO [哑元表]

**ENDM** 

macroN MACRO [哑元表]

**ENDM** 

include MACRO.MAC

macro1 [实元表]

macro2 [实元表]

macroN [实元表]

# 7.1.7 删除宏定义

## ◆ 格式:

PURGE macro\_name[, macro\_name, ...]

- 删除不再使用的宏定义,使该宏定义为空
- 删除后,汇编程序再遇到该宏调用指令将忽略,也不会指示出错

# 7.2 重复汇编

用于连续产生完全相同或基本相同的一组代码。

重复伪操作 REPT

REPT 表达式

;重复块

**ENDM** 

不定重复伪操作 IRP/IRPC

IRP 哑元,<自变量表>

;重复块

**ENDM** 

IRPC 哑元,字符串

;重复块

**ENDM** 

# 7.2.1 重复伪操作

◆ 重复伪操作 REPT

格式: REPT 表达式

...... ; 重复块

**ENDM** 

- 表达式: 重复次数, 结果应该是无符号常数
- 不一定要用在宏定义中,程序其他段中也可以用

## 例7.15

# 汇编展开后:

```
1 DB 1
1 DB 2
1 DB 3
.....
1 DB 10
```

# 例7.16 把字符 'A'到 'Z'的 ASCII 码填入数组TABLE

CHAR='A'
TABLE LABEL BYTE
REPT 26
DB CHAR
CHAR=CHAR+1
ENDM

### 汇编展开后:

<b>TABLE</b>	LABEL BYTE	
1	DB	41H
1	DB	42H
1	DB	43H
1	DB	5AH

# 7.2.2 不定重复伪操作

- □ 不定重复伪操作 IRP / IRPC
- 1. IRP伪操作:用实际参量替换哑元

格式: IRP 哑元, 〈自变量表〉

...... ; 重复块

**ENDM** 

展开时,重复块中变量不定,无规律

- 每次重复用自变量表中的一项取代哑元,直到用完为止
- 重复次数由自变量的个数决定

## 例7.20

IRP REG, <AX,BX,CX,DX>
PUSH REG
ENDM

# 汇编展开后:

1 PUSH AX

1 PUSH BX

1 PUSH CX

1 PUSH DX

# 例:在数据段产生字符区array,包括5个字符串'NO.K'

data segment
array label byte
IRP K, <1,2,3,4,5>
db 'NO.&K'
ENDM
data ends

# 汇编展开后

data segment array label byte db 'NO.1' 1 db 'NO.2' db 'NO.3' 1 db 'NO.4' 1 db 'NO.5' data ends

# 7.2.2 不定重复伪操作

2. IRPC伪操作: 用字符串替换哑元

格式: IRPC 哑元,字符串

...... ; 重复块

**ENDM** 

- 每次重复用字符串中的一个字符取代哑,直到用 完为止
- 重复次数等于字符串中的字符数

# 例: 在数据段产生字符区array,包括5个字符串 'NO. K'

data segment

array label byte
IRPC K, 12345
db 'NO.&K'
ENDM
data ends



data segment

array label byte
1 db 'NO.1'
1 db 'NO.2'
1 db 'NO.3'
1 db 'NO.4'
1 db 'NO.5'

data ends

### 7.3 条件汇编

根据<mark>条件</mark>把一段源程序包括在汇编语言程序内或者排除在外。

#### 一般格式:

IF×× 自变量

;××为条件

西安交通大学 新型计算机研究所

;自变量满足条件则汇编此块

[ELSE]

;自变量不满足条件则汇编此块

**ENDIF** 

#### 条件伪操作:

```
;表达式≠0,则汇编
    表达式
    表达式
             ;表达式=0,则汇编
             ;在第一遍扫视期间满足条件
IF1
             ;在第二遍扫视期间满足条件
             ;符号已定义,则汇编
IFDEF
IFNDEF 符号
             ;符号未定义,则汇编
             ;自变量为空,则汇编
    <自变量>
             ;自变量不为空,则汇编
    <自变量>
IFIDN <字符串1>,<字符串2>
                      ;串1与串2相同
IFDIF <字符串1>,<字符串2>
                    ;串1与串2不同
```

# 例7. 24 求3个变元中最大值放入AX, 且变元数不同时产生不同的程序段

```
宏定义:
MAX MACRO K, A, B, C
     LOCAL NEXT, OUT
     MOV AX, A
        K-1 ; 如果k-1≠0, 条件为真
     TF
       K-2
     CMP C, AX
     JLE NEXT
     MOV AX, C
                宏调用:
     ENDIF
NEXT: CMP B, AX
                   MAX 1, P
     JLE
         OUT
                   MAX 2, P, Q
     MOV AX, B
                   MAX 3, P, Q, R
     ENDIF
OUT:
```

宏展开:

1??0001:

```
MOV AX, P
1 ??0002: CMP Q, AX
       JLE ??0003
       MOV AX, Q
1??0003:
       MOV AX, P
       CMP R, AX
       JLE ??0004
       MOV AX, R
1 ??0004: CMP Q, AX
       JLE ??0005
       MOV AX, Q
1 ??0005:
```

MOV AX, P

**ENDM** 

		MAX MACRO K, A, B, C			
MAX MAC	CRO K, A, B, C	LOCAL NEXT, OUT			
1017121 10171	LOCAL NEXT, OUT	MOV AX, A			
	,	IF K-1 ;如果k-1≠0,条件为真 IF K-2			
	MOV AX, A	CMP C, AX			
	IF K-1 ;如果k-1≠0,条件为真	JLE NEXT			
	IF K-2	MOV AX, C			
	CMP C, AX	ENDIF CMB P AV			
	JLE NEXT	NEXT: CMP B, AX JLE OUT			
	MOV AX, C	MOV AX, B			
	ENDIF	ENDIF			
NEXT:	CMP B, AX	OUT:			
112211	JLE OUT	ENDM .			
	MOV AX, B	, 0000 data segment			
		0000 ???? P dw?			
OTIO	ENDIF	0002 ???? Q dw?			
OUT:		0004 ???? R dw?			
END	)M	0006 data ends			
•		,0000 cseg segment			
data segm	ent	assume cs:cseg,ds:data			
P	dw?	0000 start proc far			
Q	dw?	; 0000 B8 R mov ax, data			
R	dw?	0003 8E D8 mov ds, ax			
data ends	CA *** *	;			
;		MAX 1, P			
	go am on t	0005 A1 0000 R			
cseg	segment	MAX 2, P, Q			
	assume cs:cseg,ds:data	0008 A1 0000 R 1 MOV AX, P			
start	proc far	000B 39 06 0002 R 1 ??0002: CMP Q, AX			
;		000F 7E 03 1 JLE ??0003 0011 A1 0002 R 1 MOV AX, Q			
	mov ax, data	0011 A1 0002 R			
	mov ds, ax	MAX 3, P, Q, R			
;	·	0014 A1 0000 R 1 MOV AX, P			
	MAX 1, P	0017 39 06 0004 R 1 CMP R, AX			
	MAX 2, P, Q	001B 7E 03 1 JLE ??0004 001D A1 0004 R 1 MOV AX, R			
	MAX 3, P, Q, R	0020 39 06 0002 R 1 ??0004: CMP Q, AX			
;	MAA 3,1, Q, K	0024 7E 03 1 JLE ??0005			
		0026 A1 0002 R 1 MOV AX, Q			
exit:	mov ax,4c00h	0029 1 ??0005:			
	int 21h	, 0029 B8 4C00 exit: mov ax,4c00h			
start	endp	002C CD 21 int 21h			
cseg	ends	002E start endp			
	end start	002E cseg ends end start			
		enu start			

#### 例7.25 根据跳转距离生成不同跳转指令

#### 宏定义:

BRANCH MACRO X

IF (\$-X) LT 128 JMP SHORT X

**ELSE** 

JMP NEAR PTR X

**ENDIF** 

**ENDM** 

#### 宏调用:

**BRANCH AA** 

#### 宏展开:

如果相对于AA距离小于 128, 宏展开

1 JMP SHORT AA

否则产生

1 JMP NEAR PTR AA

# 例7.26 在宏定义的递归调用中,使用条件伪操作结束宏递归 X和2<sup>N</sup>相乘,即X左移N次

# 宏定义: POWER MACRO X, N SAL X, 1 COUNT=COUNT+1 IF COUNT-N POWER X, N ENDIF ENDM

# 宏调用: COUNT=0 POWER AX, 3

#### 宏展开:

1 SAL AX, 1 2 SAL AX, 1 3 SAL AX, 1

#### 例 7.28 (p285):

```
divide macro dividend, divisor, quotient
    local comp, out
    cnt=0
    ifndef dividend
    cnt=1
    endif
    ifndef divisor
    cnt=1
    endif
    ifndef quotient
    cnt=1
    endif
        cnt
    endif
```

```
mov ax, dividend
  mov bx, divisor
  sub cx, cx
comp:
  cmp ax, bx
  jb out
  sub ax, bx
  inc cx
  jmp comp
out:
  mov quotient, cx
  endm
```

# 7. 4 高级语言结构 (自学 *p293*)

- ◆ MASM 6.0引入了几种更接近高级语言编程的高级语言结构,如以下标准宏指令
  - IF/. ELSEIF/. ELSE/. ENDIF
  - WHILE/. ENDW
  - REPEAT/. UNTIL
  - REPEAT/. UNTILECXZ
  - BREAK
  - COUNTINUE
- ◆ 汇编程序将按<u>标准指令段</u>展开,形成一串指令 完成特定操作

# . IF/. ELSEIF/. ELSE/. ENDIF

#### 格式:

- . IF expression1 (汇编语言语句组1)
- .ELSEIF expression2
- (汇编语言语句组2)
- .ELSEIF expression3
- (汇编语言语句组3)
- . ELSE (汇编语言语句组n)
- . ENDIF

.IF宏指令在汇编时会产生比较 (CMP)和条件跳转两条指令

汇编时这里产生一条JMP指令

.IF AL=="A"
CALL DISP
.ENDIF

CMP AL, "A"

JNZ NOTA

CALL DISP

# 高级语言结构中使用的表达式

#### ◆ 表达式中的操作符

- == 相等
- ! = 不等
- > 大于
- >= 大于或等于
- 〈 小于
- <= 小于或等于
- & 位测试
- ! 逻辑非
- && 逻辑与
- 逻辑或

#### ◆ 表达式格式

- 1) 测试条件码的值(=1时表达式值为真)
  - ZERO?
  - CARRY?
  - OVERFLOW?
  - SIGN?
  - PARITY?

- 机器指令中有对
- 应的条件转移
- 2) 操作数构成的表达式
  - reg op reg
  - reg op memory
  - reg op constant
  - memory op constant

机器指令

中有对应

的操作数

表示形式

.IF reg == constant

CMP reg, constant JNZ xxxxx

机

器指令中有对应的操作

· 高级语言语句在汇编时汇编程序将生成标准的机器指令串替 代高级语言语句

#### 更加易于编程和可读性

.IF AL=="A"
CALL DISP
.ELSEIF AL=="B"
CALL DISP
.ELSE
MOV AL, "N"
CALL DISP
.ENDIF

汇编展开

例 7.32 (p294)

CMP AL, "A"
JNZ NOTA
CALL DISP
JMP DONE
NOTA: CMP AL, "B"
JNZ NOTB
CALL DISP
JMP DONE

NOTB: MOV AL, "N"
CALL DISP

**DONE:** 

# 练习举例

#### P301 7.1

7.1 定义宏指令CLRB,完成用空格符将一字符区中的字符 取代的工作。字符区的首地址及其长度为变元。(两种实现方案)

```
CRLB1 MACRO ADDR, CUNT
      LOCAL
            NEXT
            SI, OFFSET ADDR
      MOV
            AL. 20H ;
      MOV
   • =20H
            CX. CUNT
      MOV
            [SI], AL
NEXT: MOV
      INC
            SI
      LOOP
            NEXT
```

```
CRLB2 MACRO ADDR, CUNT
LEA DI, ADDR
MOV AL, '
CLD ; DF=0
MOV CX, CUNT
REP STOSB
ENDM
```

#### ◆ 宏定义格式:

```
// 定义了一个名为mac_name的宏
.macro mac_name
...
.endm
```

```
// 定义了一个名为mac_name2的宏
// 并且有2个输入参数
.macro mac_name2 p1, p2
...
.endm
```

#### ◆ 说明:

- .macro和.endm是ARM中定义宏的伪指令
- 宏定义中,可以带有参数。
  - 参数之间用","或空格分开
  - 参数可以通过 "=deflt" 的格式提供缺省值
  - 若参数为必须提供,可以在参数后使用":req"
  - 当参数数量可变时,最后一个参数可使用 ":vararg"
- 宏定义体中使用参数时要在参数前加"\"

.macro resv str p1=0, p2

#### ◆ 宏定义举例:

- 宏resv\_str带有2个参数
- 参数p1有一个缺省值为0, 第2个参数没有提供缺省值

.endm

■ 在宏定义体中通过 "\p1" 的方式使用第1个参数p1

#### \* 宏调用

- 宏调用时,参数按宏定义时的参数顺序一一对应。也可以使用键值对的方式指令参数值
  - 在宏调用 resv\_str 9, 17 中, 参数p1=9, p2=17
  - 在宏调用 resv\_str p2=17, p1=9 中,参数p1=9, p2=17
- 宏定义体中参数值传送
  - 如果有宏调用  $resv_str x, y$ ,则在宏定义体内的参数 "p1" 会被x替代,"p2" 会被y替代
  - 而宏调用 resv\_str, y后, "\p1" 会被缺省值0替代

- ◆ store宏定义(编程时):
  - 类似于x86,把一个寄存器的值存储到数据段定义的一个双字变量单元
- ◆ 宏调用(编程时):

```
// store宏定义。p1为64位寄存器
// p2为数据段定义的变量
.macro store p1, p2
    adr x29, \p2
    str \p1, [x29]
.endm
```

store x1, Z //Z在数据段定义

◆ 宏展开(汇编时):

```
12 store x0,Z
12 0010 1D000010 > adr x29,Z
12 0014 A00300F9 > str x0,[x29]
```

- ">" 表示宏展开1次
- 宏展开2次用 ">>" 表示

◆ multiply、store宏举例完整代码

```
.macro store p1, p2
   adr x29, \p2
    str p1, [x29]
.endm
// multiply宏,使用了store宏
.macro multiply p1, p2, result
    ldr x1, \p1
    1dr x2, \p2
   mul x0, x1, x2
    store x0, \result
.endm
.data
   X: .dword 12
   Y: .dword 15
   Z: .dword 0
```

```
// 主程序,演示宏的展开
.text
.global main
main:
    stp x29, x30, [sp, #-16]!
    // 直接用数据段定义的变量
    // 实现 Z = X * Y 操作
    multiply X, Y, Z
    ldp x29, x30, [sp], #16
    ret
```

#### ◆ 宏举例完 整.lst文件 内容

```
.macro store p1, p2
 12345678
                             adr x29, \p2
                             str \p1, [x29]
                         .endm
                         .macro multiply p1, p2, result
                             ldr x1, \p1 ldr x2, \p2
 9
                             mul x0, x1, x2
10
                             store x0, \result
11
                         .endm
12
13
                         .data
                             X: .dword 12
14 0000 0C000000
14
         00000000
15 0008 0F000000
                             Y: .dword 15
15
         0000000
16 0010 00000000
                             Z: .dword 0
16
         0000000
17
18
                         .text
19
                         .global main
20
                        main:
21 0000 FD7BBFA9
                             stp x29, x30, [sp, #-16]!
22
                             multiply X, Y, Z
22 0004 01000058
                         \rightarrow ldr x1,X
22 0008 02000058
                            1dr x2, Y
                            mul x0, x1, x2
22 000c 207C029B
22
                            store x0,Z
22 0010 1D000010
                        >> adr x29,Z
22 0014 A00300F9
                        >> str x0,[x29]
23 0018 FD7BC1A8
                             1dp \times 29, \times 30, [sp], #16
24 001c C0035FD6
                             ret
```

# 7.5.2 ARM64宏定义中的参数

#### ◆ (1) 宏定义可以无变元:

- enter\_func宏,将X29, X30寄存器压入堆栈
- exit\_func宏, 从堆栈中恢 复X29, X39寄存器的值, 并且执行ret指令

◆ 宏展开后(.lst文件)

```
// 进入函数后,保存X29,X30寄存器
.macro enter_func
    stp x29, x30, [sp, #-16]!
.endm
// 函数返回前,恢复X29,X30寄存器
.macro exit_func
    ldp x29, x30, [sp], #16
    ret
.endm
```

# 7.5.2 ARM64宏定义中的参数

- ◆ (2) 变元可以是操作码或操作码的一部分:
  - 数据定义INIT\_ARRAY宏

```
.macro INIT_ARRAY name, suffix, dtype, first, value:vararg
   \name\suffix: .\dtype \first, \value
.endm

.data
   INIT_ARRAY arr, 0, word, 0, 0x1234, 0x246
   INIT_ARRAY arr, 1, byte, 2, 4
```

#### ◆ 宏展开后(.lst文件)

# 7.5.2 ARM64宏定义中的参数

- ◆ (2) 变元可以是操作码或操作码的一部分:
  - 类似x86的jmp宏,根据条件进 行跳转
  - 第1个参数是条件码,与b指令 组成ARM64的条件跳转指令
  - 第2个参数是跳转的目标地址
- ◆ 宏展开后(.lst文件)

```
.macro jmp cc dest
   b\cc \dest
.endm
.text
   mov x0, #0
    mov x1, 0x0
    cmp x0, x1
    jmp eq next
    jmp gt big
    mov x0, #-1
        next
```

```
11 000c 1F0001EB cmp x0, x1

12 jmp eq next

12 0010 A0000054 beq next

13 jmp gt big

13 0014 6C000054 bgt big

14 0018 00008092 mov x0, #-1

15 001c 02000014 b next
```

# 7.5.3 ARM64宏定义中的标号

- 当在宏定义体中使用了标号,多次调用该宏定义时,则展 开后会出现标号的多重定义,这是不允许的。
- ◆ 在使用GNU as对ARM进行汇编时,可以使用纯数字格式定义标号, "N:",其中N代表任意非负整数。
  - 如要引用某个标号的之前最近一次定义,应使用"Nb",N应与标号在定义时的数字相同;
  - 如要引用某个标号的下一次定义,应使用"Nf"。
  - 'b'表示"向后引用", 'f'表示"向前引用".

等价于

1: branch 1f

2: branch 1b

1: branch 2f

2: branch 1b

label\_1: branch label\_3

label\_2: branch label\_1

label\_3: branch label\_4

label\_4: branch label\_3

#### 在宏定义中,只能使用数字格式的标号。

# 7.5.3 ARM64宏定义中的标号

◆ 举例: NUMABS宏, 求一个数的绝对值

核心源代码 对应的.lst代码

```
.macro NUMABS oper
    cmp \oper, #0
    bge 1f
    neg \oper, \oper
1:
.endm
.text
    mov x0, #-4
    NUMABS x0
    mov x1, 0x12
    NUMABS x1
    mov x2, #-128
    NUMABS x2
```

```
12 0004 60008092
                        mov x0, #-4
                        NUMABS x0
13
                    > cmp x0,#0
13 0008 1F0000F1
13 000c 4A000054
                    > bge 1f
                    \rightarrow neg x0,x0
13 0010 E00300CB
13
14 0014 410280D2
                        mov x1, 0x12
15
                        NUMABS x1
15 0018 3F0000F1
                    > cmp \times 1, \# 0
                    > bge 1f
15 001c 4A000054
                    > neg x1,x1
15 0020 E10301CB
15
16 0024 E20F8092
                        mov x2, #-128
                        NUMABS x2
17
17 0028 5F0000F1
                    > cmp x2,#0
                    > bge 1f
17 002c 4A000054
                    \rightarrow neg x2,x2
17 0030 E20302CB
```

- ◆ 重复伪操作 .rept
- ◆ 格式: .rept count

... // 重复块

.endr

◆ 例如,将长度为3的数组arr中各元素初始化为0x1234

- ◆ 重复伪操作 .rept
- ◆ 例如,在数据段定义一个长度为26的ASCII大写字母表/数组,数组内数据依次为字符'A'、…'Z'

```
.data
table:
    ch = 'A'
    .rept 26
    .byte ch
    ch = ch + 1
    .endr
.text
    adr x0, table
...
```

```
.data
                table:
                     ch = 'A'
                     .rept 26
4 0000 41
                    .byte ch
                    ch' = ch + 1
4
  0001 42
                    .byte ch
                                  26个
                    ch' = ch + 1
  0019 5A
                    .byte ch
                    ch' = ch + 1
456789
                          .byte ch
                         ch' = ch + 1
                     .endr
                .text
13 0004 00000010
                      adr x0, table
```

#### ◆ 用gdb显示数据段内存分配

```
(gdb) x/26xb $x0
0x420028: 0x41 0x42
0x420030: 0x49 0x4a
0x420038: 0x51 0x52
0x420040: 0x59 0x5a
```

0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48
0x4b	0x4c	0x4d	0x4e	0x4f	0x50
0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58

- ◆ 不定重复伪操作 .irp
- ◆ 格式: .irp param, <语句序列>

... // 重复块

.endr

语句序列中的元素间使用','或空格分开

- ◆ 如果没有列出值,语句序列将被汇编一次,并将符号设置 为空字符串。要引用语句序列中的符号,使用\param。
- ◆ 例如,给X0,X1 ,X2,赋初始值 0x1234
- ◆ 源代码如右图:

```
.text
.global main
main:
    stp x29, x30, [sp, #-16]!
    .irp param, 0, 1, 2
    mov X\param, 0x1234
    .endr
    ldp x29, x30, [sp], #16
    ret
```

- ◆ 不定重复伪操作 .irp
- ◆ 例如, 给X0, X1, X2, 赋初始值0x1234
- .lst文件

```
main:
5 0000 FD7BBFA9
                       stp x29, x30, [sp, #-16]!
                       .irp param, 0, 1, 2
 0004 804682D2
                      mov X0,0x1234
6 0008 814682D2
                      mov X1,0x1234
 000c 824682D2
                      mov X2,0x1234
                       mov X\param, 0x1234
                       .endr
 0010 FD7BC1A8
                       ldp x29, x30, [sp], #16
 0014 C0035FD6
                       ret
```

◆ 用gdb反汇编后的代码

```
<+0>: stp x29, x30, [sp, #-16]!
<+4>: mov x0, #0x1234
<+8>: mov x1, #0x1234
<+12>: mov x2, #0x1234
```

- ◆ 不定重复伪操作 .irpc
- ◆ 格式: .irpc param, <字符串>

... // 重复块

#### .endr

- ◆ 对于值中的每个字符,将符号设置为该字符,然后汇编语句序列。
- ◆ 如果没有列出值,语句序列将被汇编一次,并将符号设置 为空字符串。要引用语句<u>序列中的符号,使用\param。</u>
- ◆ 例如,给X0,X1,X2, 赋初始值0x1234
- ◆ 源代码如右图:
  - ◆ 对应的.1st文件和反汇编 后的代码和上页.irp的例 子类似

```
.text
.global main
main:
    stp x29, x30, [sp, #-16]!
    .irpc param, 012
    mov X\param, 0x1234
    .endr
    ldp x29, x30, [sp], #16
    ret
```

- 条件伪操作能使汇编程序根据条件把一段源程序包括在目标程序之内,或者把它排除在外
- ◆ 条件伪操作的一般格式:

.if <逻辑表达式>

... ;逻辑表达式为真则汇编此块

{.else

...;逻辑表达式为假则汇编此块}

#### .endif

- .if后的逻辑表达式决定是否对后面的指令进行汇编, 如果逻辑表达式为假,就会对.else后的指令进行汇 编。
- .endif标志着条件汇编的结束。

- ◆ 举例: X和2<sup>N</sup>相乘, 即X左移N次
- ◆ 源代码:
  - power宏为嵌套调用,每调用1次, 将X左移1位,实 现乘2的效果
  - 当power宏的调用 次数(用count统 计)等于n后,表 达式(n-count)等于 0,即条件汇编.if 的表达式为假,停 止嵌套调用。

```
.macro power reg, n
    lsl \reg, \reg, #1
    count = count + 1
    .if (\n - count)
        power \reg, \n
    .endif
.endm
.text
.global main
main:
    stp x29, x30, [sp, #-16]!
    count = 0
    mov x0, #4
    power x0, 3
    ldp x29, x30, [sp], #16
    ret
```

- 举例:X和 2<sup>N</sup>相乘,即 X左移N

  Minimum

  Minim X左移N次
  - .lst文件:

```
11
                        main:
12 0000 FD7BBFA9
                             stp x29, x30, [sp, #-16]!
13
                             count = 0
14 0004 800080D2
                            mov x0, #4
15
                             power x0, 3
15 0008 00F87FD3
                        > 1s1 x0,x0,#1
15
                        > count =count+1
15
                        > .if (3-count)
15
                        \rightarrow power x0,3
15 000c 00F87FD3
                        >> 1s1 x0, x0, #1
15
                        >> count =count+1
15
                        >> .if (3-count)
15
                        \rightarrow power x0,3
15 0010 00F87FD3
                        >>> lsl x0,x0,#1
15
                        >>> count =count+1
                        >>> .if (3-count)
15
                        \Rightarrow \Rightarrow power x0,3
15
15
                        >>> .endif
15
                        >> .endif
15
                           .endif
16 0014 FD7BC1A8
                             ldp x29, x30, [sp], #16
17 0018 C0035FD6
                             ret
```

- ◆ 举例: X和2<sup>N</sup>相乘,即X左移N次
- ◆ 使用gdb对该可执行文件进行调试:
- ◆ 使用disas反汇编指令,得到main函数对应的反汇编代码 如下图所示。
  - 条件汇编指令仅在汇编时对汇编器有用,没有生成机器指令。

```
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
                                 x29, x30, [sp, #-16]!
stp
  0x000000000004005d8 <+4>:
                                 x0, #0x4
                            mov
  0x00000000004005dc <+8>: lsl
                                 x0, x0, #1
  0x000000000004005e0 <+12>: lsl
                                 x0, x0, #1
  0x000000000004005e4 <+16>: lsl
                                 x0, x0, #1
                                 x29, x30, [sp], #16
                            ldp
  0x000000000004005e8 <+20>:
  0x000000000004005ec <+24>:
                            ret
End of assembler dump.
```