









TAMAMLAYICI MATERYAL · ERKEK SAÇ KESİMLERİNİN GÖRSEL ATLASI

Makine ile Kesim ve Fade Geçişleri Rehberi

Makineler, tarak aparatları ve kademeler: adım adım kusursuz geçiş

Bu Rehberde Neler Bulacaksınız?

İyi bir geçiş (fade) makineye değil, onu nasıl yönlendirdiğinize bağlıdır. Bu rehberde makineleri ve tarak aparatlarını tanıyacak, kademelerin mantığını kavrayacak, adım adım kusursuz bir geçiş yapacak, net kontür ve ense çizgisi oluşturmayı öğrenecek ve en sık yapılan hataları müşteri fark etmeden önce tespit edeceksiniz.

1. Makineler ve Tarak Aparatları
2. Kademelerin Mantığı
3. Adım Adım Geçiş (Fade)
4. Kontür ve Ense Çizgisi
5. Sık Yapılan Hatalar

Makineler ve Tarak Aparatları


Saç kesme makinesi uzunluğu belirler, kontür makinesi net kenarları oluşturur, folyo tıraş makinesi ise sıfırlama bölgesini sinekkaydı yapar. Üçünün de görevi farklıdır.



Saç kesme makinesi ve taraklar



Kontür makinesi ve folyo tıraş makinesi



Tarak aparatının takılması



Ayar kolu

Ne işe yarar

Saç kesme makinesi geniş yüzeyde eşit bir uzunluk sağlar, kontür makinesinin dar bıçağı kenarları ve hatları temizler, folyo tıraş makinesi ise skin fade kesiminin alt kısmında saçı tamamen sıfırlar.

Tarak aparatları

Bilgilendirme amaçlı uzunluklar: 0,5 numara 1,5 mm, 1 numara 3 mm, 1,5 numara 4,5 mm, 2 numara 6 mm, 3 numara 10 mm, 4 numara 13 mm, 6 numara 19 mm, 8 numara 25 mm. Makineye göre biraz değişebilir, bu nedenle kendi setinizi iyi tanıyın.

Ayar kolu

Kapalı kol en kısa kesimi sağlar, açık kol ise yaklaşık yarım numara daha uzundur. Bu sayede iki tarak aparatı arasındaki ara uzunlukları elde eder ve geçiş çizgilerini silersiniz.

Kademelerin Mantığı

Geçiş kısadan uzuna doğru ilerler ancak her zaman uzun zeminle başlarsınız. Her kademe, bir öncekinin üzerinde yer alan daha dar bir şerittir.



Önce uzun zemin



Altta kılavuz çizgi



Yukarı doğru kademeler



Pürüzsüz tonlama

Temel ilke

Önce daha uzun bir tarakla yanların tamamını ve enseyi kesin: bu sizin zeminindir. Ardından altta en kısa hattı belirleyin ve tarak numaralarını yarım veya bir kademe artırarak oradan yukarı doğru ilerleyin.

Geçiş şeritleri

Her yeni tarakla bir öncekinden daha dar bir şerit (yaklaşık 1–2 cm) kesin. Şeridin üst yarısında makineyi hafifçe dışa eğerek çalışın; böylece iki uzunluk birbirine karışır ve görünür bir çizgi kalmaz.

Uzman ipucu

İki tarak arasında çok fazla fark varsa doğrudan atlamayın: ara numaraları veya açık kol ayarını kullanın. Kusursuz bir geçiş, birkaç büyük adımdan değil, birçok küçük adımdan oluşur.

Adım Adım Geçiş (Fade)

Orta seviye bir geçiş (mid fade) dört aşamadan oluşur: zemin, kılavuz çizgi, kademeler ve harmanlama. Daima kuru ve temiz saçta çalışın.



Tepe ayrımına kadar zemin



Şakak hizasında kılavuz çizgi



Dışa doğru kavisli hareket



Çizgileri silme

Nasıl yapılır

3 numara tarakla yanları tepe ayrım çizgisine kadar kesin. Taraksız ve kapalı kolla şakak hizasında hattı belirleyin, altındaki tüm saçı kesin. Ardından 0,5, 1 ve 2 numara taraklarla yukarı doğru ilerleyin.

Bilek hareketi

Makineyi şeridin alt kısmında başa yaslayın, ardından yukarı çıkarken kaşıkla dondurma alır gibi bilekten dışa doğru çevirin. Böylece kesim yukarı doğru kademeli olarak yumuşar ve keskin bir sınır oluşmaz.

Kontrol

Güçlü, yukarıdan gelen bir ışık altında çalışın ve başı birden fazla açıdan inceleyin. Koyu noktalar daha uzun, açık noktalar daha kısa bölgeleri gösterir. Oksipital kemik kavisinde makineyi daha fazla dışa eğin.

Kontür ve Ense Çizgisi


Kontür saç kesimini çerçeveler: kulak çevresi kavis, favoriler ve ense çizgisi. Temiz bir kontür tüm saç modelini çok daha taze gösterir.




Kulak çevresindeki kavis



Eşit favoriler



Yuvarlatılmış ense çizgisi



Temiz sonuç

Kulak çevresi

Kulağı nazikçe aşağı doğru katlayın ve kontür makinesinin köşesiyle küçük hareketlerle kavisi çizin. Çok yükseğe çıkmayın: kulak üstündeki kavis yumuşak ve iki tarafta da eşit olmalıdır.

Favoriler

Favorilerin altını kulak kıkırdağının orta hizasında veya müşterinin isteğine göre kesin. İki tarafın da aynı yükseklikte ve genişlikte bittiğini karşıdan, aynaya bakarak kontrol edin.

Ense çizgisi

Doğal, yuvarlatılmış ense çizgisi uzarken köşeli çizgiye göre çok daha estetik görünür. Yalnızca doğal saç çizgisinin altındaki kılları temizleyin, çizgiyi daha yukarı taşımayın; aksi takdirde saç uzadığında koyu bir gölge kalır.

Sık Yapılan Hatalar

Çizgiler, ton farkları, yamuk hatlar ve tahriş olmuş cilt: makine kesiminin dört klasik hatası. Hepsi önlenebilir ve çoğunlukla düzeltilebilir.



Hata: görünür çizgiler



Hata: koyu leke



Hata: farklı yükseklik



Düzeltme: harmanlama

Çizgiler ve ton farkları

Makineyi dışa doğru eğmediğinizde veya iki tarak arasında çok büyük fark olduğunda çizgi kalır. Düzeltme: Açık kol ayarıyla veya ara tarakla sadece şeridin üst yarısında sınırı harmanlayarak silin.

Farklı yükseklik

İki tarafın kılavuz çizgisi genellikle müşterinin başı yana eğik olduğu için farklı olur. Kesimden önce başı dik konuma getirin ve daha kısa numaraya geçmeden önce aynadan her iki çizgiyi mutlaka karşıdan kontrol edin.

Cilt tahrişi

Aşırı baskı uygulamak, körelmiş veya aşırı ısınmış bıçak kızarık ve tahriş olmuş bir cilde neden olur. Makineyi kafa derisine bastırmayın, bıçağı düzenli yağlayın ve her müşteriden sonra aletleri temizleyip dezenfekte edin.

Sonraki Adım

Bu rehberi Atlas ile birlikte kullanın: Bir sonraki müşterinizde ilgili sayfayı açın, adımları gözden geçirin ve güvenle çalışın. Telefonunuza kaydedin veya çalışma alanınız için çıktısını alın.