UI 설계

2022-09-28

로그인 방식

1. 로그인 방식

- 1. 통제관
 - 1. 이메일과 패스워드를 입력하여 로그인
- 2. 훈련자
 - 1. 클라이언트 실행 시 로그인 없이 로비로 진입하여 PC ID로 구분

1. 계정 생성 방식(<mark>미정</mark>)

- 1. 툴 및 홈페이지에서 이름/소속/이메일/비밀번호를 입력하여 계정 생성
- 2. 통제관용 계정을 생성가능

2. 프로그램 진입 방식

1. 프로그램 진입 전 PC, VR 중 하나를 선택하여 진입하는 방식

로그인 화면 구성 – 젠스템 통제SW 개발로 인해 로그인 화면 UI 디자인 업무 X

1. 로그인 화면 구성


- 1. 이메일 입력
 - 1. VR의 경우 클릭 시 키패드 화면으로 이동
 - 2. 이메일 미 입력 또는 가입된 정보와 틀릴 경우 '잘못된 계정입니다.' 문구 팝업 창 출력
- 2. 패스워드 입력
 - 1. VR의 경우 클릭 시 키패드 화면으로 이동
 - 2. 패스워드 미 입력 또는 가입된 정보와 틀릴 경우 '패스워드가 맞지 않습니다.' 문구 팝업 창 출력
- 3. 로그인 버튼
- 4. 종료 버튼


젠스템 통제SW 개발로 인해 로그인 화면 UI 디자인 업무 X

'로그인 방식 - '젠스템'통제SW 개발로 인해 14 목개間 웹투표



폴레이어, 통제관, 게스트가 로고인을 하기 위한 화면





로비 기능

1. 로비 개요

1. 자신의 캐릭터를 자유롭게 움직일 수 있는 공간

2. 로비 특성

- 1. 싱글플레이
 - 1. 자신의 캐릭터만 존재하는 공간으로써 타 유저의 입장 불가
- 2. 1인칭 플레이
 - 1. 1인칭으로만 작동되며, 시점 이동 불가
- 3. 이동 및 행동
 - 1. 전, 후, 좌, 우 및 대각선 이동 가능
 - 2. 이동 외 행동(무기 및 장비 등) 일절 사용 불가
- 4. VR
 - 1. 로비에서의 VR은 조이스틱 모드를 기본으로하며, 생성된 방에 따라 대기실에서 모드1과 모드2를 구분한다

1. 로비 기능

- 1. 훈련자
 - 1. 설정 화면 진입 가능


로비 기능 - UI 출력 키

1. UI 화면 진입

- 1. PC
 - 1. P키를 누를 시 로비 메뉴 팝업 창 출력
 - 1. P키 재입력 시 로비 메뉴 팝업 창 종료
- 2. VR, 실기동
 - 1. 액션키패드에서 인벤토리/메뉴 버튼을 누를 경우 메뉴 UI 3D 오브젝트 출력
 - 2. 총 2가지 안을 실제로 적용하여 좀 더 사용하기 용이한 쪽으로 사용 예정
 - 1. 1안 : UI를 총기 앞 배치하여 총구 방향을 따라다님
 - 2. 2안 : UI를 총기 스코프 앞에 붙여서 배치



컨트롤러 인벤토리/메뉴 버튼



훈련(방 생성/참가)

설정

훈련 종료

VR VERSION 1

- VR 진행 시 UI를 총기 앞 배치하여 총구 방향을 따라다님



훈련(방 생성/참가)

설정

훈련 종료

VR VERSION 2

- VR 진행 시 UI를 총기 스코프 앞에 붙여서 배치
- 총 2가지 안을 실제로 적용하여 좀 더 사용하기 용이한 쪽으로 사용 예정입니다.

방 생성 - 젠스템 통제SW 개발로 인해 로그인 화면 UI 디자인 업무 X


1. 방 생성 목록

- 1. 맵 에디터에서 저장한 맵 출력
 - 1. 맵 이름, 실기동 지역 정보 출력
- 2. 맵 이름을 입력하여 검색 가능

2. 방생성기능


- 1. 통제관 방 생성 가능
- 2. 방 제목 설정 가능
- 3. 시간대 설정 가능
 - 1. 낮 / 밤(만월) / 밤(반월) / 밤(무월) 설정 가능
- 4. 날씨 단계 별 설정 가능
 - 1. 맑음 / 눈 / 비 설정 가능
 - 2. 날씨 별 최대 3단계 설정 가능
 - * 단, 맑음은 단계가 없음
- 5. 안개 설정 가능
 - 1. 없음/적음/보통/많음 설정 가능
- 6. 훈련 설정 가능
 - 1. 팀훈련/협동전/대항전 설정 가능
 - * 훈련 방식 페이지(5페이지) / 대기실 페이지 참고(10페이지)
- 7. 바람 설정 가능
 - 1. 없음/적음/보통/많음 설정 가능
 - 2. 풍향 설정 가능
 - 1. 8방향 설정 가능
- 8. 총기 고장 확률 설정 가능
 - 1. 최대 4단계 설정 가능


젠스템 통제SW 개발로 인해 로그인 화면 UI 디자인 업무 X



방 생성 방 이름 입력 버튼 클릭 시 카페드 화면으로 이동 방 이름 입력 후 방 생성 시 해당 방 이름으로 생성 방 이름을 입력하지 않고 방 생성 시 '방 이름이 누락되었습니다.' 문구 팝업 창 출력 방 이름을 입력해주세요 (1) $\Box \bigcirc \neg$ 4 H8 > 112 방 (2) ◀ 연개 없음 ▶ 맵 이름 실기동 지역 ◀ 협동전 ▶ 방 이름이 누락되었습니다. ▲ 바람 없음 ➤ 1955년 맵 이름 《 중기 고장 확률 1단계 ▶ 확인 방 맵 이름 임무 설명 방 생성 맵 여름 뒤보가기

방생성








대기실 - UI

해당 문서는 참고용 배치 문서 입니다. 참고 부탁드립니다.




- 팀 별 13명씩 칸 수가 필요
- 인원 수 표시는 디자인에 불필요 할 시 빠져도 상관 없음
- 소속/임무는 드롭다운 형식으로 디자인 필요(슬라이드 33 확인)
- 접속기기 GUI가 필요 (PC모드, 조이스틱모드, 실기동모드)
- 자신의 위치를 알 수 있도록 표시 필요











VR VERSION 1


따라다님



대기실 – UI(VR) VERSION 2



- VR 진행 시 UI를 총기 스코프 앞에 붙여서 배치
- - 총 2가지 안을 실제로 적용하여 좀 더 사용하기 용이한 쪽으로 사용 예정입니다.



대기실 기능

- 1. 대기실 개요
 - 1. 멀티플레이가 가능하여 다수의 플레이어가 생성되는 공간
- 2. 대기실 특성
 - 1. 멀티플레이
 - 1. 대기실에 입장한 모든 플레이어가 스폰
 - 2. 1인칭 플레이
 - 1. 1인칭으로만 작동되며, 시점 이동 불가
 - 3. 이동 및 행동
 - 1. 전, 후, 좌, 우 및 대각선 이동 가능
 - 2. 이동 외 행동(무기 및 장비 등) 일절 사용 불가
 - 3. 실기동(모드2)
 - 1. 실기동은 실기동 구역에서만 이동 가능
 - 4. 플레이어간 충돌
 - 1. 플레이어들은 서로 충돌하지 않음
- 3. 대기실 기능
 - 1. 훈련자
 - 1. 인벤토리 진입 가능
 - 2. 협동전의 경우 레드 팀과 블루 팀이 전부 한 팀으로 설정
 - 3. 한 팀당 13명까지 입장 가능
 - 4. 자신의 소속 및 임무 설정 가능
 - 2. 관전자
 - 1. 훈련자를 관전자 자리로 옮길 시 관전자로 변경
 - 1. PC에서만 관전 가능


대기실 기능 - UI 출력 키

1. UI 화면 진입


- 1. PC
 - 1. P키를 누를 시 대기실 기능 화면으로 이동
 - 1. P키 재입력 시 대기실 기능 화면 종료
- 2. VR, 실기동
 - 1. 액션키패드에서 인벤토리/메뉴 버튼을 누를 경우 대기실 UI 3D 오브젝트 출력
 - 2. 총 2가지 안을 실제로 적용하여 좀 더 사용하기 용이한 쪽으로 사용 예정
 - 1. 1안 : UI를 총기 앞 배치하여 총구 방향을 따라다님
 - 2. 2안 : UI를 총기 스코프 앞에 붙여서 배치



컨트롤러 인벤토리/메뉴 버튼














인벤토리 - UI

해당 문서는 참고용 배치 문서 입니다. 참고 부탁드립니다.









인벤토리 기능


1. 인벤토리 기능


- 1. 장비 장착 및 해제
 - 1. 마우스 좌클릭을 통하여 장착 및 해제
 - 1. 주무기
 - 1. 인벤토리에서 주무기 클릭 시 빈 슬롯에 1번부터 순차적으로 즉시 장착
 - 1. 슬롯이 전체 장착 중인 경우 미 반응(빈 슬롯이 있을 경우에만 장착)
 - 2. 장착 중인 슬롯 클릭 시 장착을 해제
 - 3. 슬롯 개수: 3
 - 2. 보조무기
 - 1. 인벤토리에서 보조무기 클릭 시 즉시 장착
 - 2. 장착 중인 슬롯 클릭 시 장착을 해제
 - 3. 슬롯 개수 : 1
- 2. 배낭 기능
 - 1. 인벤토리에서 장비 및 투척 무기 클릭 시 배낭 등록
 - 1. 소모품의 경우 최대 99까지 등록 가능
 - 2. 배낭에서 장비 및 투척 무기 클릭 시 등록 해제
 - 3. 장비 및 투척 무기 등록 시 인게임에서 확인 가능
- 3. 캐릭터 변경 기능
 - 1. 성별 변경
 - 2. 복장 변경
 - 1. 스킨이 바뀌는 형식처럼 캐릭터 위의 옷 전체가 바뀌는 느낌











인벤토리 – 캐릭터 편집

해당 문서는 참고용 배치 문서 입니다. 참고 부탁드립니다.




인벤토리 – 배낭 UI

해당 문서는 참고용 배치 문서 입니다. 참고 부탁드립니다.



- 장비 및 투척 무기의 개수기 관없음
- 인게임과 마찬가지로 투척 누어 잘 보이도록 배치
- 뒤로가기 버튼은 붙어있지
- 인벤토리에서 배낭으로 옮



인벤토리 – 배낭 기능

