

Projektname: Bankomponeten

Projektnummer: 0001

Kurzbeschreibung: Erzeugung von Softwarekomponente(n) als dyna-

misch nachladbare Bibliotheken (DLLs) in C/C++, in der die grundlegenden Funktionen einer Bank ab-

gebildet werden

Version: 1.1.0

Vorgelegt von: Reimar Klammer, Johannes Probst, Daniel Komo-

horov

Author: Daniel Komohorov

Auftraggeber: DI (FH) DI Roland Graf, MSc

Erstelldatum: 20.10.2016

## DOKUMENTENHISTORIE

Autor	Datum	Version	Änderung
Komohorov	20.10.2016	1.0	Erstellung der Dokumentation
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Bankkomponenten

## I Inhaltsverzeichnis

I	Inha	lltsverzeichnis	II
1	Dok	cumentation der Bibliothekinterfaces	1
	1.1	Komponentenübersicht	1
	1.2	Allgemeine Hinweise	1
	1.3	Funktionsbeschreibung, Komponente Kunde (CustomerModul)	2
	1.4	Funktionsbeschreibung, Komponente Konto (AccountModul)	4
	1.5	Funktionsbeschreibung, Komponente Transaktion (TransactionModul)	8
	1.6	Funktionsbeschreibung, Komponente Währungsumrechnung (CurrencyTrans-	-
		lationModul)	13
	1.7	Funktionsbeschreibung, Komponente Persistenz (PersistanceModul)	15
	1.8	Errorcode Liste	16
	1.9	Fehlerbehandlung, allgemein mögliche Übergabeparameter	17
2	Anl	nang	17
3	TO	DO	18

#### 1 Dokumentation der Bibliothekinterfaces

#### 1.1 Komponentenübersicht




Abbildung 1: Komponentenübersicht

#### 1.2 Allgemeine Hinweise

- Errocodes: Eine Liste mit Errocodes befindet sich im Kapitel 1.8
- Fehlerbehandlung (Checks) für wiederkehrende Fälle werden im Kapitel 1.9 erläutert
- Fehlerbehandlung für einzelne Funktionen werden in der Funktionsbeschreibungen erläutert

# 1.3 Funktionsbeschreibung, Komponente Kunde (CustomerModul)

Funktion: int CreateCustomer(char\* firstName, char\* lastName, char\*

street, int zip, int& id)

Bezeichnung: Kunden anlegen

Parameter: char \* firstName
Parameter: char \* lastName

Parameter: char \* street

Parameter: int\* zip
Parameter: int & id

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER und E\_OK Siehe Kapitel 1.8 Er-

rorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Alles Strings

dürfen nicht NULL sein und zip muss ein Int-Wert von 1000 bis 9999 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert

E\_INVALID\_PARAMETER

2) Nach positiver Prüfung liefert die Funktion E\_OK zurück

und erzeugt den Kunden

Aufrufbeispiele: CreateCustomer("Franz", "Müller", "Hintertupfing", 5020,

id)

Funktion: int DeleteCustomer(int id)

Bezeichnung: Kunden Löschen

Parameter: int id

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

und E\_OK Siehe Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Ubergabeparametern, ob id größer 0 ist. Im

Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

2) Kunden id wird gesucht

3) Falls kein Kunde gefunden wird, oder Kunde ist Inaktiv,

liefert die Funktion E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

4) Wenn id gefunden wurde, so wird der Kunde auf Inaktiv

gesetzt und die Funktion liefert E\_OK zurück

Aufrufbeispiele: DeleteCustomer(id);

Funktion: int ModifyCustomer(int id, char\* firstName, char\* lastName,

char\* street, int\* zip)

Bezeichnung: Kunden Bearbeiten

Parameter: int id (Kunden- bzw. Verfüger-id)

Parameter: char \* firstName
Parameter: char \* lastName
Parameter: char \* street

Parameter: int zip

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

und E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Hier wird nur id ge-

prüft (muss größer oder gleich 0 sein) und im Fehlerfall wird E\_INVALID\_PARAMETER zurückgegeben. Restliche Werte dürfen NULL sein, so dass z.B. nur ein Parameter geändert

werden kann.

2) Kunden id wird gesucht

3) Falls kein Kunde gefunden wird, liefert die Funktion

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND zurück

4) Wenn alles gut geht, werden geänderte Werte übernommen

und die Funktion liefert E\_OK zurück

Aufrufbeispiele: ModifyCustomer(0, "Hans", "Meier", "Daheim", &newZip);

# 1.4 Funktionsbeschreibung, Komponente Konto (AccountModul)

Funktion: int CreateAccount(int disposerId, char\* accountName,

ACCOUNT\_TYPE accountType, int accountNumber)

Bezeichnung: Konto eröffnen

Parameter: int disposerId

Parameter: char\* accountName

Parameter: ACCOUNT\_TYPE accountType (ein ENUM:

SavingsAccount (Sparkonto) = 1; LoanAccount (Girokonto)

= 2)

Parameter: int accountNumber

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

(Siehe Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- bzw.

Verfügernummer muss größer oder gleich 0 und Kontoname darf nicht NULL sein. im Fehlerfall: Rückgabewert

E\_INVALID\_PARAMETER

2) Prüfung ob die Kunden ID existiert, wenn nicht, liefert die

Funktion E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

3) Wenn alles gut geht, wird ein Konto erzeugt und dem

übergebenen Kunden-ID zugewiesen. Die Funktion liefert

 $E_{-}OK$ 

Aufrufbeispiele: ModifyCustomer(0,"Hans", "Meier", "Daheim", &newZip);

Version: 1.1.0

Funktion: int CloseAccount(int disposerId, int accountNumber)

Bezeichnung: Konto schließen

Parameter: int disposerId

Parameter: int accountNumber

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_REMOVE\_DISPOSER\_NOT\_FOUND,

 $\begin{array}{l} E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,\, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND,\\ E\_UNAUTHORIZED,\,\, E\_OK\,\,\, (Siehe\,\, Kapitel\,\, 1.8\,\, Errorcode \end{array}$ 

liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- bzw.

Verfügernummer und Kontonummer muss größer oder gleich 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert

E\_INVALID\_PARAMETER

2) Suche nach Konto und dazugehörige Verfüger (einen oder mehreren)

2.1) Prüfung der Übergabeparametern, im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

2.2) Prüfung ob das Konto existiert oder inaktiv, wenn eins von beiden zutreffen, liefert die Funktion E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND zurück

2.3) Prüfung ob Verfüger (ein oder mehrere) für das Konto autorisiert sind. Falls nicht, liefert die Funktion E\_UNAUTHORIZED zurück

2.4) Falls obere Prüfungen gut gegangen sind, wird E\_OK zurückgeliefert und es geht mit 3) weiter

3) Konto wird auf Inaktiv gesetzt, Zuordnung Verfüger zum Konto wird entfernt und die Funktion liefert E\_OK zurück

Aufrufbeispiele: CreateAccount(disposerId, "FirstAccount", LoanAccount, ac-

countId);

CreateAccount(0, "FirstAccount", LoanAccount, accountId);

Funktion: AddDisposer(int disposerId, int accountNumber, int newDis-

poserId)

Bezeichnung: Verfüger zuweisen

Parameter: int disposerId (aktueller Kunde bzw. Verfüger)

Parameter: int accountNumber (Kontonummer vom aktuellen Kunden)

Parameter: int newDisposerId (neuer Kunde bzw. Verfüger)

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_NEW\_DISPOSER\_NOT\_FOUND,

E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Errorcode

liste)

Funktionsbeschreibung:

1) Prüfung der Übergabeparametern. Alle drei Parameter werden müssen größer gleich 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

2) Suche nach Konto und dazugehörige Verfüger (einen oder mehreren)

2.1) Prüfung der Übergabeparametern, im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

2.2) Prüfung ob Konto existiert oder inaktiv, wenn eins von beiden zutreffen liefert die Funktion E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND

2.3) Prüfung ob Verfüger (ein oder mehrere) für das Konto autorisiert sind. Falls nicht, liefert die Funktion E\_UNAUTHORIZED zurück

2.4) Falls obere Prüfungen gut gegangen sind, wird E\_OK zurückgeliefert und es geht mit 3) weiter

3) Prüfung ob neue Verfüger bereits existiert, im Fehlerfall liefert die Funktion E\_NEW\_DISPOSER\_NOT\_FOUND

4) Wenn alles gut geht, wird ein neuer Verfüger zu dem übergeben Konto zugewiesen und die Funktion liefert E\_OK

Aufrufbeispiele: AddDisposer(0, 0, 33)

Funktion: int RemoveDisposer(int disposerId, int accountNumber, int

disposerToRemoveId)

Bezeichnung: Verfüger löschen

Parameter: int disposerId (Kunde bzw. Verfüger des Konotos)

Parameter: int accountNumber (Konto von den Kunden)

Parameter: int disposerToRemoveId (Verfüger der nicht mehr für das

Konto berechtigt sein darf)

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_CANNOT\_REMOVE\_SELF,

E\_REMOVE\_DISPOSER\_NOT\_FOUND,

E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Errorcode

liste)

Funktionsbeschreibung:

- 1) Prüfung der Übergabeparametern. Alle drei Parameter werden müssen größer gleich 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER
- 2) Prüfung ob die übergeben Verfüger-ID die gleiche wie zu löschende Verfüger-ID, falls ja, liefert die Funktion Fehlercode E\_CANNOT\_REMOVE\_SELF zurück
- 3) Suche nach Konto und dazugehörige Verfüger (einen oder mehreren)
- 3.1) Prüfung der Übergabeparametern, im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER
- 3.2) Prüfung ob Konto existiert oder inaktiv, wenn eins von beiden zutreffen liefert die Funktion E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND
- 3.3) Prüfung ob Verfüger (ein oder mehrere) für das Konto autorisiert sind. Falls nicht, liefert die Funktion E\_UNAUTHORIZED zurück
- 3.4) Falls obere Prüfungen gut gegangen sind, wird E\_OK zurückgeliefert und es geht mit 3) weiter
- 4) Prüfung ob zu löschender Verfüger existiert, wenn nicht liefert die Funktion einen Fehlercode E\_REMOVE\_DISPOSER\_NOT\_FOUND zurück
- 5) Wenn alles gut geht, wird Zuweisung zwischen Konto und Verfüger und umgekehrt dem Verfüger das Konto entfernt. Die Funktion liefert E\_OK zurück

Aufrufbeispiele: RemoveDisposer(0, 0, 1);

# 1.5 Funktionsbeschreibung, Komponente Transaktion (TransactionModul)

Funktion: int PayOut(int disposerId, int accountNumber, double

amount, CURRENCY currency)

Bezeichnung: Bargeld abheben

Parameter: int disposerId

Parameter: int accountNumber

Parameter: double amount

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängigen

Währungen)

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED,

E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED,

E\_INSUFFICIENT\_FUNDS, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8

Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung:

- 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- und Kontonummer müssen größer oder gleich 0 und Amount größer 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER
- 2) Suche nach autorisierten Verfüger. E\_OK falls gut gegangen, sonst:
- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto oder Verfüger falsch übergeben worden sind
- E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, falls ungültiges Konto (NULL, oder inaktiv)
- E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, falls Verfüger (Kunde) nicht gefunden (NULL, oder inaktiv)
- E\_UNAUTHORIZED, falls der Verfüger für das Konto nicht autorisiert ist
- 3) Kontostandprüfung. Rückgabe E\_OK, falls gut gegangen, sonst:
- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto oder Verfüger falsch übergeben worden sind
- Rückgabewerte aus 2), da Prüfung auf autorisierten Verfüger
- 4) Umrechnung der übergebenen Währung in Euro. E\_OK falls gut gegangen, sonst E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, falls kein Umrechnungsfaktor für die Währung gespeichert ist

5) Falls alles gut geht, wird die Auszahlung gespeichert und

die Funktion liefert E\_OK

Aufrufbeispiele: PayOut(0, 0, 150, EUR);

PayOut(0, 0, 150, USD);

Funktion: PayIn(int disposerId, int accountNumber, double amount,

CURRENCY currency)

Bezeichnung: Bargeld einzahlen

Parameter: int disposerId

Parameter: int accountNumber

Parameter: double amount

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängigen

Währungen)

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED, E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, E\_OK (Siehe

Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- und

Kontonummer müssen größer oder gleich 0 und Amount größer 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert

E\_INVALID\_PARAMETER

2) Suche nach autorisierten Verfüger. E\_OK falls gut gegangen, sonst:

gen, sonst

- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto

oder Verfüger falsch übergeben worden sind

- E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, falls ungültiges Konto

(NULL, oder inaktiv)

-  $\operatorname{E-CUSTOMER\_NOT\_FOUND},$  falls  $\operatorname{Verf\"{u}ger}$  (Kunde) nicht

gefunden (NULL, oder inaktiv)

- E\_UNAUTHORIZED, falls der Verfüger für das Konto nicht

autorisiert ist

3) Ermittlung des Faktors für die übergeben

Währung. E\_OK, falls gut gegangen, sonst E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, wenn der Faktor

für die Währung nicht gespeichert ist

4) Falls alles gut geht, wird die Einzahlung gespeichert und

die Funktion liefert E\_OK zurück

Aufrufbeispiele: PayIn(0, 0, 150, EUR);

PayIn(0, 0, 150, USD);

Funktion: int Transfer(int disposerId, int fromAccountNumber, int

toAccountNumber, double amount, CURRENCY currency)

Bezeichnung: Überweisung

Parameter: int disposerId (Kunde der die Überweisung tätigt)

Parameter: int fromAccountNumber (Kunden seine Kontonummer)

Parameter: int toAccountNumber(Zielkonto)

Parameter: double amount

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängigen

Währungen)

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED,

E\_TARGET\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,

E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED,

E\_INSUFFICIENT\_FUNDS, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8

Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung:

- 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- und seine Kontonummer müssen größer oder gleich 0 und Amount größer 0 sein. Im Fehlerfall: Rückgabewert E INVALID PARAMETER.
- 2) Suche nach autorisierten Verfüger. E\_OK falls gut gegangen, sonst:
- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto oder Verfüger falsch übergeben worden sind
- E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, falls ungültiges Konto (NULL, oder inaktiv)
- E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, falls Verfüger (Kunde) nicht gefunden (NULL, oder inaktiv)
- E\_UNAUTHORIZED, falls der Verfüger für das Konto nicht autorisiert ist
- 3) Prüfung des Zielkontos. E\_OK falls gut gegangen, sonst  $\hbox{E\_TARGET\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND}$
- 4) Kontostandprüfung. Rückgabe E\_OK, falls gut gegangen, sonst:
- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto oder Verfüger falsch übergeben worden sind
- Rückgabewerte aus 2), da Prüfung auf autorisierten Verfüger
- 5) Umrechnung der übergebenen Währung in Euro. E\_OK falls gut gegangen, sonst E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, falls kein Umrechnungsfaktor für die Währung gespeichert ist

6) Falls das Konto von dem die Überweisung getätigt wird ein Sparkonto ist, und der Betrag kleiner als Kontostand, liefert die Funktion E\_INSUFFICIENT\_FUNDS zurück

7) Falls alles gut geht, wird die Überweisung abgespeichert und die Funktion liefert E\_OK zurück

int AccountStatement(int disposerId, int accountNumber, Funktion:

S\_TRANSACTION\*\*\* data, int& numberOfEntries)

Bezeichnung: Kontoauszug

Parameter: int disposerId

Parameter: int accountNumber

S\_TRANSACTION\*\*\* data (Eine Struktur mit Pointer auf Parameter:

Array von Transaktionen das wiederum auf die Daten zeigt)

Parameter: int& numberOfEntries

E\_INVALID\_PARAMETER, E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, Rückgabewerte:

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED, E\_OK

(Siehe Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- und sei-

> ne Kontonummer müssen größer oder gleich 0 und der Pointer nicht NULL. im Fehlerfall: Rückgabewert

E\_INVALID\_PARAMETER

2) Suche nach autorisierten Verfüger. E-OK falls gut gegan-

gen, sonst:

- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto

oder Verfüger falsch übergeben worden sind

- E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, falls ungültiges Konto

(NULL, oder inaktiv)

- E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, falls Verfüger (Kunde) nicht

gefunden (NULL, oder inaktiv)

- E\_UNAUTHORIZED, falls der Verfüger für das Konto nicht

autorisiert ist

3) Falls alles gut geht, liefert die Funktion E\_OK, und

ermöglicht einen Zugriff auf die S-TRANSACTION

Aufrufbeispiele: AccountStatement(0, 0, &transactions, numOfEntries); Funktion: int AccountBalancing(int disposerId, int accountNumber,

CURRENCY currency, double& balance)

Bezeichnung: Kontostand
Parameter: int disposerId

Parameter: int accountNumber

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängingen

Wähtungen)

Parameter: double& balance

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND,

E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, E\_UNAUTHORIZED, E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, E\_OK (Siehe

Kapitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: 1) Prüfung der Übergabeparametern. Kunden- und seine Kon-

tonummer müssen größer oder gleich 0 sein. Im Fehlerfall:

Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

2) Suche nach autorisierten Verfüger. E\_OK falls gut gegan-

gen, sonst:

- E\_INVALID\_PARAMETER, falls die Daten für das Konto

oder Verfüger falsch übergeben worden sind

- E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND, falls ungültiges Konto

(NULL, oder inaktiv)

- E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND, falls Verfüger (Kunde) nicht

gefunden (NULL, oder inaktiv)

- E\_UNAUTHORIZED, falls der Verfüger für das Konto nicht

autorisiert ist

2) Kontostand wird berechnet und in die Übergebene

Währung umgerechnet (weil alle Transaktionen werden in Euro gespeichert). Wenn alles gute geht, liefert die Funktion

E\_OK, sonst E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED, falls

Umrechnungsfaktor nicht gespeichert ist

Aufrufbeispiele: AccountBalancing(0, 0, EUR, amount);

# 1.6 Funktionsbeschreibung, Komponente Währungsumrechnung (CurrencyTranslationModul)

Das Währungsmodul häng mit dem Transaktionsmodul zusammen. Sobald eine Transaktion durchgeführt wird, wird auch das Währungsmodul eingebunden.

Funktion: int SetCurrencyToEuroFactor(CURRENCY currency, double

factor)

Bezeichnung: Faktor für Währung zu Euro setzten

Parameter: CURRENCY currency (Enum)

Parameter: double factor

Rückgabewerte: E\_INVALID\_PARAMETER, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Error-

code liste)

Funktionsbeschreibung: Prüfung der Übergabeparametern. Währungsfaktor darf nicht

0 sein und Währung darf nicht Eur sein. Im Fehlerfall:

Rückgabewert E\_INVALID\_PARAMETER

Aufrufbeispiele: SetCurrencyToEuroFactor(USD, 1);

Funktion: GetCurrencyToEuroFactor(CURRENCY currency, double &

factor)

Bezeichnung: Faktor Währung zu Euro ermitteln

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängingen

Wähtungen)

Parameter: double & factor

Rückgabewerte: E\_OK, E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED(Siehe Ka-

pitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: falls der Faktor für die angegebene Währung

nicht ermittelt werden kann, liefert die Funktion

E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED und sonst E\_OK

Aufrufbeispiele: GetCurrencyToEuroFactor(EUR, factor);

Funktion: TranslateToEuro(CURRENCY currency, double amount,

double & result)

Bezeichnung: Auf Euro umrechnen

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängingen

Wähtungen)

Parameter: double amount
Parameter: double & result

Rückgabewerte: E\_OK, E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED (Siehe Ka-

pitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: falls der Faktor für die angegebene Währung

nicht ermittelt werden kann, liefert die Funktion E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED und sonst wird

Umgerechnet und E\_OK zurügeliefert

Aufrufbeispiele: TranslateToEuro(USD, 1, result);

Funktion: TranslateFromEuro(CURRENCY currency, double amount, result)

double

Bezeichnung: Von Euro aus umrechnen

Parameter: CURRENCY currency (ein Enum mit allen gängingen

Wähtungen)

Parameter: double amount
Parameter: double & result

Rückgabewerte: E\_OK, E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED(Siehe Ka-

pitel 1.8 Errorcode liste)

Funktionsbeschreibung: falls der Faktor für die angegebene Währung

nicht ermittelt werden kann, liefert die Funktion E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED und sonst wird

Umgerechnet und E\_OK zurügeliefert

Aufrufbeispiele: TranslateFromEuro(USD, 1, result);

# 1.7 Funktionsbeschreibung, Komponente Persistenz (PersistanceModul)

Funktion: int Store()

Bezeichnung: Daten speichern

Rückgabewerte: E\_PERSISTENCE\_ERROR, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Error-

code liste)

Funktionsbeschreibung: Der Aufruf speichert die Daten in die shared memory (Pfad,

wo sich die Komponenten befinden)

Funktion: int Load()
Bezeichnung: Daten laden

Rückgabewerte: E\_PERSISTENCE\_ERROR, E\_OK (Siehe Kapitel 1.8 Error-

code liste)

Funktionsbeschreibung: der Aufruf ruft Daten, die auf shared memory zu Verfügung

stehen auf und bilden eine DQL-Lite Datenbank auf

#### 1.8 Errorcode Liste

pragma region OK define E\_OK 0 pragma endregion

pragma region Unexpected define E\_NOT\_EXPECTED -1 pragma endregion Unexpected

pragma region Persistence define E\_PERSISTENCE\_ERROR -2 pragma endregion Persistence

pragma region Authorization define E\_UNAUTHORIZED -10 pragma endregion Unauthorized

pragma region Initialize define E\_NOT\_INITIALIZED -20 pragma endregion Initialize

pragma region Parameter define E\_INVALID\_PARAMETER -30 pragma endregion Parameter

pragma region Customer define E\_CUSTOMER\_NOT\_FOUND -41 pragma endregion Customer

pragma region Account
define E\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND -51
define E\_NEW\_DISPOSER\_NOT\_FOUND -52
define E\_REMOVE\_DISPOSER\_NOT\_FOUND -53
define E\_CANNOT\_REMOVE\_SELF -54
pragma endregion Account

pragma region CurrencyTranslation define E\_CURRENCY\_FACTOR\_NOT\_STORED -60 pragma endregion CurrencyTranslation

pragma region Transaction define E\_INSUFFICIENT\_FUNDS -70 define E\_TARGET\_ACCOUNT\_NOT\_FOUND -71 pragma endregion Transaction

### 1.9 Fehlerbehandlung, allgemein mögliche Übergabeparameter

Check String - ein String darf kein nullpointer sein
Check Zip - Es dürfen Werte zwischne 1000 und 9999 eingegeben werden
Check Id - die Id muss größer/gleich 0 sein
Check Currency Factor - Währungsfaktor muss größer 0 sein
Check Amount - Ein Betrag ist immer Positiv also größer 0

### 2 Anhang

- A) Source Files
- B) Doku
- C) Header Files

### 3 TODO

(Alle TODO's erledigt. Topic bleibt trotzdem, falls es weitere TODO's dazukommen)