DISEÑO 052

HAMBUR-GUESA

Capas de masa y semillas de sésamo

Masas de color
5 colores

Corte transversal
0,7-0,8 cm

Capas
Pan y rellenos

Horneado
165 °C · 20 min

COMIDA

GALLETAS ICEBOX

Pan, carne, queso y verduras



Cinco masas y semillas de sésamo

PATRÓN ICEBOX · HAMBURGUESA

Base, pan, carne y queso · 1 de 4

1. PREPARA LA MEZCLA BASE



Mezcla 115 g de mantequilla sin sal, 85 g de azúcar glas, 30 g de huevo batido y 2 pizcas de sal. Divide la base en las porciones indicadas para las cinco masas.

2. PREPARA LA MASA DEL PAN



Mezcla 125 g de base con 90 g de harina de repostería, 18 g de harina de almendra, 12 g de soja en polvo y 5 g de cacao. Esta masa forma las dos partes del pan.

3. PREPARA LA MASA DE CARNE



Mezcla 35 g de base con 25 g de harina de repostería, 5 g de harina de almendra y 5 g de cacao. Conserva el color más oscuro para diferenciar la carne del pan.

4. PREPARA LA MASA DE QUESO



Mezcla 25 g de base con 18 g de harina de repostería, 4 g de harina de almendra y 3 g de calabaza en polvo. Esta masa amarilla forma la lámina del queso.

SABORES DE LAS MASAS

El pan lleva soja y cacao; la carne, cacao; el queso, calabaza; la lechuga, té verde; el tomate, colorante rojo.

PATRÓN ICEBOX · HAMBURGUESA

Verduras y perfiles de masa · 2 de 4

5. PREPARA VERDE Y ROJA



Verde: 25 g de base, 18 g de harina, 4 g de almendra y 3 g de té verde en polvo. Roja: 20 g de base, 16 g de harina, 4 g de almendra y colorante rojo.

6. MODELA LAS DOS PARTES DEL PAN



Con la masa de soja y cacao, prepara una base rectangular baja y una pieza superior de perfil abovedado. Conserva ambas piezas con el mismo largo que el resto de las capas.

7. MODELA LA CARNE



Da forma rectangular a la masa oscura. Modela la parte superior con el perfil bajo central que muestra el video, para sostener la punta del queso sin dejar huecos entre las capas.

8. PERFILA LA LÁMINA DE QUESO



Extiende y perfila la masa amarilla. Conserva la caída central de la lámina que producirá la punta del queso en la sección de cada hamburguesa.

PERFILES LONGITUDINALES

Conserva las piezas con el mismo largo para que cada rebanada repita el pan y los rellenos.

PATRÓN ICEBOX · HAMBURGUESA

Montaje de las capas · 3 de 4

9. APILA BASE Y CARNE



Coloca la base baja del pan y asienta encima la carne de cacao. Alinea los extremos y ajusta las uniones suavemente, manteniendo las dos masas bien diferenciadas.

10. COLOCA EL QUESO



Asienta la lámina amarilla sobre la carne, siguiendo su perfil. Conserva la punta del queso en la sección frontal y la continuidad de esa forma a lo largo del bloque.

11. AÑADE EL TOMATE



Coloca la lámina roja sobre el queso. Alinea los bordes con las capas inferiores y ajusta suavemente para unirlas sin aplastar la punta amarilla.

12. AÑADE LA LECHUGA



Asienta la lámina verde sobre la roja. Conserva el borde ligeramente ondulado de la referencia y une las capas a lo largo de todo el bloque.

PUNTA DEL QUESO

El perfil central de la carne sostiene la caída amarilla del queso. Ajusta la unión sin dejar huecos.

PATRÓN ICEBOX · HAMBURGUESA

Pan superior, corte y horno · 4 de 4

13. CIERRA CON EL PAN SUPERIOR



Coloca la pieza abovedada de soja y cacao sobre la lechuga. Une suavemente las juntas y revisa la sección frontal: pan, verde, rojo, amarillo, carne y base del pan.

14. CORTA LAS HAMBURGUESAS



Corta perpendicularmente al largo del bloque en rebanadas de 0,7-0,8 cm. Distribuye las figuras separadas sobre la bandeja preparada, conservando todas las capas en cada corte.

15. AÑADE LAS SEMILLAS



Coloca semillas de sésamo sobre la zona del pan superior de cada rebanada, como muestra el video. Ajusta su adherencia suavemente, sin deformar la silueta ni las capas de colores.

16. HORNEA



Precalienta el horno a 165 °C. La descripción en coreano indica 20 minutos y la inglesa 15-20 minutos. El resultado conserva el pan abovedado y las capas de la hamburguesa.

SEMILLAS SOBRE LAS REBANADAS

El sésamo se coloca después del corte, sobre el pan superior de cada figura, antes de hornear.