DISEÑO 064

POKÉ BALL

Dos mitades y banda negra
Botón de doble anillo

Masas
3 colores

Corte transversal
0,7-0,8 cm

Largo del bloque
10 cm

Horneado
160 °C · 15-20 min

VEHÍCULOS Y OBJETOS

GALLETAS ICEBOX

Tres masas, un dibujo completo



El botón aparece en cada corte

PATRÓN ICEBOX · POKÉ BALL

Base y tres masas del diseño · 1 de 5

1. BASE DE MANTEQUILLA



Mezcla 67 g de mantequilla sin sal, 50 g de azúcar glas, 18 g de huevo batido y una pizca de sal. Divide esta base para preparar la masa natural y la de cacao negro.

2. MASA NATURAL



A 107 g de la base anterior incorpora 88 g de harina de repostería y 20 g de harina de almendra. Mezcla hasta integrar y reserva masa sin color para la mitad inferior y el botón.

3. MASA ROJA



Separa 100 g de masa natural y añade colorante rojo. Mezcla hasta obtener un tono uniforme; esta porción forma la mitad superior de la Poké Ball.

4. CACAO NEGRO



A 28 g de base añade 20 g de harina de repostería, 4 g de harina de almendra y 3 g de cacao negro. Esta masa forma los anillos del botón y la banda horizontal.

TRES MASAS

La masa natural forma la mitad inferior y el botón; el rojo, la mitad superior; el cacao negro, banda y anillos.

PATRÓN ICEBOX · POKÉ BALL

Núcleo y tres envolturas del botón · 2 de 5

5. NÚCLEO DEL BOTÓN



Forma un cilindro fino de masa natural y ajusta sus extremos al largo de 10 cm del armado. Alisa con ayuda del papel para que conserve el mismo diámetro a todo el largo.

6. PRIMER ANILLO NEGRO




Prepara una lámina negra de 3 cm de ancho, 0,1 cm de grosor y 10 cm de largo, según el rótulo. Envuelve con ella el cilindro natural y alisa la unión longitudinal.

7. ANILLO CLARO



Extiende una lámina natural de 3,5 cm de ancho, 0,2 cm de grosor y 10 cm de largo. Envuelve el cilindro anterior para añadir un anillo claro alrededor del primer borde negro.

8. BORDE NEGRO EXTERIOR



Envuelve el conjunto con la segunda lámina negra, de 5 cm de ancho, 0,2 cm de grosor y 10 cm de largo. Ajusta la unión; el extremo debe mostrar centro claro, negro fino, claro y negro exterior.


DOS ANILLOS NEGROS

Orden del botón desde el centro: natural, negro fino, natural y negro exterior. Todo recorre los 10 cm del cilindro.

PATRÓN ICEBOX · POKÉ BALL

Mitades del cuerpo y banda negra · 3 de 5

9. DOS MEDIOS CILINDROS



Forma por separado las piezas natural y roja con sección de medio círculo. El esquema indica para ambas 5 cm de ancho, 2 cm de alto y 10 cm de largo. Conserva sus caras planas para la unión.

10. LÁMINA DE LA BANDA



Extiende otra pieza negra rectangular de 3 cm de ancho, 0,9 cm de alto y 10 cm de largo, siguiendo el esquema del video. Mantén las caras parejas para que la banda resulte uniforme.

11. DIVIDE EN DOS TIRAS



Divide la pieza negra anterior a lo largo en dos tiras de 1,5 cm de ancho cada una. Ambas conservan el largo de 10 cm y se colocarán a los lados del botón central.

12. CANAL EN LA MITAD CLARA



Sobre la cara plana de la pieza natural abre un canal longitudinal en el centro con la herramienta cilíndrica que usa la autora. Retira el sobrante para alojar parte del cilindro del botón.

MEDIDAS DEL VIDEO

Mitades: 5 × 2 × 10 cm. Banda negra: 3 × 0,9 × 10 cm, dividida en dos tiras de 1,5 cm de ancho.

PATRÓN ICEBOX · POKÉ BALL

Canales, botón y unión de mitades · 4 de 5

13. ENCAJA EL BOTÓN



Coloca el cilindro del botón en el canal de la mitad natural. Mantén sus anillos concéntricos visibles en los extremos y la pieza centrada a todo el largo.

14. BANDA A AMBOS LADOS



Añade las dos tiras negras, una a cada lado del botón, sobre la cara plana natural. Asienta las uniones: el botón queda en el centro y la banda oscura se prolonga hacia ambos bordes.

15. CANAL EN LA MITAD ROJA



Abre otro canal longitudinal centrado en la cara plana de la pieza roja. Comprueba su posición frente al botón para que la mitad superior pueda encajar sobre el conjunto anterior.

16. UNE LAS MITADES



Coloca la mitad roja sobre la natural, encajando el botón en el canal superior. Presiona las uniones para formar el bloque redondo, con la banda negra horizontal entre ambos colores.

BOTÓN DENTRO DEL BLOQUE

El cilindro entra en los dos canales; las tiras negras quedan a sus lados. El contorno exterior permanece rojo y natural.

PATRÓN ICEBOX · POKÉ BALL

Perfil, corte, bandeja y horno · 5 de 5

17. ALISA EL CONTORNO



Con ayuda del papel repasa el contorno y las juntas. Conserva la mitad roja arriba, la natural abajo y el botón centrado en la banda; todas las piezas deben recorrer el mismo largo.

18. CORTA LAS POKÉ BALL



Corta transversalmente en rodajas de 0,7-0,8 cm, como indica la receta. El corte revela las dos mitades, la banda y los dos anillos negros del botón, ya integrados en la masa.

19. ACOMODA EN BANDEJA



Coloca las rodajas sobre la bandeja forrada, como muestra la autora. Mantén el dibujo hacia arriba y el contorno redondo; el botón no se añade después, sale del propio corte.

20. HORNEA



Hornea en el horno precalentado a 160 °C durante 15-20 minutos, según la receta original en ambos idiomas. El resultado conserva la parte roja, la parte natural, la banda negra y el centro de anillos.

HORNEADO DE LA REFERENCIA

160 °C, 15-20 minutos. Corte: 0,7-0,8 cm. Tanto el botón como la banda salen del armado del bloque.