```
1 /*
 2
   * linux/fs/char_dev.c
 3
 4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
 7 #include <errno.h>
                        // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
 8 #include <sys/types.h>
                        // 类型头文件。定义了基本的系统数据类型。
10 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task struct、任务0数据等。
11 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
13 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
14 #include <asm/io.h>
                        // io 头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
15
16 extern int tty read(unsigned minor, char * buf, int count);
                                                       // 终端读。
17 extern int tty write (unsigned minor, char * buf, int count);
                                                       // 终端写。
18
  // 定义字符设备读写函数指针类型。
19 typedef (*crw ptr) (int rw, unsigned minor, char * buf, int count, off t * pos);
20
  //// 串口终端读写操作函数。
  // 参数: rw - 读写命令; minor - 终端子设备号; buf - 缓冲区; cout - 读写字节数;
  // pos - 读写操作当前指针,对于终端操作,该指针无用。
  // 返回:实际读写的字节数。若失败则返回出错码。
21 static int rw ttyx(int rw, unsigned minor, char * buf, int count, off t * pos)
23
         return ((rw==READ)?tty_read(minor, buf, count):
24
                tty write(minor, buf, count));
25 }
26
  //// 终端读写操作函数。
  // 同上 rw ttyx(), 只是增加了对进程是否有控制终端的检测。
27 static int rw tty (int rw, unsigned minor, char * buf, int count, off t * pos)
28 {
  // 若进程没有对应的控制终端,则返回出错号。否则调用终端读写函数 rw ttyx(),并返回
  // 实际读写字节数。
         if (current->tty<0)
30
                return -EPERM;
31
         return rw_ttyx (rw, current->tty, buf, count, pos);
32 }
33
  /// 内存数据读写。未实现。
34 static int rw ram(int rw, char * buf, int count, off t *pos)
35 {
36
         return -EIO;
37 }
  //// 物理内存数据读写操作函数。未实现。
39 static int rw mem (int rw, char * buf, int count, off t * pos)
41
         return -EIO;
```

```
<u>42</u> }
43
  //// 内核虚拟内存数据读写函数。未实现。
44 static int rw kmem(int rw, char * buf, int count, off t * pos)
45 {
46
          return -EIO;
47 }
48
  // 端口读写操作函数。
  // 参数: rw - 读写命令; buf - 缓冲区; cout - 读写字节数; pos - 端口地址。
  // 返回:实际读写的字节数。
49 static int <u>rw port</u>(int rw, char * <u>buf</u>, int <u>count</u>, <u>off t</u> * <u>pos</u>)
50 {
51
          int i=*pos;
52
  // 对于所要求读写的字节数,并且端口地址小于 64k 时,循环执行单个字节的读写操作。
  // 若是读命令,则从端口i中读取一字节内容并放到用户缓冲区中。若是写命令,则从用
  // 户数据缓冲区中取一字节输出到端口 i。
          while (count-->0 && i<65536) {
54
                 if (rw==READ)
55
                         put fs byte(inb(i), buf++);
<u>56</u>
                 else
57
                         outb(get_fs_byte(buf++), i);
58
                  i++:
                                                  // 前移一个端口。[??]
59
  // 然后计算读/写的字节数,调整相应读写指针,并返回读/写的字节数。
60
          i = *pos;
61
          *pos += i;
<u>62</u>
          return i;
63 }
64
  //// 内存读写操作函数。内存主设备号是1。这里仅给出对0-5子设备的处理。
65 static int rw_memory(int rw, unsigned minor, char * buf, int count, off_t * pos)
  // 根据内存设备子设备号,分别调用不同的内存读写函数。
67
          switch(minor) {
68
                               // 对应设备文件名是 /dev/ram0 或/dev/ramdisk。
                 case 0:
<u>69</u>
                         return rw ram(rw, buf, count, pos);
<u>70</u>
                               // /dev/ram1 或/dev/mem 或 ram。
                 case 1:
71
                         return rw_mem(rw, buf, count, pos);
72
73
74
75
76
                               // /dev/ram2 或/dev/kmem。
                 case 2:
                         return rw kmem(rw, buf, count, pos);
                 case 3:
                               // /dev/null.
                         return (rw==READ)?0:count;
                                                       /* rw_null */
                 case 4:
                               // /dev/port.
77
                         return rw port (rw, buf, count, pos);
78
                 default:
79
                         return -<u>EIO</u>;
80
          }
81
  // 定义系统中设备种数。
83 #define NRDEVS ((sizeof (crw_table))/(sizeof (crw_ptr)))
```

```
84
   // 字符设备读写函数指针表。
85 static crw ptr crw table[]={
          NULL,
                        /* nodev */
                                            /* 无设备(空设备) */
87
          rw_memory,
                        /* /dev/mem etc */
                                            /* /dev/mem 等 */
88
                        /* /dev/fd */
                                             /* /dev/fd 软驱 */
          NULL,
89
          NULL,
                        /* /dev/hd */
                                             /* /dev/hd 硬盘 */
                                            /* /dev/ttyx 串口终端 */
90
          rw_ttyx,
                        /* /dev/ttyx */
91
                        /* /dev/tty */
                                            /* /dev/tty 终端 */
          rw tty,
92
          NULL,
                        /* /dev/1p */
                                             /* /dev/lp 打印机 */
93
          NULL);
                        /* unnamed pipes */
                                             /* 未命名管道 */
94
   //// 字符设备读写操作函数。
   // 参数: rw -读写命令; dev -设备号; buf -缓冲区; count -读写字节数; pos -读写指针。
   // 返回:实际读/写字节数。
95 int rw_char(int rw, int dev, char * buf, int count, off_t * pos)
96 {
97
          crw_ptr call_addr;
98
   // 如果设备号超出系统设备数,则返回出错码。如果该设备没有对应的读/写函数,也返回出
   // 错码。否则调用对应设备的读写操作函数,并返回实际读/写的字节数。
          if (MAJOR(dev)>=NRDEVS)
100
                 return -ENODEV;
          if (!(call_addr=<u>crw_table[MAJOR(dev)]))</u>
101
102
                 return -ENODEV:
103
          return call_addr(rw, MINOR(dev), buf, count, pos);
104 }
105
```