```
1 /*
2
    linux/kernel/chr_drv/tty_ioctl.c
3
4
5
    (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 #include <errno.h>
                     // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
8 #include <termios.h>
                     // 终端输入输出函数头文件。主要定义控制异步通信口的终端接口。
10 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task struct、任务 0 的数据等。
11 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
12 #include ux/tty.h> // tty 头文件, 定义有关 tty io、串行通信方面参数、常数。
13
                     // io 头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
14 #include <asm/io.h>
15 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
16 #include <asm/system.h> // 系统头文件。定义设置或修改描述符/中断门等的嵌入式汇编宏。
17
  // 根据进程组号 pgrp 取得进程组所属的会话号。定义在 kernel/exit.c, 161 行。
18 extern int session of pgrp(int pgrp);
  // 向使用指定 tty 终端的进程组中所有进程发送信号。定义在 chr drv/tty io. c, 246 行。
19 extern int tty_signal(int sig, struct tty_struct *tty);
  // 这是波特率因子数组(或称为除数数组)。波特率与波特率因子的对应关系参见列表后说明。
  // 例如波特率是 2400bps 时,对应的因子是 48(0x30); 9600bps 的因子是 12(0x1c)。
21 static unsigned short quotient[] = {
        0, 2304, 1536, 1047, 857,
23
        768, 576, 384, 192, 96,
        64, 48, 24, 12, 6, 3
<u>25</u> };
26
  //// 修改传输波特率。
  // 参数: tty - 终端对应的 tty 数据结构。
  // 在除数锁存标志 DLAB 置位情况下,通过端口 0x3f8 和 0x3f9 向 UART 分别写入波特率因子低
  // 字节和高字节。写完后再复位 DLAB 位。对于串口 2,这两个端口分别是 0x2f8 和 0x2f9。
27 static void change speed(struct tty struct * tty)
28 {
29
        unsigned short port, quot;
30
  // 函数首先检查参数 tty 指定的终端是否是串行终端,若不是则退出。对于串口终端的 tty 结
  // 构, 其读缓冲队列 data 字段存放着串行端口基址(0x3f8 或 0x2f8), 而一般控制台终端的
  // tty 结构的 read q. data 字段值为 0。然后从终端 termios 结构的控制模式标志集中取得已设
  // 置的波特率索引号,并据此从波特率因子数组 quotient[]中取得对应的波特率因子值 quot。
  // CBAUD 是控制模式标志集中波特率位屏蔽码。
        if (!(port = tty-)read_q-)data))
32
              return:
33
        quot = quotient[tty->termios.c cflag & CBAUD];
  // 接着把波特率因子 quot 写入串行端口对应 UART 芯片的波特率因子锁存器中。在写之前我们
  // 先要把线路控制寄存器 LCR 的除数锁存访问比特位 DLAB(位7)置1。然后把 16 位的波特
  // 率因子低高字节分别写入端口 0x3f8、0x3f9 (分别对应波特率因子低、高字节锁存器)。
  // 最后再复位 LCR 的 DLAB 标志位。
        cli();
35
                             /* set DLAB */ // 首先设置除数锁定标志 DLAB。
        outb p(0x80, port+3);
```

```
outb p (quot & 0xff, port); /* LS of divisor */ // 输出因子低字节。
36
<u>37</u>
          <u>outb p</u>(quot >> 8, port+1); /* MS of divisor */ // 输出因子高字节。
38
          outb (0x03, port+3);
                                 /* reset DLAB */ // 复位 DLAB。
39
          sti();
40 }
41
  /// 刷新 tty 缓冲队列。
  // 参数: queue - 指定的缓冲队列指针。
  // 令缓冲队列的头指针等于尾指针,从而达到清空缓冲区的目的。
42 static void <u>flush</u>(struct <u>tty queue</u> * queue)
43 {
44
          cli();
45
          queue->head = queue->tail;
46
          sti();
47 }
48
  //// 等待字符发送出去。
49 static void <u>wait_until_sent(struct tty_struct</u> * tty)
50 {
51
          /* do nothing - not implemented */ /* 什么都没做 - 还未实现 */
52 }
53
  //// 发送 BREAK 控制符。
54 static void send break(struct tty struct * tty)
         /* do nothing - not implemented */ /* 什么都没做 - 还未实现 */
56
57 }
58
  /// 取终端 termios 结构信息。
  // 参数: tty - 指定终端的 tty 结构指针; termios - 存放 termios 结构的用户缓冲区。
59 static int get termios(struct tty struct * tty, struct termios * termios)
60 {
61
          int i;
62
  // 首先验证用户缓冲区指针所指内存区容量是否足够,如不够则分配内存。然后复制指定终端
  // 的 termios 结构信息到用户缓冲区中。最后返回 0。
         verify area(termios, sizeof (*termios));
                                                    // kernel/fork.c, 24 行。
64
          for (i=0 ; i < (size of (*termios)) ; i++)
<u>65</u>
                 put fs byte( ((char *)&tty->termios)[i] , i+(char *)termios );
66
          return 0;
67 }
68
  /// 设置终端 termios 结构信息。
  // 参数: tty - 指定终端的 tty 结构指针; termios - 用户数据区 termios 结构指针。
69 static int set_termios (struct tty_struct * tty, struct termios * termios,
70
                        int channel)
71 {
<u>72</u>
         int i, retsig;
73
74
         /* If we try to set the state of terminal and we're not in the
<u>75</u>
            foreground, send a SIGTTOU. If the signal is blocked or
76
             ignored, go ahead and perform the operation. POSIX 7.2) */
          /* 如果试图设置终端的状态但此时终端不在前台,那么我们就需要发送
```

```
一个 SIGTTOU 信号。如果该信号被进程屏蔽或者忽略了,就直接执行
            本次操作。
                      POSIX 7.2 */
   // 如果当前进程使用的 tty 终端的进程组号与进程的进程组号不同,即当前进程终端不在前台,
   // 表示当前进程试图修改不受控制的终端的 termios 结构。因此根据 POSIX 标准的要求这里需
   // 要发送 SIGTTOU 信号让使用这个终端的进程先暂时停止执行,以让我们先修改 termios 结构。
   // 如果发送信号函数 tty signal()返回值是 ERESTARTSYS 或 EINTR,则等一会再执行本次操作。
         if ((current->tty == channel) && (tty->pgrp != current->pgrp)) {
<u>78</u>
                retsig = tty_signal(SIGTTOU, tty);
                                              // chr_drv/tty_io.c, 246 行。
<del>7</del>9
                if (retsig == -ERESTARTSYS || retsig == -EINTR)
80
                       return retsig;
81
   // 接着把用户数据区中 termios 结构信息复制到指定终端 tty 结构的 termios 结构中。因为用
   // 户有可能已修改了终端串行口传输波特率,所以这里再根据 termios 结构中的控制模式标志
   // c cflag 中的波特率信息修改串行 UART 芯片内的传输波特率。最后返回 0。
         for (i=0 ; i < (size of (*termios)) ; i++)
83
                ((char *)&tty->termios)[i]=get_fs_byte(i+(char *)termios);
84
         change speed(tty);
85
         return 0;
86 }
87
   /// 读取 termio 结构中的信息。
   // 参数: tty - 指定终端的 tty 结构指针; termio - 保存 termio 结构信息的用户缓冲区。
88 static int get_termio(struct tty_struct * tty, struct termio * termio)
89 {
90
         int i:
91
         struct termio tmp termio;
92
   // 首先验证用户的缓冲区指针所指内存区容量是否足够,如不够则分配内存。然后将 termios
   // 结构的信息复制到临时 termio 结构中。这两个结构基本相同,但输入、输出、控制和本地
   // 标志集数据类型不同。前者的是 long, 而后者的是 short。因此先复制到临时 termio 结构
   // 中目的是为了进行数据类型转换。
         verify area(termio, sizeof (*termio));
94
          tmp termio.c iflag = tty->termios.c iflag;
95
         tmp termio.c oflag = tty->termios.c oflag;
96
          tmp termio.c cflag = tty->termios.c cflag;
97
         tmp termio.c lflag = tty->termios.c lflag;
98
         tmp termio.c line = tty->termios.c line;
99
         for (i=0; i < NCC; i++)
100
                tmp_termio.c_cc[i] = tty->termios.c_cc[i];
   // 最后逐字节地把临时 termio 结构中的信息复制到用户 termio 结构缓冲区中。并返回 0。
         for (i=0 ; i < (size of (*termio)) ; i++)
101
102
                put fs byte( ((char *)&tmp termio)[i] , i+(char *)termio );
103
         return 0:
104 }
105
106 /*
107 * This only works as the 386 is low-byt-first
108 */
   /*
    * 下面 termio 设置函数仅适用于低字节在前的 386 CPU。
   /// 设置终端 termio 结构信息。
   // 参数: tty - 指定终端的 tty 结构指针; termio - 用户数据区中 termio 结构。
```

```
// 将用户缓冲区 termio 的信息复制到终端的 termios 结构中。返回 0 。
109 static int set termio (struct tty struct * tty, struct termio * termio,
110
                       int channel)
<u>111</u> {
112
         int i, retsig;
113
         struct <a href="termio">termio</a>;
114
   // 与 set termios()一样,如果进程使用的终端的进程组号与进程的进程组号不同,即当前进
   // 程终端不在前台,表示当前进程试图修改不受控制的终端的 termios 结构。因此根据 POSIX
   // 标准的要求这里需要发送 SIGTTOU 信号让使用这个终端的进程先暂时停止执行,以让我们先
   // 修改 termios 结构。如果发送信号函数 tty signal()返回值是 ERESTARTSYS 或 EINTR,则等
   // 一会再执行本次操作。
115
         if ((current->tty == channel) && (tty->pgrp != current->pgrp)) {
116
                retsig = tty signal(SIGTTOU, tty);
                if (retsig == -ERESTARTSYS || retsig == -EINTR)
117
118
                       return retsig;
119
   // 接着复制用户数据区中 termio 结构信息到临时 termio 结构中。然后再将 termio 结构的信息
   // 复制到 tty 的 termios 结构中。这样做的目的是为了对其中模式标志集的类型进行转换,即
   // 从 termio 的短整数类型转换成 termios 的长整数类型。但两种结构的 c line 和 c cc[]字段
   // 是完全相同的。
120
         for (i=0; i < (size of (*termio)); i++)
121
                ((char *)&tmp_termio)[i]=get_fs_byte(i+(char *)termio);
122
         *(unsigned short *)&tty-><u>termios</u>.c_iflag = tmp_termio.c_iflag;
123
         *(unsigned short *)&tty->termios.c oflag = tmp termio.c oflag;
124
         *(unsigned short *)&tty->termios.c_cflag = tmp_termio.c_cflag;
125
         *(unsigned short *)&tty->termios.c lflag = tmp termio.c lflag;
126
         tty->termios.c line = tmp termio.c line;
127
         for (i=0; i < \underline{NCC}; i++)
128
                tty->termios.c cc[i] = tmp termio.c cc[i];
   // 最后因为用户有可能已修改了终端串行口传输波特率,所以这里再根据 termios 结构中的控制
   // 模式标志 c_cflag 中的波特率信息修改串行 UART 芯片内的传输波特率,并返回 0。
129
         change_speed(tty);
130
         return 0;
<u>131</u> }
132
   /// tty 终端设备输入输出控制函数。
   // 参数: dev - 设备号; cmd - ioctl 命令; arg - 操作参数指针。
   // 该函数首先根据参数给出的设备号找出对应终端的 tty 结构, 然后根据控制命令 cmd 分别进行
   // 处理。
133 int tty ioctl(int dev, int cmd, int arg)
134 {
135
         struct tty_struct * tty;
136
          int
                pgrp;
137
   // 首先根据设备号取得 tty 子设备号,从而取得终端的 tty 结构。若主设备号是 5 (控制终端),
   // 则进程的 tty 字段即是 tty 子设备号。此时如果进程的 tty 子设备号是负数,表明该进程没有
   // 控制终端,即不能发出该 ioct1 调用,于是显示出错信息并停机。如果主设备号不是 5 而是 4,
   // 我们就可以从设备号中取出子设备号。子设备号可以是 0(控制台终端)、1(串口1终端)、
   // 2 (串口 2 终端)。
138
         if (MAJOR(dev) == 5) {
139
                dev=current->tty;
140
                if (dev<0)
```

```
141
                     panic("tty ioctl: dev<0");</pre>
142
         } else
143
               dev=MINOR (dev);
   // 然后根据子设备号和 tty 表,我们可取得对应终端的 tty 结构。于是让 tty 指向对应子设备
   // 号的 tty 结构。然后再根据参数提供的 ioctl 命令 cmd 进行分别处理。144 行后半部分用于
   // 根据子设备号 dev 在 tty table[]表中选择对应的 tty 结构。如果 dev = 0,表示正在使用
   // 前台终端,因此直接使用终端号 fg_console 作为 tty_table[] 项索引取 tty 结构。如果
   // dev 大于 0, 那么就要分两种情况考虑: ① dev 是虚拟终端号; ② dev 是串行终端号或者
   // 伪终端号。对于虚拟终端其 ttv 结构在 ttv table []中索引项是 dev-1 (0 -- 63)。对于
   // 其它类型终端,则它们的 tty 结构索引项就是 dev。例如,如果 dev = 64,表示是一个串
   // 行终端 1,则其 tty 结构就是 ttb table[dev]。 如果 dev = 1,则对应终端的 tty 结构是
   // tty table[0]。参见tty io.c 程序第70 -- 73行。
144
         tty = tty_table + (dev ? ((dev < 64)? dev-1:dev) : fg_console);
145
         switch (cmd)
  // 取相应终端 termios 结构信息。此时参数 arg 是用户缓冲区指针。
146
               case TCGETS:
147
                     return get termios(tty, (struct termios *) arg);
   // 在设置 termios 结构信息之前,需要先等待输出队列中所有数据处理完毕,并且刷新(清空)
   // 输入队列。再接着执行下面设置终端 termios 结构的操作。
               case TCSETSF:
148
                     flush(tty->read q); /* fallthrough */ /* 接着继续执行 */
149
   // 在设置终端 termios 的信息之前,需要先等待输出队列中所有数据处理完(耗尽)。对于修改
   // 参数会影响输出的情况,就需要使用这种形式。
               case TCSETSW:
150
151
                     wait until sent(ttv): /* fallthrough */
   // 设置相应终端 termios 结构信息。此时参数 arg 是保存 termios 结构的用户缓冲区指针。
152
               case TCSETS:
153
                     return set termios(tty, (struct termios *) arg, dev);
   // 取相应终端 termio 结构中的信息。此时参数 arg 是用户缓冲区指针。
154
               case TCGETA:
155
                     return get termio(tty, (struct termio *) arg);
   // 在设置 termio 结构信息之前,需要先等待输出队列中所有数据处理完毕,并且刷新(清空)
   // 输入队列。再接着执行下面设置终端 termio 结构的操作。
156
               case TCSETAF:
                     <u>flush</u>(tty->read_q); /* fallthrough */ /* 接着继续执行 */
157
   // 在设置终端 termios 的信息之前,需要先等待输出队列中所有数据处理完(耗尽)。对于修改
   // 参数会影响输出的情况,就需要使用这种形式。
158
               case TCSETAW:
159
                     wait until sent(tty); /* fallthrough */
   // 设置相应终端 termio 结构信息。此时参数 arg 是保存 termio 结构的用户缓冲区指针。
160
                     return set termio(tty, (struct termio *) arg, dev);
161
   // 如果参数 arg 值是 0,则等待输出队列处理完毕(空),并发送一个 break。
162
               case TCSBRK:
163
                     if (!arg) {
164
                           wait until sent(tty);
165
                            send break(tty);
                     }
166
167
                     return 0;
   // 开始/停止流控制。如果参数 arg 是 TC00FF (Terminal Control Output 0FF),则挂起输出;
   // 如果是 TCOON,则恢复挂起的输出。在挂起或恢复输出同时需要把写队列中的字符输出,以
   // 加快用户交互响应速度。如果 arg 是 TCIOFF (Terminal Control Input ON),则挂起输入;
   // 如果是 TCION,则重新开启挂起的输入。
```

```
168
                case TCXONC:
169
                       switch (arg) {
170
                       case TCOOFF:
171
                              tty->stopped = 1; // 停止终端输出。
                                               // 写缓冲队列输出。
172
                              tty->write(tty);
173
                              return 0:
174
                       case TCOON:
175
                              tty \rightarrow stopped = 0;
                                               // 恢复终端输出。
176
                              ttv->write(ttv):
177
                              return 0;
   // 如果参数 arg 是 TCIOFF,表示要求终端停止输入,于是我们往终端写队列中放入 STOP 字符。
   // 当终端收到该字符时就会暂停输入。如果参数是 TCION,表示要发送一个 START 字符,让终
   // 端恢复传输。
   // STOP CHAR(tty)定义为 ((tty)->termios.c cc[VSTOP]), 即取终端 termios 结构控制字符数
   // 组对应项值。若内核定义了_POSIX_VDISABLE(\0),那么当某一项值等于 POSIX VDISABLE
   // 的值时,表示禁止使用相应的特殊字符。因此这里直接判断该值是否为0来确定要不要把停
   // 止控制字符放入终端写队列中。以下同。
                       case TCIOFF:
178
179
                              if (STOP CHAR(tty))
180
                                     PUTCH(STOP CHAR(tty), tty->write q);
181
                              return 0;
182
                       case TCION:
183
                              if (START_CHAR(tty))
184
                                     PUTCH(START CHAR(tty), tty->write_q);
185
                              return 0:
186
187
                       return -EINVAL; /* not implemented */
   // 刷新已写输出但还没有发送、或已收但还没有读的数据。如果参数 arg 是 0,则刷新(清空)
   // 输入队列; 如果是 1,则刷新输出队列; 如果是 2,则刷新输入和输出队列。
                case TCFLSH:
188
189
                       if (arg==0)
190
                              flush(tty->read_q);
191
                       else if (arg==1)
192
                              flush(tty->write q);
193
                       else if (arg==2) {
194
                              flush(tty->read q);
195
                              flush(tty->write q);
196
                       } else
197
                              return -<u>EINVAL</u>;
198
                       return 0;
   // 设置终端串行线路专用模式。
199
                case TIOCEXCL:
200
                       return -EINVAL; /* not implemented */ /* 未实现 */
   // 复位终端串行线路专用模式。
201
                 case TIOCNXCL:
202
                       return -EINVAL; /* not implemented */
   // 设置 ttv 为控制终端。(TIOCNOTTY - 不要控制终端)。
203
                 case TIOCSCTTY:
204
                       return -EINVAL; /* set controlling term NI */ /* 未实现 */
   // 读取终端进程组号(即读取前台进程组号)。 首先验证用户缓冲区长度, 然后复制终端 tty
   // 的 pgrp 字段到用户缓冲区。此时参数 arg 是用户缓冲区指针。
                case TIOCGPGRP:
205
                                                 // 实现库函数 tcgetpgrp()。
206
                       verify area((void *) arg, 4);
```

```
207
                      put fs long(tty->pgrp, (unsigned long *) arg);
208
                      return 0;
   // 设置终端进程组号 pgrp(即设置前台进程组号)。 此时参数 arg 是用户缓冲区中进程组号
   // pgrp 的指针。执行该命令的前提条件是进程必须有控制终端。 如果当前进程没有控制终端,
   // 或者 dev 不是其控制终端,或者控制终端现在的确是正在处理的终端 dev,但进程的会话号
   // 与该终端 dev 的会话号不同,则返回无终端错误信息。
                case TIOCSPGRP:
209
                                              // 实现库函数 tcsetpgrp()。
210
                      if ((current->tty < 0) ||
211
                          (current->ttv != dev) ||
212
                          (tty->session != current->session))
213
                             return -ENOTTY;
   // 然后我们就从用户缓冲区中取得欲设置的进程组号,并对该组号的有效性进行验证。如果组
   // 号 pgrp 小于 0,则返回无效组号错误信息;如果 pgrp 的会话号与当前进程的不同,则返回
   // 许可错误信息。否则我们可以设中终端的进程组号为 prgp。此时 prgp 成为前台进程组。
                      pgrp=get fs long((unsigned long *) arg);
214
215
                      if (pgrp < 0)
216
                             return -EINVAL;
217
                      if (session_of_pgrp(pgrp) != current->session)
218
                            return -EPERM;
219
                      tty->pgrp = pgrp;
220
                      return 0;
   // 返回输出队列中还未送出的字符数。首先验证用户缓冲区长度,然后复制队列中字符数给用户。
   // 此时参数 arg 是用户缓冲区指针。
221
                case TIOCOUTQ:
222
                      verify area((void *) arg, 4):
223
                      put fs long(CHARS(tty->write q), (unsigned long *) arg);
224
                      return 0:
   // 返回输入队列中还未读取的字符数。首先验证用户缓冲区长度,然后复制队列中字符数给用户。
   // 此时参数 arg 是用户缓冲区指针。
225
                case TIOCINQ:
226
                      verify area((void *) arg, 4);
227
                      put fs long (CHARS (tty->secondary),
228
                             (unsigned long *) arg);
                      return 0;
   // 模拟终端输入操作。该命令以一个指向字符的指针作为参数,并假设该字符是在终端上键入的。
   // 用户必须在该控制终端上具有超级用户权限或具有读许可权限。
230
                case TIOCSTI:
231
                      return -EINVAL; /* not implemented */ /* 未实现 */
   // 读取终端设备窗口大小信息(参见 termios.h 中的 winsize 结构)。
232
                case TIOCGWINSZ:
                      return -EINVAL; /* not implemented */
233
   // 设置终端设备窗口大小信息(参见 winsize 结构)。
234
                case TIOCSWINSZ:
235
                      return -EINVAL; /* not implemented */
   // 返回 MODEM 状态控制引线的当前状态比特位标志集(参见 termios. h 中 185 -- 196 行)。
236
                case TIOCMGET:
237
                      return -EINVAL; /* not implemented */
   // 设置单个 modem 状态控制引线的状态(true 或 false)。
238
                case TIOCMBIS:
239
                      return -EINVAL; /* not implemented */
   // 复位单个 MODEM 状态控制引线的状态。
240
                case TIOCMBIC:
241
                      return -EINVAL; /* not implemented */
```

```
// 设置 MODEM 状态引线的状态。如果某一比特位置位,则 modem 对应的状态引线将置为有效。
242
                  case <u>TIOCMSET</u>:
243
                         return -EINVAL; /* not implemented */
   // 读取软件载波检测标志(1 - 开启; 0 - 关闭)。
244
                  case <u>TIOCGSOFTCAR</u>:
245
                         return -EINVAL; /* not implemented */
 // 设置软件载波检测标志(1 - 开启; 0 - 关闭)。
246
                  case <u>TIOCSSOFTCAR</u>:
247
                         return -EINVAL; /* not implemented */
248
                  default:
249
                         return -<u>EINVAL</u>;
          }
250
<u>251</u> }
252
```