```
1 /*
2
   * linux/kernel/printk.c
 3
4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
<u>7</u> /*
8
   * When in kernel-mode, we cannot use printf, as fs is liable to
   * point to 'interesting' things. Make a printf with fs-saving, and
  * all is well.
<u>11</u> */
  /*
   * 当处于内核模式时,我们不能使用 printf,因为寄存器 fs 指向其他不感兴趣
   * 的地方。自己编制一个 printf 并在使用前保存 fs, 一切就解决了。
  // 标准参数头文件。以宏的形式定义变量参数列表。主要说明了-个类型(va list)和三个宏
  // va start、va arg和 va end,用于 vsprintf、vprintf、vfprintf函数。
12 #include <stdarg.h>
13 #include <stddef.h>
                       // 标准定义头文件。定义了 NULL, offsetof (TYPE, MEMBER)。
15 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
16
17 static char buf[1024]; // 显示用临时缓冲区。
18
  // 函数 vsprintf()定义在 linux/kernel/vsprintf.c 中 92 行开始处。
19 extern int vsprintf(char * buf, const char * fmt, va list args);
  // 内核使用的显示函数。
21 int printk (const char *fmt, ...)
22 {
23
                                   // va list 实际上是一个字符指针类型。
         va list args;
24
         int i:
25
  // 运行参数处理开始函数。然后使用格式串 fmt 将参数列表 args 输出到 buf 中。返回值 i
  // 等于输出字符串的长度。再运行参数处理结束函数。最后调用控制台显示函数并返回显示
  // 字符数。
26
         va start(args, fmt);
27
         i=vsprintf(buf, fmt, args);
28
         va end(args);
29
         <u>console_print(buf)</u>; // chr_drv/console.c, 第 995 行开始。
         return i;
<u>31</u> }
32
```