```
1 /*
2
  * linux/mm/swap.c
3
4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 /*
8
  * This file should contain most things doing the swapping from/to disk.
  * Started 18. 12. 91
10 */
  /*
   * 本程序应该包括绝大部分执行内存交换的代码(从内存到磁盘或反之)。
   * 从 91 年 12 月 18 日开始编制。
11
12 #include <string.h>
                 // 字符串头文件。定义了一些有关内存或字符串操作的嵌入函数。
13
14 #include linux/mm.h>
                     // 内存管理头文件。定义页面长度,和一些内存管理函数原型。
15 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件。定义了任务结构 task struct、任务 0 的数据,
                     // 还有一些有关描述符参数设置和获取的嵌入式汇编函数宏语句。
16 #include linux/head.h> // head 头文件。定义了段描述符的简单结构,和几个选择符常量。
17 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原型定义。
18
  // 每个字节8位,因此1页(4096字节)共有32768个比特位。若1个比特位对应1页内存,
  // 则最多可管理 32768 个页面,对应 128MB 内存容量。
19 #define SWAP BITS (4096<<3)
20
  // 比特位操作宏。通过给定不同的"op",可定义对指定比特位进行测试、设置或清除三种操作。
  // 参数 addr 是指定线性地址; nr 是指定地址处开始的比特位偏移位。该宏把给定地址 addr 处
  // 第 nr 个比特位的值放入进位标志,设置或复位该比特位并返回进位标志值(即原比特位值)。
  // 第 25 行上第一个指令随"op"字符的不同而组合形成不同的指令:
  // 当"op"= ""时,就是指令 bt - (Bit Test)测试并用原值设置进位位。
  // 当"op"="s"时,就是指令bts - (Bit Test and Set)设置比特位值并用原值设置进位位。
  // 当"op"="r"时,就是指令btr - (Bit Test and Reset)复位比特位值并原值设置进位位。
  // 输入: %0 - (返回值), %1 -位偏移(nr); %2 -基址(addr); %3 - 加操作寄存器初值(0)。
  // 内嵌汇编代码把基地址(%2)和比特偏移值(%1)所指定的比特位值先保存到进位标志 CF中,
  // 然后设置(复位)该比特位。指令 adcl 是带进位位加,用于根据进位位 CF 设置操作数(%0)。
  // 如果 CF = 1 则返回寄存器值 = 1, 否则返回寄存器值 = 0 。
21 #define bitop (name, op) \
22 static inline int name(char * addr, unsigned int nr) \
23 { \
24 int res; \
<u>25</u> __asm__ _volatile__("bt" op " %1, %2; adc1 $0, %0" \
26 : "=g" ( res) \
27 : "r" (nr), "m" (*(addr)), "0" (0)); \
28 return res; \
29 }
30
  // 这里根据不同的 op 字符定义 3 个内嵌函数。
31 <u>bitop</u>(bit, "")
                       // 定义内嵌函数 bit(char * addr, unsigned int nr)。
32 bitop (setbit, "s")
                       // 定义内嵌函数 setbit(char * addr, unsigned int nr)。
                       // 定义内嵌函数 clrbit(char * addr, unsigned int nr)。
33 bitop(clrbit, "r")
```

```
34
35 static char * swap bitmap = NULL;
36 \text{ int SWAP DEV} = 0;
                                      // 内核初始化时设置的交换设备号。
37
38 /*
39 * We never page the pages in task[0] - kernel memory.
40 * We page all other pages.
41 */
  /*
   * 我们从不交换任务 0 (task[0])的页面 - 即不交换内核页面。
   * 我们只对其他页面进行交换操作。
  // 第1个虚拟内存页面。即从任务0末端(64MB)处开始的虚拟内存页面。
42 #define FIRST VM PAGE (TASK SIZE>>12)
                                          // = 64MB/4KB = 16384.
43 #define LAST VM PAGE (1024*1024)
                                          // = 4GB/4KB = 1048576.
44 #define VM PAGES (LAST VM PAGE - FIRST VM PAGE) // = 1032192 (从 0 开始计)。
45
  // 申请1页交换页面。
  // 扫描整个交换映射位图(除对应位图本身的位0以外),返回值为1的第一个比特位号,
  // 即目前空闲的交换页面号。若操作成功则返回交换页面号, 否则返回 0。
46 static int get swap page (void)
47 {
48
        int nr;
49
        if (!swap bitmap)
51
               return 0;
        for (nr = 1; nr < 32768; nr++)
               if (clrbit(swap bitmap, nr))
<u>54</u>
                     return nr;
                                          // 返回目前空闲的交换页面号。
55
        return 0;
56 }
57
  // 释放交换设备中指定的交换页面。
  // 在交换位图中设置指定页面号对应的比特位(置1)。若原来该比特位就等于1,则表示
  // 交换设备中原来该页面就没有被占用,或者位图出错。于是显示出错信息并返回。
  // 参数指定交换页面号。
58 void swap free (int swap nr)
59 {
<u>60</u>
        if (!swap nr)
61
               return:
        if (swap bitmap && swap nr < SWAP BITS)
63
               if (!setbit(swap bitmap, swap nr))
64
                     return:
        printk("Swap-space bad (swap free()) |n|r");
66
        return;
67 }
68
  // 把指定页面交换进内存中。
  // 把指定页表项的对应页面从交换设备中读入到新申请的内存页面中。修改交换位图中对应
  // 比特位(置位),同时修改页表项内容,让它指向该内存页面,并设置相应标志。
69 void swap in(unsigned long *table ptr)
70 {
71
        int swap nr;
```

```
72
         unsigned long page;
73
  // 首先检查交换位图和参数有效性。如果交换位图不存在,或者指定页表项对应的页面已存在
   // 于内存中,或者交换页面号为 0,则显示警告信息并退出。对于已放到交换设备中去的内存
   // 页面,相应页表项中存放的应是交换页面号*2,即(swap nr << 1),参见下面对尝试交换函
   // 数 try to swap out()中第 111 行的说明。
         if (!swap bitmap) {
<u>75</u>
               printk("Trying to swap in without swap bit-map");
76
               return:
77
<u>78</u>
         if (1 & *table ptr) {
               printk("trying to swap in present page |n|r");
80
81
         swap nr = *table ptr >> 1;
83
         if (!swap nr) {
84
               printk ("No swap page in swap in |n|r");
85
               return;
86
   // 然后申请一页物理内存并从交换设备中读入页面号为 swap nr 的页面。在把页面交换进来
  // 后,就把交换位图中对应比特位置位。如果其原本就是置位的,说明此次是再次从交换设
  // 备中读入相同的页面,于是显示一下警告信息。最后让页表项指向该物理页面,并设置页
   // 面已修改、用户可读写和存在标志(Dirty、U/S、R/W、P)。
87
         if (!(page = get free page()))
88
               oom():
89
         read swap page(swap nr, (char *) page); // 在include/linux/mm.h 中定义。
90
         if (setbit(swap bitmap, swap nr))
               printk("swapping in multiply from same page |n|r");
92
         *table_ptr = page | (PAGE DIRTY | 7);
93 }
94
  // 尝试把页面交换出去。
  // 若页面没有被修改过则不用保存在交换设备中,因为对应页面还可以再直接从相应映像文件
  // 中读入。于是可以直接释放掉相应物理页面了事。否则就申请一个交换页面号,然后把页面
  // 交换出去。此时交换页面号要保存在对应页表项中,并且仍需要保持页表项存在位 P = 0。
   // 参数是页表项指针。页面交换或释放成功返回1,否则返回0。
95 int try to swap out (unsigned long * table ptr)
97
         unsigned long page;
98
         unsigned long swap nr;
99
   // 首先判断参数的有效性。若需要交换出去的内存页面并不存在(或称无效),则即可退出。
   // 若页表项指定的物理页面地址大于分页管理的内存高端 PAGING MEMORY (15MB),也退出。
100
         page = *table ptr;
         if (!(PAGE PRESENT & page))
101
102
               return 0;
103
         if (page - LOW MEM > PAGING MEMORY)
104
               return 0:
   // 若内存页面已被修改过,但是该页面是被共享的,那么为了提高运行效率,此类页面不宜
   // 被交换出去,于是直接退出,函数返回0。否则就申请一交换页面号,并把它保存在页表
   // 项中, 然后把页面交换出去并释放对应物理内存页面。
         if (PAGE DIRTY & page) {
105
               page &= 0xfffff000;
106
                                            // 取物理页面地址。
```

```
107
               if (mem map[MAP NR(page)] != 1)
108
                      return 0;
109
               if (!(swap nr = get swap page())) // 申请交换页面号。
110
                      return 0;
  // 对于要到交换设备中的页面,相应页表项中将存放的是(swap nr << 1)。 乘 2 (左移 1 位)
  // 是为了空出原来页表项的存在位(P)。只有存在位 P=0 并且页表项内容不为 0 的页面才会
   // 在交换设备中。 Intel 手册中明确指出, 当一个表项的存在位 P = 0 时(无效页表项),
   // 所有其他位(位31-1)可供随意使用。下面写交换页函数 write_swap_page(nr, buffer)
  // 被定义为 11_rw_page (WRITE, SWAP DEV, (nr), (buffer))。参见 linux/mm. h 文件第 12 行。
               *table ptr = swap_nr<<1;
111
112
               invalidate();
                                             // 刷新 CPU 页变换高速缓冲。
113
               write swap page(swap nr, (char *) page);
114
               free_page(page);
115
               return 1;
         }
116
  // 否则表明页面没有修改过。那么就不用交换出去,而直接释放即可。
117
         *table ptr = 0;
         invalidate();
118
119
         free page (page);
120
         return 1:
121 }
122
123 /*
124 * Ok, this has a rather intricate logic - the idea is to make good
125 * and fast machine code. If we didn't worry about that, things would
126 * be easier.
127 */
  /*
   * OK, 这个函数中有一个非常复杂的逻辑 - 用于产生逻辑性好并且速度快的
   * 机器码。如果我们不对此操心的话,那么事情可能更容易些。
   // 把内存页面放到交换设备中。
   // 从线性地址 64MB 对应的目录项(FIRST VM PAGE>>10)开始,搜索整个 4GB 线性空间,对有
   // 效页目录二级页表的页表项指定的物理内存页面执行交换到交换设备中去的尝试。一旦成功
   // 地换出一个页面,就返回1。否则返回0。该函数会在get free page()中被调用。
128 int swap out (void)
129 {
130
         static int dir entry = FIRST VM PAGE>>10; // 即任务1的第1个目录项索引。
131
         static int page entry = -1;
132
         int counter = VM_PAGES;
133
         int pg table;
134
   // 首先搜索页目录表,查找二级页表存在的页目录项 pg table。找到则退出循环,否则调整
   // 页目录项数对应剩余二级页表项数 counter, 然后继续检测下一页目录项。 若全部搜索完
   // 还没有找到适合的(存在的)页目录项,就重新继续搜索。
135
         while (counter>0) {
136
               pg table = pg dir[dir entry];
                                           // 页目录项内容。
               if (pg_table & 1)
137
138
                      break;
               counter -= 1024:
139
                                            // 1 个页表对应 1024 个页帧。
140
               dir entry++;
                                            // 下一目录项。
141
               if (dir entry >= 1024)
142
                      dir_entry = FIRST_VM_PAGE>>10;
```

```
143
  // 在取得当前目录项的页表指针后,针对该页表中的所有 1024 个页面,逐一调用交换函数
  // try_to_swap_out()尝试交换出去。一旦某个页面成功交换到交换设备中就返回1。若对所
  // 有目录项的所有页表都已尝试失败,则显示"交换内存用完"的警告,并返回0。
                                         // 页表指针(地址)。
144
        pg table &= 0xfffff000;
145
        while (counter-- > 0) {
146
                                         // 页表项索引(初始为-1)。
              page entry++;
  // 如果已经尝试处理完当前页表所有项还没有能够成功地交换出一个页面,即此时页表项索引
  // 大于等于 1024,则如同前面第 135 - 143 行执行相同的处理来选出一个二级页表存在的页
  // 目录项,并取得相应二级页表指针。
147
              if (page entry \geq 1024) {
148
                    page_entry = 0;
149
              repeat:
150
                    dir entry++;
151
                    if (dir entry >= 1024)
152
                          dir_entry = FIRST_VM_PAGE>>10;
153
                    pg table = pg dir[dir entry]; // 页目录项内容。
154
                    if (!(pg table&1))
155
                          if ((counter -= 1024) > 0)
156
                                goto repeat;
157
                          else
158
                                break:
159
                                           // 页表指针。
                    pg_table &= 0xfffff000;
160
161
              if (try to swap out (page entry + (unsigned long *) pg table))
162
                    return 1;
163
        printk("Out of swap-memory|n|r");
164
165
        return 0;
166 }
167
168 /*
169 * Get physical address of first (actually last :-) free page, and mark it
170 * used. If no free pages left, return 0.
171 */
  /*
   * 获取首个(实际上是最后1个:-)空闲页面,并标记为已使用。如果没有空闲页面,
   * 就返回 0。
  /// 在主内存区中申请1页空闲物理页面。
  // 如果已经没有可用物理内存页面,则调用执行交换处理。然后再次申请页面。
  // 输入: %1(ax=0) - 0; %2(LOW MEM)内存字节位图管理的起始位置; %3(cx= PAGING PAGES);
  // %4 (edi=mem map+PAGING PAGES-1).
  // 输出: 返回%0 (ax = 物理页面起始地址)。函数返回新页面的物理地址。
  // 上面%4 寄存器实际指向 mem_map[]内存字节位图的最后一个字节。本函数从位图末端开始向
  // 前扫描所有页面标志(页面总数为 PAGING PAGES),若有页面空闲(内存位图字节为 0)则
  // 返回页面地址。注意! 本函数只是指出在主内存区的一页空闲物理页面,但并没有映射到某
  // 个进程的地址空间中去。后面的 put_page() 函数即用于把指定页面映射到某个进程的地址
  // 空间中。当然对于内核使用本函数并不需要再使用 put page() 进行映射,因为内核代码和
  // 数据空间(16MB)已经对等地映射到物理地址空间。
  // 第 65 行定义了一个局部寄存器变量。该变量将被保存在 eax 寄存器中,以便于高效访问和
  // 操作。这种定义变量的方法主要用于内嵌汇编程序中。详细说明参见 gcc 手册"在指定寄存
  // 器中的变量"。
```

```
172 unsigned long get free page (void)
173 {
174 register unsigned long res asm("ax");
175
   // 首先在内存映射字节位图中查找值为0的字节项,然后把对应物理内存页面清零。如果得到
   // 的页面地址大于实际物理内存容量则重新寻找。如果没有找到空闲页面则去调用执行交换处
   // 理,并重新查找。最后返回空闲物理页面地址。
176 repeat:
                               // 置方向位, a1(0)与对应每个页面的(di)内容比较,
177 _asm_ ("std; repne; scasb|n|t"
178
          "ine 1f \mid n \mid t"
                                // 如果没有等于0的字节,则跳转结束(返回0)。
                              // 1 =>[1+edi],将对应页面内存映像比特位置 1。
179
          "movb $1,1(%%edi)\n\t"
         "sall $12, %%ecx\n\t"
180
                                // 页面数*4K = 相对页面起始地址。
         181
                                // 再加上低端内存地址,得页面实际物理起始地址。
182
183
         "leal 4092(%%edx), %%edi \n\t" // 将 4092+edx 的位置→edi(该页面的末端)。
184
                                // 将 edi 所指内存清零(反方向,即将该页面清零)。
185
          "rep : stos1|n|t"
186
         "mov1 %%edx, %%eax\n"
                               // 将页面起始地址→eax(返回值)。
187
         "1:"
         : "=a" ( _res)
188
189
         : "O" (0), "i" (LOW MEM), "c" (PAGING PAGES),
190
         "D" (mem map+PAGING PAGES-1)
191
         : "di", "cx", "dx");
192
         if (<u>res >= HIGH MEMORY</u>)
                               // 页面地址大于实际内存容量则重新寻找。
193
               goto repeat;
194
                                // 若没得到空闲页面则执行交换处理,并重新查找。
         if (! res && swap out())
195
              goto repeat;
196
                                // 返回空闲物理页面地址。
         return res;
<u>197</u> }
198
  // 内存交换初始化。
199 void init swapping (void)
200 {
  // blk size[]指向指定主设备号的块设备块数数组。该块数数组每一项对应一个子设备上所
   // 拥有的数据块总数(1块大小=1KB)。
         extern int *blk size[];
                                      // blk drv/ll rw blk.c, 49 行。
201
202
         int swap size, i, j;
203
  // 如果没有定义交换设备则返回。如果交换设备没有设置块数数组,则显示信息并返回。
         if (!SWAP_DEV)
204
205
         if (!blk size[MAJOR(SWAP DEV)]) {
206
207
               printk("Unable to get size of swap device |n|r");
208
         }
209
  // 取指定交换设备号的交换区数据块总数 swap size。若为 0 则返回,若总块数小于 100 块
   // 则显示信息"交换设备区太小", 然后退出。
         swap size = blk size[MAJOR(SWAP DEV)][MINOR(SWAP DEV)];
210
211
         if (!swap size)
212
               return;
213
         if (swap size < 100) {
2<u>14</u>
               printk("Swap device too small (%d blocks) \n \r", swap size);
215
               return:
```

```
216
   // 交换数据块总数转换成对应可交换页面总数。该值不能大于 SWAP BITS 所能表示的页面数。
   // 即交换页面总数不得大于 32768。
                                然后申请一页物理内存用来存放交换页面位映射数组
   // swap bitmap, 其中每1比特代表1页交换页面。
217
          swap size >>= 2;
218
          if (swap size > SWAP BITS)
                swap_size = <u>SWAP_BITS;</u>
219
<u>2</u>20
          swap_bitmap = (char *) get_free_page();
          if (!swap bitmap) {
                printk("Unable to start swapping: out of memory: -) |n|r";
223
                return:
224
   // read_swap_page(nr, buffer)被定义为11_rw_page(READ, SWAP_DEV, (nr), (buffer))。
   // 参见 linux/mm. h 文件第 11 行。这里把交换设备上的页面 0 读到 swap bitmap 页面中。
   // 该页面是交换区管理页面。其中第 4086 字节开始处含有 10 个字符的交换设备特征字
   // 符串"SWAP-SPACE"。若没有找到该特征字符串,则说明不是一个有效的交换设备。
   // 于是显示信息,释放刚申请的物理页面并退出函数。否则将特征字符串字节清零。
225
          read swap page (0, swap bitmap);
226
          if (strncmp("SWAP-SPACE", swap bitmap+4086, 10)) {
227
                 printk("Unable to find swap-space signature |n|r");
228
                free page((long) swap bitmap);
                 swap bitmap = NULL;
230
                return;
231
232
          memset (swap bitmap+4086, 0, 10):
   // 然后检查读入的交换位映射图。应该 32768 个比特位全为 0, 若位图中有置位的比特位 0,
   // 则表示位图有问题,于是显示出错信息、释放位图占用的页面并退出函数。为了加快检查
   // 速度,这里首先仅挑选查看位图中位 0 和最后一个交换页面对应的比特位,即 swap size
   // 交换页面对应的比特位,以及随后到 SWAP_BITS (32768) 比特位。
          for (i = 0 ; i < SWAP BITS ; i++) {
233
234
                if (i == 1)
235
                       i = swap_size;
236
                 if (bit(swap bitmap, i)) {
237
                       printk("Bad swap-space bit-map |n|r");
238
                       free page((long) swap bitmap);
239
                       swap bitmap = NULL;
240
                       return;
241
242
   // 然后再仔细地检测位 1 到位 swap size 所有比特位是否为 0。若有不是 0 的比特位存在,
   // 则表示位图有问题,于是释放位图占用的页面并退出函数。否则显示交换设备工作正常
   // 以及交换页面数和交换空间总字节数。
243
          i = 0:
244
          for (i = 1 ; i < swap size ; i++)
245
                 if (bit(swap_bitmap, i))
246
                       j++;
247
          if (!j) {
248
                free page((long) swap bitmap);
249
                 swap_bi<u>tmap</u> = <u>NULL</u>;
250
                return;
251
252
          printk("Swap device ok: %d pages (%d bytes) swap-space\n\r", j, j*4096);
253 }
```