```
1 /*
   * linux/tools/build.c
 3
 4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
7
8
   * This file builds a disk-image from three different files:
9
10
   * - bootsect: max 510 bytes of 8086 machine code, loads the rest
11
   * - setup: max 4 sectors of 8086 machine code, sets up system parm
12
   * - system: 80386 code for actual system
13
14
   * It does some checking that all files are of the correct type, and
15
   * just writes the result to stdout, removing headers and padding to
   * the right amount. It also writes some system data to stderr.
17
   */
  /*
   * 该程序从三个不同的程序中创建磁盘映像文件:
   * - bootsect: 该文件的 8086 机器码最长为 510 字节,用于加载其他程序。
   * - setup: 该文件的 8086 机器码最长为 4 个磁盘扇区,用于设置系统参数。
   * - system: 实际系统的 80386 代码。
   * 该程序首先检查所有程序模块的类型是否正确,并将检查结果在终端上显示出来,
   * 然后删除模块头部并扩充大正确的长度。该程序也会将一些系统数据写到 stderr。
18
19 /*
20
   * Changes by tytso to allow root device specification
21
   * Added swap-device specification: Linux 20.12.91
23
   */
  /*
   * tytso 对该程序作了修改,以允许指定根文件设备。
   * 添加了指定交换设备功能: Linus 20.12.91
24
25 #include <stdio.h>
                       /* fprintf */
                                              // 使用其中的 fprintf()函数。
                                              // 字符串操作函数。
26 #include <string.h>
27 #include <stdlib.h>
                                              // 含 exit 函数原型说明。
                       /* contains exit */
                      /* unistd.h needs this */ // 该头文件供 unistd.h 文件使用。
28 #include <sys/types.h>
29 #include <sys/stat.h>
                                              // 含文件状态信息结构定义。
30 #include ux/fs.h>
                                              // 文件系统头文件。
31 #include <unistd.h>
                       /* contains read/write */ // 含 read/write 函数原型说明。
32 #include <fcntl.h>
                                              // 包含文件操作模式符号常数。
34 #define MINIX HEADER 32
                                  // minix 二进制目标文件模块头部长度为 32 字节。
35 #define GCC HEADER 1024
                                  // GCC 头部信息长度为 1024 字节。
37 #define SYS SIZE 0x3000
                                  // system 文件最长节数(字节数为 SYS SIZE*16=128KB)。
```

```
38
  // 默认地把 Linux 根文件系统所在设备设置为在第 2 个硬盘的第 1 个分区上(即设备号为 0x0306),
  // 是因为Linus 当时开发Linux 时,把第1个硬盘用作MINIX系统盘,而第2个硬盘用作为Linux
  // 的根文件系统盘。
39 #define DEFAULT MAJOR ROOT 3
                               // 默认根设备主设备号 - 3(硬盘)。
40 #define DEFAULT MINOR ROOT 6
                               // 默认根设备次设备号 - 6 (第2个硬盘的第1分区)。
42 #define DEFAULT MAJOR SWAP 0
                              // 默认交换设备主设备号。
43 #define DEFAULT MINOR SWAP 0
                              // 默认交换设备次设备号。
44
45 /* max nr of sectors of setup: don't change unless you also change
46 * bootsect etc */
  /* 下面指定 setup 模块占的最大扇区数:不要改变该值,除非也改变 bootsect 等相应文件。
47 #define SETUP SECTS 4
                               // setup 最大长度为 4 个扇区 (2KB)。
49 #define STRINGIFY(x) #x
                              // 把 x 转换成字符串类型,用于出错显示语句中。
  /// 显示出错信息,并终止程序。
51 void die(char * str)
52 {
53
        fprintf(stderr, "%s|n", str);
54
        exit(1);
55 }
56
  // 显示程序使用方法, 并退出。
57 void usage (void)
58 {
59
        die("Usage: build bootsect setup system [rootdev] [> image]");
<u>60</u> }
61
  // 主程序开始。
62 int main (int argc, char ** argv)
63 {
64
        int i, c, id;
<u>65</u>
        char buf[1024];
        char major root, minor root;
67
        char major swap, minor swap;
68
        struct stat sb;
69
  // 首先检查 build 程序执行时实际命令行参数个数,并根据参数个数作相应设置。如果 build 程序
  // 命令行参数个数不是4到6个(程序名算作1个),则显示程序用法并退出。
        if ((argc < 4) \mid | (argc > 6))
70
71
               usage();
  // 若程序命令行上有多于 4 个参数,那么如果根设备名不是软盘("FLOPPY"),则取该设备文件的
  // 状态信息。若取状态出错则显示信息并退出,否则取该设备名状态结构中的主设备号和次设备号
  // 作为根设备号。如果根设备就是 FLOPPY 设备,则让主设备号和次设备号取 0。表示根设备是当前
  // 启动引导设备。
        if (argc > 4) {
73
74
               if (strcmp(argv[4], "FLOPPY")) {
                     if (stat(argv[4], &sb)) {
75
                            perror(argv[4]);
                            die("Couldn't stat root device.");
                     }
```

```
78
                       major root = MAJOR(sb. st rdev); // 取设备名状态结构中设备号。
<del>79</del>
                       minor root = MINOR(sb. st rdev);
80
                } else {
81
                       major root = 0;
82
                       minor root = 0;
83
   // 若参数只有4个,则让主设备号和次设备号等于系统默认的根设备号。
         } else {
85
                major root = DEFAULT MAJOR ROOT;
                minor root = DEFAULT MINOR ROOT;
86
87
   // 若程序命令行上有 6 个参数,那么如果最后一个表示交换设备的参数不是无("NONE"),则取该
   // 设备文件的状态信息。若取状态出错则显示信息并退出,否则取该设备名状态结构中的主设备号
   // 和次设备号作为交换设备号。如果最后一个参数就是"NONE",则让交换设备的主设备号和次设备
   // 号取为0。表示交换设备就是当前启动引导设备。
         if (argc == 6) {
89
                if (<a href="stremp">stremp</a> (argv</a>[5], "NONE")) {
90
                       if (<u>stat</u>(<u>argv</u>[5], &sb)) {
91
                             perror(argv[5]);
92
                             die("Couldn't stat root device.");
93
94
                       major swap = MAJOR(sb. st rdev);
                                                  // 取设备名状态结构中设备号。
95
                       minor_swap = MINOR(sb. st_rdev);
96
                } else {
97
                       major swap = 0:
98
                       minor swap = 0;
99
   // 若参数没有6个而是5个,表示命令行上没有带交换设备名。于是就让交换设备主设备号和次设备
   // 号等于系统默认的交换设备号。
         } else {
100
101
                major swap = DEFAULT MAJOR SWAP;
102
                minor swap = DEFAULT MINOR SWAP;
         }
103
   // 接下来在标准错误终端上显示上面所选择的根设备主、次设备号和交换设备主、次设备号。如果
   // 主设备号不等于2(软盘)或3(硬盘),也不为0(取系统默认设备),则显示出错信息并退出。
   // 终端的标准输出被定向到文件 Image, 因此被用于输出保存内核代码数据, 生成内核映像文件。
104
         fprintf(stderr, "Root device is (%d, %d) | n", major root, minor root);
         fprintf(stderr, "Swap device is (%d, %d) | n", major_swap, minor_swap);
105
106
         if ((major_root != 2) && (major_root != 3) &&
107
             (major root != 0))
                fprintf(stderr, "Illegal root device (major = %d) \n",
108
109
                       major root);
110
                die("Bad root device --- major #");
111
112
         if (major swap && major swap != 3) {
113
                fprintf(stderr, "Illegal swap device (major = %d) \n",
114
                       major swap);
115
                die ("Bad root device --- major #");
116
   // 下面开始执行读取各个文件内容并进行相应的复制处理。首先初始化 1KB 的复制缓冲区,置全 0。
   // 然后以只读方式打开参数 1 指定的文件(bootsect)。从中读取 32 字节的 MINIX 执行文件头结构
   // 内容(参见列表后说明)到缓冲区 buf 中。
```

```
117
          for (i=0;i<sizeof buf; i++) buf[i]=0;
          if ((id=<u>open(argv</u>[1], 0 RDONLY, 0))<0)
118
                 die("Unable to open 'boot'");
119
120
          if (read(id, buf, MINIX HEADER) != MINIX HEADER)
121
                 die("Unable to read header of 'boot'");
   // 接下来根据 MINIX 头部结构判断 bootsect 是否为一个有效的 MINIX 执行文件。若是,则从文件中
   // 读取 512 字节的引导扇区代码和数据。
   // 0x0301 - MINIX 头部 a_magic 魔数; 0x10 - a_flag 可执行; 0x04 - a_cpu, Intel 8086 机器码。
          if (((long *) buf)[0]!=0x04100301)
122
123
                 die("Non-Minix header of 'boot'");
   // 判断头部长度字段 a hdrlen (字节)是否正确 (32字节)。(后三字节正好没有用,是 0)
          if (((long *) buf)[1]!=MINIX HEADER)
124
125
                 die("Non-Minix header of 'boot'");
   // 判断数据段长 a data 字段(long)内容是否为 0。
<u>1</u>26
          if (((long *) buf)[3]!=0)
127
                 die("Illegal data segment in 'boot'");
   // 判断堆 a_bss 字段(long)内容是否为 0。
          if (((long *) buf)[4]!=0)
128
                 die("Illegal bss in 'boot'");
129
   // 判断执行点 a entry 字段(long)内容是否为 0。
          if (((long *) buf)[5] != 0)
130
                 die("Non-Minix header of 'boot'");
131
   // 判断符号表长字段 a_sym 的内容是否为 0。
132
          if (((long *) buf)[7] != 0)
133
                 die ("Illegal symbol table in 'boot'"):
   // 在上述判断都正确的条件下读取文件中随后的实际代码数据,应该返回读取字节数为512字节。
   // 因为 bootsect 文件中包含的是 1 个扇区的引导扇区代码和数据,并且最后 2 字节应该是可引导
   // 标志 OxAA55。
134
          i=<u>read</u>(id, <u>buf</u>, sizeof <u>buf</u>);
          fprintf(stderr, "Boot sector %d bytes. |n", i);
135
136
          if (i != 512)
137
                 die ("Boot block must be exactly 512 bytes");
138
          if ((*(unsigned short *)(buf+510)) != 0xAA55)
139
                 die ("Boot block hasn't got boot flag (OxAA55)");
   // 引导扇区的 506、507 偏移处需存放交换设备号,508、509 偏移处需存放根设备号。
          buf[506] = (char) minor swap;
140
141
          buf[507] = (char) major swap;
142
          buf[508] = (char) minor root;
143
          buf[509] = (char) major root;
   // 然后将该 512 字节的数据写到标准输出 stdout, 若写出字节数不对,则显示出错信息并退出。
   // 在 linux/Makefile 中, build 程序标准输出被重定向到内核映像文件名 Image 上, 因此引导
   // 扇区代码和数据会被写到 Image 开始的 512 字节处。最后关闭 bootsect 模块文件。
          i=write(1, buf, 512);
144
145
          if (i!=512)
146
                 die("Write call failed");
147
          close (id);
148
   // 下面以只读方式打开参数 2 指定的文件 (setup)。从中读取 32 字节的 MINIX 执行文件头结构
   // 内容到缓冲区 buf 中。处理方式与上面相同。首先以只读方式打开指定的文件 setup。从中读
   // 取 32 字节的 MINIX 执行文件头结构内容到缓冲区 buf 中。
149
          if ((id=open(argv[2], 0 RDONLY, 0))<0)
                 die("Unable to open 'setup'");
150
          if (read(id, buf, MINIX_HEADER) != MINIX_HEADER)
151
```

```
152
                 die("Unable to read header of 'setup'");
   // 接下来根据 MINIX 头部结构判断 setup 是否为一个有效的 MINIX 执行文件。若是,则从文件中
   // 读取 512 字节的引导扇区代码和数据。
   // 0x0301- MINIX 头部 a magic 魔数; 0x10- a flag 可执行; 0x04- a cpu, Intel 8086 机器码。
          if (((long *) buf)[0]!=0x04100301)
153
154
                 die("Non-Minix header of 'setup'");
   // 判断头部长度字段 a_hdrlen (字节) 是否正确 (32 字节)。(后三字节正好没有用,是 0)
          if (((long *) buf)[1]!=MINIX HEADER)
<u>155</u>
                 die("Non-Minix header of 'setup'"):
156
   // 判断数据段长字段 a data、堆字段 a bss、起始执行点字段 a entry 和符号表字段 a sym 的内容
   // 是否为 0。必须都为 0。
          if (((long *) buf)[3]!=0)
157
                                                   // 数据段长 a data 字段。
158
                 die("Illegal data segment in 'setup'");
159
          if (((long *) buf) [4]!=0)
                                                   // 堆 a bss 字段。
160
                 die("Illegal bss in 'setup'");
          if (((long *) <u>buf</u>)[5] != 0)
161
                                                   // 执行起始点 a_entry 字段。
                 die("Non-Minix header of 'setup'");
162
163
          if (((long *) buf)[7] != 0)
164
                 die("Illegal symbol table in 'setup'");
   // 在上述判断都正确的条件下读取文件中随后的实际代码数据,并且写到终端标准输出。同时统计
   // 写的长度(i),并在操作结束后关闭 setup 文件。之后判断一下利用 setup 执行写操作的代码
   // 和数据长度值,该值不能大于(SETUP SECTS * 512)字节,否则就得重新修改 build、bootsect
   // 和 setup 程序中设定的 setup 所占扇区数并重新编译内核。若一切正常就显示 setup 实际长度值。
165
          for (i=0; (c=\underline{read}(id, \underline{buf}, size of \underline{buf}))>0; i+=c)
166
                 if (write(1, buf, c)!=c)
167
                        die("Write call failed");
168
          close (id);
                                                  //关闭 setup 模块文件。
169
          if (i > SETUP SECTS*512)
170
                 die("Setup exceeds " STRINGIFY(SETUP SECTS)
171
                         " sectors - rewrite build/boot/setup");
172
          fprintf(stderr, "Setup is %d bytes. |n", i);
   // 在将缓冲区 buf 清零之后,判断实际写的 setup 长度与(SETUP SECTS4*512)的数值差,若 setup
   // 长度小于该长度(4*512 字节),则用 NULL 字符将 setup 填足为 4*512 字节。
          for (c=0 ; c \le izeof(buf) ; c++)
173
174
                 buf[c] = '|\theta';
175
          while (i<SETUP SECTS*512) {
176
                 c = SETUP SECTS*512-i;
177
                 if (c > sizeof(buf))
178
                        c = sizeof(buf);
179
                 if (write(1, buf, c) != c)
180
                        die("Write call failed");
181
                 i += c;
182
183
   // 下面开始处理 system 模块文件。该文件使用 gas 编译,因此具有 GNU a. out 目标文件格式。
   // 首先以只读方式打开文件,并读取其中 a. out 格式头部结构信息(1KB 长度)。在判断 system
   // 是一个有效的 a. out 格式文件之后,就把该文件随后的所有数据都写到标准输出(Image 文件)
   // 中,并关闭该文件。然后显示 system 模块的长度。若 system 代码和数据长度超过 SYS SIZE 节
   // (即 128KB 字节),则显示出错信息并退出。若无错,则返回 0,表示正常退出。
          if ((id=open(argv[3], 0 RDONLY, 0))<0)
184
185
                 die("Unable to open 'system'");
          if (read(id, buf, GCC HEADER) != GCC HEADER)
186
                 die("Unable to read header of 'system'");
187
```

```
if (((long *) <u>buf</u>)[5] != 0)
                                                                  // 执行入口点字段 a_entry 值应为 0。
188
189
                         die("Non-GCC header of 'system'");
190
               for (i=0; (c=\frac{\text{read}}{\text{(id, buf, sizeof buf}})>0; i+=c)
                        if (\underline{\text{write}}(1, \underline{\text{buf}}, c) !=c)
191
192
                                  die("Write call failed");
193
              close(id);
194
               fprintf(stderr, "System is %d bytes. |n", i);
195
              if (i > \underline{SYS}\underline{SIZE}*16)
                        die("System is too big");
196
197
              return(0);
<u>198</u> }
199
```