```
1 /*
   * linux/kernel/console.c
 3
 <u>4</u>
5
      (C) 1991 Linus Torvalds
 6
7
 8
          console. c
10
   * This module implements the console io functions
11
          'void con init(void)'
12
          'void con_write(struct tty_queue * queue)'
13
   * Hopefully this will be a rather complete VT102 implementation.
14
15
   * Beeping thanks to John T Kohl.
16
17
   * Virtual Consoles, Screen Blanking, Screen Dumping, Color, Graphics
18
       Chars, and VT100 enhancements by Peter MacDonald.
19
   */
  /*
   *
          console.c
   * 该模块实现控制台输入输出功能
         'void con_init(void)'
         'void con write(struct tty queue * queue)'
   * 希望这是一个非常完整的 VT102 实现。
   * 感谢 John T Kohl 实现了蜂鸣指示子程序。
   * 虚拟控制台、屏幕黑屏处理、屏幕拷贝、彩色处理、图形字符显示以及
   * VT100 终端增强操作由 Peter MacDonald 编制。
<u>20</u>
21 /*
   * NOTE!!! We sometimes disable and enable interrupts for a short while
   * (to put a word in video IO), but this will work even for keyboard
   * interrupts. We know interrupts aren't enabled when getting a keyboard
25
   * interrupt, as we use trap-gates. Hopefully all is well.
26
   *注意!!! 我们有时短暂地禁止和允许中断(当输出一个字(word)到视频 IO),但
   * 即使对于键盘中断这也是可以工作的。因为我们使用陷阱门,所以我们知道在处理
   * 一个键盘中断过程期间中断是被禁止的。希望一切均正常。
   */
27
28 /*
   * Code to check for different video-cards mostly by Galen Hunt,
30
   * <g-hunt@ee. utah. edu>
31
   */
   * 检测不同显示卡的大多数代码是 Galen Hunt 编写的,
   * <g-hunt@ee.utah.edu>
```

```
*/
33 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task struct、任务0数据等。
                        // tty 头文件, 定义有关 tty io, 串行通信方面的参数、常数。
34 #include ux/tty.h>
35 #include ux/config.h> // 内核配置头文件。定义硬盘类型(HD TYPE)可选项。
36 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
37
38 #include <asm/io.h>
                        // io 头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
39 #include <asm/system.h> // 系统头文件。定义设置或修改描述符/中断门等的汇编宏。
40 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
41
                        // 字符串头文件。主要定义了一些有关字符串操作的嵌入函数。
42 #include <string.h>
43 #include <errno.h>
                        // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
44
  // 该符号常量定义终端 IO 结构的默认数据。其中符号常数请参照 include/termios.h 文件。
45 #define DEF_TERMIOS \
46 (struct termios) { \
         ICRNL, \
47
48
         OPOST | ONLCR, \
49
         0, \
50
         IXON | ISIG | ICANON | ECHO | ECHOCTL | ECHOKE, \
51
         0. \
52
         INIT_C_CC \
53 }
54
55
56 /*
   * These are set up by the setup-routine at boot-time:
<u>58</u>
  */
  /*
   * 这些是 setup 程序在引导启动系统时设置的参数:
  // 参见对 boot/setup. s 的注释和 setup 程序读取并保留的系统参数表。
60 #define ORIG X
                         (*(unsigned char *)0x90000)
                                                     // 初始光标列号。
61 #define ORIG Y
                         (*(unsigned char *)0x90001)
                                                     // 初始光标行号。
                                                     // 初始显示页面。
62 #define ORIG VIDEO PAGE
                         (*(unsigned short *)0x90004)
63 #define ORIG VIDEO MODE
                         ((*(unsigned short *)0x90006) & 0xff)
                                                                 // 显示模式。
64 #define ORIG VIDEO COLS
                         (((*(unsigned short *)0x90006) & 0xff00) >> 8) // 屏幕列数。
65 #define ORIG_VIDEO_LINES
                         ((*(unsigned short *)0x9000e) & 0xff)
                                                                 // 屏幕行数。
66 #define ORIG VIDEO EGA AX (*(unsigned short *)0x90008)
                                                     // [??]
67 #define ORIG VIDEO EGA BX (*(unsigned short *)0x9000a)
                                                     // 显示内存大小和色彩模式。
68 #define ORIG VIDEO EGA CX (*(unsigned short *)0x9000c)
                                                     // 显示卡特性参数。
69
  // 定义显示器单色/彩色显示模式类型符号常数。
70 #define VIDEO TYPE MDA
                        0x10
                               /* Monochrome Text Display
                                                          */ /* 单色文本
71 #define VIDEO TYPE CGA
                               /* CGA Display
                                                          */ /* CGA 显示器 */
                         0x11
72 #define VIDEO TYPE EGAM
                         0x20
                               /* EGA/VGA in Monochrome Mode */ /* EGA/VGA 单色*/
73 #define VIDEO_TYPE_EGAC
                               /* EGA/VGA in Color Mode
                                                          */ /* EGA/VGA 彩色*/
                         0x21
74
<u>75</u> #define <u>NPAR</u> 16
                               // 转义字符序列中最大参数个数。
76
77 int NR_CONSOLES = 0;
                               // 系统实际支持的虚拟控制台数量。
```

```
78
79 extern void <u>keyboard interrupt</u> (void);
                                           // 键盘中断处理程序(keyboard.S)。
   // 以下这些静态变量是本文件函数中使用的一些全局变量。
                           使用的显示类型;
   // video type;
   // video num columns;
                           屏幕文本列数:
   // video_mem_base;
                           物理显示内存基地址;
   // video mem term;
                           物理显示内存末端地址;
   // video size row:
                           屏幕每行使用的字节数:
   // video num lines;
                           屏幕文本行数:
                           初试显示页面;
   // video page;
                           显示控制选择寄存器端口;
   // video port reg;
   // video_port_val;
                           显示控制数据寄存器端口。
81 static unsigned char
                        video type:
                                              /* Type of display being used
                                                                          */
                        video num columns;
                                                                          */
82 static unsigned long
                                              /* Number of text columns
83 static unsigned long
                        video mem base;
                                             /* Base of video memory
                                                                          */
                        video <u>mem_term</u>;
84 static unsigned long
                                             /* End of video memory
85 static unsigned long
                        video size row;
                                             /* Bytes per row
                        video num lines;
                                             /* Number of test lines
                                                                          */
86 static unsigned long
87 static unsigned char
                        video page;
                                             /* Initial video page
                                                                          */
88 static unsigned short
                                             /* Video register select port
                        video port reg;
                                                                          */
89 static unsigned short
                        video port val;
                                             /* Video register value port
90 static int can_do_colour = 0;
                                             // 标志:可使用彩色功能。
91
   // 虚拟控制台结构。其中包含一个虚拟控制台的当前所有信息。其中 vc origin 和 vc scr end
   // 是当前正在处理的虚拟控制台执行快速滚屏操作时使用的起始行和末行对应的显示内存位置。
   // vc video mem start 和 vc video mem end 是当前虚拟控制台使用的显示内存区域部分。
   // vc -- Virtual Console.
92 static struct {
93
          unsigned short
                        vc video erase char;
                                             // 擦除字符属性及字符(0x0720)
94
          unsigned char
                                             // 字符属性。
                        vc attr;
95
          unsigned char
                        vc def attr;
                                             // 默认字符属性。
 96
                                             // 粗体字符属性。
          int
                        vc bold attr;
97
          unsigned long
                        vc ques;
                                             // 问号字符。
98
                                             // 处理转义或控制序列的当前状态。
          unsigned long
                        vc state;
99
          unsigned long
                                             // 处理转义或控制序列的下一状态。
                        vc restate;
100
          unsigned long
                        vc checkin;
101
          unsigned long
                        vc origin;
                                             /* Used for EGA/VGA fast scroll */
102
                                             /* Used for EGA/VGA fast scroll */
          unsigned long
                        vc_scr_end;
103
                                             // 当前光标对应的显示内存位置。
          unsigned long
                        vc_pos;
104
                        vc x, vc_y;
                                             // 当前光标列、行值。
          unsigned long
105
                                             // 滚动时顶行行号; 底行行号。
          unsigned long
                        vc top, vc bottom;
106
                        vc npar, vc par[NPAR];
                                             // 转义序列参数个数和参数数组。
          unsigned long
107
          unsigned long
                        vc video mem start;
                                             /* Start of video RAM
108
          unsigned long
                        vc_video_mem_end;
                                             /* End of video RAM (sort of)
109
          unsigned int
                        vc saved x;
                                             // 保存的光标列号。
110
          unsigned int
                        vc saved v;
                                             // 保存的光标行号。
                                             // 彩色显示标志。
111
          unsigned int
                        vc iscolor;
                                             // 使用的字符集。
112
          char *
                        vc translate;
113 } vc cons [MAX CONSOLES];
114
   // 为了便于引用,以下定义当前正在处理控制台信息的符号。含义同上。其中 currcons 是使用
   // vc cons[]结构的函数参数中的当前虚拟终端号。
```

```
115 #define origin
                          (vc cons[currcons].vc origin) // 快速滚屏操作起始内存位置。
116 #define scr end
                          (<u>vc_cons</u>[currcons].vc_scr_end) // 快速滚屏操作末端内存位置。
117 #define pos
                          (vc cons[currcons].vc pos)
                          (vc cons[currcons].vc top)
118 #define top
                          (vc cons[currcons].vc bottom)
119 #define bottom
120 #define \underline{x}
                          (vc cons[currcons].vc x)
121 #define y
                          (vc_cons[currcons].vc_y)
122 #define state
                          (<u>vc_cons</u>[currcons].vc_state)
123 #define restate
                          (vc cons[currcons].vc restate)
124 #define checkin
                          (vc cons[currcons].vc checkin)
125 #define npar
                          (vc cons[currcons].vc npar)
                          (vc cons[currcons].vc par)
126 #define par
127 #define ques
                          (vc_cons[currcons]. vc_ques)
128 #define attr
                          (vc cons[currcons].vc attr)
129 #define saved x
                          (vc cons[currcons].vc saved x)
130 #define saved_y
                          (vc_cons[currcons].vc_saved_y)
131 #define translate
                          (vc cons[currcons].vc translate)
132 #define video_mem_start (vc_cons[currcons].vc_video_mem_start) // 使用显存的起始位置。
133 #define video mem end
                          (vc cons[currcons].vc video mem end)
                                                             // 使用显存的末端位置。
134 #define def attr
                          (vc cons[currcons].vc def attr)
135 #define video erase char (vc cons[currcons].vc video erase char)
136 #define iscolor
                          (vc cons[currcons].vc iscolor)
137
138 int blankinterval = 0;
                                      // 设定的屏幕黑屏间隔时间。
139 int blankcount = 0;
                                      // 黑屏时间计数。
140
141 static void sysbeep (void);
                                      // 系统蜂鸣函数。
142
<u>143</u> /*
144 * this is what the terminal answers to a ESC-Z or csiOc
145 * query (= vt100 response).
146 */
   /*
    * 下面是终端回应 ESC-Z 或 csiOc 请求的应答(=vt100 响应)。
   // csi - 控制序列引导码(Control Sequence Introducer)。
   // 主机通过发送不带参数或参数是 0 的设备属性 (DA) 控制序列 ( 'ESC [c' 或 'ESC [Oc' )
   // 要求终端应答一个设备属性控制序列(ESC Z 的作用与此相同),终端则发送以下序列来响应
   // 主机。该序列(即 'ESC [?1;2c') 表示终端是具有高级视频功能的 VT100 兼容终端。
147 #define <u>RESPONSE</u> "\033[?1;2c"
148
   // 定义使用的字符集。其中上半部分时普通 7 比特 ASCII 代码,即 US 字符集。下半部分对应
   // VT100 终端设备中的线条字符,即显示图表线条的字符集。
149 static char * translations[] = {
150 /* normal 7-bit ascii */
           "!\"#$%&'()*+, -. /0123456789:;<=>?"
151
           "@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]
152
           "`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{/}`
153
154 /* vt100 graphics */
155
           "!\"#$%&'()*+, -. /0123456789:;<=>?"
156
           "@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^ "
157
           "\004\261\007\007\007\007\370\361\007\007\275\267\326\323\327\304"
           "\304\304\304\304\307\266\320\322\272\363\362\343\\007\234\007\"
158
```

```
<u>159</u> };
160
161 #define NORM TRANS (translations[0])
162 #define GRAF TRANS (translations[1])
163
  //// 跟踪光标当前位置。
   // 参数: currcons - 当前虚拟终端号; new_x - 光标所在列号; new_y - 光标所在行号。
  // 更新当前光标位置变量 x, y, 并修正光标在显示内存中的对应位置 pos。该函数会首先检查
   // 参数的有效性。如果给定的光标列号超出显示器最大列数,或者光标行号不低于显示的最大
   // 行数,则退出。否则就更新当前光标变量和新光标位置对应在显示内存中位置 pos。
   // 注意,函数中的所有变量实际上是 vc cons[currcons]结构中的相应字段。以下函数相同。
164 /* NOTE! gotoxy thinks x==video num columns is ok */
   /* 注意! gotoxy 函数认为 x==video_num_columns 时是正确的 */
165 static inline void gotoxy (int currons, int new x, unsigned int new y)
166 {
167
         if (new_x > video_num_columns || new_y >= video_num_lines)
168
               return;
169
         \underline{\mathbf{x}} = \text{new}_{\mathbf{x}};
170
         y = \text{new } y;
         <u>pos</u> = <u>origin</u> + <u>y*video_size_row</u> + (<u>x</u><<1); // 1 列用 2 个字节表示, 所以 x<<1。
171
172 }
173
   /// 设置滚屏起始显示内存地址。
   // 再次提醒,函数中变量基本上都是 vc_cons[currcons] 结构中的相应字段。
174 static inline void set origin (int currons)
175 {
  // 首先判断显示卡类型。 对于 EGA/VGA 卡,我们可以指定屏内行范围(区域)进行滚屏操作,
   // 而 MDA 单色显示卡只能进行整屏滚屏操作。因此只有 EGA/VGA 卡才需要设置滚屏起始行显示
   // 内存地址(起始行是 origin 对应的行)。即显示类型如果不是 EGA/VGA 彩色模式,也不是
   // EGA/VGA 单色模式,那么就直接返回。另外,我们只对前台控制台进行操作,因此当前控制台
  // currcons 必须是前台控制台时,我们才需要设置其滚屏起始行对应的内存起点位置。
176
         if (video type != VIDEO TYPE EGAC && video type != VIDEO TYPE EGAM)
177
               return;
178
         if (currcons != fg console)
179
               return;
   // 然后向显示寄存器选择端口 video port reg 输出 12, 即选择显示控制数据寄存器 r12, 接着
   // 写入滚屏起始地址高字节。其中向右移动9位,实际上表示向右移动8位再除以2(屏幕上1
   // 个字符用 2 字节表示)。再选择显示控制数据寄存器 r13, 然后写入滚屏起始地址低字节。向
   // 右移动1位表示除以2,同样代表屏幕上1个字符用2字节表示。输出值相对于默认显示内存
   // 起始位置 video_mem_base 进行操作,例如对于 EGA/VGA 彩色模式, viedo_mem_base = 物理
   // 内存地址 0xb8000。
         cli();
180
181
         outb p(12, video port reg);
                                 // 选择数据寄存器 r12,输出滚屏起始位置高字节。
182
         outb p(0xff&((origin-video mem base)>>9), video port val);
183
         outb_p(13, video_port_reg); // 选择数据寄存器 r13, 输出滚屏起始位置低字节。
184
         outb p(0xff&((origin-video mem base)>>1), video port val);
185
         sti();
186 }
187
   //// 向上卷动一行。
   // 将屏幕滚动窗口向下移动一行,并在屏幕滚动区域底出现的新行上添加空格字符。滚屏区域
   // 必须大于1行。参见程序列表后说明。
188 static void scrup (int currcons)
```

```
189 {
   // 滚屏区域必须起码有 2 行。如果滚屏区域顶行号大于等于区域底行号,则不满足进行滚行操作
   // 的条件。另外,对于 EGA/VGA 卡,我们可以指定屏内行范围(区域)进行滚屏操作,而 MDA 单
   // 色显示卡只能进行整屏滚屏操作。该函数对 EGA 和 MDA 显示类型进行分别处理。如果显示类型
   // 是 EGA,则还分为整屏窗口移动和区域内窗口移动。这里首先处理显示卡是 EGA/VGA 显示类型
   // 的情况。
190
         if (bottom<=top)
191
               return;
192
         if (video type == VIDEO TYPE EGAC | | video type == VIDEO TYPE EGAM)
193
   // 如果移动起始行 top=0,移动最底行 bottom = video num lines = 25,则表示整屏窗口向下
   // 移动。于是把整个屏幕窗口左上角对应的起始内存位置 origin 调整为向下移一行对应的内存
   // 位置,同时也跟踪调整当前光标对应的内存位置以及屏幕末行末端字符指针 scr_end 的位置。
   // 最后把新屏幕窗口内存起始位置值 origin 写入显示控制器中。
194
               if (!top && bottom == video num lines) {
195
                     origin += video_size_row;
196
                     pos += video size row;
197
                     scr end += video size row;
   // 如果屏幕窗口末端所对应的显示内存指针 scr end 超出了实际显示内存末端,则将屏幕内容
   // 除第一行以外所有行对应的内存数据移动到显示内存的起始位置 video mem start 处,并在
   // 整屏窗口向下移动出现的新行上填入空格字符。然后根据屏幕内存数据移动后的情况,重新
   // 调整当前屏幕对应内存的起始指针、光标位置指针和屏幕末端对应内存指针 scr end。
   // 这段嵌入汇编程序首先将(屏幕字符行数 - 1)行对应的内存数据移动到显示内存起始位置
   // video mem start 处,然后在随后的内存位置处添加一行空格(擦除)字符数据。
   // %0 -eax(擦除字符+属性): %1 -ecx((屏幕字符行数-1)所对应的字符数/2,以长字移动);
   // %2 -edi(显示内存起始位置 video mem start); %3 -esi(屏幕窗口内存起始位置 origin)。
   // 移动方向: [edi]→[esi], 移动 ecx 个长字。
198
                     if (scr end > video mem end) {
199
                           \_asm\_("c1d \mid n \mid t"
                                              // 清方向位。
200
                                  "rep|n|t"
                                              // 重复操作,将当前屏幕内存
201
                                  movs1|n|t
                                             // 数据移动到显示内存起始处。
202
                                  "mov1 _video_num_columns, %1 \n \t"
203
                                             // 在新行上填入空格字符。
                                  "rep|n|t"
204
                                  "stosw"
205
                                  :: "a" (video erase char),
206
                                  "c" ((video num lines-1)*video num columns>>1),
207
                                  "D" (video mem start),
208
                                  "S" (origin)
209
                                  : "cx", "di", "si");
210
                           scr_end -= origin-video_mem_start;
211
                           pos -= origin-video mem start;
212
                           origin = video mem start;
   // 如果调整后的屏幕末端对应的内存指针 scr end 没有超出显示内存的末端 video mem end,
   // 则只需在新行上填入擦除字符(空格字符)。
   // %0 -eax(擦除字符+属性); %1 -ecx(屏幕行数); %2 - edi(最后1行开始处对应内存位置);
213
                     } else {
214
                             asm ("c1d|n|t"
215
                                              // 重复操作,在新出现行上
                                  "rep|n|t"
216
                                              // 填入擦除字符(空格字符)。
                                  "stosw"
217
                                  :: "a" (video erase char),
218
                                  "c" (video num columns),
219
                                  "D" (scr end-video size row)
220
                                  : "cx", "di");
```

```
221
   // 然后把新屏幕滚动窗口内存起始位置值 origin 写入显示控制器中。
222
                     set origin(currcons);
  // 否则表示不是整屏移动。即表示从指定行 top 开始到 bottom 区域中的所有行向上移动 1 行,
  // 指定行 top 被删除。此时直接将屏幕从指定行 top 到屏幕末端所有行对应的显示内存数据向
  // 上移动1行,并在最下面新出现的行上填入擦除字符。
  // %0 - eax(擦除字符+属性); %1 - ecx(top 行下 1 行开始到 bottom 行所对应的内存长字数);
  // %2 - edi(top 行所处的内存位置); %3 - esi(top+1 行所处的内存位置)。
               } else {
224
                      asm ("c1d|n|t")
225
                                       // 循环操作,将 top+1 到 bottom 行
                           "rep|n|t"
226
                           "movs1|n|t"
                                       // 所对应的内存块移到 top 行开始处。
227
                           "mov1 _video_num_columns, %%ecx\n\t"
228
                           "rep|n|t"
                                       // 在新行上填入擦除字符。
                           "stosw"
230
                           :: "a" (video_erase_char),
231
                           "c" ((bottom-top-1)*video num columns>>1),
232
                           "D" (origin+video size row*top),
233
                           "S" (origin+video size row*(top+1))
                           : "cx", "di", "si");
234
235
236
   // 如果显示类型不是 EGA(而是 MDA ),则执行下面移动操作。因为 MDA 显示控制卡只能整屏滚
  // 动,并且会自动调整超出显示范围的情况,即会自动翻卷指针,所以这里不对屏幕内容对应内
  // 存超出显示内存的情况单独处理。处理方法与 EGA 非整屏移动情况完全一样。
237
                     /* Not EGA/VGA */
         else
238
239
                asm ("c1d|n|t"
                     "rep|n|t"
240
241
                     "movs1|n|t"
242
                     "movl video num columns, %%ecx\n\t"
243
                     "rep|n|t"
244
                     "stosw"
245
                     :: "a" (video erase char),
246
                     "c" ((bottom-top-1)*video num columns>>1),
247
                     "D" (origin+video size row*top),
248
                     "S" (origin+video size row*(top+1))
249
                     : "cx", "di", "si");
250
        }
251 }
252
  //// 向下卷动一行。
  // 将屏幕滚动窗口向上移动一行,相应屏幕滚动区域内容向下移动1行。并在移动开始行的上
  // 方出现一新行。参见程序列表后说明。处理方法与 scrup()相似,只是为了在移动显示内存
  // 数据时不会出现数据覆盖的问题,复制操作是以逆向进行的,即先从屏幕倒数第2行的最后
   // 一个字符开始复制到最后一行,再将倒数第3行复制到倒数第2行等等。因为此时对 EGA/
   // VGA 显示类型和 MDA 类型的处理过程完全一样, 所以该函数实际上没有必要写两段相同的代
   // 码。即这里 if 和 else 语句块中的操作完全一样!
253 static void scrdown (int currcons)
254 {
  // 同样,滚屏区域必须起码有2行。如果滚屏区域顶行号大于等于区域底行号,则不满足进行滚
  // 行操作的条件。另外,对于 EGA/VGA 卡,我们可以指定屏内行范围(区域)进行滚屏操作,而
   // MDA 单色显示卡只能进行整屏滚屏操作。由于窗口向上移动最多移动到当前控制台占用显示区
```

```
// 域内存的起始位置,因此不会发生屏幕窗口末端所对应的显示内存指针 scr end 超出实际显示
   // 内存末端的情况,所以这里只需要处理普通的内存数据移动情况。
255
          if (bottom <= top)
256
                 return;
257
          if (video type == VIDEO TYPE EGAC || video type == VIDEO TYPE EGAM)
258
   // %0 - eax(擦除字符+属性); %1 - ecx(top 行到 bottom-1 行的行数所对应的内存长字数);
   // %2 - edi(窗口右下角最后一个长字位置); %3 - esi(窗口倒数第2行最后一个长字位置)。
   // 移动方向: [esi]→[edi], 移动 ecx 个长字。
259
                  asm ("std|n|t"
                                           // 置方向位!!
260
                         "rep|n|t"
                                           // 重复操作,向下移动从 top 行到
                         {\it "movs1} \, | \, n \, | \, t \, {\it "}
                                           // bottom-1 行对应的内存数据。
261
                         "addl $2,%%edi\n\t" /* %edi has been decremented by 4 */
262
                                           /* %edi 已减 4, 因也是反向填擦除字符*/
                         "mov1 _video_num_columns,%%ecx\n\t"
263
                                           // 将擦除字符填入上方新行中。
264
                         "rep|n|t"
                         "stosw"
265
266
                         :: "a" (video erase char),
267
                         "c" ((bottom-top-1)*video num columns>>1),
268
                         "D" (origin+video size row*bottom-4),
269
                         "S" (origin+video size row*(bottom-1)-4)
                         : "ax", "cx", "di", "si");
270
271
   // 如果不是 EGA 显示类型,则执行以下操作(与上面完全一样)。
272
                        /* Not EGA/VGA */
273
          {
274
                  asm ("std \mid n \mid t"
275
                         "rep|n|t"
276
                         movs1|n|t
277
                         "add1 $2, %%edi \n\t"
                                              /* %edi has been decremented by 4 */
278
                         "movl _video_num_columns, %%ecx\n\t"
279
                         "rep|n|t"
280
                         "stosw"
281
                         :: "a" (video erase char),
                         "c" ((bottom-top-1)*video num columns>>1),
283
                         "D" (origin+video size row*bottom-4),
284
                         "S" (origin+video size row*(bottom-1)-4)
                         : "ax", "cx", "di", "si");
285
          }
286
287 }
288
   /// 光标在同列位置下移一行。
   // 如果光标没有处在最后一行上,则直接修改光标当前行变量 y++,并调整光标对应显示内存
   // 位置 pos (加上一行字符所对应的内存长度)。否则就需要将屏幕窗口内容上移一行。
   // 函数名称 lf (line feed 换行) 是指处理控制字符 LF。
289 static void 1f(int currcons)
290 {
291
          if (y+1<bottom) {
292
                 y++;
293
                 pos += video size row;
                                            // 加上屏幕一行占用内存的字节数。
294
                 return;
295
                                            // 将屏幕窗口内容上移一行。
296
          scrup (currcons);
```

```
297 }
298
  //// 光标在同列上移一行。
   // 如果光标不在屏幕第一行上,则直接修改光标当前行标量 v--,并调整光标对应显示内存位置
  // pos,减去屏幕上一行字符所对应的内存长度字节数。否则需要将屏幕窗口内容下移一行。
  // 函数名称 ri(reverse index 反向索引)是指控制字符 RI 或转义序列"ESC M"。
299 static void ri(int currcons)
300 {
         if (\underline{y} \ge \underline{top}) {
301
302
303
                                       // 减去屏幕一行占用内存的字节数。
               pos -= video size row;
304
               return;
305
306
         scrdown(currcons);
                                       // 将屏幕窗口内容下移一行。
307 }
308
   // 光标回到第1列(0列)。
   // 调整光标对应内存位置 pos。光标所在列号*2 即是 0 列到光标所在列对应的内存字节长度。
  // 函数名称 cr (carriage return 回车) 指明处理的控制字符是回车字符。
309 static void cr(int currcons)
310 {
311
                                       // 减去 0 列到光标处占用的内存字节数。
         pos = \underline{x} <<1;
312
         \mathbf{x}=0;
313 }
314
   // 擦除光标前一字符(用空格替代) (del - delete 删除)。
   // 如果光标没有处在 0 列,则将光标对应内存位置 pos 后退 2 字节(对应屏幕上一个字符),
  // 然后将当前光标变量列值减1,并将光标所在位置处字符擦除。
315 static void del(int currcons)
316 {
317
         if (x) {
318
               <u>pos</u> -= 2;
319
320
               *(unsigned short *)pos = video erase char;
321
         }
322 }
323
  //// 删除屏幕上与光标位置相关的部分。
  // ANSI 控制序列: 'ESC [ Ps J' (Ps =0 - 删除光标处到屏幕底端; 1 - 删除屏幕开始到光标处;
  // 2 - 整屏删除)。本函数根据指定的控制序列具体参数值,执行与光标位置相关的删除操作,
  // 并且在擦除字符或行时光标位置不变。
  // 函数名称 csi J (CSI - Control Sequence Introducer, 即控制序列引导码) 指明对控制
   // 序列 "CSI Ps J" 进行处理。
  // 参数: vpar - 对应上面控制序列中 Ps 的值。
324 static void csi J(int currcons, int vpar)
325 {
326
         long count asm ("cx");
                                     // 设为寄存器变量。
327
         long start asm ("di");
328
  // 首先根据三种情况分别设置需要删除的字符数和删除开始的显示内存位置。
329
         switch (vpar) {
330
               case 0: /* erase from cursor to end of display */
                      <u>count</u> = (<u>scr_end</u>-<u>pos</u>)>>1; /* 擦除光标到屏幕底端所有字符 */
331
```

```
332
                       start = pos;
333
                       break;
334
                 case 1: /* erase from start to cursor */
335
                       count = (pos-origin)>>1; /* 删除从屏幕开始到光标处的字符 */
336
                       start = origin;
337
                       break:
338
                 case 2: /* erase whole display */ /* 删除整个屏幕上的所有字符 */
339
                       count = video_num_columns * video_num_lines;
340
                       start = origin;
341
                       break;
342
                 default:
343
                       return;
         }
344
   // 然后使用擦除字符填写被删除字符的地方。
   // %0 -ecx(删除的字符数 count); %1 -edi(删除操作开始地址); %2 -eax(填入的擦除字符)。
345
          \_asm\_("c1d|n|t"
346
                 "rep|n|t"
347
                 "stosw|n|t"
348
                :: "c" (count),
                 "D" (start), "a" (video_erase_char)
349
350
                 : "cx", "di");
351 }
352
   //// 删除一行上与光标位置相关的部分。
   // ANSI 转义字符序列: 'ESC [ Ps K' (Ps = 0 删除到行尾: 1 从开始删除: 2 整行都删除) 。
   // 本函数根据参数擦除光标所在行的部分或所有字符。擦除操作从屏幕上移走字符但不影响其
   // 他字符。擦除的字符被丢弃。在擦除字符或行时光标位置不变。
   // 参数: par - 对应上面控制序列中 Ps 的值。
353 static void csi K (int currons, int vpar)
354 {
355
          long count asm ("cx");
                                    // 设置寄存器变量。
356
          long start asm_("di");
357
 // 首先根据三种情况分别设置需要删除的字符数和删除开始的显示内存位置。
          switch (vpar) {
358
359
                 case 0: /* erase from cursor to end of line */
360
                       if (x>=video num columns) /* 删除光标到行尾所有字符 */
361
                              return;
362
                        count = video num columns-x;
363
                       start = pos;
364
                       break;
365
                 case 1: /* erase from start of line to cursor */
366
                       start = pos - (x << 1);
                                                  /* 删除从行开始到光标处 */
367
                       count = (x<video num columns)?x:video num columns;</pre>
368
                       break:
369
                 case 2: /* erase whole line */
                                                    /* 将整行字符全删除 */
370
                       start = pos - (x << 1);
371
                       count = video num columns;
372
                       break;
373
                 default:
374
                       return;
375
  // 然后使用擦除字符填写删除字符的地方。
```

```
// %0 - ecx(删除字符数 count); %1 -edi(删除操作开始地址); %2 -eax(填入的擦除字符)。
         asm ("c1d|n|t"
376
                "rep|n|t"
377
                "stosw|n|t"
378
379
                :: "c" (count),
380
                "D" (start), "a" (video erase char)
381
                : "cx", "di");
382 }
383
   //// 设置显示字符属性。
   // ANSI 转义序列: 'ESC [ Ps; Ps m' 。 Ps = 0 - 默认属性; 1 - 粗体并增亮; 4 - 下划线;
   // 5 - 闪烁; 7 - 反显; 22 - 非粗体; 24 - 无下划线; 25 - 无闪烁; 27 - 正显;
   // 30-38 - 设置前景色彩; 39 - 默认前景色(White); 40-48 - 设置背景色彩;
   // 49 - 默认背景色 (Black)。
   // 该控制序列根据参数设置字符显示属性。以后所有发送到终端的字符都将使用这里指定的属
   // 性,直到再次执行本控制序列重新设置字符显示的属性。
384 void csi m(int currcons)
385 {
386
         int i;
387
   // 一个控制序列中可以带有多个不同参数。参数存储在数组 par[]中。下面就根据接收到的参数
   // 个数 npar,循环处理各个参数 Ps。
   // 如果 Ps = 0,则把当前虚拟控制台随后显示的字符属性设置为默认属性 def_attr。初始化时
   // def attr 已被设置成 0x07 (黑底白字)。
   // 如果 Ps = 1,则把当前虚拟控制台随后显示的字符属性设置为粗体或增亮显示。 如果是彩色
   // 显示,则把字符属性或上 0x08 让字符高亮度显示;如果是单色显示,则让字符带下划线显示。
   // 如果 Ps = 4,则对彩色和单色显示进行不同的处理。若此时不是彩色显示方式,则让字符带
   // 下划线显示。如果是彩色显示,那么若原来 vc bold attr不等于-1 时就复位其背景色;否则
   // 的话就把前景色取反。若取反后前景色与背景色相同,就把前景色增1而取另一种颜色。
388
         for (i=0; i \leq npar; i++)
389
                switch (par[i]) {
390
                      case 0: <a href="mailto:attr">attr</a>=def attr; break; /* default */
391
                      case 1: attr=(iscolor?attr|0x08:attr|0x0f);break; /* bold */
392
                      /*case 4: attr=attr|0x01;break;*/ /* underline */
393
                      case 4: /* bold */
394
                        if (!iscolor)
395
                          attr = 0x01;
                                             // 单色则带下划线显示。
396
                        else
397
                        { /* check if forground == background */
398
                          if (vc_cons[currcons].vc_bold_attr != -1)
399
                           attr = (vc cons[currcons], vc bold attr&0x0f) | (0xf0&(attr));
400
                          else
401
                          { short newattr = (attr\&0xf0) | (0xf\&(^attr));
402
                           attr = ((newattr\&0xf) == ((attr>>4)\&0xf)?
403
                             (\underline{\text{attr}}\&0xf0) \mid (((\underline{\text{attr}}\&0xf)+1)\%0xf):
404
                             newattr);
405
                          }
406
                        }
407
                        break;
   // 如果 Ps = 5,则把当前虚拟控制台随后显示的字符设置为闪烁,即把属性字节比特位 7 置 1。
   // 如果 Ps = 7,则把当前虚拟控制台随后显示的字符设置为反显,即把前景和背景色交换。
   // 如果 Ps = 22,则取消随后字符的高亮度显示(取消粗体显示)。
   // 如果 Ps = 24,则对于单色显示是取消随后字符的下划线显示,对于彩色显示则是取消绿色。
```

```
// 如果 Ps = 25,则取消随后字符的闪烁显示。
   // 如果 Ps = 27,则取消随后字符的反显。
   // 如果 Ps = 39,则复位随后字符的前景色为默认前景色(白色)。
   // 如果 Ps = 49,则复位随后字符的背景色为默认背景色(黑色)。
408
                       case 5: attr=attr|0x80;break; /* blinking */
409
                       case 7: attr=(attr<<4) | (attr>>4); break; /* negative */
410
                       case 22: attr=attr&0xf7;break; /* not bold */
411
                       case 24: <a href="mailto:attr">attr</a> & 0xfe; break; /* not underline */
                       case 25: attr=attr&0x7f;break: /* not blinking */
412
413
                       case 27: attr=def attr; break; /* positive image */
414
                       case 39: attr=(attr & 0xf0) | (def attr & 0x0f); break;
415
                       case 49: attr=(attr & 0x0f) | (def attr & 0xf0); break;
   // 当 Ps (par[i]) 为其他值时,则是设置指定的前景色或背景色。如果 Ps = 30..37,则是设置
   // 前景色;如果 Ps=40..47,则是设置背景色。有关颜色值请参见程序后说明。
416
                       default:
417
                         if (!can do colour)
418
                          break;
419
                         iscolor = 1;
420
                         if ((par[i]>=30) && (par[i]<=38))
                                                          // 设置前景色。
421
                           attr = (attr & 0xf0) | (par[i]-30);
422
                         else /* Background color */
                                                           // 设置背景色。
423
                           if ((par[i]>=40) && (par[i]<=48))
424
                            attr = (attr & 0x0f) | ((par[i]-40) << 4);
425
                           else
426
                              break:
427
                }
428 }
429
   //// 设置显示光标。
   // 根据光标对应显示内存位置 pos,设置显示控制器光标的显示位置。
430 static inline void set cursor(int currcons)
431 {
   // 既然我们需要设置显示光标,说明有键盘操作,因此需要恢复进行黑屏操作的延时计数值。
   // 另外,显示光标的控制台必须是前台控制台,因此若当前处理的台号 currcons 不是前台控
   // 制台就立刻返回。
432
          blankcount = blankinterval;
                                          // 复位黑屏操作的计数值。
433
          if (currcons != fg console)
434
                return;
   // 然后使用索引寄存器端口选择显示控制数据寄存器 r14(光标当前显示位置高字节),接着
   // 写入光标当前位置高字节(向右移动9位表示高字节移到低字节再除以2)。是相对于默认
   // 显示内存操作的。再使用索引寄存器选择 r15, 并将光标当前位置低字节写入其中。
435
          cli();
436
          outb p(14, video port reg);
          outb p(0xff&((pos-video mem base)>>9), video port val);
437
438
          outb_p(15, video_port_reg);
439
          outb p(0xff&((pos-video mem base)>>1), video port val);
440
          sti();
441 }
442
   // 隐藏光标。
   // 把光标设置到当前虚拟控制台窗口的末端,起到隐藏光标的作用。
443 static inline void hide cursor (int currons)
444 {
```

```
// 首先使用索引寄存器端口选择显示控制数据寄存器 r14(光标当前显示位置高字节),然后
   // 写入光标当前位置高字节(向右移动9位表示高字节移到低字节再除以2)。是相对于默认
  // 显示内存操作的。再使用索引寄存器选择 r15, 并将光标当前位置低字节写入其中。
         outb p(14, video port reg);
445
         outb p(0xff&((scr end-video mem base)>>9), video port val);
446
447
         outb p(15, video port reg);
448
         outb_p(0xff&((scr_end-video_mem_base)>>1), video_port_val);
449 }
450
   /// 发送对 VT100 的响应序列。
   // 即为响应主机请求终端向主机发送设备属性(DA)。主机通过发送不带参数或参数是 0 的 DA
  // 控制序列('ESC [ Oc' 或 'ESC Z') 要求终端发送一个设备属性(DA)控制序列,终端则发
  // 送 85 行上定义的应答序列(即 'ESC [?1;2c')来响应主机的序列,该序列告诉主机本终端
   // 是具有高级视频功能的 VT100 兼容终端。处理过程是将应答序列放入读缓冲队列中,并使用
   // copy to cooked()函数处理后放入辅助队列中。
451 static void respond(int currons, struct tty struct * tty)
452 {
453
                                  // 定义在第 147 行上。
         char * p = RESPONSE;
454
455
         cli();
456
         while (*p) {
                                   // 将应答序列放入读队列。
457
               PUTCH(*p, tty->read_q);
                                   // 逐字符放入。include/linux/tty.h, 46 行。
458
               p^{++}:
459
460
         sti():
                                   // 转换成规范模式(放入辅助队列中)。
461
         copy to cooked(tty);
                                   // tty io.c, 120 行。
462 }
463
  //// 在光标处插入一空格字符。
   // 把光标开始处的所有字符右移一格,并将擦除字符插入在光标所在处。
464 static void insert char(int currons)
465 {
466
         int i=x;
467
         unsigned short tmp, old = video erase char;
                                             // 擦除字符(加属性)。
468
         unsigned short * p = (unsigned short *) pos;
                                             // 光标对应内存位置。
469
470
         while (i++<video num columns) {
471
               tmp=*p;
472
               *p=old;
473
               old=tmp;
474
               p++;
475
         }
476 }
477
  //// 在光标处插入一行。
   // 将屏幕窗口从光标所在行到窗口底的内容向下卷动一行。光标将处在新的空行上。
478 static void insert line(int currcons)
479 {
480
         int oldtop, oldbottom;
481
  // 首先保存屏幕窗口卷动开始行 top 和最后行 bottom 值, 然后从光标所在行让屏幕内容向下
   // 滚动一行。最后恢复屏幕窗口卷动开始行 top 和最后行 bottom 的原来值。
482
         oldtop=top;
```

```
483
         oldbottom=bottom;
484
                                    // 设置屏幕卷动开始行和结束行。
         top=y;
485
         bottom = video num_lines;
486
         scrdown(currcons);
                                    // 从光标开始处,屏幕内容向下滚动一行。
         top=oldtop;
487
488
         bottom=oldbottom;
489 }
490
  //// 删除一个字符。
   // 删除光标处的一个字符, 光标右边的所有字符左移一格。
491 static void delete char(int currcons)
492 {
493
         int i;
494
         unsigned short * p = (unsigned short *) pos;
495
  // 如果光标的当前列位置 x 超出屏幕最右列,则返回。否则从光标右一个字符开始到行末所有
   // 字符左移一格。然后在最后一个字符处填入擦除字符。
         if (x>=video num columns)
496
497
               return:
498
         i = x;
499
         while (++i < video num columns) { // 光标右所有字符左移 1 格。
500
               *_{p} = *_{(p+1)}:
501
               p++;
502
503
         *p = video erase char;
                                       // 最后填入擦除字符。
504 }
505
  //// 删除光标所在行。
   // 删除光标所在的一行,并从光标所在行开始屏幕内容上卷一行。
506 static void delete line(int currcons)
507 {
508
         int oldtop, oldbottom;
509
  // 首先保存屏幕卷动开始行 top 和最后行 bottom 值,然后从光标所在行让屏幕内容向上滚动
   // 一行。最后恢复屏幕卷动开始行 top 和最后行 bottom 的原来值。
         oldtop=top;
510
511
         oldbottom=bottom;
512
                                        // 设置屏幕卷动开始行和最后行。
         top=y;
513
         bottom = video num lines;
514
         scrup (currcons);
                                        // 从光标开始处,屏幕内容向上滚动一行。
515
         top=oldtop;
516
         bottom=oldbottom;
517 }
518
  /// 在光标处插入 nr 个字符。
   // ANSI 转义字符序列: 'ESC [ Pn @'。在当前光标处插入 1 个或多个空格字符。Pn 是插入的字
  // 符数。默认是1。光标将仍然处于第1个插入的空格字符处。在光标与右边界的字符将右移。
   // 超过右边界的字符将被丢失。
   // 参数 nr = 转义字符序列中的参数 Pn。
519 static void csi at(int currons, unsigned int nr)
   // 如果插入的字符数大于一行字符数,则截为一行字符数;若插入字符数 nr 为 0,则插入 1 个
   // 字符。然后循环插入指定个空格字符。
```

```
521
         if (nr > video num columns)
522
               nr = video num columns;
523
         else if (!nr)
524
               nr = 1;
525
         while (nr--)
526
               insert char(currcons);
527 }
528
  /// 在光标位置处插入 nr 行。
  // ANSI 转义字符序列: 'ESC [ Pn L'。该控制序列在光标处插入 1 行或多行空行。操作完成后
  // 光标位置不变。当空行被插入时,光标以下滚动区域内的行向下移动。滚动出显示页的行就
  // 参数 nr = 转义字符序列中的参数 Pn。
529 static void csi L(int currons, unsigned int nr)
530 {
  // 如果插入的行数大于屏幕最多行数,则截为屏幕显示行数;若插入行数 nr 为 0,则插入 1 行。
  // 然后循环插入指定行数 nr 的空行。
531
         if (nr > <u>video_num_lines</u>)
532
               nr = video num lines;
533
         else if (!nr)
534
               nr = 1;
         while (nr--)
535
536
               insert_line(currcons);
537 }
538
  /// 删除光标处的 nr 个字符。
  // ANSI 转义序列: 'ESC [ Pn P'。该控制序列从光标处删除 Pn 个字符。当一个字符被删除时,
  // 光标右所有字符都左移。这会在右边界处产生一个空字符。其属性应该与最后一个左移字符
  // 相同,但这里作了简化处理,仅使用字符的默认属性(黑底白字空格 0x0720)来设置空字符。
   // 参数 nr = 转义字符序列中的参数 Pn。
539 static void csi P(int currcons, unsigned int nr)
540 {
   // 如果删除的字符数大于一行字符数,则截为一行字符数;若删除字符数 nr 为 0,则删除 1 个
  // 字符。然后循环删除光标处指定字符数 nr。
         if (nr > video num columns)
541
               nr = video num columns;
542
543
         else if (!nr)
544
               nr = 1;
         while (nr--)
545
               delete_char(currcons);
546
547 }
548
  //// 删除光标处的 nr 行。
  // ANSI 转义序列: 'ESC [ Pn M'。该控制序列在滚动区域内,从光标所在行开始删除 1 行或多
  // 行。当行被删除时,滚动区域内的被删行以下的行会向上移动,并且会在最底行添加1空行。
  // 若 Pn 大于显示页上剩余行数,则本序列仅删除这些剩余行,并对滚动区域外不起作用。
   // 参数 nr = 转义字符序列中的参数 Pn。
549 static void csi M(int currcons, unsigned int nr)
550 {
   // 如果删除的行数大于屏幕最多行数,则截为屏幕显示行数;若欲删除的行数 nr 为 0,则删除
  // 1 行。然后循环删除指定行数 nr。
         if (nr > video num lines)
551
552
               nr = video_num_lines;
```

```
553
        else if (!nr)
554
             nr=1;
555
        while (nr--)
556
             delete line(currcons);
557 }
558
  /// 保存当前光标位置。
559 static void save_cur(int currcons)
560 {
561
        saved x=x:
        saved y=y;
562
563 }
564
  /// 恢复保存的光标位置。
565 static void restore cur(int currcons)
566 {
567
        gotoxy(currcons, saved x, saved y);
568 }
569
570
  // 这个枚举定义用于下面 con write()函数中处理转义序列或控制序列的解析。ESnormal 是初
  // 始进入状态, 也是转义或控制序列处理完毕时的状态。
  // ESnormal - 表示处于初始正常状态。此时若接收到的是普通显示字符,则把字符直接显示
  //
             在屏幕上; 若接收到的是控制字符(例如回车字符),则对光标位置进行设置。
  //
             当刚处理完一个转义或控制序列,程序也会返回到本状态。
  // ESesc
             表示接收到转义序列引导字符 ESC (0x1b = 033 = 27); 如果在此状态下接收
  //
             到一个'['字符,则说明转义序列引导码,于是跳转到 ESsquare 去处理。否则
  //
             就把接收到的字符作为转义序列来处理。对于选择字符集转义序列'ESC('和
  //
             'ESC )', 我们使用单独的状态 ESsetgraph 来处理;对于设备控制字符串序列
             'ESC P', 我们使用单独的状态 ESsetterm 来处理。
  //
             表示已经接收到一个控制序列引导码('ESC ['),表示接收到的是一个控制序
  // ESsquare -
             列。于是本状态执行参数数组 par []清零初始化工作。如果此时接收到的又是-
  //
             个'['字符,则表示收到了'ESC [['序列。该序列是键盘功能键发出的序列,于
  //
             是跳转到 Esfunckey 去处理。否则我们需要准备接收控制序列的参数,于是置
  //
  //
             状态 Esgetpars 并直接进入该状态去接收并保存序列的参数字符。
  // ESgetpars - 该状态表示我们此时要接收控制序列的参数值。参数用十进制数表示,我们把
  //
             接收到的数字字符转换成数值并保存到 par[]数组中。如果收到一个分号 ';',
  //
             则还是维持在本状态,并把接收到的参数值保存在数据 par[]下一项中。若不是
  //
             数字字符或分号,说明已取得所有参数,那么就转移到状态 ESgotpars 去处理。
  // ESgotpars - 表示我们已经接收到一个完整的控制序列。此时我们可以根据本状态接收到的结
             尾字符对相应控制序列进行处理。不过在处理之前,如果我们在 ESsquare 状态
  //
  //
             收到过'?',说明这个序列是终端设备私有序列。本内核不对支持对这种序列的
  //
             处理,于是我们直接恢复到 ESnormal 状态。否则就去执行相应控制序列。待序
  //
             列处理完后就把状态恢复到 ESnormal。
  // ESfunckey - 表示我们接收到了键盘上功能键发出的一个序列。我们不用显示。于是恢复到正
             常状态 ESnormal。
  // ESsetterm - 表示处于设备控制字符串序列状态(DCS)。此时若收到字符'S',则恢复初始
             的显示字符属性。若收到的字符是'L'或'1',则开启或关闭折行显示方式。
  //
  // ESsetgraph -表示收到设置字符集转移序列'ESC ('或 'ESC )'。它们分别用于指定 GO 和 G1
             所用的字符集。此时若收到字符'0',则选择图形字符集作为GO和G1,若收到
  //
  //
             的字符是 'B', 这选择普通 ASCII 字符集作为 GO 和 G1 的字符集。
571 enum { ESnormal, ESesc, ESsquare, ESgetpars, ESgotpars, ESfunckey,
572
        ESsetterm, ESsetgraph };
```

```
573
   //// 控制台写函数。
   // 从终端对应的 tty 写缓冲队列中取字符,针对每个字符进行分析。若是控制字符或转义或控制
   // 序列,则进行光标定位、字符删除等的控制处理;对于普通字符就直接在光标处显示。
   // 参数 tty 是当前控制台使用的 tty 结构指针。
574 void con write(struct tty struct * tty)
575 {
576
         int nr;
577
         char c:
578
         int currcons;
579
  // 该函数首先根据当前控制台使用的 tty 在 tty 表中的项位置取得对应的控制台号 currcons,
  // 然后计算出(CHARS())目前 tty 写队列中含有的字符数 nr,并循环取出其中的每个字符进行
   // 处理。不过如果当前控制台由于接收到键盘或程序发出的暂停命令(如按键 Ctr1-S)而处于
   // 停止状态,那么本函数就停止处理写队列中的字符,退出函数。另外,如果取出的是控制字符
  // CAN (24) 或 SUB (26),那么若是在转义或控制序列期间收到的,则序列不会执行而立刻终
   // 止,同时显示随后的字符。注意,con write()函数只处理取队列字符数时写队列中当前含有
   // 的字符。这有可能在一个序列被放到写队列期间读取字符数,因此本函数前一次退出时 state
   // 有可能正处于处理转义或控制序列的其他状态上。
580
         currcons = tty - tty_table;
581
         if ((currcons>=MAX CONSOLES) || (currcons<0))
582
               panic("con write: illegal tty");
583
                                       // 取写队列中字符数。在 tty. h 文件中。
584
         nr = CHARS(tty->write q);
585
         while (nr--) {
586
               if (tty->stopped)
587
                     break;
588
               GETCH(tty->write q, c);
                                      // 取 1 字符到 c 中。
589
               if (c == 24 \mid | c == 26)
                                       // 控制字符 CAN、SUB - 取消、替换。
590
                     state = ESnormal;
591
               switch(state) {
  // 如果从写队列中取出的字符是普通显示字符代码,就直接从当前映射字符集中取出对应的显示
   // 字符,并放到当前光标所处的显示内存位置处,即直接显示该字符。然后把光标位置右移一个
   // 字符位置。具体地,如果字符不是控制字符也不是扩展字符,即(31<c<127),那么,若当前光
   // 标处在行末端或末端以外,则将光标移到下行头列。并调整光标位置对应的内存指针 pos。然
   // 后将字符 c 写到显示内存中 pos 处,并将光标右移 1 列,同时也将 pos 对应地移动 2 个字节。
592
                     case ESnormal:
593
                           if (c>31 && c<127) {
                                                     // 是普通显示字符。
594
                                  if (\underline{x})=\underline{video\ num\ columns}) {
                                                         // 要换行?
595
                                        x -= video num columns:
596
                                        pos -= video size row;
597
                                        1f (currcons);
598
                                   _asm__("movb %2,%%ah\n\t" // 写字符。
599
600
                                        "movw %%ax, %1 \n\t"
                                        :: "a" (translate[c-32]),
601
602
                                        m'' (*(short *)pos),
603
                                        "m" (attr)
                                        : "ax");
604
605
                                 pos += 2;
                                 \underline{\mathbf{x}}^{++};
   // 如果字符 c 是转义字符 ESC, 则转换状态 state 到 ESesc (637 行)。
                           } else if (c==27)
                                                  // ESC - 转义控制字符。
607
```

```
state=ESesc;
   // 如果 c 是换行符 LF(10), 或垂直制表符 VT(11), 或换页符 FF(12), 则光标移动到下 1 行。
                              else if (c==10 || c==11 || c==12)
609
                                     1f(currcons);
610
   // 如果 c 是回车符 CR(13),则将光标移动到头列(0列)。
                              else if (c==13)
                                                       // CR - 回车。
611
612
                                     cr(currcons);
  // 如果 c 是 DEL(127),则将光标左边字符擦除(用空格字符替代),并将光标移到被擦除位置。
                              else if (c==ERASE CHAR(ttv))
613
614
                                     del(currcons);
   // 如果 c 是 BS(backspace, 8),则将光标左移 1 格,并相应调整光标对应内存位置指针 pos。
                              else if (c==8) {
615
                                                 // BS - 后退。
616
                                     if (x) {
617
                                            <u>x</u>--;
618
                                            pos = 2;
619
   // 如果字符 c 是水平制表符 HT(9),则将光标移到 8 的倍数列上。若此时光标列数超出屏幕最大
   // 列数,则将光标移到下一行上。
                              } else if (c==9) {
                                                       // HT - 水平制表。
620
621
                                     c=8-(x&7);
622
                                     \mathbf{x} += \mathbf{c};
623
                                     pos += c << 1;
                                     if (x>video_num_columns) {
625
                                            x -= video num columns;
626
                                            pos -= video size row:
627
                                            1f (currcons);
628
                                     c=9;
// 如果字符 c 是响铃符 BEL(7),则调用蜂鸣函数,是扬声器发声。
                              else if (c==7)
                                                        // BEL - 响铃。
630
631
                                     sysbeep();
   // 如果 c 是控制字符 SO(14) 或 SI(15),则相应选择字符集 G1 或 G0 作为显示字符集。
                              else if (c == 14)
                                                        // SO - 换出, 使用 G1。
632
633
                                     translate = GRAF TRANS;
                              else if (c == 15)
                                                        // SI - 换进, 使用 GO。
634
635
                                     translate = NORM TRANS;
636
                              break;
   // 如果在 ESnormal 状态收到转义字符 ESC(0x1b = 033 = 27),则转到本状态处理。该状态对 C1
   // 中控制字符或转义字符进行处理。处理完后默认的状态将是 ESnormal。
637
                       case ESesc:
638
                              state = ESnormal;
639
                              switch (c)
640
                                case '[':
641
                                                  // ESC [ - 是 CSI 序列。
642
                                     state=ESsquare;
643
                                     break;
                                case 'E':
                                                 // ESC E - 光标下移 1 行回 0 列。
644
645
                                     gotoxy(currcons, 0, y+1);
646
                                     break;
647
                                case 'M':
                                                  // ESC M - 光标下移1行。
648
                                     ri(currcons);
649
                                     break:
                                                  // ESC D - 光标下移 1 行。
650
                                case 'D':
```

```
651
                                   1f(currcons);
652
                                   break;
653
                              case Z':
                                               // ESC Z - 设备属性查询。
654
                                   respond (currons, tty);
655
                                   break:
656
                              case '7':
                                               // ESC 7 - 保存光标位置。
657
                                   save_cur(currcons);
658
                                   break;
659
                              case '8':
                                               // ESC 8 - 恢复保存的光标原位置。
660
                                   restore cur(currcons);
661
                                   break:
662
                              case '(': case ')': // ESC (、ESC) - 选择字符集。
663
                                   state = ESsetgraph;
664
                                   break;
                              case 'P':
665
                                               // ESC P - 设置终端参数。
666
                                   state = ESsetterm;
667
                                   break;
668
                              case '#':
                                               // ESC # - 修改整行属性。
669
                                   state = -1;
670
                                   break:
671
                              case 'c':
                                               // ESC c - 复位到终端初始设置。
672
                                   tty->termios = DEF TERMIOS;
673
                                   state = restate = ESnormal;
674
                                   checkin = 0;
675
                                   top = 0:
676
                                   bottom = video num lines;
677
                                   break:
678
                              /* case '>': Numeric keypad */
                              /* case '=': Appl. keypad */
679
680
681
                             break;
   // 如果在状态 ESesc (是转义字符 ESC) 时收到字符'[',则表明是 CSI 控制序列,于是转到状
   // 态 ESsequare 来处理。首先对 ESC 转义序列保存参数的数组 par []清零,索引变量 npar 指向
   // 首项,并且设置我们开始处于取参数状态 ESgetpars。如果接收到的字符不是'?',则直接转
   // 到状态 ESgetpars 去处理,若接收到的字符是'?',说明这个序列是终端设备私有序列,后面
   // 会有一个功能字符。于是去读下一字符,再到状态 ESgetpars 去处理代码处。如果此时接收
   // 到的字符还是'[',那么表明收到了键盘功能键发出的序列,于是设置下一状态为 ESfunckey。
   // 否则直接进入 ESgetpars 状态继续处理。
682
                      case ESsquare:
683
                             for(npar=0;npar<NPAR;npar++) // 初始化参数数组。
                                   par[npar]=0;
684
685
                             npar=0;
686
                             state=ESgetpars;
687
                             if (c == '[') /* Function key */ // 'ESC [['是功能键。
688
                             { state=ESfunckey;
689
                              break;
690
                             }
                             if (ques=(c=='?'))
691
692
                                   break:
   // 该状态表示我们此时要接收控制序列的参数值。参数用十进制数表示,我们把接收到的数字字
   // 符转换成数值并保存到 par[]数组中。如果收到一个分号';',则还是维持在本状态,并把接
   // 收到的参数值保存在数据 par[]下一项中。若不是数字字符或分号,说明已取得所有参数,那
   // 么就转移到状态 ESgotpars 去处理。
```

```
693
                       case ESgetpars:
694
                              if (c==';' && <u>npar</u><<u>NPAR</u>-1) {
695
                                     npar++;
696
                                     break;
                              } else if (c>='0' && c<='9') {
697
698
                                    par[npar]=10*par[npar]+c-'0';
699
                                     break:
700
                              } else <u>state</u>=ESgotpars;
   // ESgotpars 状态表示我们已经接收到一个完整的控制序列。此时我们可以根据本状态接收到的
   // 结尾字符对相应控制序列进行处理。不过在处理之前,如果我们在 ESsquare 状态收到过'?',
   // 说明这个序列是终端设备私有序列。本内核不支持对这种序列的处理,于是我们直接恢复到
   // ESnormal 状态。否则就去执行相应控制序列。待序列处理完后就把状态恢复到 ESnormal。
701
                       case ESgotpars:
702
                              state = ESnormal;
703
                              if (ques)
704
                              { ques = 0;
705
                                break;
706
                              }
707
                              switch(c) {
   // 如果 c 是字符'G'或'`',则 par[]中第 1 个参数代表列号。若列号不为零,则将光标左移 1 格。
                                     case 'G': case '`': // CSI Pn G -光标水平移动。
708
                                            if (par[0]) par[0]--;
709
710
                                            gotoxy(currcons, par[0], y);
711
                                           break;
   // 如果 c 是'A',则第1个参数代表光标上移的行数。若参数为0则上移1行。
                                     case 'A':
                                                      // CSI Pn A - 光标上移。
712
713
                                            if (!par[0]) par[0]++;
714
                                            gotoxy(currcons, x, y-par[0]);
715
                                            break:
   // 如果 c 是'B'或'e',则第1个参数代表光标下移的行数。若参数为0则下移1行。
                                     case 'B': case 'e': // CSI Pn B - 光标下移。
716
717
                                            if (!par[0]) par[0]++;
718
                                            gotoxy(currcons, x, y+par[0]);
719
                                            break;
  // 如果 c 是'C'或'a',则第1个参数代表光标右移的格数。若参数为0则右移1格。
                                     case 'C': case 'a': // CSI Pn C - 光标右移。
720
721
                                            if (!par[0]) par[0]++;
722
                                            gotoxy(currcons, x+par[0], y);
723
                                            break;
   // 如果 c 是'D',则第1个参数代表光标左移的格数。若参数为0则左移1格。
                                     case 'D':
                                                     // CSI Pn D - 光标左移。
724
725
                                            if (!par[0]) par[0]++;
726
                                            gotoxy(currcons, x-par[0], y);
727
                                            break;
   // 如果 c 是'E',则第 1 个参数代表光标向下移动的行数,并回到 0 列。若参数为 0 则下移 1 行。
                                     case 'E':
                                                // CSI Pn E - 光标下移回 0 列。
728
729
                                            if (!par[0]) par[0]++;
730
                                            gotoxy(currcons, 0, y+par[0]);
731
                                            break;
   // 如果 c 是'F',则第 1 个参数代表光标向上移动的行数,并回到 0 列。若参数为 0 则上移 1 行。
732
                                     case F':
                                                  // CSI Pn F - 光标上移回 0 列。
733
                                            if (!par[0]) par[0]++;
734
                                            gotoxy(currcons, 0, y-par[0]);
```

```
735
                                           break;
   // 如果 c 是' d',则第 1 个参数代表光标所需在的行号(从 0 计数)。
                                    case 'd': // CSI Pn d - 在当前列置行位置。
736
737
                                           if (par[0]) par[0]--;
738
                                           gotoxy(currcons, x, par[0]);
739
                                           break:
   // 如果 c 是'H'或'f',则第 1 个参数代表光标移到的行号,第 2 个参数代表光标移到的列号。
                                    case 'H': case 'f': // CSI Pn H - 光标定位。
740
741
                                           if (par[0]) par[0]--;
742
                                           if (par[1]) par[1]--;
743
                                           gotoxy(currcons, par[1], par[0]);
744
   // 如果字符 c 是' J', 则第 1 个参数代表以光标所处位置清屏的方式:
   // 序列: 'ESC [ Ps ]' (Ps=0 删除光标到屏幕底端: 1 删除屏幕开始到光标处: 2 整屏删除)。
                                    case 'J': // CSI Pn J - 屏幕擦除字符。
745
746
                                           csi J(currcons, par[0]);
747
                                           break;
   // 如果字符 c 是'K',则第一个参数代表以光标所在位置对行中字符进行删除处理的方式。
   // 转义序列: 'ESC [ Ps K' (Ps = 0 删除到行尾; 1 从开始删除; 2 整行都删除)。
                                    case 'K':
                                             // CSI Pn K - 行内擦除字符。
748
749
                                           csi K(currcons, par[0]);
750
                                           break:
   // 如果字符 c 是'L', 表示在光标位置处插入 n 行(控制序列'ESC [ Pn L')。
                                    case 'L':
<u>751</u>
                                                 // CSI Pn L - 插入行。
752
                                           csi L(currcons, par[0]);
753
                                           break;
  // 如果字符 c 是' M', 表示在光标位置处删除 n 行(控制序列'ESC [ Pn M')。
                                    case 'M': // CSI Pn M - 删除行。
754
<u>755</u>
                                           csi M(currcons, par[0]);
756
                                           break;
   // 如果字符 c 是' P',表示在光标位置处删除 n 个字符(控制序列'ESC [ Pn P')。
                                    case 'P': // CSI Pn P - 删除字符。
757
758
                                           csi P(currcons, par[0]);
759
                                           break;
  // 如果字符 c 是'@',表示在光标位置处插入 n 个字符(控制序列'ESC [ Pn @')。
                                    case '@':
                                                // CSI Pn @ - 插入字符。
760
761
                                           csi at(currcons, par[0]);
762
                                           break:
   // 如果字符 c 是' m',表示改变光标处字符的显示属性,比如加粗、加下划线、闪烁、反显等。
   // 转义序列: 'ESC [ Pn m' 。 n=0 正常显示; 1 加粗; 4 加下划线; 7 反显; 27 正常显示等。
                                    case 'm':
                                                 // CSI Ps m - 设置显示字符属性。
763
764
                                           csi m(currcons);
765
                                           break:
   // 如果字符 c 是'r',则表示用两个参数设置滚屏的起始行号和终止行号。
                                                // CSI Pn;Pn r - 设置滚屏上下界。
766
                                    case 'r':
767
                                           if (par[0]) par[0]--;
768
                                           if (!par[1]) par[1] = video num lines;
769
                                           if (par[0] < par[1] &&
770
                                              par[1] <= video_num_lines) {</pre>
771
                                                  top=par[0];
772
                                                  bottom=par[1];
773
774
                                           break:
```

```
// 如果字符 c 是's',则表示保存当前光标所在位置。
                                     case 's':
                                                  // CSI s - 保存光标位置。
775
776
                                            save cur(currcons);
777
                                            break:
   // 如果字符 c 是'u',则表示恢复光标到原保存的位置处。
                                     case 'u':
                                                  // CSI u - 恢复保存的光标位置。
778
779
                                            restore cur(currcons);
780
                                            break;
   // 如果字符 c 是'1'或'b',则分别表示设置屏幕黑屏间隔时间和设置粗体字符显示。此时参数数
   // 组中 par[1]和 par[2]是特征值,它们分别必须为 par[1]= par[0]+13; par[2]= par[0]+17。
   // 在这个条件下,如果 c 是字符'1',那么 par [0] 中是开始黑屏时说延迟的分钟数;如果 c 是
   // 字符'b', 那么 par[0]中是设置的粗体字符属性值。
781
                                     case '1': /* blank interval */
                                     case 'b': /* bold attribute */
782
783
                                             if (!((npar >= 2) &&
784
                                              ((par[1]-13) == par[0]) \&\&
785
                                              ((par[2]-17) = par[0]))
786
                                               break;
787
                                            if ((c=='1')\&\&(par[0]>=0)\&\&(par[0]<=60))
788
789
                                             blankinterval = HZ*60*par[0];
                                             blankcount = blankinterval;
                                            }
792
                                            if (c=='b')
793
                                             vc cons[currcons].vc bold attr
794
                                               = par[0];
795
796
                              break;
   // 状态 ESfunckey 表示我们接收到了键盘上功能键发出的一个序列。我们不用显示。于是恢复到
   // 正常状态 ESnormal。
797
                                               // 键盘功能键码。
                        case ESfunckey:
798
                              state = ESnormal;
799
                              break;
   // 状态 ESsetterm 表示处于设备控制字符串序列状态(DCS)。此时若收到字符'S',则恢复初
   // 始的显示字符属性。若收到的字符是'L'或'1',则开启或关闭折行显示方式。
                       case ESsetterm: /* Setterm functions. */
800
801
                              state = ESnormal;
802
                              if (c == 'S') {
803
                                     def attr = attr;
804
                                     video erase_char = (video_erase_char&0x0ff) |
                                                      (def attr << 8):
                              } else if (c == 'L')
805
806
                                     ; /*linewrap on*/
807
                              else if (c = 'l')
808
                                     ; /*linewrap off*/
809
                              break;
   // 状态 ESsetgraph 表示收到设置字符集转移序列'ESC ('或 'ESC )'。它们分别用于指定 GO 和
   // G1 所用的字符集。此时若收到字符'0',则选择图形字符集作为 G0 和 G1,若收到的字符是'B',
   // 则选择普通 ASCII 字符集作为 GO 和 G1 的字符集。
                                           // 'CSI (0'或'CSI (B' - 选择字符集。
810
                        case ESsetgraph:
811
                              state = ESnormal;
                              if (c == '0')
812
813
                                     translate = GRAF_TRANS;
```

```
814
                              else if (c == 'B')
815
                                     translate = NORM TRANS;
816
                              break:
817
                       default:
818
                              state = ESnormal;
819
                }
820
821
          set cursor(currcons); // 最后根据上面设置的光标位置,设置显示控制器中光标位置。
822 }
823
824 /*
      void con init(void);
825
826
827
    * This routine initalizes console interrupts, and does nothing
828
   * else. If you want the screen to clear, call tty write with
829
   * the appropriate escape-sequece.
830
   * Reads the information preserved by setup.s to determine the current display
831
832
   * type and sets everything accordingly.
833
   /*
    * void con_init(void);
    * 这个子程序初始化控制台中断,其他什么都不做。如果你想让屏幕干净的话,就使用
    * 适当的转义字符序列调用 ttv write()函数。
    * 读取 setup. s 程序保存的信息,用以确定当前显示器类型,并且设置所有相关参数。
    */
834 void con init (void)
835 {
836
          register unsigned char a;
837
          char *display desc = "?????";
838
          char *display ptr;
839
                                             // 当前虚拟控制台号。
          int currcons = 0;
840
          long base, term;
841
          long video memory;
842
   // 首先根据 setup. s 程序取得的系统硬件参数(见本程序第 60--68 行)初始化几个本函数专用
   // 的静态全局变量。
          video_num_columns = ORIG_VIDEO_COLS;
                                           // 显示器显示字符列数。
843
          video size row = video num columns * 2; // 每行字符需使用的字节数。
844
          video num lines = ORIG VIDEO LINES;
                                            // 显示器显示字符行数。
845
          video page = ORIG VIDEO PAGE;
                                            // 当前显示页面。
846
847
          video erase char = 0x0720;
                                            // 擦除字符(0x20 是字符,0x07 属性)。
848
          blankcount = blankinterval;
                                             // 默认的黑屏间隔时间(嘀嗒数)。
849
   // 然后根据显示模式是单色还是彩色分别设置所使用的显示内存起始位置以及显示寄存器索引
   // 端口号和显示寄存器数据端口号。如果获得的 BIOS 显示方式等于 7,则表示是单色显示卡。
          if (ORIG VIDEO MODE == 7)
                                            /* Is this a monochrome display? */
850
851
852
                video mem base = 0xb0000;
                                            // 设置单显映像内存起始地址。
                                            // 设置单显索引寄存器端口。
                video port reg = 0x3b4;
853
                video_port_val = 0x3b5;
                                            // 设置单显数据寄存器端口。
854
```

```
// 接着我们根据 BIOS 中断 int 0x10 功能 0x12 获得的显示模式信息,判断显示卡是单色显示卡
  // 还是彩色显示卡。若使用上述中断功能所得到的 BX 寄存器返回值不等于 0x10, 则说明是 EGA
  // 卡。因此初始显示类型为 EGA 单色。虽然 EGA 卡上有较多显示内存,但在单色方式下最多只
  // 能利用地址范围在 0xb0000--0xb8000 之间的显示内存。然后置显示器描述字符串为'EGAm'。
  // 并会在系统初始化期间显示器描述字符串将显示在屏幕的右上角。
  // 注意,这里使用了 bx 在调用中断 int 0x10 前后是否被改变的方法来判断卡的类型。若 BL 在
  // 中断调用后值被改变,表示显示卡支持 Ah=12h 功能调用,是 EGA 或后推出来的 VGA 等类型的
  // 显示卡。若中断调用返回值未变,表示显示卡不支持这个功能,则说明是一般单色显示卡。
855
               if ((ORIG VIDEO EGA BX & Oxff) != 0x10)
856
857
                    video type = VIDEO TYPE EGAM; // 设置显示类型 (EGA 单色)。
858
                    video_mem_term = 0xb8000;
                                           // 设置显示内存末端地址。
859
                    display desc = "EGAm";
                                           // 设置显示描述字符串。
860
  // 如果 BX 寄存器的值等于 0x10,则说明是单色显示卡 MDA,仅有 8KB 显示内存。
861
              else
862
               {
863
                    video type = VIDEO TYPE MDA;
                                           // 设置显示类型(MDA 单色)。
864
                     video mem term = 0xb2000;
                                           // 设置显示内存末端地址。
865
                    display desc = "*MDA";
                                           // 设置显示描述字符串。
866
867
  // 如果显示方式不为 7, 说明是彩色显示卡。此时文本方式下所用显示内存起始地址为 0xb8000;
   // 显示控制索引寄存器端口地址为 0x3d4: 数据寄存器端口地址为 0x3d5。
                                /* If not, it is color. */
868
        else
869
                                           // 设置彩色显示标志。
870
              can do colour = 1;
871
              \underline{\text{video mem base}} = 0 \text{xb8000};
                                           // 显示内存起始地址。
872
              video port reg = 0x3d4;
                                           // 设置彩色显示索引寄存器端口。
              video port val = 0x3d5;
                                           // 设置彩色显示数据寄存器端口。
873
  // 再判断显示卡类别。如果 BX 不等于 0x10,则说明是 EGA 显示卡,此时共有 32KB 显示内存可用
   // (0xb8000-0xc0000)。否则说明是 CGA 显示卡,只能使用 8KB 显示内存(0xb8000-0xba000)。
               if ((ORIG VIDEO EGA BX & Oxff) != 0x10)
874
875
               {
876
                    video type = VIDEO TYPE EGAC; // 设置显示类型(EGA 彩色)。
877
                    video mem term = 0xc0000;
                                           // 设置显示内存末端地址。
878
                    display desc = "EGAc";
                                           // 设置显示描述字符串。
879
              }
880
              else
881
               {
                                           // 设置显示类型(CGA)。
882
                    video type = VIDEO TYPE CGA;
                                           // 设置显示内存末端地址。
883
                    video_mem_term = 0xba000;
884
                     display desc = "*CGA";
                                           // 设置显示描述字符串。
885
886
  // 现在我们来计算当前显示卡内存上可以开设的虚拟控制台数量。硬件允许开设的虚拟控制台数
  // 量等于总显示内存量 video memory 除以每个虚拟控制台占用的字节数。每个虚拟控制台占用的
  // 显示内存数等于屏幕显示行数 video num lines 乘上每行字符占有的字节数 video size row。
   // 如果硬件允许开设的虚拟控制台数量大于系统限定的最大数量 MAX CONSOLES, 就把虚拟控制台
  // 数量设置为 MAX CONSOLES。若这样计算出的虚拟控制台数量为 0,则设置为 1 (不可能吧!)。
   // 最后总显示内存数除以判断出的虚拟控制台数即得到每个虚拟控制台占用显示内存字节数。
887
        video_memory = video_mem_term - video_mem_base;
```

```
888
         NR CONSOLES = video memory / (video num lines * video size row);
         if (NR CONSOLES > MAX CONSOLES)
                                           // MAX CONSOLES = 8.
889
                NR CONSOLES = MAX CONSOLES;
890
891
         if (!NR CONSOLES)
892
                NR CONSOLES = 1;
         video memory /= NR CONSOLES;
893
                                           // 每个虚拟控制台占用显示内存字节数。
894
895
         /* Let the user known what kind of display driver we are using */
         /* 初始化用于滚屏的变量(主要用于 EGA/VGA) */
896
   // 然后我们在屏幕的右上角显示描述字符串。采用的方法是直接将字符串写到显示内存的相应
   // 位置处。首先将显示指针 display ptr 指到屏幕第 1 行右端差 4 个字符处(每个字符需 2 个
   // 字节,因此减8),然后循环复制字符串的字符,并且每复制1个字符都空开1个属性字节。
897
         display ptr = ((char *) video mem base) + video size row - 8;
         while (*display desc)
898
899
         {
900
                *display ptr++ = *display desc++;
901
                display_ptr++;
902
         }
903
         /* Initialize the variables used for scrolling (mostly EGA/VGA) */
904
         /* 初始化用于滚屏的变量(主要用于 EGA/VGA) */
905
   // 注意,此时当前虚拟控制台号 currcons 已被初始化位 0。因此下面实际上是初始化 0号虚拟控
   // 制台的结构 vc cons[0]中的所有字段值。例如,这里符号 origin 在前面第 115 行上已被定义为
   // vc cons[0].vc origin。下面首先设置 0 号控制台的默认滚屏开始内存位置 video mem start
   // 和默认滚屏末行内存位置,实际上它们也就是0号控制台占用的部分显示内存区域。然后初始
   // 设置 0 号虚拟控制台的其他属性和标志值。
906
         base = <u>origin</u> = <u>video mem start</u> = <u>video mem base</u>; // 默认滚屏开始内存位置。
907
         term = video mem end = base + video memory;
                                                  // 0号屏幕内存末端位置。
908
         scr end = video mem start + video num lines * video size row; // 滚屏末端位置。
909
         top = 0:
                                         // 初始设置滚动时顶行行号和底行行号。
910
         bottom = video num lines;
911
         attr = 0x07;
                                         // 初始设置显示字符属性(黑底白字)。
912
         def attr = 0x07;
                                         // 设置默认显示字符属性。
913
         restate = state = ESnormal;
                                         // 初始化转义序列操作的当前和下一状态。
914
         checkin = 0;
915
         ques = 0;
                                         // 收到问号字符标志。
916
         iscolor = 0;
                                         // 彩色显示标志。
                                         // 使用的字符集(普通 ASCII 码表)。
917
         translate = NORM_TRANS;
         vc cons[0].vc bold attr = -1;
918
                                         // 粗体字符属性标志(-1表示不用)。
919
   // 在设置了 0 号控制台当前光标所在位置和光标对应的内存位置 pos 后,我们循环设置其余的几
   // 个虚拟控制台结构的参数值。除了各自占用的显示内存开始和结束位置不同,它们的初始值基
   // 本上都与0号控制台相同。
         gotoxy(currcons, ORIG X, ORIG Y);
920
921
         for (currcons = 1; currcons<NR CONSOLES; currcons++) {</pre>
                                           // 复制 0 号结构的参数。
922
                vc cons[currcons] = vc cons[0];
923
                origin = video mem start = (base += video memory);
924
                scr end = origin + video num lines * video size row;
925
                video mem end = (term += video memory);
926
                gotoxy(currcons, 0, 0);
                                             // 光标都初始化在屏幕左上角位置。
927
         }
```

```
// 最后设置当前前台控制台的屏幕原点(左上角)位置和显示控制器中光标显示位置,并设置键
   // 盘中断 0x21 陷阱门描述符(&keyboard_interrupt 是键盘中断处理过程地址)。然后取消中断
   // 控制芯片 8259A 中对键盘中断的屏蔽,允许响应键盘发出的 IRQ1 请求信号。最后复位键盘控
   // 制器以允许键盘开始正常工作。
928
                                             // 更新前台原点和设置光标位置。
          update screen();
929
          <u>set trap gate</u>(0x21, & keyboard interrupt); // 参见 system. h, 第 36 行开始。
930
          outb_p(inb_p(0x21)&0xfd,0x21); // 取消对键盘中断的屏蔽,允许 IRQ1。
                                           // 读取键盘端口 0x61(8255A 端口 PB)。
931
          a=\underline{inb}_p(0x61);
932
          outb p (a | 0x80, 0x61 \rangle:
                                            // 设置禁止键盘工作(位7置位),
933
          outb p (a, 0x61);
                                             // 再允许键盘工作,用以复位键盘。
934 }
935
   // 更新当前前台控制台。
   // 把前台控制台转换为 fg console 指定的虚拟控制台。fg console 是设置的前台虚拟控制台号。
936 void update screen(void)
937 {
938
                                           // 设置滚屏起始显示内存地址。
          set origin(fg console);
          set origin(fg console);
set_cursor(fg console);
939
                                           // 设置显示控制器中光标显示内存位置。
940 }
941
942 /* from bsd-net-2: */
943
   //// 停止蜂鸣。
   // 复位 8255A PB 端口的位 1 和位 0。参见 kernel/sched. c 程序后的定时器编程说明。
944 void sysbeepstop (void)
945 {
946
          /* disable counter 2 */ /* 禁止定时器 2 */
          outb (inb p (0x61) \& 0xFC, 0x61);
947
948 }
949
950 int beepcount = 0;
                    // 蜂鸣时间嘀嗒计数。
951
   // 开通蜂鸣。
   // 8255A 芯片 PB 端口的位 1 用作扬声器的开门信号; 位 0 用作 8253 定时器 2 的门信号, 该定时
   // 器的输出脉冲送往扬声器,作为扬声器发声的频率。因此要使扬声器蜂鸣,需要两步:首先开
   // 启 PB端口(0x61)位1和位0(置位),然后设置定时器2通道发送一定的定时频率即可。
   // 参见 boot/setup. s 程序后 8259A 芯片编程方法和 kernel/sched. c 程序后的定时器编程说明。
952 static void sysbeep (void)
953 {
954
          /* enable counter 2 */
                                      /* 开启定时器 2 */
955
          outb p(inb p(0x61) | 3, 0x61);
          /* set command for counter 2, 2 byte write */ /* 送设置定时器 2 命令 */
956

      outb_p (0xB6, 0x43);
      // 定时器芯片控制字寄存器端口。

      /* send 0x637 for 750 HZ */
      /* 设置频率为 750HZ, 因此送定时值 0x637 */

      outb_p (0x37, 0x42);
      // 通道 2 数据端口分别送计数高低字节。

957
958
959
960
          outb (0x06, 0x42);
961
          /* 1/8 second */
                                    /* 蜂鸣时间为 1/8 秒 */
962
          beepcount = HZ/8;
963 }
964
   /// 拷贝屏幕。
   // 把屏幕内容复制到参数指定的用户缓冲区 arg 中。
   // 参数 arg 有两个用途,一是用于传递控制台号,二是作为用户缓冲区指针。
```

```
965 int do screendump (int arg)
966 {
967
          char *sptr, *buf = (char *)arg;
968
          int currcons, 1;
969
   // 函数首先验证用户提供的缓冲区容量,若不够则进行适当扩展。然后从其开始处取出控制台
   // 号 currcons。在判断控制台号有效之后,就把该控制台屏幕的所有内存内容复制到用户缓冲
   // 区中。
970
          verify area (buf, video num columns*video num lines);
971
          currcons = get fs byte(buf);
972
          if ((currcons<1) | (currcons>NR CONSOLES))
973
                return -EIO;
974
          currcons--;
975
          sptr = (char *) origin;
976
          for (1=video num lines*video num columns; 1>0; 1--)
                put fs byte(*sptr++, buf++);
977
978
         return(0);
979 }
980
   // 黑屏处理。
   // 当用户在 blank Interval 时间间隔内没有按任何按键时就让屏幕黑屏,以保护屏幕。
981 void blank screen()
982 {
983
          if (video type != VIDEO TYPE EGAC && video type != VIDEO TYPE EGAM)
984
985 /* blank here. I can't find out how to do it, though */
986 }
987
   // 恢复黑屏的屏幕。
   // 当用户按下任何按键时,就恢复处于黑屏状态的屏幕显示内容。
988 void unblank screen()
989 {
990
          if (video_type != VIDEO_TYPE_EGAC && video_type != VIDEO_TYPE_EGAM)
991
992 /* unblank here */
993 }
994
   //// 控制台显示函数。
   // 该函数仅用于内核显示函数 printk()(kernel/printk.c),用于在当前前台控制台上显示
   // 内核信息。处理方法是循环取出缓冲区中的字符,并根据字符的特性控制光标移动或直接显
   // 示在屏幕上。
   // 参数 b 是 null 结尾的字符串缓冲区指针。
995 void console_print(const char * b)
996 {
997
          int currcons = fg_console;
998
999
   // 循环读取缓冲区 b 中的字符。如果当前字符 c 是换行符,则对光标执行回车换行操作;然后
   // 去处理下一个字符。如果是回车符,就直接执行回车动作。然后去处理下一个字符。
          while (c = *(b++)) {
1000
1001
                 if (c == 10) {
1002
                        cr(currcons);
1003
                        1f (currcons);
```

```
1004
                         continue;
1005
1006
                  if (c = 13) {
1007
                         cr(currcons);
1008
                         continue;
1009
   // 在读取了一个不是回车或换行字符后,如果发现当前光标列位置 x 已经到达屏幕右末端,则让
   // 光标折返到下一行开始处。然后把字符放到光标所处显示内存位置处,即在屏幕上显示出来。
   // 再把光标右移一格位置, 为显示下一个字符作准备。
1010
                  if (x>=video num columns) {
1011
                         \underline{x} = \underline{video}\underline{num}\underline{columns};
1012
                         pos -= video size row;
1013
                         1f(currcons);
1014
  // 寄存器 al 中是需要显示的字符,这里把属性字节放到 ah 中,然后把 ax 内容存储到光标内存
   // 位置 pos 处,即在光标处显示字符。
                  __asm__("movb %2, %%ah\n\t"
                                                // 属性字节放到 ah 中。
1015
                         "movw %%ax, %1 \n \t"
1016
                                               // ax 内容放到 pos 处。
1017
                         :: "a" (c),
                         ''m'' (*(short *)pos),
1018
1019
                         "m" (attr)
                         : "ax");
1020
1021
                  pos += 2;
1022
                  <u>x</u>++;
1023
           }
1024
           set_cursor(currcons); // 最后设置的光标内存位置,设置显示控制器中光标位置。
1025 }
1026
```