```
1 /*
 2
     linux/fs/read_write.c
 3
 4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
 7 #include <sys/stat.h>
                        // 文件状态头文件。含有文件或文件系统状态结构 stat {} 和常量。
8 #include <errno.h>
                        // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
 9 #include <sys/types.h>
                        // 类型头文件。定义了基本的系统数据类型。
10
11 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
12 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task struct、任务0数据等。
13 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
14
  // 字符设备读写函数。fs/char dev. c, 第 95 行。
15 extern int rw char(int rw, int dev, char * buf, int count, off t * pos);
  // 读管道操作函数。fs/pipe.c, 第 13 行。
16 extern int read_pipe(struct m_inode * inode, char * buf, int count);
  // 写管道操作函数。fs/pipe.c, 第 41 行。
17 extern int write pipe(struct m inode * inode, char * buf, int count);
  // 块设备读操作函数。fs/block_dev.c, 第 47 行。
18 extern int block read(int dev, off t * pos, char * buf, int count);
  // 块设备写操作函数。fs/block_dev.c, 第 14 行。
19 extern int block write (int dev, off t * pos, char * buf, int count);
  // 读文件操作函数。fs/file dev.c, 第 17 行。
20 extern int file read(struct m inode * inode, struct file * filp,
<u>21</u>
                char * buf, int count);
  // 写文件操作函数。fs/file_dev.c, 第 48 行。
22 extern int <u>file write</u>(struct <u>m inode</u> * inode, struct <u>file</u> * filp,
23
                char * buf, int count);
24
  /// 重定位文件读写指针系统调用。
  // 参数 fd 是文件句柄, offset 是新的文件读写指针偏移值, origin 是偏移的起始位置, 可有
  // 三种选择: SEEK_SET(0,从文件开始处)、SEEK_CUR(1,从当前读写位置)、SEEK_END(
  // 2, 从文件尾处)。
25 int sys lseek (unsigned int fd, off t offset, int origin)
26 {
27
         struct file * file;
28
         int tmp;
29
  // 首先判断函数提供的参数有效性。如果文件句柄值大于程序最多打开文件数 NR OPEN (20),
  // 或者该句柄的文件结构指针为空,或者对应文件结构的 i 节点字段为空,或者指定设备文件
  // 指针是不可定位的,则返回出错码并退出。如果文件对应的 i 节点是管道节点,则返回出错
  // 码退出。因为管道头尾指针不可随意移动!
         if (fd \ge NR OPEN \mid | !(file = current - filp[fd]) \mid | !(file - f inode)
31
            | | !IS SEEKABLE (MAJOR (file->f inode->i dev)))
32
                return -EBADF;
33
         if (file->f inode->i pipe)
                return -ESPIPE;
  // 然后根据设置的定位标志,分别重新定位文件读写指针。
         switch (origin) {
  // origin = SEEK SET, 要求以文件起始处作为原点设置文件读写指针。若偏移值小于零,则出
```

```
// 错返回错误码。否则设置文件读写指针等于 offset。
36
              case 0:
37
                     if (offset<0) return -EINVAL;
38
                     file->f pos=offset;
39
                     break;
  // origin = SEEK CUR, 要求以文件当前读写指针处作为原点重定位读写指针。如果文件当前指
  // 针加上偏移值小于 0,则返回出错码退出。否则在当前读写指针上加上偏移值。
               case 1:
<u>40</u>
41
                     if (file->f pos+offset<0) return -EINVAL;
42
                     file->f pos += offset;
43
                     break:
  // origin = SEEK END,要求以文件末尾作为原点重定位读写指针。此时若文件大小加上偏移值
  // 小于零则返回出错码退出。否则重定位读写指针为文件长度加上偏移值。
44
              case 2:
45
                     if ((tmp=file->f_inode->i_size+offset) < 0)
46
                           return -EINVAL;
47
                     file->f pos = tmp;
48
                     break;
  // 若 origin 设置无效,返回出错码退出。
              default:
50
                     return -EINVAL;
51
52
                                    // 最后返回重定位后的文件读写指针值。
        return file->f_pos;
53 }
54
  //// 读文件系统调用。
  // 参数 fd 是文件句柄, buf 是缓冲区, count 是欲读字节数。
55 int sys read(unsigned int fd, char * buf, int count)
56 {
57
        struct file * file;
58
        struct m inode * inode;
59
  // 函数首先对参数有效性进行判断。如果文件句柄值大于程序最多打开文件数 NR OPEN,或者
  // 需要读取的字节计数值小于 0,或者该句柄的文件结构指针为空,则返回出错码并退出。若
  // 需读取的字节数 count 等于 0,则返回 0 退出
60
        if (fd>=NR OPEN || count<0 || !(file=current->filp[fd]))
61
               return -EINVAL;
62
        if (!count)
63
              return 0;
  // 然后验证存放数据的缓冲区内存限制。并取文件的 i 节点。用于根据该 i 节点的属性, 分别
  // 调用相应的读操作函数。若是管道文件,并且是读管道文件模式,则进行读管道操作,若成
  // 功则返回读取的字节数,否则返回出错码,退出。如果是字符型文件,则进行读字符设备操
  // 作,并返回读取的字符数。如果是块设备文件,则执行块设备读操作,并返回读取的字节数。
        verify area(buf, count);
65
        inode = file->f_inode;
66
        if (inode->i pipe)
67
               return (file->f mode&1)?read pipe(inode, buf, count):-EIO;
68
        if (S ISCHR(inode->i mode))
69
               return rw char (READ, inode->i zone[0], buf, count, &file->f pos);
70
        if (S ISBLK(inode->i mode))
71
              return block read(inode->i zone[0], &file->f pos, buf, count);
  // 如果是目录文件或者是常规文件,则首先验证读取字节数 count 的有效性并进行调整(若读
  // 取字节数加上文件当前读写指针值大于文件长度,则重新设置读取字节数为 文件长度-当前
```

```
// 读写指针值,若读取数等于 0,则返回 0 退出),然后执行文件读操作,返回读取的字节数
   // 并退出。
          if (S ISDIR(inode->i mode) | | S ISREG(inode->i mode)) {
73
74
75
                 if (count+file->f pos > inode->i size)
                       count = inode->i size - file->f pos;
                   (count \le 0)
 76
                       return 0;
 <u>77</u>
                return file_read(inode, file, buf, count);
78
   // 执行到这里,说明我们无法判断文件的属性。则打印节点文件属性,并返回出错码退出。
          printk("(Read) inode-i mode=6060 | n| r", inode-i mode);
79
80
          return -EINVAL;
81 }
82
   /// 写文件系统调用。
   // 参数 fd 是文件句柄, buf 是用户缓冲区, count 是欲写字节数。
83 int sys write (unsigned int fd, char * buf, int count)
84 {
85
          struct <u>file</u> * <u>file</u>;
86
          struct m inode * inode;
87
   // 同样地,我们首先判断函数参数的有效性。如果进程文件句柄值大于程序最多打开文件数
   // NR_OPEN,或者需要写入的字节计数小于 0,或者该句柄的文件结构指针为空,则返回出错
   // 码并退出。如果需读取的字节数 count 等于 0,则返回 0 退出
          if (fd>=NR OPEN || count <0 || !(file=current->filp[fd]))
89
                return -EINVAL;
90
          if (!count)
91
                return 0;
   // 然后验证存放数据的缓冲区内存限制。并取文件的 i 节点。用于根据该 i 节点的属性, 分别
   // 调用相应的读操作函数。若是管道文件,并且是写管道文件模式,则进行写管道操作,若成
   // 功则返回写入的字节数,否则返回出错码退出。如果是字符设备文件,则进行写字符设备操
   // 作,返回写入的字符数退出。如果是块设备文件,则进行块设备写操作,并返回写入的字节
   // 数退出。若是常规文件,则执行文件写操作,并返回写入的字节数,退出。
          inode=file->f inode;
93
          if (inode->i_pipe)
94
                 return (file->f mode&2)?write pipe(inode, buf, count):-EIO;
95
          if (S ISCHR(inode->i mode))
                return rw char (WRITE, inode->i zone[0], buf, count, &file->f pos);
97
          if (S ISBLK(inode->i mode))
98
                return block_write(inode->i_zone[0],&file->f_pos, buf, count);
99
          if (S ISREG(inode->i mode))
                return file write(inode, file, buf, count);
100
   // 执行到这里,说明我们无法判断文件的属性。则打印节点文件属性,并返回出错码退出。
          printk("(Write) inode \rightarrow i mode = \%060 | n | r", inode \rightarrow i mode);
101
102
          return -<u>EINVAL</u>;
103 }
104
```