```
1 /*
 2
     linux/fs/pipe.c
 3
 4
5
      (C) 1991 Linus Torvalds
6
 7 #include <signal.h>
                        // 信号头文件。定义信号符号常量,信号结构及操作函数原型。
8 #include <errno.h>
                        // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
 9 #include <termios.h>
                        // 终端输入输出函数头文件。主要定义控制异步通信口的终端接口。
10
11 #include linux/sched.h> // 调度程序头文件,定义了任务结构 task_struct、任务 0 数据等。
12 #include 1inux/mm.h>
                      /* for get free page */
                                              /* 使用其中的 get free page */
13 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
14 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
15
  /// 管道读操作函数。
  // 参数 inode 是管道对应的 i 节点, buf 是用户数据缓冲区指针, count 是读取的字节数。
16 int read_pipe(struct m_inode * inode, char * buf, int count)
17 {
18
         int chars, size, read = 0;
19
  // 如果需要读取的字节计数 count 大于 0, 我们就循环执行以下操作。在循环读操作过程中,
  // 若当前管道中没有数据(size=0),则唤醒等待该节点的进程,这通常是写管道进程。如果
  // 已没有写管道者,即 i 节点引用计数值小于 2,则返回已读字节数退出。如果当前收到有非
  // 阻塞信号,则立刻返回已读取字节数退出;若还没有收到任何数据,则返回重新启动系统
  // 调用号退出。否则就让进程在该管道上睡眠,用以等待信息的到来。宏 PIPE SIZE 定义在
  // include/linux/fs.h 中。关于"重新启动系统调用",请参见 kernel/signal.c 程序。
         while (count>0) {

    \begin{array}{r}
      21 \\
      \hline
      22 \\
      \hline
      23 \\
      \hline
      24 \\
      \hline
      25 \\
      \hline
      26 \\
    \end{array}

                while (!(size=PIPE SIZE(*inode))) {
                                                  // 取管道中数据长度值。
                       wake up(& PIPE WRITE WAIT(*inode));
                       if (inode->i count != 2)
                                              /* are there any writers? */
                             return read;
                       if (<u>current</u>->signal & ~current->blocked)
                             return read?read:-ERESTARTSYS;
27
                       interruptible sleep on(& PIPE READ WAIT(*inode));
28
  // 此时说明管道(缓冲区)中有数据。于是我们取管道尾指针到缓冲区末端的字节数 chars。
  // 如果其大于还需要读取的字节数 count,则令其等于 count。如果 chars 大于当前管道中含
  // 有数据的长度 size,则令其等于 size。 然后把需读字节数 count 减去此次可读的字节数
  // chars,并累加已读字节数 read。
                chars = PAGE SIZE-PIPE TAIL(*inode);
30
                if (chars > count)
31
                       chars = count;
32
33
                if (chars > size)
                      chars = size;
34
                count -= chars;
35
                read += chars;
  // 再令 size 指向管道尾指针处,并调整当前管道尾指针(前移 chars 字节)。若尾指针超过
  // 管道末端则绕回。然后将管道中的数据复制到用户缓冲区中。对于管道 i 节点, 其 i size
  // 字段中是管道缓冲块指针。
                size = PIPE TAIL(*inode);
37
                PIPE TAIL(*inode) += chars;
```

```
38
               PIPE TAIL (*inode) &= (PAGE SIZE-1);
39
               while (chars-->0)
40
                      put fs byte(((char *)inode->i size)[size++], buf++);
41
  // 当此次读管道操作结束,则唤醒等待该管道的进程,并返回读取的字节数。
         wake up(& PIPE WRITE WAIT(*inode));
43
         return read;
<u>44</u> }
45
  /// 管道写操作函数。
  // 参数 inode 是管道对应的 i 节点, buf 是数据缓冲区指针, count 是将写入管道的字节数。
46 int write pipe (struct m inode * inode, char * buf, int count)
47 {
48
         int chars, size, written = 0;
49
  // 如果要写入的字节数 count 还大于 0, 那么我们就循环执行以下操作。在循环操作过程中,
  // 如果当前管道中已经满了(空闲空间 size = 0),则唤醒等待该管道的进程,通常唤醒
  // 的是读管道进程。 如果已没有读管道者,即 i 节点引用计数值小于 2,则向当前进程发送
  // SIGPIPE 信号,并返回已写入的字节数退出;若写入 0 字节,则返回 -1。否则让当前进程
  // 在该管道上睡眠,以等待读管道进程来读取数据,从而让管道腾出空间。宏 PIPE SIZE()、
  // PIPE HEAD()等定义在文件 include/linux/fs.h 中。
         while (count>0) {
               while (!(size=(PAGE_SIZE-1)-PIPE_SIZE(*inode))) {
51
<u>52</u>
                      wake up(& PIPE READ WAIT(*inode));
53
                      if (inode->i count != 2) { /* no readers */
54
                            current->signal |= (1<<(SIGPIPE-1));</pre>
55
                            return written?written:-1;
<u>57</u>
                      sleep on(& PIPE WRITE WAIT(*inode));
58
  // 程序执行到这里表示管道缓冲区中有可写空间 size。于是我们取管道头指针到缓冲区末端空
  // 间字节数 chars。写管道操作是从管道头指针处开始写的。如果 chars 大于还需要写入的字节
  // 数 count,则令其等于 count。 如果 chars 大于当前管道中空闲空间长度 size,则令其等于
  // size。然后把需要写入字节数 count 减去此次可写入的字节数 chars,并把写入字节数累加到
  // written 中。
59
               chars = PAGE SIZE-PIPE HEAD(*inode);
60
               if (chars > count)
61
                      chars = count;
<u>62</u>
               if (chars > size)
63
                      chars = size;
64
               count -= chars;
65
               written += chars;
  // 再令 size 指向管道数据头指针处,并调整当前管道数据头部指针(前移 chars 字节)。若头
  // 指针超过管道末端则绕回。然后从用户缓冲区复制 chars 个字节到管道头指针开始处。 对于
  // 管道 i 节点, 其 i_size 字段中是管道缓冲块指针。
66
               size = PIPE HEAD(*inode);
67
               PIPE HEAD(*inode) += chars;
68
               PIPE HEAD(*inode) &= (PAGE SIZE-1);
69
               while (chars-->0)
70
                      ((char *)inode->i size)[size++]=get fs byte(buf++);
71
  // 当此次写管道操作结束,则唤醒等待管道的进程,返回已写入的字节数,退出。
72
         wake_up(& PIPE_READ_WAIT(*inode));
```

```
73
          return written;
<u>74</u> }
75
   //// 创建管道系统调用。
   // 在 fildes 所指的数组中创建一对文件句柄(描述符)。这对文件句柄指向一管道 i 节点。
   // 参数: filedes -文件句柄数组。fildes[0]用于读管道数据, fildes[1]向管道写入数据。
   // 成功时返回 0, 出错时返回-1。
76 int sys_pipe (unsigned long * fildes)
77 {
78
          struct m inode * inode;
 79
          struct file * f[2];
                                            // 文件结构数组。
          int fd[2];
                                            // 文件句柄数组。
81
          int i, j;
82
   // 首先从系统文件表中取两个空闲项(引用计数字段为0的项),并分别设置引用计数为1。
   // 若只有1个空闲项,则释放该项(引用计数复位)。若没有找到两个空闲项,则返回 -1。
83
84
          for (i=0; j<2 && i<NR FILE; i++)
<u>85</u>
                if (!file table[i].f count)
                       (f[j++]=i+file table)->f count++;
 87
          if (j==1)
88
                f[0] \rightarrow f count=0;
89
          if (j<2)
90
                 return -1;
   // 针对上面取得的两个文件表结构项,分别分配一文件句柄号,并使进程文件结构指针数组的
   // 两项分别指向这两个文件结构。而文件句柄即是该数组的索引号。类似地,如果只有一个空
   // 闲文件句柄,则释放该句柄(置空相应数组项)。如果没有找到两个空闲句柄,则释放上面
   // 获取的两个文件结构项(复位引用计数值),并返回 -1。
91
92
          for (i=0; j<2 && i<NR OPEN; i++)
93
                 if (!current->filp[i]) {
94
                       current->filp[ fd[j]=i ] = f[j];
95
                       .j++;
96
97
          if (j==1)
98
                 current->filp[fd[0]]=NULL;
99
          if (j<2) {
100
                f[0] \rightarrow f count = f[1] \rightarrow f count = 0;
101
                return -1;
102
   // 然后利用函数 get pipe inode()申请一个管道使用的 i 节点,并为管道分配一页内存作为缓
   // 冲区。如果不成功,则相应释放两个文件句柄和文件结构项,并返回-1。
103
          if (!(inode=get pipe inode())) {
                                             // fs/inode.c, 第 231 行开始处。
                current->filp[fd[0]] =
104
105
                       current->filp[fd[1]] = NULL;
                 f[0] \rightarrow f count = f[1] \rightarrow f count = 0;
106
107
                return -1;
108
  // 如果管道 i 节点申请成功,则对两个文件结构进行初始化操作,让它们都指向同一个管道 i 节
  // 点,并把读写指针都置零。第1个文件结构的文件模式置为读,第2个文件结构的文件模式置
  // 为写。最后将文件句柄数组复制到对应的用户空间数组中,成功返回 0,退出。
          f[0] \rightarrow f \text{ inode} = f[1] \rightarrow f \text{ inode} = \text{inode};
109
110
          f[0] \rightarrow f pos = f[1] \rightarrow f pos = 0;
```

```
111
           f[0] \rightarrow f_mode = 1;
                                         /* read */
112
           f[1] \rightarrow f_mode = 2;
                                         /* write */
113
           put_fs_long(fd[0], 0+fildes);
114
           put fs long(fd[1], 1+fildes);
115
           return 0;
<u>116</u> }
117
   /// 管道 io 控制函数。
   // 参数: pino - 管道 i 节点指针; cmd - 控制命令; arg - 参数。
   // 函数返回0表示执行成功,否则返回出错码。
118 int pipe_ioctl (struct m_inode *pino, int cmd, int arg)
119 {
   // 如果命令是取管道中当前可读数据长度,则把管道数据长度值添入用户参数指定的位置处,
   // 并返回 0。否则返回无效命令错误码。
120
           switch (cmd) {
121
                  case FIONREAD:
122
                          verify area((void *) arg, 4);
123
                          put_fs_long(PIPE_SIZE(*pino), (unsigned long *) arg);
124
                          return 0;
125
                  default:
126
                          return -<u>EINVAL</u>;
           }
127
128 }
129
```