```
1 /*
   * linux/kernel/traps.c
3
4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 /*
8
   * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
   * state in 'asm. s'. Currently mostly a debugging-aid, will be extended
  * to mainly kill the offending process (probably by giving it a signal,
11
  * but possibly by killing it outright if necessary).
<u>12</u> */
  /*
   * 在程序 asm. s 中保存了一些状态后,本程序用来处理硬件陷阱和故障。目前主要用于调试目的,
   * 以后将扩展用来杀死遭损坏的进程(主要是通过发送一个信号,但如果必要也会直接杀死)。
   */
                       // 字符串头文件。主要定义了一些有关内存或字符串操作的嵌入函数。
13 #include <string.h>
14
15 #include linux/head.h> // head 头文件, 定义了段描述符的简单结构, 和几个选择符常量。
16 #include ux/sched.h> // 调度程序头文件,定义了任务结构 task struct、初始任务 0 的数据,
                       // 还有一些有关描述符参数设置和获取的嵌入式汇编函数宏语句。
17 #include inux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
18 #include <asm/system.h>
                       // 系统头文件。定义了设置或修改描述符/中断门等的嵌入式汇编宏。
19 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
20 #include <asm/io.h>
                      // 输入/输出头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
21
  // 以下语句定义了三个嵌入式汇编宏语句函数。有关嵌入式汇编的基本语法见本程序列表后的说明。
  // 用圆括号括住的组合语句(花括号中的语句)可以作为表达式使用,其中最后的_res 是其输出值。
  // 第23行定义了一个寄存器变量__res。该变量将被保存在一个寄存器中,以便于快速访问和操作。
  // 如果想指定寄存器(例如 eax),那么我们可以把该句写成"register char res asm("ax");"。
  // 取段 seg 中地址 addr 处的一个字节。
  // 参数: seg - 段选择符; addr - 段内指定地址。
  // 输出: %0 - eax ( res); 输入: %1 - eax (seg); %2 - 内存地址 (*(addr))。
22 #define get seg byte (seg, addr) ({ \
23 register char res; \
  asm ("push %%fs;mov %%ax, %%fs;movb %%fs:%2, %%al;pop %%fs" \
        : "=a" (_res): "0" (seg), "m" (*(addr))); \
25
\frac{26}{26} __res;})
27
  // 取段 seg 中地址 addr 处的一个长字(4字节)。
  // 参数: seg - 段选择符; addr - 段内指定地址。
  // 输出: %0 - eax ( res); 输入: %1 - eax (seg); %2 - 内存地址 (*(addr))。
28 #define get_seg_long(seg, addr) ({ \
29 register unsigned long __res; \
30 __asm_ ("push %%fs;mov %%ax, %%fs;mov1 %%fs:%2, %%eax;pop %%fs" \
31
        : "=a" ( res): "0" (seg), "m" (*(addr))); \
\underline{32} _res;})
33
  // 取 fs 段寄存器的值(选择符)。
  // 输出: %0 - eax (__res)。
34 #define _fs() ({ \
35 register unsigned short res; \
```

```
36 asm ("mov %%fs, %%ax": "=a" ( res):); \
37 __res;})
38
   // 以下定义了一些函数原型。
39 void page exception (void);
                                               // 页异常。实际是 page fault (mm/page.s, 14)。
41 void divide_error(void);
                                               // int0 (kernel/asm.s, 20) .
42 void debug (void);
                                               // int1 (kernel/asm.s, 54) .
43 void nmi (void);
                                               // int2 (kernel/asm.s, 58) .
44 void int3(void);
                                               // int3 (kernel/asm.s, 62) .
45 void overflow(void);
                                               // int4 (kernel/asm.s, 66) .
46 void bounds (void);
                                              // int5 (kernel/asm.s, 70) .
47 void invalid_op(void);
                                              // int6 (kernel/asm.s, 74) .
                                             // int7 (kernel/sys_call.s, 158) 。
// int8 (kernel/asm.s, 98) 。
48 void device not available (void);
49 void double fault (void);
50 void coprocessor segment overrun (void); // int9 (kernel/asm.s, 78).
                                               // int10 (kernel/asm.s, 132) .
51 void invalid TSS (void);
52 void segment not present (void);
                                              // intl1 (kernel/asm.s, 136) .
53 void stack segment (void);
                                               // int12 (kernel/asm.s, 140) .
54 void general protection (void);
                                               // int13 (kernel/asm.s, 144) .
55 void page fault(void);
                                              // int14 (mm/page.s, 14) .
56 void coprocessor error (void);
                                              // int16 (kernel/sys call.s, 140) .
57 void reserved (void);
                                               // int15 (kernel/asm.s, 82) .
58 void parallel interrupt (void);
                                              // int39 (kernel/sys call.s, 295) .
59 void irg13 (void):
                                              // int45 协处理器中断处理 (kernel/asm.s, 86)。
60 void alignment check(void);
                                               // int46 (kernel/asm.s, 148) .
61
   // 该子程序用来打印出错中断的名称、出错号、调用程序的 EIP、EFLAGS、ESP、fs 段寄存器值、
   // 段的基址、段的长度、进程号 pid、任务号、10 字节指令码。如果堆栈在用户数据段,则还
   // 打印 16 字节的堆栈内容。这些信息可用于程序调试。
62 static void die(char * str, long esp ptr, long nr)
63 {
64
           long * esp = (long *) esp ptr;
65
           int i;
66
           printk ("%s: \%04x \mid n \mid r", str, nr&0xffff);
   // 下行打印语句显示当前调用进程的 CS:EIP、EFLAGS 和 SS:ESP 的值。参照错误!未找到引用源。可知,这
里 esp[0]
   // 即为图中的 esp0 位置。因此我们把这句拆分开来看为:
   // (1) EIP:\t%04x:%p\n -- esp[1]是段选择符(cs), esp[0]是eip
                       -- esp[2]是eflags
   // (2) EFLAGS:\t%p
   // (3) ESP:\t%04x:%p\n -- esp[4]是原ss, esp[3]是原esp
           printk ("EIP: | t%04x:%p | nEFLAGS: | t%p | nESP: | t%04x:%p | n",
68
69
                   esp[1], esp[0], esp[2], esp[4], esp[3]);
<u>70</u>
           \underline{\text{printk}}("fs: \%04x|n", \underline{\text{fs}}());
71
           printk("base: %p, limit: %p\n", get base(current->ldt[1]), get limit(0x17));
72
73
           if (esp[4] == 0x17) {
                                           // 若原 ss 值为 0x17(用户栈),则还打印出
                   printk("Stack: ");
                                            // 用户栈中的4个长字值(16字节)。
74
75
                   for (i=0; i<4; i++)
                           \underline{\text{printk}}(\text{"%p"}, \underline{\text{get seg long}}(0x17, i+(long *)esp[3]));
76
                   printk("|n");
<del>7</del>7
78
           str(i);
                                  // 取当前运行任务的任务号(include/linux/sched.h, 210 行)。
```

```
79
            printk("Pid: %d, process nr: %d\n\r", current->pid, 0xffff & i); // 进程号,任务号。
80
            for (i=0; i<10; i++)
 81
                     printk("%02x ",0xff & get seg byte(esp[1], (i+(char *)esp[0])));
82
83
            printk("|n|r");
            do exit(11);
                                      /* play segment exception */
 84 }
85
   // 以下这些以 do_开头的函数是 asm. s 中对应中断处理程序调用的 C 函数。
86 void do double fault (long esp, long error code)
87 {
 88
            die("double fault", esp, error code);
89 }
90
91 void do general protection (long esp, long error_code)
92 {
93
            die("general protection", esp, error_code);
94 }
95
96 void do alignment check(long esp, long error code)
97 {
98
        die("alignment check", esp, error code);
99 }
100
101 void do divide error (long esp, long error_code)
103
            die("divide error", esp, error_code);
104 }
105
   // 参数是进入中断后被顺序压入堆栈的寄存器值。参见 asm. s 程序第 24--35 行。
106 void do int3(long * esp, long error code,
107
                     long fs, long es, long ds,
108
                     long ebp, long esi, long edi,
109
                     long edx, long ecx, long ebx, long eax)
110 {
111
            int tr;
112
            asm ("str %%ax":"=a" (tr):"" (0));
113
                                                                   // 取任务寄存器值→tr。
114
            printk ("eax | t | tebx | t | tecx | t | tedx | n | r%8x | t%8x | t%8x | t%8x | n | r",
115
                     eax, ebx, ecx, edx);
116
            <u>printk</u> ("esi | t | tedi | t | tebp | t | tesp | n | r%8x | t%8x | t%8x | t%8x | n | r",
117
                     esi, edi, ebp, (long) esp);
118
            <u>printk</u> ("|n|rds|tes|tfs|ttr|n|r%4x|t%4x|t%4x|t%4x|n|r",
119
                     ds, es, fs, tr);
120
            printk("EIP: %8x
                                CS: \%4x EFLAGS: \%8x | n | r'', \exp[0], \exp[1], \exp[2]);
121 }
122
123 void do nmi (long esp, long error_code)
124 {
125
            die("nmi", esp, error_code);
126 }
127
128 void do debug(long esp, long error code)
129 {
```

```
130
             die ("debug", esp, error code);
<u>131</u> }
132
133 void do overflow(long esp, long error code)
<u>134</u> {
135
             die("overflow", esp, error_code);
136 }
137
138 void do bounds (long esp, long error_code)
139 {
140
             die ("bounds", esp, error_code);
141 }
142
143 void do invalid op (long esp, long error code)
144 {
145
             die("invalid operand", esp, error_code);
146 }
147
148 void do device not available (long esp, long error_code)
149 {
150
             die ("device not available", esp, error_code);
151 }
152
153 void do coprocessor segment overrun (long esp, long error_code)
154 {
155
             die("coprocessor segment overrun", esp, error_code);
156 }
157
158 void do invalid TSS (long esp, long error_code)
159 {
160
             die("invalid TSS", esp, error code);
<u>161</u> }
162
163 void do segment not present (long esp, long error_code)
<u>164</u> {
165
             die("segment not present", esp, error code);
166 }
168 void do stack segment (long esp, long error_code)
169 {
170
             die("stack segment", esp, error code);
<u>171</u> }
172
173 void do coprocessor error (long esp, long error code)
<u>174</u> {
175
             if (last task used math != current)
176
                      return;
             die("coprocessor error", esp, error_code);
177
178 }
180 void do_reserved (long esp, long error_code)
181 {
             die("reserved (15, 17-47) error", esp, error_code);
182
```

```
183 }
184
   // 下面是异常(陷阱)中断程序初始化子程序。设置它们的中断调用门(中断向量)。
   // set trap gate()与 set system gate()都使用了中断描述符表 IDT 中的陷阱门 (Trap Gate),
   // 它们之间的主要区别在于前者设置的特权级为 0, 后者是 3。因此断点陷阱中断 int3、溢出中断
   // overflow 和边界出错中断 bounds 可以由任何程序调用。 这两个函数均是嵌入式汇编宏程序,
   // 参见 include/asm/system.h, 第36行、39行。
185 void trap_init (void)
186 {
187
          int i;
188
189
                                          // 设置除操作出错的中断向量值。以下雷同。
          set trap gate (0, &divide error);
190
          set_trap_gate(1, &debug);
191
          set trap gate(2, &nmi);
192
                                          /* int3-5 can be called from all */
          set system gate (3, &int3);
                                          /* int3-5 可以被所有程序执行 */
193
          set_system_gate(4, &overflow);
194
          set system gate (5, &bounds);
195
          set trap gate (6, &invalid op);
196
          set trap gate (7, &device not available);
197
          set trap gate (8, &double fault);
198
          set trap gate (9, &coprocessor segment overrun);
199
          set trap gate (10, &invalid TSS);
200
          set_trap_gate(11, &segment_not_present);
201
          set trap gate(12, &stack segment);
202
          set trap gate (13, &general protection);
203
          set_trap_gate(14, &page_fault);
204
          set trap gate (15, &reserved);
          set trap gate (16, &coprocessor error);
205
206
          set trap gate (17, &alignment check);
   // 下面把 int17-47 的陷阱门先均设置为 reserved,以后各硬件初始化时会重新设置自己的陷阱门。
207
          for (i=18:i<48:i++)
208
                 set_trap_gate(i, &reserved);
   // 设置协处理器中断 0x2d (45) 陷阱门描述符,并允许其产生中断请求。设置并行口中断描述符。
209
          set trap gate (45, &irq13);
                                            // 允许 8259A 主芯片的 IRQ2 中断请求。
210
          outb p (inb p (0x21) &0xfb, 0x21);
211
          outb(inb p(0xA1)&0xdf,0xA1);
                                             // 允许 8259A 从芯片的 IRQ13 中断请求。
212
          <u>set trap gate</u>(39, & parallel interrupt); // 设置并行口 1 的中断 0x27 陷阱门描述符。
213 }
214
```