```
1!
 2!
                        (C) 1991 Linus Torvalds
          setup.s
 3!
 4! setup. s is responsible for getting the system data from the BIOS,
 5! and putting them into the appropriate places in system memory.
 6! both setup.s and system has been loaded by the bootblock.
 <u>7</u>!
8! This code asks the bios for memory/disk/other parameters, and
 9! puts them in a "safe" place: 0x90000-0x901FF, ie where the
10! boot-block used to be. It is then up to the protected mode
11! system to read them from there before the area is overwritten
12! for buffer-blocks.
13 !
  ! setup. s 负责从 BIOS 中获取系统数据,并将这些数据放到系统内存的适当
  ! 地方。此时 setup. s 和 system 已经由 bootsect 引导块加载到内存中。
    这段代码询问 bios 有关内存/磁盘/其他参数,并将这些参数放到一个
  ! "安全的"地方: 0x90000-0x901FF, 也即原来 bootsect 代码块曾经在
  ! 的地方, 然后在被缓冲块覆盖掉之前由保护模式的 system 读取。
14
15! NOTE! These had better be the same as in bootsect.s!
  ! 以下这些参数最好和 bootsect. s 中的相同!
16 #include linux/config.h>
  ! config.h 中定义了 DEF_INITSEG = 0x9000; DEF_SYSSEG = 0x1000; DEF_SETUPSEG = 0x9020。
18 INITSEG = DEF INITSEG ! we move boot here - out of the way ! 原来 bootsect 所处的段。
19 SYSSEG
          = DEF SYSSEG
                       ! system loaded at 0x10000 (65536). ! system 在 0x10000 处。
20 SETUPSEG = DEF_SETUPSEG ! this is the current segment
                                                          ! 本程序所在的段地址。
21
22 .globl begtext, begdata, begbss, endtext, enddata, endbss
23 .text
24 begtext:
25 . data
26 begdata:
27 .bss
28 begbss:
29 .text
30
31 entry start
<u>32</u> start:
33
34! ok, the read went well so we get current cursor position and save it for
  ! posterity.
  ! ok,整个读磁盘过程都正常,现在将光标位置保存以备今后使用(相关代码在 59--62 行)。
36
  ! 下句将 ds 置成 INITSEG (0x9000)。这已经在 bootsect 程序中设置过,但是现在是 setup 程序,
  ! Linus 觉得需要再重新设置一下。
37
                 ax, #INITSEG
          mov
38
          mov
                 ds, ax
39
40! Get memory size (extended mem, kB)
  ! 取扩展内存的大小值(KB)。
```

```
! 返回: ax = 从 0x100000 (1M) 处开始的扩展内存大小(KB)。若出错则 CF 置位, ax = 出错码。
41
42
               ah, #0x88
         mov
43
               0x15
         int
44
               [2], ax
                              ! 将扩展内存数值存在 0x90002 处(1 个字)。
         mov
45
46! check for EGA/VGA and some config parameters
  ! 检查显示方式(EGA/VGA)并取参数。
  ! 调用 BIOS 中断 0x10, 附加功能选择方式信息。功能号: ah = 0x12, bl = 0x10
  ! 返回: bh =显示状态。0x00 -彩色模式, I/0端口=0x3dX; 0x01 -单色模式, I/0端口=0x3bX。
  ! b1 = 安装的显示内存。0x00 - 64k; 0x01 - 128k; 0x02 - 192k; 0x03 = 256k。
  ! cx = 显示卡特性参数(参见程序后对 BIOS 视频中断 0x10 的说明)。
47
               ah, #0x12
48
         mov
49
               b1, #0x10
         mov
50
               0x10
         int
51
         mov
               [8], ax
                             ! 0x90008 = ??
<u>52</u>
                             ! 0x9000A =安装的显示内存; 0x9000B=显示状态(彩/单色)
               [10], bx
         mov
                             ! 0x9000C =显示卡特性参数。
53
               [12], cx
         mov
  ! 检测屏幕当前行列值。若显示卡是 VGA 卡时则请求用户选择显示行列值,并保存到 0x9000E 处。
               ax, #0x5019
                             ! 在 ax 中预置屏幕默认行列值 (ah = 80 列; a1=25 行)。
<u>54</u>
         mov
55
                             ! 若中断返回 b1 值为 0x10,则表示不是 VGA 显示卡,跳转。
               b1, #0x10
         cmp
56
         jе
               novga
57
                             ! 检测显示卡厂家和类型, 修改显示行列值(第215行)。
         call
               chsvga
                             ! 保存屏幕当前行列值(0x9000E, 0x9000F)。
58 novga:
               [14], ax
        mov
  ! 这段代码使用 BIOS 中断取屏幕当前光标位置(列、行),并保存在内存 0x90000 处(2 字节)。
  ! 控制台初始化程序会到此处读取该值。
  ! BIOS 中断 0x10 功能号 ah = 0x03, 读光标位置。
  ! 输入: bh = 页号
  ! 返回: ch = 扫描开始线; c1 = 扫描结束线; dh = 行号(0x00 顶端); d1 = 列号(0x00 最左边)。
59
         mov
               ah, #0x03
                             ! read cursor pos
60
               bh, bh
         xor
61
               0x10
                             ! save it in known place, con init fetches
         int
62
               [0], dx
                             ! it from 0x90000.
         mov
63
64 ! Get video-card data:
  ! 下面这段用于取显示卡当前显示模式。
  ! 调用 BIOS 中断 0x10, 功能号 ah = 0x0f
  ! 返回: ah = 字符列数; al = 显示模式; bh = 当前显示页。
  ! 0x90004(1字)存放当前页; 0x90006存放显示模式; 0x90007存放字符列数。
65
66
         mov
               ah, #0x0f
<u>67</u>
         int
               0x10
68
               [4], bx
                            ! bh = display page
         mov
69
               [6], ax
                            ! al = video mode, ah = window width
         mov
70
71 ! Get hd0 data
  ! 取第一个硬盘的信息(复制硬盘参数表)。
  ! 第1个硬盘参数表的首地址竟然是中断向量 0x41的向量值! 而第2个硬盘参数表紧接在第1个
  !表的后面,中断向量 0x46 的向量值也指向第 2 个硬盘的参数表首址。表的长度是 16 个字节。
  ! 下面两段程序分别复制 ROM BIOS 中有关两个硬盘的参数表, 0x90080 处存放第 1 个硬盘的表,
```

! 利用 BIOS 中断 0x15 功能号 ah = 0x88 取系统所含扩展内存大小并保存在内存 0x90002 处。

! 0x90090 处存放第 2 个硬盘的表。 <u>72</u> ! 第 75 行语句从内存指定位置处读取一个长指针值并放入 ds 和 si 寄存器中。ds 中放段地址, ! si 是段内偏移地址。这里是把内存地址 4 \* 0x41 (= 0x104) 处保存的 4 个字节读出。这 4 字 ! 节即是硬盘参数表所处位置的段和偏移值。 ax, #0x0000mov 74 mov ds, ax <u>75</u> lds si, [4\*0x41] ! 取中断向量 0x41 的值,即 hd0 参数表的地址→ds:si 76 ax, #INITSEG mov 77 mov es, ax <del>78</del> ! 传输的目的地址: 0x9000:0x0080 → es:di di, #0x0080 mov <del>7</del>9 ! 共传输 16 字节。 cx, #0x10mov 80 rep 81 movsb 83 ! Get hd1 data 84 85 mov ax, #0x0000 86 ds, ax mov 87 ! 取中断向量 0x46 的值,即 hd1 参数表的地址→ds:si si, [4\*0x46] lds 88 ax, #INITSEG mov <del>89</del> mov es, ax 90 ! 传输的目的地址: 0x9000:0x0090 → es:di di, #0x0090 mov 91 cx, #0x10mov 92 rep 93 movsb 94 95! Check that there IS a hd1:-) ! 检查系统是否有第2个硬盘。如果没有则把第2个表清零。 ! 利用 BIOS 中断调用 0x13 的取盘类型功能,功能号 ah = 0x15; ! 输入: d1 = 驱动器号 (0x8X 是硬盘: 0x80 指第 1 个硬盘, 0x81 第 2 个硬盘) ! 输出: ah = 类型码; 00 - 没有这个盘, CF 置位; 01 - 是软驱, 没有 change-line 支持; 02 - 是软驱(或其他可移动设备),有 change-line 支持; 03 - 是硬盘。 96 97 ax, #0x01500mov 98 d1, #0x81 mov 99 0x13 int 100 no disk1 jс 101 ! 是硬盘吗? (类型 = 3?)。 ah, #3 cmp102 jе is\_disk1 103 no disk1: ! 第2个硬盘不存在,则对第2个硬盘表清零。 104 ax, #INITSEG mov 105 mov es, ax 106 di, #0x0090 mov 107 cx, #0x10mov 108 ax, #0x00mov 109 rep 110 stosb 111 is\_disk1: 112 113 ! now we want to move to protected mode ... ! 现在我们要进入保护模式中了...

114

```
115
        cli
                          ! no interrupts allowed!! 从此开始不允许中断。
116
117! first we move the system to it's rightful place
   ! 首先我们将 system 模块移到正确的位置。
   ! bootsect 引导程序会把 system 模块读入到内存 0x10000 (64KB) 开始的位置。由于当时假设
   ! system 模块最大长度不会超过 0x80000 (512KB), 即其末端不会超过内存地址 0x90000, 所以
   ! bootsect 会把自己移动到 0x90000 开始的地方,并把 setup 加载到它的后面。下面这段程序的
   ! 用途是再把整个 system 模块移动到 0x00000 位置, 即把从 0x10000 到 0x8ffff 的内存数据块
   ! (512KB) 整块地向内存低端移动了 0x10000 (64KB) 的位置。
118
119
              ax, #0x0000
        mov
120
        cld
                           ! 'direction'=0, movs moves forward
121 do_move:
122
              es, ax
                          ! destination segment ! es:di 是目的地址(初始为 0x0:0x0)
        mov
123
              ax, #0x1000
        add
124
              ax, #0x9000
                          ! 已经把最后一段(从 0x8000 段开始的 64KB)代码移动完?
        cmp
125
              end move
        jz
126
        mov
              ds, ax
                          ! source segment ! ds:si 是源地址(初始为 0x1000:0x0)
127
              di, di
        sub
128
        sub
              si, si
129
              cx, #0x8000
                         ! 移动 0x8000 字(64KB 字节)。
        mov
130
        rep
131
        movsw
132
              do\_move
        jmp
133
134! then we load the segment descriptors
   ! 此后,我们加载段描述符。
   ! 从这里开始会遇到 32 位保护模式的操作,因此需要 Intel 32 位保护模式编程方面的知识了,
   ! 有关这方面的信息请查阅列表后的简单介绍或附录中的详细说明。这里仅作概要说明。在进入
   ! 保护模式中运行之前,我们需要首先设置好需要使用的段描述符表。这里需要设置全局描述符
   ! 表和中断描述符表。
   !下面指令 lidt 用于加载中断描述符表 (IDT) 寄存器。它的操作数 (idt_48) 有 6 字节。前 2
   ! 字节 (字节 0-1) 是描述符表的字节长度值; 后 4 字节 (字节 2-5) 是描述符表的 32 位线性基
   ! 地址, 其形式参见下面 218--220 行和 222--224 行说明。中断描述符表中的每一个 8 字节表项
   ! 指出发生中断时需要调用的代码信息。与中断向量有些相似,但要包含更多的信息。
   ! lgdt 指令用于加载全局描述符表(GDT)寄存器,其操作数格式与 lidt 指令的相同。全局描述
   ! 符表中的每个描述符项(8 字节)描述了保护模式下数据段和代码段(块)的信息。 其中包括
   ! 段的最大长度限制(16位)、段的线性地址基址(32位)、段的特权级、段是否在内存、读写
   ! 许可权以及其他一些保护模式运行的标志。参见后面 205--216 行。
135
136 end move:
137
              ax, #SETUPSEG
                          ! right, forgot this at first. didn't work :-)
        mov
138
        mov
              ds, ax
                          ! ds 指向本程序(setup)段。
139
        lidt
              idt 48
                          ! load idt with 0,0
                                                      ! 加载 IDT 寄存器。
140
        lgdt
                          ! load gdt with whatever appropriate! 加载 GDT 寄存器。
               gdt 48
142! that was painless, now we enable A20
  ! 以上的操作很简单,现在我们开启 A20 地址线。
   ! 为了能够访问和使用 1MB 以上的物理内存,我们需要首先开启 A20 地址线。参见本程序列表后
   ! 有关 A20 信号线的说明。关于所涉及的一些端口和命令,可参考 kernel/chr drv/keyboard. S
   ! 程序后对键盘接口的说明。至于机器是否真正开启了 A20 地址线, 我们还需要在进入保护模式
```

```
! 之后(能访问 1MB 以上内存之后)在测试一下。这个工作放在了 head. S 程序中(32--36 行)。
143
                                   ! 测试 8042 状态寄存器, 等待输入缓冲器空。
144
         call
               empty 8042
                                   ! 只有当输入缓冲器为空时才可以对其执行写命令。
                                   ! command write ! 0xD1 命令码-表示要写数据到
145
         mov
               a1, #0xD1
146
               #0x64, a1
                                  !8042 的 P2 端口。P2 端口位 1 用于 A20 线的选通。
         out
147
               empty_8042
                                  ! 等待输入缓冲器空, 看命令是否被接受。
         call
148
               a1, #0xDF
                                  ! A20 on
                                               ! 选通 A20 地址线的参数。
         mov
149
               #0x60, a1
                                   ! 数据要写到 0x60 口。
         out
150
               empty 8042
                                   ! 若此时输入缓冲器为空,则表示 A20 线已经选通。
         call
151
152! well, that went ok, I hope. Now we have to reprogram the interrupts:-(
153 ! we put them right after the intel-reserved hardware interrupts, at
154! int 0x20-0x2F. There they won't mess up anything. Sadly IBM really
155! messed this up with the original PC, and they haven't been able to
156! rectify it afterwards. Thus the bios puts interrupts at 0x08-0x0f,
157! which is used for the internal hardware interrupts as well. We just
158! have to reprogram the 8259's, and it isn't fun.
   ! 希望以上一切正常。现在我们必须重新对中断进行编程:-(我们将它们放在正好
   ! 处于 Intel 保留的硬件中断后面,即 int 0x20--0x2F。在那里它们不会引起冲突。
   ! 不幸的是 IBM 在原 PC 机中搞糟了,以后也没有纠正过来。所以 PC 机 BIOS 把中断
   ! 放在了 0x08--0x0f, 这些中断也被用于内部硬件中断。所以我们就必须重新对 8259
   ! 中断控制器进行编程,这一点都没意思。
   ! PC 机使用 2 个 8259A 芯片, 关于对可编程控制器 8259A 芯片的编程方法请参见本程序后的介绍。
   ! 第 162 行上定义的两个字(0x00eb)是直接使用机器码表示的两条相对跳转指令,起延时作用。
   ! 0xeb 是直接近跳转指令的操作码,带 1 个字节的相对位移值。因此跳转范围是-127 到 127。CPU
   ! 通过把这个相对位移值加到 EIP 寄存器中就形成一个新的有效地址。此时 EIP 指向下一条被执行
   ! 的指令。执行时所花费的 CPU 时钟周期数是 7 至 10 个。0x00eb 表示跳转值是 0 的一条指令,因
   !此还是直接执行下一条指令。这两条指令共可提供 14--20 个 CPU 时钟周期的延迟时间。在 as 86
   ! 中没有表示相应指令的助记符,因此 Linus 在 setup. s 等一些汇编程序中就直接使用机器码来表
   ! 示这种指令。另外,每个空操作指令 NOP 的时钟周期数是 3 个,因此若要达到相同的延迟效果就
   ! 需要6至7个NOP指令。
159
   !8259 芯片主片端口是 0x20-0x21, 从片端口是 0xA0-0xA1。输出值 0x11 表示初始化命令开始,
   ! 它是 ICW1 命令字,表示边沿触发、多片 8259 级连、最后要发送 ICW4 命令字。
160
               a1, #0x11
                                   ! initialization sequence
         mov
161
                                   ! send it to 8259A-1 ! 发送到 8259A 主芯片。
               #0x20, a1
         out
162
                                   ! jmp $+2, jmp $+2
         .word
               0x00eb, 0x00eb
                                                    ! '$'表示当前指令的地址,
163
         out
               #0xA0, a1
                                   ! and to 8259A-2
                                                    ! 再发送到 8259A 从芯片。
164
         .word
               0x00eb, 0x00eb
   ! Linux 系统硬件中断号被设置成从 0x20 开始。参见表 3-2: 硬件中断请求信号与中断号对应表。
165
         mov
               a1, #0x20
                                  ! start of hardware int's (0x20)
166
         out
               #0x21, a1
                                   ! 送主芯片 ICW2 命令字,设置起始中断号,要送奇端口。
167
               0x00eb, 0x00eb
         .word
168
                                   ! start of hardware int's 2 (0x28)
               a1, #0x28
         mov
                                   ! 送从芯片 ICW2 命令字, 从芯片的起始中断号。
169
               #0xA1, a1
         out
170
               0x00eb, 0x00eb
         .word
171
               a1, #0x04
                                  ! 8259-1 is master
         mov
172
         out
               #0x21, a1
                                   ! 送主芯片 ICW3 命令字, 主芯片的 IR2 连从芯片 INT。
                                   ! 参见代码列表后的说明。
173
               0x00eb, 0x00eb
         .word
```

```
174
               a1, #0x02
                                 ! 8259-2 is slave
         mov
175
               #0xA1, a1
                                 ! 送从芯片 ICW3 命令字,表示从芯片的 INT 连到主芯
         out
                                 ! 片的 IR2 引脚上。
176
               0x00eb, 0x00eb
         .word
177
                                 ! 8086 mode for both
         mov
               a1, #0x01
178
                                 ! 送主芯片 ICW4 命令字。8086 模式; 普通 EOI、非缓冲
               #0x21, a1
         out
                                 ! 方式, 需发送指令来复位。初始化结束, 芯片就绪。
               0x00eb, 0x00eb
179
         .word
180
               #0xA1, a1
                                 ! 送从芯片 ICW4 命令字, 内容同上。
         out
181
               0x00eb, 0x00eb
         .word
182
               a1, #0xFF
                                 ! mask off all interrupts for now
         mov
183
               #0x21, a1
                                 ! 屏蔽主芯片所有中断请求。
         out
184
               0x00eb, 0x00eb
         .word
185
         out
               #0xA1, a1
                                 ! 屏蔽从芯片所有中断请求。
186
187! well, that certainly wasn't fun :-(. Hopefully it works, and we don't
188! need no steenking BIOS anyway (except for the initial loading:-).
189! The BIOS-routine wants lots of unnecessary data, and it's less
190! "interesting" anyway. This is how REAL programmers do it.
191 !
192! Well, now's the time to actually move into protected mode. To make
193! things as simple as possible, we do no register set-up or anything,
194! we let the gnu-compiled 32-bit programs do that. We just jump to
195 ! absolute address 0x00000, in 32-bit protected mode.
   ! 哼,上面这段编程当然没劲:-(,但希望这样能工作,而且我们也不再需要乏味的 BIOS
   ! 了(除了初始加载:-)。BIOS 子程序要求很多不必要的数据,而且它一点都没趣。那是
   !"真正"的程序员所做的事。
   ! 好了, 现在是真正开始进入保护模式的时候了。为了把事情做得尽量简单, 我们并不对
   ! 寄存器内容进行任何设置。我们让 gnu 编译的 32 位程序去处理这些事。在进入 32 位保
   ! 护模式时我们仅是简单地跳转到绝对地址 0x00000 处。
196
   ! 下面设置并进入 32 位保护模式运行。首先加载机器状态字(1msw-Load Machine Status Word),
   ! 也称控制寄存器 CRO, 其比特位 0 置 1 将导致 CPU 切换到保护模式,并且运行在特权级 0 中,即
   ! 当前特权级 CPL=0。此时段寄存器仍然指向与实地址模式中相同的线性地址处(在实地址模式下
   ! 线性地址与物理内存地址相同)。在设置该比特位后,随后一条指令必须是一条段间跳转指令以
   ! 用于刷新 CPU 当前指令队列。因为 CPU 是在执行一条指令之前就已从内存读取该指令并对其进行
   !解码。然而在进入保护模式以后那些属于实模式的预先取得的指令信息就变得不再有效。而一条
   ! 段间跳转指令就会刷新 CPU 的当前指令队列,即丢弃这些无效信息。另外,在 Intel 公司的手册
   ! 上建议 80386 或以上 CPU 应该使用指令 "mov cr0, ax" 切换到保护模式。1msw 指令仅用于兼容以
   ! 前的 286 CPU。
197
               ax, #0x0001
                           ! protected mode (PE) bit
                                                    ! 保护模式比特位(PE)。
         mov
198
         1msw
                           ! This is it!
                                                    ! 就这样加载机器状态字!
               ax
199
               0,8
                           ! jmp offset 0 of segment 8 (cs)! 跳转至 cs 段偏移 0 处。
         jmpi
   ! 我们已经将 system 模块移动到 0x00000 开始的地方,所以上句中的偏移地址是 0。而段值 8 已经
   ! 是保护模式下的段选择符了,用于选择描述符表和描述符表项以及所要求的特权级。段选择符长
   ! 度为 16 位(2 字节);位 0-1 表示请求的特权级 0--3,但 Linux 操作系统只用到两级:0 级(内
   ! 核级)和3级(用户级);位2用于选择全局描述符表(0)还是局部描述符表(1);位3-15是描
   ! 述符表项的索引,指出选择第几项描述符。所以段选择符 8 (0b0000,0000,0000,1000)表示请求
   ! 特权级 0、使用全局描述符表 GDT 中第 2 个段描述符项,该项指出代码的基地址是 0(参见 571 行),
   ! 因此这里的跳转指令就会去执行 system 中的代码。另外,
```

```
200
<u>201</u>! This routine checks that the keyboard command queue is empty
202! No timeout is used - if this hangs there is something wrong with
203! the machine, and we probably couldn't proceed anyway.
   ! 下面这个子程序检查键盘命令队列是否为空。这里不使用超时方法 -
   ! 如果这里死机,则说明 PC 机有问题,我们就没有办法再处理下去了。
   ! 只有当输入缓冲器为空时(键盘控制器状态寄存器位1=0)才可以对其执行写命令。
204 empty 8042:
205
               0x00eb, 0x00eb
         .word
206
               a1, #0x64
                           ! 8042 status port
                                                ! 读 AT 键盘控制器状态寄存器。
         in
207
               a1, #2
                           ! is input buffer full?
                                                ! 测试位 1,输入缓冲器满?
         test
208
               empty_8042
                           ! yes - loop
         jnz
209
         ret
210
211 ! Routine trying to recognize type of SVGA-board present (if any)
212! and if it recognize one gives the choices of resolution it offers.
213! If one is found the resolution chosen is given by al, ah (rows, cols).
   ! 下面是用于识别 SVGA 显示卡(若有的话)的子程序。若识别出一块就向用户
   ! 提供选择分辨率的机会,并把分辨率放入寄存器 al、ah(行、列)中返回。
   ! 注意下面 215--566 行代码牵涉到众多显示卡端口信息,因此比较复杂。但由于这段代码与内核
   ! 运行关系不大, 因此可以跳过不看。
   !下面首先显示 588 行上的 msg1 字符串("按〈回车键〉查看存在的 SVGA 模式,或按任意键继续"),
   ! 然后循环读取键盘控制器输出缓冲器,等待用户按键。如果用户按下回车键就去检查系统具有
   ! 的 SVGA 模式, 并在 AL 和 AH 中返回最大行列值, 否则设置默认值 AL=25 行、AH=80 列并返回。
214
215 chsvga: cld
216
         push
                            ! 保存 ds 值。将在 231 行 (或 490 或 492 行)弹出。
               ds
217
                            ! 把默认数据段设置成和代码段同一个段。
         push
               cs
218
         pop
               ds
219
               ax, #0xc000
         mov
220
                            ! es 指向 0xc000 段。此处是 VGA 卡上的 ROM BIOS 区。
         mov
               es, ax
                            ! ds:si 指向 msg1 字符串。
         lea
               si, msg1
                            ! 显示以 NULL 结尾的 msg1 字符串。
         call
               prtstr
223 nokey:
                            ! 读取键盘控制器输出缓冲器(来自键盘的扫描码或命令)。
         in
               a1, #0x60
224
                            ! 如果收到比 0x82 小的扫描码则是接通扫描码,因为 0x82 是
               a1, #0x82
         cmp
225
                            ! 最小断开扫描码值。小于 0x82 表示还没有按键松开。
         jb
               nokey
226
                            ! 如果扫描码大于 0xe0, 表示收到的是扩展扫描码前缀。
               a1, #0xe0
         cmp
227
               nokey
         ja
                            ! 如果断开扫描码是 0x9c, 表示用户按下/松开了回车键,
               a1, #0x9c
         cmp
                            ! 于是程序跳转去检查系统是否具有 SVGA 模式。
         jе
               svga
230
                            ! 否则把 AX 中返回行列值默认设置为 AL=25 行、AH=80 列。
               ax, #0x5019
         mov
231
         pop
232
         ret
   ! 下面根据 VGA 显示卡上的 ROM BIOS 指定位置处的特征数据串或者支持的特别功能来判断机器上
   ! 安装的是什么牌子的显示卡。本程序共支持 10 种显示卡的扩展功能。注意,此时程序已经在第
   ! 220 行把 es 指向 VGA 卡上 ROM BIOS 所在的段 Oxc000(参见第 2 章)。
   ! 首先判断是不是 ATI 显示卡。我们把 ds: si 指向 595 行上 ATI 显示卡特征数据串,并把 es: si 指
   ! 向 VGA BIOS 中指定位置(偏移 0x31)处。因为该特征串共有 9 个字符("761295520"),因此我
   ! 们循环比较这个特征串。如果相同则表示机器中的 VGA 卡是 ATI 牌子的,于是让 ds:si 指向该显
   ! 示卡可以设置的行列模式值 dscati (第615行), 让 di 指向 ATI 卡可设置的行列个数和模式,
   ! 并跳转到标号 selmod (438 行) 处进一步进行设置。
```

```
233 svga:
               si, idati
                            ! Check ATI 'clues' ! 检查判断 ATI 显示卡的数据。
         lea
234
               di, #0x31
                            ! 特征串从 0xc000:0x0031 开始。
         mov
235
                            ! 特征串有 9 个字节。
         mov
               cx, #0x09
236
         repe
237
         cmpsb
238
                            ! 若特征串不同则表示不是 ATI 显示卡。跳转继续检测卡。
         jne
               noati
239
                            ! 如果 9 个字节都相同,表示系统中有一块 ATI 牌显示卡。
         lea
               si, dscati
240
         1ea
               di, moati
                            ! 于是 si 指向 ATI 卡具有的可选行列值, di 指向可选个数
241
         1ea
               cx, selmod
                            ! 和模式列表, 然后跳转到 selmod (438 行) 处继续处理。
242
         jmp
   ! 现在来判断是不是 Ahead 牌子的显示卡。首先向 EGA/VGA 图形索引寄存器 0x3ce 写入想访问的
   ! 主允许寄存器索引号 0x0f, 同时向 0x3cf 端口(此时对应主允许寄存器)写入开启扩展寄存器
   ! 标志值 0x20。然后通过 0x3cf 端口读取主允许寄存器值,以检查是否可以设置开启扩展寄存器
   ! 标志。如果可以则说明是 Ahead 牌子的显示卡。注意 word 输出时 al→端口 n, ah→端口 n+1。
243 noati:
         mov
               ax, #0x200f
                            ! Check Ahead 'clues'
```

```
244
                              ! 数据端口指向主允许寄存器(0x0f→0x3ce端口),
                dx, #0x3ce
          mov
245
          out
                dx, ax
                              ! 并设置开启扩展寄存器标志(0x20→0x3cf 端口)。
246
                              ! 然后再读取该寄存器,检查该标志是否被设置上。
                dx
          inc
247
          in
                al, dx
248
                a1, #0x20
                              !如果读取值是 0x20,则表示是 Ahead A 显示卡。
          cmp
249
                              ! 如果读取值是 0x21,则表示是 Ahead B显示卡。
          jе
                isahed
2<u>50</u>
                              ! 否则说明不是 Ahead 显示卡,于是跳转继续检测其余卡。
                a1, #0x21
          cmp
<u>2</u>51
                noahed
          jne
252 isahed: lea
                si, dscahead
                              ! si 指向 Ahead 显示卡可选行列值表, di 指向扩展模式个
253
                              ! 数和扩展模式号列表。然后跳转到 selmod (438 行) 处继
          1ea
                di, moahead
254
          1ea
                cx, selmod
                              !续处理。
255
          jmp
                CX
```

! 现在来检查是不是 Chips & Tech 生产的显示卡。通过端口 0x3c3 (0x94 或 0x46e8) 设置 VGA 允许 ! 寄存器的进入设置模式标志(位 4),然后从端口 0x104 读取显示卡芯片集标识值。如果该标识值 ! 是 0xA5,则说明是 Chips & Tech 生产的显示卡。

```
! Check Chips & Tech. 'clues'
256 noahed: mov
                 dx, #0x3c3
257
                               ! 从 0x3c3 端口读取 VGA 允许寄存器值,添加上进入设置模式
          in
                 al, dx
258
                 a1,#0x10
                               ! 标志(位4)后再写回。
          or
259
          out
                 dx, al
260
                 dx, #0x104
                               ! 在设置模式时从全局标识端口 0x104 读取显示卡芯片标识值,
          mov
261
                 al, dx
                               ! 并暂时存放在 bl 寄存器中。
          in
262
                 bl, al
          mov
263
                               ! 然后把 0x3c3 端口中的进入设置模式标志复位。
          mov
                 dx, #0x3c3
264
                 al, dx
          in
265
                 al, #0xef
          and
266
          out
                 dx, al
                               ! 再把 bl 中标识值与位于 idcandt 处 (第 596 行)的 Chips &
267
          cmp
                 bl, [idcandt]
268
          jne
                 nocant
                               ! Tech 的标识值 0xA5 作比较。如果不同则跳转比较下一种显卡。
269
                               ! 让 si 指向这种显示卡的可选行列值表, di 指向扩展模式个数
          1ea
                 si, dsccandt
270
                               ! 和扩展模式号列表。然后跳转到 selmod (438 行) 进行设置
          1ea
                 di, mocandt
271
          1ea
                 cx, selmod
                               ! 显示模式的操作。
272
          jmp
```

! 现在检查是不是 Cirrus 显示卡。方法是使用 CRT 控制器索引号 0x1f 寄存器的内容来尝试禁止扩展 ! 功能。该寄存器被称为鹰标(Eagle ID)寄存器,将其值高低半字节交换一下后写入端口 0x3c4 索 ! 引的 6 号(定序/扩展)寄存器应该会禁止 Cirrus 显示卡的扩展功能。如果不会则说明不是 Cirrus

```
! 高字节寄存器内容保存后清零,并在检查后恢复之。另外,将没有交换过的 Eagle ID 值写到 0x3c4
   ! 端口索引的6号定序/扩展寄存器会重新开启扩展功能。
                              ! Check Cirrus 'clues'
273 nocant: mov
                dx, #0x3d4
274
                a1, #0x0c
                              ! 首先向 CRT 控制寄存器的索引寄存器端口 0x3d4 写入要访问
         mov
275
                              ! 的寄存器索引号 0x0c (对应显存起始地址高字节寄存器),
         out
                dx, al
276
                              ! 然后从 0x3d5 端口读入显存起始地址高字节并暂存在 bl 中,
                dx
         inc
277
                al, dx
                              ! 再把显存起始地址高字节寄存器清零。
         in
278
                bl, al
         mov
279
                al, al
         xor
280
                dx, al
         out
281
                              !接着向 0x3d4 端口输出索引 0x1f,指出我们要在 0x3d5 端口
         dec
                dх
282
         mov
                al, #0x1f
                              ! 访问读取 "Eagle ID" 寄存器内容。
283
                dx, al
         out
284
         inc
                dx
285
                              !从 0x3d5 端口读取 "Eagle ID" 寄存器值,并暂存在 bh 中。
                al, dx
          in
286
                              ! 然后把该值高低 4 比特互换位置存放到 cl 中。再左移 8 位
         mov
                bh, al
287
                              ! 后放入 ch 中, 而 cl 中放入数值 6。
                ah, ah
         xor
288
         shl
                al, #4
289
                cx, ax
         mov
290
         mov
                al, bh
291
                a1,#4
         shr
292
         add
                cx, ax
293
                cx, #8
         shl
294
                              ! 最后把 cx 值存放入 ax 中。此时 ah 中是换位后的 "Eagle
         add
                cx, #6
295
                              ! ID"值, al 中是索引号 6, 对应定序/扩展寄存器。把 ah
         mov
                ax, cx
                              ! 写到 0x3c4 端口索引的定序/扩展寄存器应该会导致 Cirrus
296
                dx, #0x3c4
         mov
297
         out
                dx, ax
                              ! 显示卡禁止扩展功能。
298
                dx
          inc
299
                              ! 如果扩展功能真的被禁止,那么此时读入的值应该为0。
          in
                al, dx
                              ! 如果不为 0 则表示不是 Cirrus 显示卡, 跳转继续检查其他卡。
300
                al, al
         and
301
          jnz
                nocirr
302
                              ! 是 Cirrus 显示卡,则利用第 286 行保存在 bh 中的 "Eagle
                al, bh
         mov
303
                              ! ID"原值再重新开启 Cirrus 卡扩展功能。此时读取的返回
         out
                dx, al
                              ! 值应该为1。若不是,则仍然说明不是Cirrus显示卡。
304
         in
                al, dx
305
                a1,#0x01
         cmp
306
         jne
                nocirr
307
                              ! 恢复 CRT 控制器的显示起始地址高字节寄存器内容。
         call
                rst3d4
308
                              ! si 指向 Cirrus 显示卡的可选行列值, di 指向扩展模式个数
         1ea
                si, dsccirrus
309
                              ! 和对应模式号。然后跳转到 selmod 处去选择显示模式。
         1ea
                di, mocirrus
310
         1ea
                cx, selmod
311
          jmp
   ! 该子程序利用保存在 b1 中的值(第 278 行)恢复 CRT 控制器的显示起始地址高字节寄存器内容。
312 rst3d4: mov
                dx, #0x3d4
313
                a1, b1
         mov
314
                ah, ah
         xor
315
                ax, #8
         shl
316
         add
                ax, #0x0c
317
                dx, ax
                              ! 注意, 这是 word 输出!! al →0x3d4, ah →0x3d5。
         out
318
         ret
```

! 显示卡。因为从端口 0x3d4 索引的 0x1f 鹰标寄存器中读取的内容是鹰标值与 0x0c 索引号对应的显 ! 存起始地址高字节寄存器内容异或操作之后的值,因此在读 0x1f 中内容之前我们需要先把显存起始

! 现在检查系统中是不是 Everex 显示卡。方法是利用中断 int 0x10 功能 0x70 (ax =0x7000,

```
! 会返回模拟状态,即有以下返回信息:
   ! al = 0x70, 若是基于 Trident 的 Everex 显示卡;
   ! c1 = 显示器类型: 00-单色: 01-CGA: 02-EGA: 03-数字多频: 04-PS/2: 05-IBM 8514: 06-SVGA。
   ! ch = 属性: 位 7-6: 00-256K, 01-512K, 10-1MB, 11-2MB; 位 4-开启 VGA 保护; 位 0-6845 模拟。
   ! dx = 板卡型号: 位 15-4: 板类型标识号; 位 3-0: 板修正标识号。
         0x2360-Ultragraphics II; 0x6200-Vision VGA; 0x6730-EVGA; 0x6780-Viewpoint.
   ! di = 用 BCD 码表示的视频 BIOS 版本号。
319 nocirr: call
                 rst3d4
                                ! Check Everex 'clues'
320
                 ax, #0x7000
                                ! 设置 ax = 0x7000, bx=0x0000, 调用 int 0x10。
          mov
321
                 bx, bx
          xor
322
                 0x10
          int
323
                 a1, #0x70
                                ! 对于 Everes 显示卡, al 中应该返回值 0x70。
          cmp
324
          jne
                 noevrx
325
                                ! 忽律板修正号(位3-0)。
                 dx, #4
          shr
                                ! 板类型号是 0x678 表示是一块 Trident 显示卡,则跳转。
326
                 dx, #0x678
          cmp
327
                 istrid
          jе
328
                                ! 板类型号是 0x236 表示是一块 Trident 显示卡,则跳转。
          cmp
                 dx, #0x236
329
                 istrid
          jе
330
                                ! 让 si 指向 Everex 显示卡的可选行列值表,让 di 指向扩展
          1ea
                 si, dsceverex
331
                                ! 模式个数和模式号列表。然后跳转到 selmod 去执行选择
          1ea
                 di, moeverex
332
                                ! 显示模式的操作。
          1ea
                 cx, selmod
333
          jmp
                 CX
334 istrid: lea
                                ! 是 Trident 类型的 Everex 显示卡,则跳转到 ev2tri 处理。
                 cx, ev2tri
335
          imp
   ! 现在检查是不是 Genoa 显示卡。方式是检查其视频 BIOS 中的特征数字串(0x77、0x00、0x66、
   ! 0x99) 。注意,此时 es 已经在第 220 行被设置成指向 VGA 卡上 ROM BIOS 所在的段 0xc000。
336 noevrx: lea
                 si, idgenoa
                                ! Check Genoa 'clues'
337
                                ! 让 ds:si 指向第 597 行上的特征数字串。
                 ax, ax
          xor
338
          seg es
339
                                ! 取 VGA 卡上 BIOS 中 0x37 处的指针(它指向特征串)。
                 a1, [0x37]
          mov
340
                                ! 因此此时 es:di 指向特征数字串开始处。
          mov
                 di, ax
                 cx, #0x04
341
          mov
342
          dec
                 si
343
          dec
                 di
344 11:
                 si
                                ! 然后循环比较这4个字节的特征数字串。
          inc
345
                 di
          inc
346
                 al, (si)
          mov
347
          seg es
348
                 al, (di)
          and
349
                 al, (si)
          cmp
350
          loope
                 11
                                ! 如果特征数字串完全相同,则表示是 Genoa 显示卡,
351
          cmp
                 cx, #0x00
352
          jne
                 nogen
                                ! 否则跳转去检查其他类型的显示卡。
353
                                ! 让 si 指向 Genoa 显示卡的可选行列值表, 让 di 指向扩展
          1ea
                 si, dscgenoa
354
                                ! 模式个数和模式号列表。然后跳转到 selmod 去执行选择
          1ea
                 di, mogenoa
355
                                ! 显示模式的操作。
          1ea
                 cx, selmod
356
          jmp
   ! 现在检查是不是 Paradise 显示卡。同样是采用比较显示卡上 BIOS 中特征串 ("VGA=")的方式。
                                ! Check Paradise 'clues'
357 nogen: lea
                 si, idparadise
                                ! es:di 指向 VGA ROM BIOS 的 0xc000:0x007d 处,该处应该有
358
          mov
                 di, #0x7d
```

! bx=0x0000) 调用 Everex 的扩展视频 BIOS 功能。对于 Everes 类型显示卡,该中断调用应该

```
359
               cx, #0x04
                             ! 4 个字符 "VGA="。
         mov
360
         repe
361
         cmpsb
362
                             ! 若有不同的字符,表示不是 Paradise 显示卡,于是跳转。
         jne
               nopara
363
               si, dscparadise
                             ! 否则让 si 指向 Paradise 显示卡的可选行列值表, 让 di 指
         1ea
364
                             ! 向扩展模式个数和模式号列表。然后跳转到 selmod 处去选
         lea
               di, moparadise
365
                             ! 择想要使用的显示模式。
         lea
               cx, selmod
366
         jmp
               СХ
   ! 现在检查是不是 Trident (TVGA) 显示卡。TVGA 显示卡扩充的模式控制寄存器 1 (0x3c4 端口索引
   ! 的 0x0e)的位 3--0 是 64K 内存页面个数值。这个字段值有一个特性: 当写入时,我们需要首先把
   ! 值与 0x02 进行异或操作后再写入; 当读取该值时则不需要执行异或操作,即异或前的值应该与写
   ! 入后再读取的值相同。下面代码就利用这个特性来检查是不是 Trident 显示卡。
367 nopara: mov
               dx, #0x3c4
                             ! Check Trident 'clues'
               a1,#0x0e
                             ! 首先在端口 0x3c4 输出索引号 0x0e,索引模式控制寄存器 1。
368
         mov
369
         out
               dx, al
                             ! 然后从 0x3c5 数据端口读入该寄存器原值,并暂存在 ah 中。
370
               dx
         inc
371
         in
               al, dx
372
               ah, al
         xchg
373
                             ! 然后我们向该寄存器写入 0x00, 再读取其值→a1。
               a1, #0x00
         mov
374
                             ! 写入 0x00 就相当于"原值"0x02 异或 0x02 后的写入值,
               dx, al
         out
375
               al, dx
                             ! 因此若是 Trident 显示卡,则此后读入的值应该是 0x02。
         in
376
                             ! 交换后, al=原模式控制寄存器 1 的值, ah=最后读取的值。
               al, ah
         xchg
   ! 下面语句右则英文注释是"真奇怪...书中并没有要求这样操作,但是这对我的 Trident 显示卡
   ! 起作用。如果不这样做, 屏幕就会变模糊..."。这几行附带有英文注释的语句执行如下操作:
   ! 如果 bl 中原模式控制寄存器 1 的位 1 在置位状态的话就将其复位,否则就将位 1 置位。
   ! 实际上这几条语句就是对原模式控制寄存器 1 的值执行异或 0x02 的操作, 然后用结果值去设置
   ! (恢复)原寄存器值。
377
         mov
               bl, al
                             ! Strange thing ... in the book this wasn't
378
               b1, #0x02
                             ! necessary but it worked on my card which
         and
379
                             ! is a trident. Without it the screen goes
         jz
               setb2
380
               a1, #0xfd
                             ! blurred ...
         and
381
         jmp
               clrb2
                             !
382 setb2:
               a1, #0x02
                             !
         or
383 clrb2:
         out
               dx, al
384
               ah, #0x0f
                             ! 取 375 行最后读入值的页面个数字段(位 3--0),如果
         and
385
               ah, #0x02
                             ! 该字段值等于 0x02, 则表示是 Trident 显示卡。
         cmp
386
               notrid
         jne
                             ! 是 Trident 显示卡,于是让 si 指向该显示卡的可选行列
387 ev2tri: lea
               si, dsctrident
                             ! 值列表, 让 di 指向对应扩展模式个数和模式号列表, 然
388
         1ea
               di, motrident
                             ! 后跳转到 selmod 去执行模式选择操作。
389
         1ea
               cx, selmod
390
         jmp
               CX
   ! 现在检查是不是 Tseng 显示卡 (ET4000AX 或 ET4000/W32 类) 。方法是对 0x3cd 端口对应的段
   !选择(Segment Select)寄存器执行读写操作。该寄存器高 4 位(位 7--4)是要进行读操作的
   ! 64KB 段号(Bank number), 低 4 位(位 3-0) 是指定要写的段号。如果指定段选择寄存器的
   ! 的值是 0x55 (表示读、写第6个64KB段),那么对于 Tseng 显示卡来说,把该值写入寄存器
   ! 后再读出应该还是 0x55。
391 notrid: mov
                             ! Check Tseng 'clues'
               dx, #0x3cd
392
         in
               al, dx
                             ! Could things be this simple ! :-)
393
         mov
               bl, al
                             ! 先从 0x3cd 端口读取段选择寄存器原值,并保存在 b1 中。
394
                             ! 然后我们向该寄存器中写入 0x55。再读入并放在 ah 中。
               a1, #0x55
         mov
395
         out
               dx, al
```

```
396
                 al, dx
          in
397
                 ah, al
          mov
398
          mov
                 al, bl
                               ! 接着恢复该寄存器的原值。
399
                 dx, al
          out
400
                 ah, #0x55
                               ! 如果读取的就是我们写入的值,则表明是 Tseng 显示卡。
          cmp
401
                 notsen
          jne
402
                               ! 于是让 si 指向 Tseng 显示卡的可选行列值的列表, 让 di
          lea
                 si, dsctseng
403
          lea
                               ! 指向对应扩展模式个数和模式号列表, 然后跳转到 selmod
                 di, motseng
404
          1ea
                 cx, selmod
                               ! 去执行模式选择操作。
405
          jmp
```

- !下面检查是不是 Vi deo7 显示卡。端口 0x3c2 是混合输出寄存器写端口,而 0x3cc 是混合输出寄存 ! 器读端口。该寄存器的位 0 是单色/彩色标志。如果为 0 则表示是单色,否则是彩色。判断是不是 ! Video7 显示卡的方式是利用这种显示卡的 CRT 控制扩展标识寄存器 (索引号是 0x1f)。该寄存器 ! 的值实际上就是显存起始地址高字节寄存器(索引号 0x0c)的内容和 0xea 进行异或操作后的值。 ! 因此我们只要向显存起始地址高字节寄存器中写入一个特定值, 然后从标识寄存器中读取标识值 ! 进行判断即可。
- ! 通过对以上显示卡和这里 Video7 显示卡的检查分析,我们可知检查过程通常分为三个基本步骤。 ! 首先读取并保存测试需要用到的寄存器原值,然后使用特定测试值进行写入和读出操作,最后恢

```
! 复原寄存器值并对检查结果作出判断。
                dx, #0x3cc
                             ! Check Video7 'clues'
406 notsen: mov
407
                al, dx
         in
408
                              ! 先设置 dx 为单色显示 CRT 控制索引寄存器端口号 0x3b4。
                dx, #0x3b4
         mov
409
                a1,#0x01
                              ! 如果混合输出寄存器的位 0 等于 0 (单色)则直接跳转,
         and
410
                even7
                              ! 否则 dx 设置为彩色显示 CRT 控制索引寄存器端口号 0x3d4。
         jz
411
                dx, #0x3d4
         mov
412 even7:
                a1, #0x0c
                              ! 设置寄存器索引号为 0x0c, 对应显存起始地址高字节寄存器。
         mov
413
         out
                dx, al
414
         inc
                dx
415
                al, dx
                              ! 读取显示内存起始地址高字节寄存器内容,并保存在 b1 中。
         in
416
         mov
                bl, al
417
                a1, #0x55
                              ! 然后在显存起始地址高字节寄存器中写入值 0x55, 再读取出来。
         mov
418
         out
                dx, al
419
                al, dx
         in
420
                              ! 然后通过 CRTC 索引寄存器端口 0x3b4 或 0x3d4 选择索引号是
         dec
                dx
421
                a1,#0x1f
                              ! 0x1f 的 Video7 显示卡标识寄存器。该寄存器内容实际上就是
         mov
422
                dx, al
                              ! 显存起始地址高字节和 Oxea 进行异或操作后的结果值。
         out
423
                dx
         inc
424
                              ! 读取 Video7 显示卡标识寄存器值,并保存在 bh 中。
                al, dx
         in
425
         mov
                bh, al
426
                              ! 然后再选择显存起始地址高字节寄存器,恢复其原值。
                dx
         dec
427
                a1,#0x0c
         mov
428
                dx, a1
         out
429
         inc
                dx
430
                a1, b1
         mov
431
                dx, al
         out
432
                a1,#0x55
                              ! 随后我们来验证 "Video7 显示卡标识寄存器值就是显存起始
         mov
433
                              ! 地址高字节和 0xea 进行异或操作后的结果值"。因此 0x55
                al, #0xea
         xor
434
                              ! 和 0xea 进行异或操作的结果就应该等于标识寄存器的测试值。
                al, bh
         cmp
435
                              ! 若不是 Video7 显示卡,则设置默认显示行列值(492行)。
                novid7
         jne
436
         1ea
                si, dscvideo7
                             ! 是 Video7 显示卡,于是让 si 指向该显示卡行列值表,让 di
437
                             ! 指向扩展模式个数和模式号列表。
```

1ea

di, movideo7

```
! 下面根据上述代码判断出的显示卡类型以及取得的相关扩展模式信息(si 指向的行列值列表; di
   ! 指向扩展模式个数和模式号列表),提示用户选择可用的显示模式,并设置成相应显示模式。最后
   ! 子程序返回系统当前设置的屏幕行列值(ah = 列数; al=行数)。例如,如果系统中是ATI显示卡,
   ! 那么屏幕上会显示以下信息:
   ! Mode: COLSxROWS:
   ! 0.
          132 x 25
          132 x 44
   ! Choose mode by pressing the corresponding number.
   ! 这段程序首先在屏幕上显示 NULL 结尾的字符串信息 "Mode: COLS x ROWS:"。
438 selmod: push
439
         lea
               si, msg2
440
         call
               prtstr
441
         xor
               cx, cx
                            ! 此时 cl 中是检查出的显示卡的扩展模式个数。
442
               c1, (di)
         mov
443
               si
         pop
444
         push
               si
445
         push
               СХ
             一行上显示出当前显示卡可选择的扩展模式行列值,供用户选用。
   ! 然后并在每一
                            ! bx = 显示卡的扩展模式总个数。
446 tbl:
         pop
447
               bx
         push
448
               a1, b1
         mov
449
               al, cl
         sub
450
               dprnt
                            ! 以十进制格式显示 al 中的值。
         call
451
         call
               spcing
                            ! 显示一个点再空4个空格。
452
                            ! 在 ax 中加载 si 指向的行列值, 随后 si 指向下一个 word 值。
         lodsw
453
         xchg
               al, ah
                            ! 交换位置后 al = 列数。
454
               dprnt
                            ! 显示列数;
         call
455
         xchg
               ah, al
                            ! 此时 al 中是行数值。
456
         push
               ax
457
                            !显示一个小"x",即乘号。
         mov
               a1, #0x78
458
               prnt1
         call
459
                            ! 此时 al 中是行数值。
         pop
               ax
460
         call
               dprnt
                            ! 显示行数。
461
         call
                            ! 回车换行。
               docr
462
         100p
               tbl
                            ! 再显示下一个行列值。cx 中扩展模式计数值递减 1。
   ! 在扩展模式行列值都显示之后,显示 "Choose mode by pressing the corresponding number.",
   ! 然后从键盘口读取用户按键的扫描码,根据该扫描码确定用户选择的行列值模式号,并利用 ROM
   ! BIOS 的显示中断 int 0x10 功能 0x00 来设置相应的显示模式。
   !第 468 行的"模式个数值+0x80"是所按数字键-1 的松开扫描码。对于 0--9 数字键,它们的松开
   ! 扫描码分别是: 0 - 0x8B; 1 - 0x82; 2 - 0x83; 3 - 0x84; 4 - 0x85;
               5 - 0x86; 6 - 0x87; 7 - 0x88; 8 - 0x89; 9 - 0x8A.
   ! 因此,如果读取的键盘松开扫描码小于 0x82 就表示不是数字键:如果扫描码等于 0x8B 则表示用户
   ! 按下数字 0 键。
463
         pop
                            ! c1 中是显示卡扩展模式总个数值。
               СХ
464
         call
               docr
465
                            ! 显示"请按相应数字键来选择模式。"
         lea
               si, msg3
466
         call
               prtstr
467
                            ! 弹出原行列值指针(指向显示卡行列值表开始处)。
               si
         pop
                            ! c1 + 0x80 = 对应"数字键-1"的松开扫描码。
468
         add
               c1, #0x80
469 nonum:
         in
               a1, #0x60
                            ! Quick and dirty...
470
               a1, #0x82
                            ! 若键盘松开扫描码小于 0x82 则表示不是数字键, 忽律该键。
         cmp
471
         jb
               nonum
```

```
472
                a1, #0x8b
                              ! 若键盘松开扫描码等于 0x8b, 表示按下了数字键 0。
         cmp
473
          jе
                zero
474
                              ! 若扫描码大于扩展模式个数值对应的最大扫描码值,表示
         cmp
                a1, c1
475
                              ! 键入的值超过范围或不是数字键的松开扫描码。否则表示
          ja
                nonum
476
                              ! 用户按下并松开了一个非 0 数字按键。
          jmp
                nozero
   ! 下面把松开扫描码转换成对应的数字按键值, 然后利用该值从模式个数和模式号列表中选择对应的
   ! 的模式号。接着调用机器 ROM BIOS 中断 int 0x10 功能 0 把屏幕设置成模式号指定的模式。最后再
   ! 利用模式号从显示卡行列值表中选择并在 ax 中返回对应的行列值。
477 zero:
                a1, #0x0a
                              ! a1 = 0x8b - 0x0a = 0x81
         sub
478 nozero: sub
                a1, #0x80
                              ! 再减去 0x80 就可以得到用户选择了第几个模式。
479
          dec
                a1
                              ! 从 0 起计数。
480
                              ! int 0x10 显示功能号=0(设置显示模式)。
                ah, ah
         xor
481
                di, ax
         add
482
         inc
                di
                              ! di 指向对应的模式号(跳过第1个模式个数字节值)。
483
         push
                ax
                              ! 取模式号→al 中,并调用系统 BIOS 显示中断功能 0。
484
         mov
                al, (di)
485
                0x10
         int
486
         pop
                ax
487
                              ! 模式号乘 2, 转换成为行列值表中对应值的指针。
         shl
                ax, #1
488
         add
                si, ax
489
                              ! 取对应行列值到 ax 中 (ah = 列数, al = 行数)。
         lodsw
490
                              !恢复第 216 行保存的 ds 原值。在 ax 中返回当前显示行列值。
         pop
                ds
491
         ret
   ! 若都不是上面检测的显示卡,那么我们只好采用默认的80 x 25 的标准行列值。
492 novid7: pop
                              ! Here could be code to support standard 80x50,80x30
                ds
493
                ax, #0x5019
         mov
494
         ret
495
496! Routine that 'tabs' to next col.
   ! 光标移动到下一制表位的子程序。
497
   ! 显示一个点字符'.'和4个空格。
                              ! 显示一个点字符'.'。
498 spcing: mov
                a1, #0x2e
499
         call
                prnt1
500
                a1, #0x20
         mov
501
                prnt1
         call
502
                a1, #0x20
         mov
503
                prnt1
         call
504
                a1, #0x20
         mov
505
         call
                prnt1
506
         mov
                a1, #0x20
507
         call
                prnt1
508
         ret
510! Routine to print asciiz-string at DS:SI
   ! 显示位于 DS:SI 处以 NULL (0x00) 结尾的字符串。
511
512 prtstr: lodsb
513
         and
                al, al
514
         jz
                fin
515
                              ! 显示 al 中的一个字符。
         call
                prnt1
516
          jmp
                prtstr
```

```
517 fin:
           ret
518
519! Routine to print a decimal value on screen, the value to be
520! printed is put in al (i.e 0-255).
   ! 显示十进制数字的子程序。显示值放在寄存器 al 中(0--255)。
521
522 dprnt:
           push
                  ax
523
           push
                  CX
524
                  ah, #0x00
           mov
525
                  c1, #0x0a
           mov
526
           idiv
                  c1
527
                  a1, #0x09
           cmp
528
                  1t100
           jbe
529
           call
                  dprnt
530
           jmp
                  skip10
531 1t100:
           add
                  a1, #0x30
532
                  prnt1
           call
<u>533</u> skip10: mov
                  al, ah
534
                  a1, #0x30
           add
535
           call
                  prnt1
536
           pop
                  CX
537
           pop
                  ax
538
           ret
539
540! Part of above routine, this one just prints ascii al
   ! 上面子程序的一部分。显示 al 中的一个字符。
   ! 该子程序使用中断 0x10 的 0x0E 功能,以电传方式在屏幕上写一个字符。光标会自动移到下一个
   ! 位置处。如果写完一行光标就会移动到下一行开始处。如果已经写完一屏最后一行,则整个屏幕
   ! 会向上滚动一行。字符 0x07 (BEL) 、0x08 (BS) 、0x0A(LF)和 0x0D (CR)被作为命令不会显示。
   ! 输入: AL -- 欲写字符; BH -- 显示页号; BL -- 前景显示色(图形方式时)。
541
<u>542</u> prnt1:
           push
                  ax
543
           push
                  CX
544
                  bh, #0x00
                                  ! 显示页面。
           mov
545
                  cx, #0x01
           mov
546
                  ah, #0x0e
           mov
547
                  0x10
           int
548
           pop
                  СХ
549
           pop
                  ax
550
           ret
552 ! Prints <CR> + <LF>
                         ! 显示回车+换行。
553
554 docr:
           push
<u>555</u>
           push
                  СХ
556
                  bh, #0x00
           mov
557
                  ah, #0x0e
           mov
558
                  a1, #0x0a
           mov
559
                  cx, #0x01
           mov
560
                  0x10
           int
561
           mov
                  a1, #0x0d
562
           int
                  0x10
563
           pop
                  CX
```

```
564
         pop
                ax
565
         ret
566
   ! 全局描述符表开始处。描述符表由多个8字节长的描述符项组成。这里给出了3个描述符项。
   ! 第1项无用(568行),但须存在。第2项是系统代码段描述符(570-573行),第3项是系
   ! 统数据段描述符(575-578 行)。
567 gdt:
568
         .word 0, 0, 0, 0
                             ! dummy ! 第1个描述符,不用。
569
   ! 在 GDT 表中这里的偏移量是 0x08。它是内核代码段选择符的值。
                             ! 8Mb - limit=2047 (0--2047, 因此是 2048*4096=8Mb)
570
                0x07FF
         .word
571
         .word
                0x0000
                             ! base address=0
572
                0x9A00
                             ! code read/exec
                                                 ! 代码段为只读、可执行。
         .word
573
         .word
                0x00C0
                             ! granularity=4096, 386 ! 颗粒度为 4096, 32 位模式。
574
   ! 在 GDT 表中这里的偏移量是 0x10。它是内核数据段选择符的值。
575
                0x07FF
                             ! 8Mb - limit=2047 (2048*4096=8Mb)
         .word
576
         .word
                0x0000
                             ! base address=0
577
                0x9200
                             ! data read/write
                                                 ! 数据段为可读可写。
         .word
                             ! granularity=4096, 386 ! 颗粒度为 4096, 32 位模式。
578
         .word
                0x00C0
579
   ! 下面是加载中断描述符表寄存器 idtr 的指令 lidt 要求的 6 字节操作数。前 2 字节是 IDT 表的
   ! 限长,后4字节是idt表在线性地址空间中的32位基地址。CPU要求在进入保护模式之前需设
   ! 置 IDT 表, 因此这里先设置一个长度为 0 的空表。
580 idt 48:
581
                0
                             ! idt limit=0
         .word
582
         .word
                0.0
                             ! idt base=OL
583
   ! 这是加载全局描述符表寄存器 gdtr 的指令 1gdt 要求的 6 字节操作数。前 2 字节是 gdt 表的限
   ! 长,后4字节是 gdt表的线性基地址。这里全局表长度设置为 2KB(0x7ff即可),因为每8
   ! 字节组成一个段描述符项, 所以表中共可有 256 项。4 字节的线性基地址为 0x0009<<16 +
   ! 0x0200 + gdt, 即 0x90200 + gdt。(符号 gdt 是全局表在本程序段中的偏移地址, 见 205 行)
584 gdt 48:
585
                0x800
                             ! gdt limit=2048, 256 GDT entries
         .word
586
                512+gdt, 0x9
                            ! gdt base = 0X9xxxx
         .word
587
               "Press <RETURN> to see SVGA-modes available or any other key to continue."
588 msg1:
         .ascii
589
                      0x0d, 0x0a, 0x0a, 0x00
590 msg2:
                      "Mode: COLSxROWS:"
                .ascii
                      0x0d, 0x0a, 0x0a, 0x00
591
592 msg3:
                .ascii "Choose mode by pressing the corresponding number."
593
                      0x0d, 0x0a, 0x00
                db
   ! 下面是 4 个显示卡的特征数据串。
595 idati:
                .ascii "761295520"
596 idcandt:
                .byte
                      0xa5
                                         ! 标号 idcandt 意思是 ID of Chip AND Tech.
597 idgenoa:
                .byte
                      0x77, 0x00, 0x66, 0x99
                      "VGA="
598 idparadise:
                .ascii
599
   ! 下面是各种显示卡可使用的扩展模式个数和对应的模式号列表。其中每一行第 1 个字节是模式个
   !数值,随后的一些值是中断 0x10 功能 0 (AH=0) 可使用的模式号。例如从 602 行可知,对于 ATI
   ! 牌子的显示卡,除了标准模式以外还可使用两种扩展模式: 0x23 和 0x33。
600 ! Manufacturer: Numofmodes: Mode:
```

```
! 厂家:
                     模式数量:
                                   模式列表:
601
                                   0x23, 0x33
602 moati:
                   .byte
                           0x02,
                                   0x22, 0x23, 0x24, 0x2f, 0x34
603 moahead:
                   .byte
                           0x05,
604 mocandt:
                   .byte
                           0x02,
                                   0x60, 0x61
605 mocirrus:
                                   0x1f, 0x20, 0x22, 0x31
                   .byte
                           0x04,
606 moeverex:
                                   0x03, 0x04, 0x07, 0x08, 0x0a, 0x0b, 0x16, 0x18, 0x21, 0x40
                   .byte
                           0x0a,
607 mogenoa:
                           0x0a,
                                   0x58, 0x5a, 0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x72, 0x74, 0x78
                   .byte
608 moparadise:
                           0x02,
                                   0x55, 0x54
                   .byte
609 motrident:
                                   0x50, 0x51, 0x52, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5a
                   .byte
                           0x07,
610 motseng:
                   .byte
                           0x05,
                                   0x26, 0x2a, 0x23, 0x24, 0x22
611 movideo7:
                   .byte
                           0x06,
                                   0x40, 0x43, 0x44, 0x41, 0x42, 0x45
612
   ! 下面是各种牌子 VGA 显示卡可使用的模式对应的列、行值列表。例如第 615 行表示 ATI 显示卡两
   ! 种扩展模式的列、行值分别是 132 x 25、 132 x 44。
613 !
                           msb = Cols
                                       1sb = Rows:
   !
                           高字节=列数 低字节=行数:
614
                           0x8419, 0x842c
                                                                   ! ATI 卡可设置列、行值。
615 dscati:
                   .word
                           0x842c, 0x8419, 0x841c, 0xa032, 0x5042
616 dscahead:
                                                                   ! Ahead 卡可设置值。
                   .word
617 dsccandt:
                           0x8419, 0x8432
                   .word
618 dsccirrus:
                           0x8419, 0x842c, 0x841e, 0x6425
                   .word
619 dsceverex:
                           0x5022, 0x503c, 0x642b, 0x644b, 0x8419, 0x842c, 0x501e, 0x641b, 0xa040,
                   .word
0x841e
620 dscgenoa:
                           0x5020, 0x642a, 0x8419, 0x841d, 0x8420, 0x842c, 0x843c, 0x503c, 0x5042,
                   .word
0x644b
621 dscparadise:
                   .word
                           0x8419, 0x842b
622 dsctrident:
                           0x501e, 0x502b, 0x503c, 0x8419, 0x841e, 0x842b, 0x843c
                   .word
623 dsctseng:
                   .word
                           0x503c, 0x6428, 0x8419, 0x841c, 0x842c
624 dscvideo7:
                           0x502b, 0x503c, 0x643c, 0x8419, 0x842c, 0x841c
                   .word
625
6<u>26</u> .text
627 endtext:
628 . data
629 enddata:
630 .bss
631 endbss:
```