```
1 /*
2
     linux/boot/head.s
3
4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
   */
6
7
8
   * head.s contains the 32-bit startup code.
9
10
   * NOTE!!! Startup happens at absolute address 0x00000000, which is also where
   * the page directory will exist. The startup code will be overwritten by
12
  * the page directory.
<u>13</u> */
  /*
   * head. s 含有 32 位启动代码。
   * 注意!!! 32 位启动代码是从绝对地址 0x00000000 开始的,这里也同样是页目录将存在的地方,
   * 因此这里的启动代码将被页目录覆盖掉。
   */
14 . text
15 .globl _idt, _gdt, _pg_dir, _tmp_floppy_area
                        # 页目录将会存放在这里。
16 _pg_dir:
  # 再次注意!!! 这里已经处于 32 位运行模式, 因此这里的$0x10 并不是把地址 0x10 装入各个
  # 段寄存器,它现在其实是全局段描述符表中的偏移值,或者更准确地说是一个描述符表项
  # 的选择符。有关选择符的说明请参见 setup. s 中 193 行下的说明。这里$0x10 的含义是请求
  # 特权级 0(位 0-1=0)、选择全局描述符表(位 2=0)、选择表中第 2 项(位 3-15=2)。它正好指
  # 向表中的数据段描述符项。(描述符的具体数值参见前面 setup. s 中 212, 213 行)
  # 下面代码的含义是: 设置 ds, es, fs, gs 为 setup. s 中构造的数据段(全局段描述符表第 2 项)
  #的选择符=0x10,并将堆栈放置在 stack_start 指向的 user_stack 数组区,然后使用本程序
  # 后面定义的新中断描述符表和全局段描述表。新全局段描述表中初始内容与 setup. s 中的基本
  # 一样, 仅段限长从 8MB 修改成了 16MB。stack start 定义在 kernel/sched.c, 69 行。它是指向
  # user stack 数组末端的一个长指针。第 23 行设置这里使用的栈, 姑且称为系统栈。但在移动到
  # 任务 0 执行 (init/main. c 中 137 行) 以后该栈就被用作任务 0 和任务 1 共同使用的用户栈了。
                         # 18-22 行设置各个数据段寄存器。
17 startup 32:
18
        mov1 $0x10, %eax
                         # 对于 GNU 汇编,每个直接操作数要以'$'开始,否则表示地址。
                         # 每个寄存器名都要以'%'开头, eax 表示是 32 位的 ax 寄存器。
        mov %ax, %ds
20
        mov %ax, %es
21
        mov %ax, %fs
22
        mov %ax, %gs
23
        lss stack start, %esp
                              #表示 stack start→ss:esp, 设置系统堆栈。
                              # stack start 定义在 kernel/sched.c, 69 行。
24
        call setup idt
                              # 调用设置中断描述符表子程序。
25
        call setup gdt
                              # 调用设置全局描述符表子程序。
        mov1 $0x10, %eax
                              # reload all the segment registers
27
                              # after changing gdt. CS was already
        mov %ax, %ds
28
                              # reloaded in 'setup gdt'
        mov %ax, %es
29
                              # 因为修改了 gdt, 所以需要重新装载所有的段寄存器。
        mov %ax, %fs
30
                              # CS 代码段寄存器已经在 setup_gdt 中重新加载过了。
        mov %ax, %gs
```

由于段描述符中的段限长从 setup. s 中的 8MB 改成了本程序设置的 16MB (见 setup. s 行 208-216

```
# 和本程序后面的 235-236 行), 因此这里再次对所有段寄存器执行加载操作是必须的。另外, 通过
# 使用 bochs 跟踪观察,如果不对 CS 再次执行加载,那么在执行到 26 行时 CS 代码段不可见部分中
# 的限长还是 8MB。这样看来应该重新加载 CS。但是由于 setup. s 中的内核代码段描述符与本程序中
```

- # 重新设置的代码段描述符除了段限长以外其余部分完全一样, 8MB 的限长在内核初始化阶段不会有
- # 问题, 而且在以后内核执行过程中段间跳转时会重新加载 CS。因此这里没有加载它并没有让程序
- #出错。
- # 针对该问题,目前内核中就在第25行之后添加了一条长跳转指令: '1jmp \$(__KERNEL CS),\$1f',
- # 跳转到第26行来确保CS确实又被重新加载。

lss stack start, %esp 31

- # 32-36 行用于测试 A20 地址线是否已经开启。采用的方法是向内存地址 0x000000 处写入任意
- # 一个数值, 然后看内存地址 0x100000(1M) 处是否也是这个数值。如果一直相同的话, 就一直
- # 比较下去,也即死循环、死机。表示地址 A20 线没有选通,结果内核就不能使用 1MB 以上内存。
- #33行上的'1:'是一个局部符号构成的标号。标号由符号后跟一个冒号组成。此时该符号表示活动
- # 位置计数(Active location counter)的当前值,并可以作为指令的操作数。局部符号用于帮助
- # 编译器和编程人员临时使用一些名称。共有 10 个局部符号名, 可在整个程序中重复使用。这些符号
- # 名使用名称'0'、'1'、...、'9'来引用。为了定义一个局部符号,需把标号写成'N:'形式(其中 N
- #表示一个数字)。为了引用先前最近定义的这个符号,需要写成'Nb',其中 N 是定义标号时使用的
- # 数字。为了引用一个局部标号的下一个定义,需要写成'Nf',这里 N 是 10 个前向引用之一。上面
- # 'b'表示"向后(backwards)", 'f'表示"向前(forwards)"。在汇编程序的某一处,我们最大
- # 可以向后/向前引用 10 个标号(最远第 10 个)。

```
xorl %eax, %eax
33 1:
           incl %eax
                                        # check that A20 really IS enabled
34
           mov1 %eax, 0x000000
                                        # loop forever if it isn't
```

cmp1 %eax, 0x100000

<u>36</u> je 1b # '1b' 表示向后(backward) 跳转到标号 1 去 (33 行)。

若是'5f'则表示向前(forward)跳转到标号5去。

37 /*

- 38 * NOTE! 486 should set bit 16, to check for write-protect in supervisor
- 39 * mode. Then it would be unnecessary with the "verify area()"-calls.
- 40 * 486 users probably want to set the NE (#5) bit also, so as to use
- 41 * int 16 for math errors.
- 42 */

/*

- * 注意! 在下面这段程序中, 486 应该将位 16 置位, 以检查在超级用户模式下的写保护,
- * 此后 "verify_area()" 调用就不需要了。486 的用户通常也会想将 NE(#5)置位,以便
- * 对数学协处理器的出错使用 int 16。
- # 上面原注释中提到的 486 CPU 中 CRO 控制寄存器的位 16 是写保护标志 WP (Write-Protect),
- # 用于禁止超级用户级的程序向一般用户只读页面中进行写操作。该标志主要用于操作系统在创建
- #新进程时实现写时复制(copy-on-write)方法。
- # 下面这段程序(43-65)用于检查数学协处理器芯片是否存在。方法是修改控制寄存器 CRO, 在
- # 假设存在协处理器的情况下执行一个协处理器指令,如果出错的话则说明协处理器芯片不存在,
- # 需要设置 CRO 中的协处理器仿真位 EM (位 2), 并复位协处理器存在标志 MP (位 1)。

```
43
           mov1 %cr0, %eax
                                        # check math chip
           and1 $0x80000011, %eax
                                        # Save PG, PE, ET
45 /* "orl $0x10020, %eax" here for 486 might be good */
46
           or1 $2, %eax
                                        # set MP
47
           mov1 %eax, %cr0
```

```
48
        call check x87
49
                           # 跳转到 135 行。
        jmp after_page_tables
50
51 /*
  * We depend on ET to be correct. This checks for 287/387.
52
<u>53</u> */
  /*
  * 我们依赖于 ET 标志的正确性来检测 287/387 存在与否。
  # 下面 fninit 和 fstsw 是数学协处理器 (80287/80387) 的指令。
  # finit 向协处理器发出初始化命令,它会把协处理器置于一个未受以前操作影响的已知状态,设置
  # 其控制字为默认值、清除状态字和所有浮点栈式寄存器。非等待形式的这条指令(fninit)还会让
  # 协处理器终止执行当前正在执行的任何先前的算术操作。fstsw 指令取协处理器的状态字。如果系
  # 统中存在协处理器的话,那么在执行了 fninit 指令后其状态字低字节肯定为 0。
54 check_x87:
55
                             # 向协处理器发出初始化命令。
        fninit
56
        fstsw %ax
                             # 取协处理器状态字到 ax 寄存器中。
<u>57</u>
                             #初始化后状态字应该为0,否则说明协处理器不存在。
        cmpb $0, %a1
                            /* no coprocessor: have to set bits */
        ie 1f
                            # 如果存在则向前跳转到标号1处,否则改写 cr0。
        mov1 %cr0, %eax
60
        xorl $6, %eax
                            /* reset MP, set EM */
61
        mov1 %eax, %cr0
62
        ret
  # 下面是一汇编语言指示符。其含义是指存储边界对齐调整。"2"表示把随后的代码或数据的偏移位置
  # 调整到地址值最后 2 比特位为零的位置(2<sup>2</sup>),即按 4 字节方式对齐内存地址。不过现在 GNU as
  # 直接时写出对齐的值而非 2 的次方值了。使用该指示符的目的是为了提高 32 位 CPU 访问内存中代码
  # 或数据的速度和效率。参见程序后的详细说明。
  # 下面的两个字节值是 80287 协处理器指令 fsetpm 的机器码。其作用是把 80287 设置为保护模式。
  #80387 无需该指令,并且将会把该指令看作是空操作。
63 .align 2
64 1:
        .byte OxDB, OxE4
                            /* fsetpm for 287, ignored by 387 */ # 287 协处理器码。
65
        ret
66
67 /*
68
  * setup idt
69
70
  * sets up a idt with 256 entries pointing to
71
  * ignore int, interrupt gates. It then loads
72
  * idt. Everything that wants to install itself
73
  * in the idt-table may do so themselves. Interrupts
  * are enabled elsewhere, when we can be relatively
75 * sure everything is ok. This routine will be over-
76 * written by the page tables.
77
  */
  /*
   * 下面这段是设置中断描述符表子程序 setup idt
   * 将中断描述符表 idt 设置成具有 256 个项,并都指向 ignore int 中断门。然后加载中断
   * 描述符表寄存器(用 lidt 指令)。真正实用的中断门以后再安装。当我们在其他地方认为一切
   * 都正常时再开启中断。该子程序将会被页表覆盖掉。
```

```
# (Gate Descriptor)。它的 0-1,6-7 字节是偏移量,2-3 字节是选择符,4-5 字节是一些标志。
   # 这段代码首先在 edx、eax 中组合设置出 8 字节默认的中断描述符值, 然后在 idt 表每一项中
   # 都放置该描述符, 共 256 项。eax 含有描述符低 4 字节, edx 含有高 4 字节。内核在随后的初始
   # 化过程中会替换安装那些真正实用的中断描述符项。
78 setup_idt:
79
         lea ignore int, %edx
                               #将 ignore int 的有效地址(偏移值)值→edx 寄存器
80
         mov1 $0x00080000, %eax
                               # 将选择符 0x0008 置入 eax 的高 16 位中。
81
                               /* selector = 0x0008 = cs */
         movw %dx, %ax
                               # 偏移值的低 16 位置入 eax 的低 16 位中。此时 eax 含有
                               #门描述符低4字节的值。
         movw $0x8E00, %dx
                               /* interrupt gate - dpl=0, present */
                               # 此时 edx 含有门描述符高 4 字节的值。
         lea idt, %edi
                               # idt 是中断描述符表的地址。
         mov $256, %ecx
86 rp sidt:
                               # 将哑中断门描述符存入表中。
         movl %eax, (%edi)
         mov1 %edx, 4 (%edi)
                               # eax 内容放到 edi+4 所指内存位置处。
         addl $8, %edi
                               # edi 指向表中下一项。
         dec %ecx
         jne rp_sidt
         lidt idt descr
                             # 加载中断描述符表寄存器值。
         ret
95 /*
96
   * setup gdt
97
   * This routines sets up a new gdt and loads it.
99 * Only two entries are currently built, the same
100 * ones that were built in init.s. The routine
101 * is VERY complicated at two whole lines, so this
102 * rather long comment is certainly needed :-).
103 * This routine will beoverwritten by the page tables.
104 */
   /*
    * 设置全局描述符表项 setup gdt
    * 这个子程序设置一个新的全局描述符表 gdt,并加载。此时仅创建了两个表项,与前
    * 面的一样。该子程序只有两行,"非常的"复杂,所以当然需要这么长的注释了◎。
    * 该子程序将被页表覆盖掉。
    */
105 setup_gdt:
106
         lgdt gdt descr
                             # 加载全局描述符表寄存器(内容已设置好, 见 234-238 行)。
107
         ret
108
109 /*
110 * I put the kernel page tables right after the page directory,
111 * using 4 of them to span 16 Mb of physical memory. People with
112 * more than 16MB will have to expand this.
113 */
   /* Linus 将内核的内存页表直接放在页目录之后,使用了 4 个表来寻址 16 MB 的物理内存。
    * 如果你有多于 16 Mb 的内存, 就需要在这里进行扩充修改。
```

中断描述符表中的项虽然也是8字节组成,但其格式与全局表中的不同,被称为门描述符

*/

83

84

85

87

88

89

90

91

92

93

94

98

```
#每个页表长为4 Kb 字节(1页内存页面),而每个页表项需要4个字节,因此一个页表共可以存放
   # 1024 个表项。如果一个页表项寻址 4 KB 的地址空间,则一个页表就可以寻址 4 MB 的物理内存。
   # 页表项的格式为: 项的前 0-11 位存放一些标志,例如是否在内存中(P 位 0)、读写许可(R/W 位 1)、
   # 普通用户还是超级用户使用(U/S 位 2)、是否修改过(是否脏了)(D 位 6)等;表项的位 12-31 是
   # 页框地址,用于指出一页内存的物理起始地址。
<u>114</u> .org 0x1000
                # 从偏移 0x1000 处开始是第 1 个页表 (偏移 0 开始处将存放页表目录)。
115 pg0:
116
<u>117</u> .org 0x2000
118 pg1:
119
120 .org 0x3000
121 pg2:
122
<u>123</u> .org 0x4000
1<u>24</u> pg3:
125
126 \cdot \text{org } 0x5000
                # 定义下面的内存数据块从偏移 0x5000 处开始。
127 /*
128 * tmp floppy area is used by the floppy-driver when DMA cannot
129 * reach to a buffer-block. It needs to be aligned, so that it isn't
130 * on a 64kB border.
131 */
   /* 当 DMA(直接存储器访问)不能访问缓冲块时,下面的 tmp floppy area 内存块
   * 就可供软盘驱动程序使用。其地址需要对齐调整,这样就不会跨越 64KB 边界。
132 _tmp_floppy_area:
133
         .fill 1024, 1, 0
                              # 共保留 1024 项,每项 1 字节,填充数值 0。
134
   # 下面这几个入栈操作用于为跳转到 init/main.c 中的 main()函数作准备工作。第 139 行上
   # 的指令在栈中压入了返回地址, 而第 140 行则压入了 main()函数代码的地址。当 head. s
   # 最后在第 218 行执行 ret 指令时就会弹出 main()的地址,并把控制权转移到 init/main.c
   #程序中。参见第3章中有关C函数调用机制的说明。
   #前面3个入栈0值应该分别表示 envp、argv 指针和 argc 的值,但 main()没有用到。
   # 139 行的入栈操作是模拟调用 main. c 程序时首先将返回地址入栈的操作, 所以如果
   # main.c 程序真的退出时,就会返回到这里的标号 L6 处继续执行下去,也即死循环。
   # 140 行将 main.c 的地址压入堆栈,这样,在设置分页处理(setup paging)结束后
   # 执行'ret'返回指令时就会将 main.c 程序的地址弹出堆栈,并去执行 main.c 程序了。
   # 有关 C 函数调用机制请参见程序后的说明。
135 after page tables:
136
         push1 $0
                              # These are the parameters to main :-)
137
         pushl $0
                              # 这些是调用 main 程序的参数(指 init/main.c)。
138
         pushl $0
                              # 其中的'$'符号表示这是一个立即操作数。
139
         push1 $L6
                             # return address for main, if it decides to.
                              # 'main'是编译程序对 main 的内部表示方法。
140
         pushl $ main
                              # 跳转至第 198 行。
141
         jmp setup_paging
142 L6:
143
                              # main should never return here, but
         jmp L6
144
                              # just in case, we know what happens.
                              # main 程序绝对不应该返回到这里。不过为了以防万一,
                              # 所以添加了该语句。这样我们就知道发生什么问题了。
```

*/

```
145
146 /* This is the default interrupt "handler" :-) */
   /* 下面是默认的中断"向量句柄"◎ */
147 int msg:
           .asciz "Unknown interrupt\n\r"
                                           # 定义字符串"未知中断(回车换行)"。
148
                            # 按 4 字节方式对齐内存地址。
<u>149</u> .align 2
150 ignore_int:
151
           pushl %eax
152
           pushl %ecx
153
           pushl %edx
154
           push %ds
                            # 这里请注意!! ds, es, fs, gs 等虽然是 16 位的寄存器, 但入栈后
155
           push %es
                            # 仍然会以32位的形式入栈,也即需要占用4个字节的堆栈空间。
156
           push %fs
157
           mov1 $0x10, %eax
                            # 置段选择符(使 ds, es, fs 指向 gdt 表中的数据段)。
158
           mov %ax, %ds
159
           mov %ax, %es
160
           mov %ax, %fs
161
           pushl $int msg
                            #把调用 printk 函数的参数指针(地址)入栈。注意!若 int msg
162
                            # 前不加'$',则表示把 int msg 符号处的长字('Unkn')入栈◎。
           call printk
                            # 该函数在/kernel/printk.c中。'_printk'是 printk 编译后模块中
163
           pop1 %eax
164
           pop %fs
                            # 的内部表示法。
165
           pop %es
166
           pop %ds
167
           popl %edx
168
           popl %ecx
169
           pop1 %eax
170
                         # 中断返回(把中断调用时压入栈的 CPU 标志寄存器(32 位) 值也弹出)。
           iret
171
172
173 /*
174 * Setup_paging
175 *
176 * This routine sets up paging by setting the page bit
177 * in cr0. The page tables are set up, identity-mapping
178 * the first 16MB. The pager assumes that no illegal
179
    * addresses are produced (ie >4Mb on a 4Mb machine).
180
181 * NOTE! Although all physical memory should be identity
182
    * mapped by this routine, only the kernel page functions
183 * use the >1Mb addresses directly. All "normal" functions
    * use just the lower 1Mb, or the local data space, which
    * will be mapped to some other place - mm keeps track of
186
    * that.
187
188 * For those with more memory than 16 Mb - tough luck. I've
189
    * not got it, why should you :-) The source is here. Change
190 * it. (Seriously - it shouldn't be too difficult. Mostly
191 * change some constants etc. I left it at 16Mb, as my machine
    * even cannot be extended past that (ok, but it was cheap :-)
193 * I've tried to show which constants to change by having
194 * some kind of marker at them (search for "16Mb"), but I
195 * won't guarantee that's all :-()
196 */
```

```
/*
   * 这个子程序通过设置控制寄存器 cr0 的标志 (PG 位 31) 来启动对内存的分页处理功能,
   * 并设置各个页表项的内容,以恒等映射前 16 MB 的物理内存。分页器假定不会产生非法的
   * 地址映射(也即在只有 4Mb 的机器上设置出大于 4Mb 的内存地址)。
   * 注意! 尽管所有的物理地址都应该由这个子程序进行恒等映射,但只有内核页面管理函数能
   * 直接使用>1Mb 的地址。所有"普通"函数仅使用低于 1Mb 的地址空间,或者是使用局部数据
   *空间,该地址空间将被映射到其他一些地方去 -- mm(内存管理程序)会管理这些事的。
   * 对于那些有多于 16Mb 内存的家伙 - 真是太幸运了,我还没有,为什么你会有♡。代码就在
   * 这里,对它进行修改吧。(实际上,这并不太困难的。通常只需修改一些常数等。我把它设置
   * 为 16Mb, 因为我的机器再怎么扩充甚至不能超过这个界限(当然,我的机器是很便宜的◎)。
   * 我已经通过设置某类标志来给出需要改动的地方(搜索"16Mb"),但我不能保证作这些
   * 改动就行了②)。
   */
  # 上面英文注释第 2 段的含义是指在机器物理内存中大于 1MB 的内存空间主要被用于主内存区。
  # 主内存区空间由 mm 模块管理。它涉及到页面映射操作。内核中所有其他函数就是这里指的一般
  #(普通)函数。若要使用主内存区的页面,就需要使用 get free page()等函数获取。因为主内
  # 存区中内存页面是共享资源,必须有程序进行统一管理以避免资源争用和竞争。
  # 在内存物理地址 0x0 处开始存放 1 页页目录表和 4 页页表。页目录表是系统所有进程公用的,而
  # 这里的 4 页页表则属于内核专用,它们一一映射线性地址起始 16MB 空间范围到物理内存上。对于
  #新的进程,系统会在主内存区为其申请页面存放页表。另外,1页内存长度是4096字节。
197 .align 2
                         #按4字节方式对齐内存地址边界。
                         # 首先对5页内存(1页目录 + 4页页表)清零。
198 setup paging:
       mov1 $1024*5, %ecx
                         /* 5 pages - pg dir+4 page tables */
200
       xorl %eax, %eax
201
       xorl %edi, %edi
                         /* pg_dir is at 0x000 */
                         # 页目录从 0x000 地址开始。
                         # eax 内容存到 es:edi 所指内存位置处,且 edi 增 4。
202
       cld;rep;stosl
  # 下面 4 句设置页目录表中的项,因为我们(内核)共有 4 个页表所以只需设置 4 项。
  # 页目录项的结构与页表中项的结构一样, 4 个字节为 1 项。参见上面 113 行下的说明。
  # 例如"$pg0+7"表示: 0x00001007, 是页目录表中的第1项。
  # 则第1个页表所在的地址 = 0x00001007 & 0xfffff000 = 0x1000;
  # 第1个页表的属性标志 = 0x00001007 & 0x00000fff = 0x07,表示该页存在、用户可读写。
203
       movl $pg0+7, pg dir /* set present bit/user r/w */
                         /* ----- " " ----- */
204
       mov1 $pg1+7, _pg_dir+4
       mov1 $pg2+7,_pg_dir+8
                        /* ----- " " ----- */
205
                        /* ----- " " ----- */
       mov1 $pg3+7, pg dir+12
  # 下面 6 行填写 4 个页表中所有项的内容, 共有: 4(页表)*1024(项/页表)=4096 项(0 - 0xfff),
  # 也即能映射物理内存 4096*4Kb = 16Mb。
  # 每项的内容是: 当前项所映射的物理内存地址 + 该页的标志(这里均为7)。
  # 使用的方法是从最后一个页表的最后一项开始按倒退顺序填写。一个页表的最后一项在页表中的
  # 位置是 1023*4 = 4092。因此最后一页的最后一项的位置就是$pg3+4092。
```

edi→最后一页的最后一项。

/* 16Mb - 4096 + 7 (r/w user, p) */

加上属性标志 7, 即为 0xfff007。 # 方向位置位, edi 值递减(4 字节)。

最后 1 项对应物理内存页面的地址是 0xfff000,

209 std

mov1 \$pg3+4092, %edi

mov1 \$0xfff007, %eax

207

208

```
210 1:
         stosl
                              /* fill pages backwards - more efficient :-) */
211
         sub1 $0x1000, %eax
                              # 每填写好一项, 物理地址值减 0x1000。
212
         jge 1b
                              # 如果小于 0 则说明全添写好了。
   # 设置页目录表基址寄存器 cr3 的值,指向页目录表。cr3 中保存的是页目录表的物理地址。
         xorl %eax, %eax
                              /* pg dir is at 0x0000 */ # 页目录表在 0x0000 处。
213
214
         mov1 %eax, %cr3
                              /* cr3 - page directory start */
   # 设置启动使用分页处理 (cr0 的 PG 标志, 位 31)
         mov1 %cr0, %eax
215
216
         or1 $0x80000000, %eax # 添上 PG 标志。
217
                              /* set paging (PG) bit */
         mov1 %eax, %cr0
218
         ret
                              /* this also flushes prefetch-queue */
   # 在改变分页处理标志后要求使用转移指令刷新预取指令队列,这里用的是返回指令 ret。
   # 该返回指令的另一个作用是将 140 行压入堆栈中的 main 程序的地址弹出,并跳转到/init/main.c
   # 程序去运行。本程序到此就真正结束了。
219
220 .align 2
                              #按4字节方式对齐内存地址边界。
221 .word 0
                              # 这里先空出2字节,这样224行上的长字是4字节对齐的。
   !下面是加载中断描述符表寄存器 idtr 的指令 lidt 要求的 6 字节操作数。前 2 字节是 idt 表的限长,
   ! 后 4 字节是 idt 表在线性地址空间中的 32 位基地址。
222 idt_descr:
223
         .word 256*8-1
                            # idt contains 256 entries # 共 256 项,限长=长度 - 1。
        .long _idt
225 .align 2
226 .word 0
   ! 下面加载全局描述符表寄存器 gdtr 的指令 lgdt 要求的 6 字节操作数。前 2 字节是 gdt 表的限长,
   ! 后 4 字节是 gdt 表的线性基地址。这里全局表长度设置为 2KB 字节(0x7ff 即可), 因为每 8 字节
   ! 组成一个描述符项, 所以表中共可有 256 项。符号 gdt 是全局表在本程序中的偏移位置, 见 234 行。
227 gdt_descr:
228
                              # so does gdt (not that that's any #注: not > note
         .word 256*8-1
         .long _gdt
                              # magic number, but it works for me : ^)
230
231
                              #按8(2<sup>3</sup>)字节方式对齐内存地址边界。
         .align 3
232 idt: .fill 256,8,0
                              # idt is uninitialized # 256 项,每项 8 字节,填 0。
   # 全局表。前4项分别是空项(不用)、代码段描述符、数据段描述符、系统调用段描述符,其中
   #系统调用段描述符并没有派用处,Linus 当时可能曾想把系统调用代码专门放在这个独立的段中。
   # 后面还预留了 252 项的空间,用于放置所创建任务的局部描述符(LDT)和对应的任务状态段 TSS
   # 的描述符。
   # (0-nul, 1-cs, 2-ds, 3-syscall, 4-TSSO, 5-LDTO, 6-TSS1, 7-LDT1, 8-TSS2 etc...)
234 _gdt:
         .quad 0x00000000000000000
                                  /* NULL descriptor */
                                           # 0x08, 内核代码段最大长度 16MB。
235
         .quad 0x00c09a0000000fff
                                  /* 16Mb */
                                  /* 16Mb */
236
         .quad 0x00c0920000000fff
                                             # 0x10, 内核数据段最大长度 16MB。
237
         .quad 0x00000000000000000
                                  /* TEMPORARY - don't use */
         .fill 252,8,0
                                  /* space for LDT's and TSS's etc */ # 预留空间。
238
```